



Silk Central 19.0

帮助

Micro Focus
The Lawn
22-30 Old Bath Road
Newbury, Berkshire RG14 1QN
UK
<http://www.microfocus.com>

Copyright © Micro Focus 2004-2018. All rights reserved.

MICRO FOCUS, the Micro Focus logo and Silk Central are trademarks or registered trademarks of Micro Focus IP Development Limited or its subsidiaries or affiliated companies in the United States, United Kingdom and other countries.

All other marks are the property of their respective owners.

2018-06-07

内容

Silk Central 帮助	9
Silk Central 19.0 的新增功能	10
辅助功能	10
管理	10
通过 Web 服务使用令牌进行身份验证	10
增强的权限	10
测试	10
将库标记为只读	10
共享测试	11
执行计划和测试执行	11
外部执行	11
手动脱机测试中的自定义步骤属性	12
测试的当前执行状态的可见性	12
API 增强	12
集成	12
从 Mobile Center 提供的设备上手动测试	12
Jira Agile - 扩展 JQL 字符限制	12
Team Foundation Server 2017 支持	12
CI 集成	12
支持 SAP Solution Manager 7.2	12
Microsoft SQL Server 2017	12
开始	13
安装和许可 Silk Central	13
Silk Central 的概念	13
workflow	13
需求	14
测试	14
执行计划	15
用户界面	15
UI 教程	15
仪表盘	18
浏览器设置	29
登录和注销	29
Accessibility	30
快速启动任务	30
配置所需的资产 - 快速启动任务	30
定义需求 - 快速开始任务	31
设计测试 - 快速开始任务	32
执行计划和执行测试 - 快速开始任务	34
跟踪和分析测试结果 - 快速启动任务	39
需求	41
配置需求设置和集成	41
需求属性	41
需求管理工具集成	45
筛选器	58
更改通知	61
管理需求	63
创建需求	63
编辑需求	63
将需求标记为过时	64

恢复过时的需求	64
永久删除过时的需求	64
需求报告	64
覆盖率	66
标记	67
配置需求属性	68
替换需求属性	68
查找需求属性	69
需求属性页面	69
需求附件	70
将测试与需求关联	72
从网格视图将测试分配到需求	72
将测试手动分配到需求	72
在测试树中查找已分配的测试	73
删除测试分配	73
从需求详细信息视图生成测试	73
“已分配的测试”页面	74
需求导入	75
从 Word 文件中导入需求	75
从 Word 文件更新需求	76
Word 需求文件	76
从 Excel 文件导入需求	77
从 Excel 文件更新需求	77
Excel 需求和映射文件	78
需求视图	78
需求树	79
需求工具栏功能	80
需求文档视图	81
需求历史记录	81
测试	83
配置测试设置和集成	83
管理产品、组件、版本和内部版本	83
源代码管理配置文件	91
步骤属性	104
属性	105
用于数据驱动测试的数据源	107
筛选器	111
更改通知	114
构建测试资产	116
测试容器	116
测试文件夹	117
测试包	118
管理测试	121
测试类型	121
共享测试	152
编辑测试	154
打印测试	154
测试运行页面	154
测试问题页面	155
版本	156
配置测试属性	158
测试属性	158
测试属性	159
测试参数	160
测试附件	164
数据驱动测试	165

成功条件	167
执行测试的试运行	168
库	169
创建库	169
管理关键字库和库属性	169
使库可供项目访问	169
管理库中的关键字	170
使用 Java 构建关键字驱动的库	172
键盘功能 (库)	173
管理共享对象	174
版本	178
将需求与测试关联	180
将需求分配到测试	180
对已分配的需求排序	181
查找已分配的需求	181
删除需求分配	181
测试已分配的需求页面	181
测试报告	182
状态报告	182
进度报告	182
手动测试报告	183
基线测试比较报告	183
测试运行比较报告	183
已分配的执行计划	183
查看已分配的执行	184
测试视图	184
使用测试树	184
测试工具栏功能	190
测试文档视图	191
在网格视图使用测试	192
执行计划	197
手动执行计划	197
演练	197
测试选择	201
测试分配	208
手动测试	214
配置测试	223
创建配置套件	224
从执行计划中创建配置套件	224
将参数添加到配置	224
从配置中删除参数	224
将关键字分配到配置	225
从配置中删除关键字	225
将手动测试人员添加到配置	225
从配置中删除测试人员分配	226
将移动设备分配到配置	226
配置套件配置页面	226
配置页面	227
管理执行计划、文件夹和配置套件	227
创建执行计划	228
在网格视图中创建执行计划	228
测试状态计算	228
执行计划属性	229
执行计划参数	229
安装和清理测试	231
配置部署环境	232

配置执行依赖关系	258
已分配的测试	260
计划	263
执行分配至执行计划的测试	267
管理外部执行环境中的执行	268
筛选器	269
屏幕捕获	272
视频捕获	272
自动删除结果和结果文件	273
执行计划视图	274
使用执行计划树	274
执行计划工具栏功能	277
执行计划属性页面	278
执行计划文档视图	279
当前运行页面	279
执行计划历史记录页面	280
使用 Silk Performer 项目	280
下载 Silk Performer 项目	280
打开 Silk Performer 项目	281
访问执行计划运行属性	281
执行有人值守的 Silk Performer 测试	282
编辑 Silk Performer 测试属性	282
分析 Silk Performer 测试结果	282
下载 Silk Performer 测试结果包	283
上载 Silk Performer 测试结果	283
使用 Silk Performance Explorer	284
Silk Test Classic 测试	284
添加 Silk Test Classic AUT 主机	284
Silk Test Classic 测试的自动执行	284
数据驱动 Silk Test Classic 测试用例的自动执行	284
指定测试中的代理 (AUT)	285
Silk Test Classic 超时设置	285
Silk Test Classic 日志	285
问题跟踪和结果分析	286
分析测试运行	286
分析手动测试结果	286
分析自动测试结果	286
比较多次测试运行的测试结果	286
更改测试运行的状态	287
查看测试运行详细信息	287
删除测试运行结果	287
删除执行计划的运行和结果文件	288
执行计划运行结果	288
测试运行结果	289
查看数据驱动测试的执行活动	290
执行运行页面	291
跟踪	293
活动	293
项目概述报告	300
Silk Central、基于风险的测试和质量目标	300
问题	303
创建新问题	303
以文档视图查看问题统计信息	303
问题 文档视图	304
以详细信息视图查看问题统计信息	304
问题页面	304

分配现有问题	304
更新问题状态	305
删除问题（问题引用）	305
Issue Manager	305
报告	355
报告数据集市	355
报告区域	373
代码分析	388
默认报告	407
管理	419
用户角色和权限	419
用户角色	419
权限定义	421
用户帐户和组	426
维护用户帐户	426
管理组	429
执行环境	431
管理位置	432
设置执行服务器	433
云集成	438
管理设备提供程序	440
管理报告模板	442
使用 BIRT 管理自定义报告模板	443
调整现有报告模板	444
编辑报告模板属性	445
下载报告模板	445
上载报告模板	445
更新报告来源	446
删除报告模板	446
报告模板页面	446
审核日志	447
访问和查看审核日志	448
审核日志页面	448
服务器日志文件	448
下载服务器日志文件	448
分析服务器日志文件	449
删除服务器日志文件	449
日志文件管理	450
前端服务器日志页面	450
应用程序服务器日志页面	451
执行服务器日志页面	452
集成任务管理工具	453
在 Silk Central 中集成 VersionOne	453
管理产品、组件、版本和内部版本	454
管理内部版本	454
管理组件	456
管理平台	457
管理产品	459
管理版本	461
维护值列表	462
添加值列表	462
编辑值列表	463
编辑单个值	463
激活和停用值列表	463
激活和停用个别值	463
对值列表中的值排序	463

删除值列表	464
删除单个值	464
值列表配置页面	464
配置全局计划	465
添加全局计划	465
编辑全局计划	465
激活和停用全局计划	466
删除全局计划	466
计划排除	466
计划确定运行	467
计划配置页面	467
时区	467
管理项目	468
使用项目	468
内部版本信息	475
比较项目与基线	476
选择项目	476
项目列表	476
切换到最近访问的项目	477
项目设置	477
项目模板	532
集成	532
代码分析工具集成	532
问题跟踪配置文件集成	532
需求管理工具集成	544
源代码管理配置文件集成	557
测试自动化工具集成	569
持续集成服务器的集成	584
通过 SSL 与外部系统通信	584

Silk Central 帮助

Silk Central 是一款功能强大且全面的软件测试管理工具。**Silk Central** 将质量和效率因素融入了测试过程, 加快了成功软件项目的交付, 同时最大限度地降低了应用程序失败的风险。它在单个可扩展且基于 **Web** 的测试系统中合并了所有关键软件测试阶段, 可使您的本地和分布式软件开发团队分享经验、资源和关键信息。

Silk Central 19.0 的新增功能

Silk Central 19.0 介绍重要的增强功能和更改。

辅助功能

为了满足盲人或视力受损用户的辅助功能要求，Silk Central 19.0 侧重于通过使用键盘以及通过使用屏幕阅读器提供听觉反馈来增强 Silk Central 的导航。

Micro Focus 建议将 NVDA 与 Mozilla Firefox 结合使用。

管理

通过 Web 服务使用令牌进行身份验证

为了支持组织提高安全性，Silk Central 19.0 现在允许通过 Web 服务使用 Web 服务令牌进行身份验证，而不是使用用户名和密码。

使用这样的 Web 服务令牌可以提高安全性，因为不用再通过网络发送您的用户名和密码。此外，如果您使用的是 LDAP 集成，则使用 Web 服务令牌可以使身份验证独立于您的密码更新策略，并减少保持集成正常运行的维护工作量。只要没有删除 Web 服务令牌或者没有为同一个用户创建新令牌，该令牌就会保持有效并授予对 Silk Central Web 服务的访问权限。按照您对待任何其他身份验证因素的同样方式谨慎地处理 Web 服务令牌。

增强的权限

介绍 Silk Central 19.0 中的权限增强。

访问审核日志的权限

审核日志包含有关某些用户操作的信息，例如用户何时登录和注销。为了保护这些信息，Silk Central 19.0 引入了其他权限，以允许组织在指定哪些用户有权访问审核日志方面增加粒度。

查看和删除日志文件的权限

日志文件包含有关系统特定进程的或多或少的信息，具体取决于日志级别。根据测试环境的不同，这可能是敏感信息或有关错误场景的重要文档。为防止未经授权查看和不小心删除此信息，Silk Central 19.0 引入了查看和删除此类日志文件的新权限。

管理或删除状态原因的权限

为提高一致性并防止不受控制的跨项目创建或自定义，Silk Central 19.0 引入了管理和删除状态原因的新权限。

测试

将库标记为只读

基线的基本原则之一是它们不得更改，因为它们代表了特定状态，例如某个特殊检查点或某个版本。将共享库用于以前版本的 Silk Central 时，无法阻止用户对共享测试步骤或关键字执行更改，这可能会导致基线发生

更改。使用 Silk Central 19.0，可以解决此问题，因为共享库现在可以设置为只读。此功能由新的**将库设置为只读**权限控制。

共享测试

Silk Central 19.0 提供了在项目之间共享测试的进一步功能增强。

选择 UI 而不是复制和粘贴

在 Silk Central 18.5 中，通过复制和粘贴方法使用共享测试。在 Silk Central 19.0 中，此方法替换为选择 UI，在此可以从正在使用的项目的对话框中选择测试。在共享项目和正在使用的项目之间复制和粘贴不再创建引用。

能够拆分使用的测试

项目可能会首先使用中央存储库中的测试，以便跨项目对功能进行一致性测试，具体取决于组织采用的测试方法。当由于正在使用的项目上下文中的功能发生变化而需要自定义测试时，应该从中央存储库中拆分这些测试 - 因此成为项目的本地测试，不再需要从模板进行更改更新。为此，现在只需在正在使用的项目中删除对测试的引用。在历史记录中也会跟踪此类删除，以便了解谁以及何时删除了引用。

能够查看特定测试的使用情况

在共享项目中更改测试可能会对所有正在使用的项目产生重大影响。因此，共享项目中的每个测试都会提供一个**使用情况**选项卡，在其中列出所有正在使用的测试。

对测试类型更改的增强处理

在以前版本的 Silk Central 中，不会自动使用测试类型更改，这意味着您必须手动更改使用者项目中的测试类型。使用 Silk Central 19.0，会像任何其他更改一样使用测试类型更改，您不再需要执行此类手动更改。

执行计划和测试执行

外部执行

Silk Central 通过提供使用自动测试结果（不具有通过 Silk Central 执行服务器执行的自动测试）的功能，进一步扩展了与现有工具生态系统集成的能力。

这让具备现有专有执行环境（这些执行环境过于复杂或特殊，无法被 Silk Central 的执行环境所采用）的用户，或者具有来自各种来源（例如持续集成 (CI) 系统）的自动测试结果的用户，仍然能够在中心地点收集整个测试过程的所有结果，并将这些结果与他们的需求、版本和内部版本关联起来，以获得全面的报告和决策。

围绕测试创建（这意味着在 Silk Central 中的实际测试表示）以及围绕执行计划的整个过程不会改变。您可以在 Silk Central 中创建测试，并将这些测试分配给执行计划来执行它们。

不同之处在于执行计划的部署设置。您不必指定执行服务器，而是启用所谓的**已分配测试的外部执行**。

运行这样的执行计划会导致一次执行计划运行，可以像正常执行计划运行一样在 Silk Central UI 中查看它，区别在于此执行计划正在等待从外部执行环境接收结果。

为了从外部与此类外部执行计划运行进行交互，Silk Central 19.0 引入了一个全新的 REST API 来查询围绕执行计划运行本身及其分配的测试运行的信息。此外，新 REST API 还允许上传结果文件并设置单个测试运行的状态，以及完成总体执行计划运行。通过导航到 URL [\[host\]:\[port\]/\[instance\]/Services1.0/swagger-ui.html](#)（例如 <http://localhost:19120/Services1.0/swagger-ui.html>），可通过安装 Silk Central 的计算机上的交互式文档浏览 REST API。

手动脱机测试中的自定义步骤属性

现在，为了方便进行手动脱机测试，自定义步骤属性也包含在可使用 **Excel** 的信息中。

测试的当前执行状态的可见性

为了更好地概述当前正在运行的测试，**活动页面**的**当前执行**视图现在会显示执行计划的状态。

当激活分布式测试执行时，执行计划中的每个测试具有不同的状态。因此，可以在执行计划运行详细信息中看到每个测试执行的执行状态信息。每个测试都单独处理，就像一个执行计划分配有一个测试。对于分配的每个测试，您现在可以看到测试是正在等待执行服务器，当前正在执行，正在提取结果还是已经完成。

API 增强

Silk Central 19.0 提供了一个新的 REST API，用于触发执行并获得完成运行的结果。有了这个 API，开始运行时也可以传递参数。

集成

从 **Mobile Center** 提供的设备上手动测试

Silk Central 现在允许访问通过 **Mobile Center** 提供的移动设备，以用于手动测试过程。

Jira Agile - 扩展 JQL 字符限制

现在，JQL 字符串最多可以达到 1000 个字符，而不是以前版本 Silk Central 中允许的 128 个字符。

Team Foundation Server 2017 支持

Silk Central 19.0 现在支持 **Team Foundation Server 2017** 进行源代码管理集成和问题跟踪集成。

CI 集成

Silk Central 19.0 提供了 CI 集成的增强功能。

能够传递额外的执行信息

当从 CI 服务器触发执行时，Silk Central 现在支持传递额外的执行信息。在 [Silk Central Blog](#) 上寻找相应的博客条目。

对 **Jenkins** 的管道支持

Silk Central Jenkins 集成现在支持管道的使用，从而为持续集成提供更高效的方法。

支持 **SAP Solution Manager 7.2**

Silk Central 19.0 现在支持 **SAP Solution Manager 7.2** 进行需求集成和问题跟踪集成。

Microsoft SQL Server 2017

Silk Central 19.0 现支持 Microsoft SQL Server 2017。

开始

Silk Central 可提高开发周期过程中的产品质量。

如今，电子商务系统日益复杂，其可靠性也日益重要。因此，确保开发周期过程中的产品质量是取得成功的一个关键因素。随着时间的推移，检查产品质量的最佳方法是每天对关键指标进行测试。就这一点而言，**Silk Central** 有助于在产品开发和部署后过程中自动按照可自由配置的计划自动测试执行。提供不同详细信息级别的报告以及检查开发中的产品状态就如在 Web 浏览器中检查 HTML 报告一样简单。

如果是复杂的软件项目，则彻底测试新的内部版本尤为重要。**Silk Central** 可自动完成此流程，从而节省了时间和工时。

安装和许可 Silk Central

有关安装和许可 **Silk Central** 的信息，请参阅 **Silk Central** 安装帮助，也可以从 **Silk Central** 安装 DVD 和 **Silk Central** 下载网站获取相关信息。

Silk Central 的概念

本部分将介绍 **Silk Central** 的基本概念，其中包括基本 workflow、可用资产及其使用对象。

workflow

Silk Central 的测试管理工作流包含以下四种主要活动：定义需求、设计测试、执行计划和执行测试、跟踪和分析测试结果。



01 定义需求

02 设计测试

03 执行计划和执行测试

04 跟踪和分析测试结果

需求



需求是用户完成特定任务所需的条件或能力, 必须由受测试应用程序 (AUT) 来满足。将需求与测试关联, 确保测量软件涵盖指定需求的程度。多个测试可以包含同一个需求, 而一个测试也可以包含多个需求。For additional information, see [page 41](#).

测试



测试或测试用例是一组输入值、执行前提条件、预计结果和执行前提条件, 是专为特定目标或测试条件而开发的, 例如执行特定的程序路径或验证与特定需求的兼容性 [IEEE 610 之后]。Silk Central 支持各种测试类型, 可以通过多种方式构建测试。有关其他信息, 请参阅 [page 83](#)。

测试类型



手动测试是指为测试人员提供的分步说明。Silk Central 提供了一个 UI, 可以有效执行手动测试, 其中包含在测试执行期间录制视频和捕获屏幕图像的选项。如果需要, 稍后可以将手动测试转换为自动测试。有关其他信息, 请参阅 [page 121](#)。



关键字驱动的测试就是一个关键字序列。关键字驱动的测试可像其他任何测试一样回放。Silk Central 和 Silk Test 支持关键字驱动的测试方法, 让自动化工程师能开发出由共享资产 (采用 Silk Test 中的关键字形式) 组成、易于维护的自动化框架, 从而支持业务分析师与工程师之间开展密切协作。随后, 业务分析师在 Silk Test 中使用这些关键字新建关键字驱动的测试, 或者在 Silk Central 中利用这些关键字将其现有手动测试资产转换为自动化测试, 或是新建关键字驱动的测试。有关其他信息, 请参阅 [page 127](#)。



Unified Functional Testing (UFT) 软件, 以前称为 HP QuickTest Professional (QTP), 为软件应用程序和环境提供功能和回归测试自动化。有关其他信息, 请参阅 [page 137](#)。



Nunit 是用于 Java 编程语言的单元测试框架。将此测试类型用于 JUnit、Silk4J 和 Selenium 测试。有关其他信息, 请参阅 [page 138](#)。



Nunit 是用于 Microsoft .NET 编程语言的单元测试框架。有关其他信息, 请参阅 [page 141](#)。



MSTest 是中的命令行实用工具, 用于执行在 Microsoft 中创建的单元测试。将此测试类型用于 MSTest 和 Silk4NET 测试。有关其他信息, 请参阅 [page 140](#)。



ProcessExecutor 测试类型可用于执行任何命令行。有关其他信息, 请参阅 [page 141](#)。



测试类型用于执行 Silk Performer .NET Explorer 脚本或脚本的特定测试用例。有关其他信息, 请参阅 [page 142](#)。



Silk Performer 项目可以集成到 Silk Central 测试并通过 Silk Central 直接执行。这可实现强大的测试结果分析和报告。它还可启用无人值守的测试, 这意味着测试由 Silk Central 根据预配置计划自动运行。有关其他信息, 请参阅 [page 143](#)。



Silk Test Workbench 是一种自动化测试工具, 可加快复杂应用程序的功能测试。Silk Test Workbench 可为使用各种开发工具开发的测试应用程序提供支持, 这些工具包括 Java、.NET、基于浏览器的 Web 应用程序, 以及包括 ActiveX 控件和自动化对象的 COM 组件。有关其他信息, 请参阅 [page 145](#)。



Silk Central 的 Silk Test Classic 界面提供自动化 Silk Test Classic 用户的可靠方法。Silk Test Classic 脚本的每个测试用例在自己的测试执行内执行, 并产生自身的结果。有关其他信息, 请参阅 [page 143](#)。




Silk Test Classic 计划测试类型用于 Silk Test Classic 测试计划。测试计划通常是分层结构的文档, 描述测试需求并且包含实施测试需求的语句、4Test 脚本和测试用例。有关其他信息, 请参阅 [page 143](#)。




TestPartner 是一款 Micro Focus 产品, 用于测试使用 Microsoft 技术的 Web 和 Microsoft Windows 应用程序。有关其他信息, 请参阅 [page 147](#)。

测试结构

 测试容器用于构建顶层的测试资产。**Silk Central** 按容器关联已定义的源代码管理配置文件和产品，这会影响您可以在特定容器内对测试执行的操作。有关其他信息，请参阅 [page 116](#)。


 使用文件夹在容器中构建测试。有关其他信息，请参阅 [page 117](#)。


 测试包为 **Silk Central** 中第三方测试类型的结构提供支持，由包根和套件节点与测试节点的任意层次结构组成。有关其他信息，请参阅 [page 118](#)。


执行计划

执行计划区域使您可在开发和测试过程中维持对测试执行的控制。此区域包含如下一些活动：配置执行计划、安排执行计划、分配测试至执行计划、设置执行计划的依赖关系、配置执行服务器部署以及使用关键字配置动态硬件配置。

 执行计划是指单个测试容器中存储的已分配测试的集合。执行计划可以按照可配置的计划运行，并且部署在指定的执行服务器上。有关其他信息，请参阅 [page 227](#)。

 配置测试是指使用每个受支持的软件和硬件配置对系统进行测试的过程。您可创建具有一组已分配测试的配置套件，并且这组测试也将分配到您添加到配置套件的所有执行计划。有关其他信息，请参阅 [page 223](#)。

 测试周期是定义的时间段，包含开始日期、结束日期和手动测试人员列表。创建测试周期来计划和执行特定的手动计划集。有关其他信息，请参阅 [page 202](#)。


 使用文件夹构建执行计划、配置套件和测试周期。您可以在文件夹内嵌套文件夹。有关其他信息，请参阅 [page 227](#)。

用户界面

本节提供 **Silk Central** 用户界面的概述。

UI 教程

本主题提供 **Silk Central** 用户界面的概述。



基本 UI 结构

Silk Central 的 UI 包括：

- **菜单**：置于用户界面的顶部。它可让您快速访问 **Silk Central** 的功能单元。
- **工作区**：在本示例中，工作区是显示当前选定 **Silk Central** 单元功能工作区域的选项卡式区域。此视图根据您的工作的单元而改变。

Silk Central 的单元

菜单可让您快速访问 Silk Central 的功能单元。它包括以下主要部分：

主页

显示仪表盘，这是您的个人起始区域。您可以添加和安排不同的面板来自定义仪表盘，以便为您提供日常工作所需的信息。

需求

显示并使您在开发期间保持对项目需求的控制。您可以执行以下任务：

- 创建、修改和删除需求。
- 将测试与需求关联。
- 跟踪需求的更改历史记录。
- 从需求列表中生成测试计划。

您还可以访问和管理以下内容：

- 需求的属性。
- 集成外部需求管理工具。
- 需求筛选器。
- 通知您需求更改的通知。

测试

可使您创建并管理自动和手动测试。您还可以访问和管理以下内容：

- 库，其中的常用手动测试、测试步骤和关键字可以重用。
- 手动测试的单个测试步骤属性。
- 关键字驱动测试的关键字属性。
- 测试属性。
- 可用于测试的数据源。
- 源代码管理配置文件，其中存储了这些测试。
- 测试筛选器。
- 通知您测试更改的通知。
- 通过特定测试所测试的产品版本和内部版本。

执行计划

显示并允许您管理执行测试的执行。您可以执行以下任务：

- 配置执行计划。
- 将测试分配给执行计划。
- 设置执行计划依赖关系。
- 配置执行服务器部署，包括测试在此执行的执行服务器。
- 计划和管理测试的手动执行。

您还可以访问和管理以下内容：

- 执行筛选器。
- 执行计划。
- 通过测试的特定执行所测试的产品版本和内部版本。
- 通知您执行进程更改的通知。

跟踪

显示**活动**页面、**跨项目活动**页面、**项目概述报告**和**质量目标**。

活动页面根据每个项目显示最近执行计划、当前执行计划和即将执行计划的活动。

问题

显示并使您可以管理与活动项目有关的问题。

您还可以访问和管理以下内容：

- Issue Manager 中的项目，当问题驻留在 Issue Manager 中时。
- 外部问题跟踪配置文件，问题可能驻留在其中。

报告

显示并使您可以管理提供需求、测试和执行计划相关信息的报告。您可以执行以下任务：


- 生成报告。
- 下载报告模板。
- 编辑报告参数。
- 根据预安装模板创建新报告。

还提供对代码分析功能信息的访问，您可以借此评估测试用例覆盖被测应用程序 (AUT) 中的代码的程度。然后您可以对与特定代码更改有关的工作、成本和风险做出可靠估计。

全局搜索

在 Silk Central 中，**搜索**字段允许您跨多种资产执行搜索。提交全局搜索时，应考虑以下资产：

- 需求及其属性
- 测试、文件夹、测试容器及其属性值、属性和参数
- 测试步骤及其属性
- 执行计划、配置套件、测试周期、文件夹及其参数
- 库文件夹、步骤和共享步骤
- 问题（按摘要和说明搜索）

 **注：**搜索索引定期在后台更新。搜索结果可能偶尔略有过期。

搜索规则：

- 搜索不区分大小写。
- 单独搜索所有输入的词语。如果找到至少一个词语，则项目与搜索匹配，与查询匹配的词语越多，匹配项的排位越高。
- 将 + 置于必须与查询匹配的词语之前。例如，“+test +type”将仅返回同时匹配“test”和“type”的结果。
- 将 - 置于不可与查询匹配的词语之前。例如，“test -copy”将返回与“test”匹配，而不是与“copy of test”匹配的结果。
- 要搜索精确匹配项，请将搜索词放入引号内，例如，“customer account management”。
- 要将搜索限定为项目名称或说明，请分别将 name: 或 description: 置于搜索词之前。例如，name:test 将仅返回项目 name 中包含 test 一词的结果。
- 常用英文字 'a'、'the'、'and' 会忽略。

示例：

```
name:"test item" -description:closed
```

此搜索将返回名称中包含 "test item" 一词，且说明中不含 "closed" 一词的项目。

项目

显示并使您可以从高级测试经理的视图中管理 **Silk Central** 安装中的所有项目。还使您可在项目之间切换以及管理项目设置。

用户

显示并使您可以管理用户设置。还可实现以下操作：

- 注销 **Silk Central**。
- 打印当前 **Silk Central** 页面。
- 制作当前 **Silk Central** 页面书签。这对将报告添加为书签尤其有用，当前参数会保存在添加为书签的 URL 中。

管理

显示并使您可以管理管理设置。有关其他信息，请参阅本帮助中的 *管理* 主题。

帮助

单击以查看当前页面的上下文相关帮助。还提供对以下内容的访问：

- **Silk Central** 文档。
- **Silk Central** 随附的工具。
- 关于。显示版本和许可证信息。

上下文菜单命令

Silk Central 在许多测试管理元素中支持 **Windows** 样式的上下文菜单，例如测试、需求、执行文件、文件夹、容器和报告等。通过右键单击鼠标使用，上下文菜单命令通常包括每个单元的工具栏中提供的命令。对于树视图中列出的元素，上下文菜单提供展开和折叠树视图元素的命令。不可用于选定元素的命令被禁用。

仪表板

Silk Central 中的仪表板是您的个人开始区域。您可添加和排列为您提供日常工作所需信息的各种面板，以自定义仪表板。





首次登录 **Silk Central** 时，仪表板仅显示**简介**面板。顶部显示您上次登录的日期和时间。通过单击此链接，您可快速从**离开的位置**继续。

单击顶部的按钮以执行以下操作：

- 单击**添加面板**以将更多面板添加到仪表板。
- 单击**更改布局**以更改仪表板的布局。
- 单击**重置仪表板**以将仪表板设置为默认视图。您添加的所有面板和您的自定义设置都将删除。

要排列您的仪表板，请单击仪表板标题并将其拖至所需位置。您可通过拖动面板页脚调整面板大小（只有包含列表的面板可调整大小）。

单击面板标题中的按钮以执行以下操作：


- 单击  以从仪表板中删除面板。
- 单击  以配置面板的设置。
- 单击  以将面板的内容另存为 **PDF**。
- 单击  以打印面板的内容。

您需要一定权限才能查看或编辑不同面板的内容。


将面板添加到仪表板

将面板添加到仪表板：

1. 在菜单中，单击**主页 > 我的仪表板**。
2. 单击左上方的**添加面板**。将显示**添加面板**对话框，列出可用面板以及每个面板的简短说明。
3. 选择面板。
4. 单击**确定**。
5. 如果需要，请从面板中选择**项目**和**时间范围**。从面板中选择 **<使用当前项目>**，始终显示当前活动项目的数据。
6. 单击**确定**。




对于大多数面板，您需要配置项目，因为面板只会显示某个项目的数据。您可以添加多个面板以为其他项目并行显示适当的数据，或者为面板配置 **<使用当前项目>** 以始终显示当前活动项目的数据。单击面板标题中的  (**配置**)，以配置不同的项目。您需要一定权限才能查看或编辑不同面板的内容。

仪表板面板

对于大多数面板，您需要配置项目，因为面板只会显示某个项目的数据。您可以添加多个面板以为其他项目并行显示适当的数据，或者为面板配置 **<使用当前项目>** 以始终显示当前活动项目的数据。单击面板标题中的  (**配置**)，以配置不同的项目。您需要一定权限才能查看或编辑不同面板的内容。

您可将以下面板添加到仪表板：

面板	说明
已分配的问题	此面板显示所选项目的所有问题（已分配到测试）。如果单击外部 ID，则将在外部问题跟踪系统中打开问题。
自定义信息	此面板显示某个项目的可定制信息。具有 管理项目 权限的用户可将文本、图像或超链接等内容添加到面板。单击 编辑内容 以打开 HTML 编辑器。没有 管理项目 权限的用户将只能看到内容。面板可用于显示与项目相关的新闻、说明或任何其他类型的信息。
简介	此面板向您快速介绍 Silk Central。单击 新增功能 下方的链接，获得有关 Silk Central 最新功能的更多信息。您也可加入 Micro Focus 社区 或联系 Micro Focus SupportLine 。
问题生命周期	此面板显示已定义问题跟踪配置文件的 未解决 、 已修复 、 已验证 、 已关闭 和 已推迟 问题的数量。从列表中选择 产品 。要定义问题跟踪配置文件，请在菜单中依次单击 问题 、 问题跟踪集成 和 新建配置文件 。如果存在已定义的配置文件，则面板将只显示数据。
每个测试工程师创建的问题	此面板以条形图显示测试工程师创建的问题的数量。当打印或下载为 PDF 时，这些数字还将显示在表格中。
分配给我的手动测试	<p>此面板显示所选项目中已分配给您的所有测试。</p> <p>如果借助测试周期组织手动测试执行，该列表还包括手动执行计划页面上已分配到无特定测试工程师的所有测试。然而，这仅适用于您被分配为测试工程师的测试周期。这是典型的团队合作情况，测试工程师自己决定要执行的测试。</p> <p>如果借助执行计划组织手动测试执行，该列表还包括所有执行计划中未分配测试工程师的测试。</p> <p>单击  (继续手动测试) 以打开手动测试窗口。</p> <p>单击  (查看手动测试结果) 打开视图，查看有关测试的所有数据和附件。</p> <p>单击  以获取关于测试、执行计划或父级执行计划的详细信息。</p> <p>右键单击测试，再单击  下载手动测试 (Excel 格式) 以脱机执行 (可使用 Ctrl+单击 或 Shift+单击 选择多个测试)。执行测试后，单击上传脱机手动测试结果按钮以上载结果。</p>

面板	说明
	如果在开始日期之前开始测试周期（在 手动执行计划 页面上），则此测试周期的测试已显示在面板中。您可让这些测试在到达开始日期之前在面板中不可见：单击面板标题中的  ，然后选中 隐藏将来的测试周期 。
脱机手动测试概述	此面板显示测试工程师下载的测试，允许测试经理取消脱机执行以释放许可证。
计划与实际执行时间	此面板显示测试周期的测试工程师是否遵循测试执行计划。如果实际所用时间与剩余计划时间的总和大于容量，则测试周期存在不能按时完成的风险。
质量目标进度	此面板为所选质量目标的每个值显示包括两个条形的图。上方的条形显示必须执行以满足质量目标的测试数量。下方的条形显示具有该目标值的 通过 、 失败 、 未执行 和 不适用 （不可用）测试的数量。如果下方的条形比上方的条形短，则分配到执行计划的测试太少。这意味着不能达到质量目标。从列表中选择 质量目标 。
报告订阅	此面板显示报告订阅的结果。报告订阅必须已经定义，您需要选择 编辑订阅 对话框中的 提供仪表板和外部访问 ，以保证其可用。
需求覆盖率状态	此面板显示所选项目的需求覆盖率，分为 通过 、 失败 、 未执行 和 未覆盖需求 。单击  以转到 需求文档视图 。
Silk Central Connect	<p>Silk Central Connect 将测试执行管理和配置测试的各个方面组合到一个易用界面，这将带来以下几点益处：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 简化执行对各种配置的所有自动单元测试，组合操作系统与 Web 浏览器。 • 充分利用 Amazon Web 服务的优势，让您轻松访问各种配置，免去前期投资。 • 紧密集成 Silk Central Connect 和 Silk4J，轻松创建、维护和执行测试。 • 并行结果分析让您能够对比不同配置的所有测试结果。 <p>有关详细信息，请参阅 Silk Central Connect。</p>
Silk Performer 性能趋势	Silk Performer 性能趋势 面板显示所选 Silk Performer 负载测试及其可用结果的当前状态，包括过去几次运行的趋势信息。
当前正在运行的手动测试的状态	此面板显示指定项目中所有当前运行的手动测试的状态。测试经理可以查看当前阻止了哪些测试，还可以监视正在运行的执行中已执行测试的状态。
Testbook	此面板为您显示关于手动测试期间发生的所有活动的实时更新。 Testbook 中记录的活动有开始和结束测试，以及编辑正在运行的测试周期。有关更多信息，请参阅 Testbook 。
测试周期进度	此面板显示已定义测试周期内的 通过 、 失败 、 进行中 和 未执行 测试的燃尽图。它还会使用方块显示里程碑（如果您已指定）。从列表中选择 测试周期 。
测试周期结果摘要	此面板显示所选测试周期的状态以及分配到测试周期的单个测试工程师的进度状态。条形显示顺序如下： 已失败测试 、 剩余测试 和 已通过测试 的数量。拥有最多已失败测试的测试工程师显示在列表顶部。条形右侧的数字显示 已完成的测试 （左侧数字）和 已分配的测试 （右侧数字）。 无特定测试工程师 与所有其他测试工程师的处理和排序方式相同。单击  以转到 手动执行计划 页面的 测试分配 视图。
测试周期时间线	此面板将所选项目的所有测试周期显示为时间线上的条形。单击条形时，您将转到 手动执行计划 页面。这些条形具有不同颜色，具体取决于测试周期的当前状态：蓝色（进行中）、橙色（尚未开始）、灰色（已完成）。将鼠标移至条形上方，以获取关于测试周期的详细信息。
跨测试周期的测试进度	此面板显示 已计划测试 （用线条显示）以及 进行中 和 已完成测试 （用叠加区域显示）的时间（以小时为单位）。该面板可帮助测试管理人员预测该测试团队能否按时完成测试。图表的开始日期是第一个测试周期的开始日期。图表的结束日期是最后一个测试周期的结束日期。该面板不会显示测试团队执行测试所用的实际时间长度。
易变测试	此面板显示测试在执行计划中更改其状态的频率。没有状态更改的测试以及测试包不会显示在面板中。测试根据所选项目和时间范围进行显示。测试管理人员可通过此面板了解此类易变测试，这表明测试不稳定或测试区域中经常发生错误。

Silk Central Connect

Silk Central Connect 将测试执行管理和配置测试的各个方面组合到一个易用界面，这将带来以下几点益处：

- 简化执行对各种配置的所有自动单元测试，组合操作系统与 Web 浏览器。
- 充分利用 Amazon Web 服务的优势，让您轻松访问各种配置，免去前期投资。
- 紧密集成 Silk Central Connect 和 Silk4J，轻松创建、维护和执行测试。
- 并行结果分析让您能够对比不同配置的所有测试结果。

概述

Silk Central Connect 为利用云功能测试桌面和移动 Web 浏览器中的 Web 应用程序提供了一个新方式，利用此方式可避免设置或配置烦恼。Silk Central Connect：


- 跨浏览器测试所需的时间和工作减少达到 80%
- 因无需为不同浏览器设置硬件，从而降低了总拥有成本
- 通过可见性识别应用程序在不同浏览器出现故障的位置，解决问题的速度更快

有关 Silk4J 的信息，请参阅 [Silk4J 用户手册](#)。

有关配置测试环境的信息，请参阅 [设置执行服务器](#)。

Silk Central Connect 体系结构

Silk Central Connect 基于 Silk Central 的体系结构。而且，它允许使用基于云的执行服务器。如果您在使用基于云的执行服务器的内部网上测试内部 Web 应用程序，则可以为本地内部网网站测试配置隧道设置。使用此设置，Silk Central 应用程序服务器将打开一个通往基于云的执行服务器的隧道，并作为代理允许在您的本地内部网中测试网站。请注意，此选项比直接连接速度慢，所以仅在需要时选择。



先决条件

要使用 Silk Central Connect，必须满足下列先决条件：

- Silk Central 需要安装在您的环境中。
- Silk4J 是 Eclipse 的 Silk Test 插件，需要安装在您的环境中。

配置源代码管理

要使 Silk Central Connect 能够存储终端执行测试，您必须将 Silk Central Connect 与 Subversion (SVN) 源代码管理系统集成。

1. 在 Silk Central Connect 面板上，单击**配置 Subversion 源代码管理**。
2. 将 Subversion 存储库的 URL 键入 **URL** 字段中。如果未配置 SVN 存储库，Silk Central Connect 将自动配置基于文件的存储库。



重要：基于文件的存储库仅限评估目的，不应用于生产。此外，只能在本地计算机上访问此存储库，并且 Silk4J 必须安装在此计算机上。

例如，如果 Subversion 服务器的位置是 `http://svn.mycompany.com`，并且存储库位于 `TestAutomation/trunk` 下，请将 `http://svn.mycompany.com/TestAutomation/trunk` 键入 **URL** 字段中。

The screenshot shows a dialog box titled "Configure Subversion Source Control". It contains three text input fields: "URL" with the value "http://svn.mycompany.com/TestAutomation/trunk", "Username" with the value "admin", and "Password" with a masked password "*****". At the bottom right, there are two buttons: "Save" and "Cancel".


3. 键入有效的**用户名**和**密码**。这些凭据将用于访问您所有项目的存储库。如果您正在使用基于文件的存储库，则不需要**用户名**和**密码**。
4. 单击**保存**。

创建 Web 应用程序测试

安装 Silk Central Connect 并配置 Subversion 后，便可以为 Web 应用程序新建项目。然后，可以使用内置验证运行在您的本地计算机上可以使用的每一个浏览器中截取 Web 应用程序的第一个屏幕快照。

1. 在 Silk Central Connect 面板上，单击**新建项目**。此时将显示**新建项目**对话框。
2. 如果您正在完整的 Silk Central 环境中使用 Silk Central Connect，可以选择将您的新 Silk4J 项目添加到现有 Silk Central 项目或新建 Silk Central 项目。
3. 如果您正在新建项目，请将新项目名称键入**项目名称**字段。
4. 将测试应用程序的 URL 键入 **URL** 字段中。
5. 单击**确定**。
6. **可选：**如果您正在使用基于云的执行服务器的内部网上测试内部 Web 应用程序，请单击**隧道设置**，然后选择**本地内部网网站**。使用此设置，Silk Central 应用程序服务器将打开一个通往基于云的执行服务器的隧道，并作为代理允许在您的本地内部网中测试网站。请注意，此选项比直接连接速度慢，所以仅在需要时选择。
7. 单击**运行测试**。
8. 选择所有可用配置。
9. 单击**运行测试**。
10. 单击**刷新**以查看是否完成执行。
11. 完成执行时，请单击开始时间链接。您可以查看每个配置的测试结果。默认测试用例称为 `validateAppearance`。

12. 单击第一个配置的测试结果。您可以查看测试结果的详细信息，包括测试应用程序的屏幕快照。您可以单击屏幕快照予以放大。
13. 单击浏览结果以查看应用程序在所有配置上的表现。



 **提示:** 您可以使用**向左**和**向右**键盘键切换各项结果。

自定义 Web 应用程序测试

要执行本主题中介绍的操作，必须满足下列先决条件：

- 为了能够使用 Silk4J 录制测试，需要在系统上安装当前版本的 Internet Explorer。有关受支持版本的列表，请参阅 [发行说明](#)。
- 有关用于重新播放的受支持浏览器的列表，请参阅 [Silk Test 发行说明](#)。
- 要测试移动浏览器，需要在您的系统上安装仿真器或将移动设备连接至您的系统。有关测试移动 Web 应用程序的更多信息，请参阅 [移动测试教程](#)。

为 Web 应用程序创建项目后，可以添加其他测试或增强现有测试，以测试 Web 应用程序的其他功能。

1. 要在 Eclipse 中打开项目，请执行下列操作之一：

- 在 Silk Central Connect 面板上，单击与项目对应的**操作列**中的**打开方式 Silk4J**。
- 在项目的概述页面上，单击**打开方式 Silk4J**。


创建 Silk Central Connect 项目时，将为指定源代码管理提交一个 Eclipse 项目模板，包含下列资产：

- src 文件夹：存储新测试的位置
- Lib 文件夹：要在 Silk4J 项目中使用其他 java 库，请将其添加到此文件夹。执行测试时，Silk Central Connect 将位于此文件夹中的所有 jar 文件添加到 classpath。
- build.xml：执行前，Silk Central Connect 用于构建测试的预配置 ANT 构建文件。
- 其他 Eclipse 相关文件

2. 在 Silk4J 中录制其他测试。

- a) 在**程序包管理器**中，选择要向其添加新测试的项目。


- b) 在工具栏上，单击**录制操作**。
 - 如果在 Eclipse 中已打开 Silk4J 测试类，录制的操作将录制到此文件中。
 - 如果在 Eclipse 中未打开 Silk4J 测试类，录制的操作将录制到新 Silk4J 测试类文件中。
 随即将打开 Web 应用程序和**录制**窗口。Silk4J 创建基态并开始录制。
- c) 执行要通过 AUT 录制的步骤。
- d) 单击**停止录制**。此时，**录制完成**对话框将打开。



- e) **源文件夹**字段将自动填充选定项目的源文件位置。要使用不同的源文件夹，请单击**选择**，然后导航至要使用的文件夹。
- f) **可选**：在**程序包**文本框中，指定程序包名称。
要使用现有程序包，请单击**选择**，然后选择要使用的程序包。
- g) 在**测试类**文本框中，指定测试类的名称。
- h) 在**测试方法**文本框中，指定测试方法的名称。
- i) 单击**确定**。

有关 Silk4J 的信息，请参阅 [Silk4J 用户手册](#)。


3. 确保测试如 Silk4J 中的预期一样工作。
 - a) 在 Silk4J 工具栏上，单击**运行选定 Silk4J 测试**。
 - b) 在**选择浏览器**对话框上，选择重新播放测试所要使用的浏览器。



c) 单击**运行 (Run)**。

如果测试通过，且测试结果达到预期，您可以在 **Silk Central Connect** 中将测试添加到测试集。

4. 在 **Silk4J** 工具栏上，单击**提交**以将项目中的更改提交到存储库中。
5. 要返回 **Silk Central Connect** 中项目的概述页面，请单击**运行测试**以在项目中执行所有测试。
6. 选择配置。



7. 单击**运行测试**。

8. 完成执行时，请单击开始时间链接。您可以查看每个测试和每个配置的测试结果。

Suite	Testcase	Chrome	Firefox 20	Internet Explorer 10	Internet Explorer 9
About	about				
BasicTest	validateAppearance				

如果在所有配置上的所有测试运行道道预期效果，您可以进一步增强测试集或安排项目重复执行测试。

在多个浏览器上并行运行 Web 应用程序测试

当您已验证 Web 应用程序在本地计算机上的所有可用浏览器上如期表现时，便可向测试环境添加其他执行服务器，以为多个浏览器上的 Web 应用程序并行执行测试。

要在其他浏览器上测试 Web 应用程序，您有下列三个选项：

1. 在现有执行服务器上安装其他浏览器。

该选项使您可以测试其他浏览器，但会增加在测应用程序运行测试集所需的时间，因为需要在执行服务器上按顺序测试浏览器。

2. 将其他执行服务器添加到测试环境。

该选择使您可以测试其他浏览器，而不会显著增加测试集的执行时间。测试根据每个服务器上的可用浏览器在执行服务器之间分发。但是，该选项会增加硬件要求。有关将执行服务器添加到测试环境的其他信息，请参阅[配置物理执行服务器](#)。

3. 连接到云。

注: 要能够在云中执行测试，您需要一个云提供商帐户。

该选项使您能够测试大量浏览器，而不增加测试集的执行时间，也不要求其他硬件。其他成本直接与您的测试工作有关，包括执行测试集的频率和测试集的大小。







有关配置测试环境的信息，请参阅[设置执行服务器](#)。

有关跨多个浏览器运行关键字驱动的测试的信息，请参阅[使用关键字驱动的测试进行跨浏览器测试](#)





分析测试结果

运行测试后，可以审阅测试结果。




1. 在 Silk Central Connect 面板上，可以查看所有项目最后一次测试运行的状态。

Status	Last Run
 3 1	Thu Nov 14, 2013 - 11:20:14 AM
 2	Fri Oct 25, 2013 - 2:53:00 PM
 33	Thu Oct 24, 2013 - 3:09:32 PM
 2 7	Thu Oct 24, 2013 - 9:26:22 AM
 3	Wed Oct 23, 2013 - 1:24:21 PM
 3	Wed Oct 23, 2013 - 10:42:04 AM


2. 要查看所有测试的结果以及特定项目的测试运行，请单击项目名称。
将打开项目概述页面。

Test Results		
Start Time: Thu Nov 14, 2013 - 11:20:14 AM		
✗ Chrome	 1	0h 1m 54s
✗ Firefox 20	 1	0h 1m 16s
✗ Internet Explorer 10	 1	0h 2m 8s
✗ Internet Explorer 9	 1	0h 1m 27s

3. 在测试结果页面上，单击特定测试结果的状态以查看每个配置的测试运行结果。


Suite	Testcase	Chrome	Firefox 20	Internet Explorer 10	Internet Explorer 9
BasicTest	validateAppearance				

4. 在测试结果页面上，单击测试的状态以查看详细信息，包括错误日志和 TrueLog 文件。




计划测试连续执行

您可以制定项目计划以在每天的相同时间执行项目中的所有测试。

 **注:** 如果您在完整 Silk Central 环境中使用 Silk Central Connect, 则可以在 **执行计划 > 详细信息视图 > 计划** 中使用更高级的计划功能

1. 在 Silk Central Connect 面板上, 单击您要为每天执行计划的项目名称。
2. 在项目的概述页面上, 单击 **计划测试**。
3. 在 **计划测试** 对话框中, 指定每天应开始测试执行的时间。



4. 从可用配置列表中, 选择应执行测试的配置。
如果您已执行项目中的测试, 将预先选择上次运行使用的配置。如果您尚未执行测试, 则预先选择所有配置。

5. 单击保存。

项目中的所有测试将在选定配置上以及每天的指定时间执行。计划的时间将显示在项目的概述页面中。通过单击计划旁边的删除按钮卡可以删除计划。

常见问题

本节为有关 Silk Central Connect 的常见问题提供答案。

我的 Silk4J 测试为什么失败？

如果无法从 Silk Central Connect 执行 Silk4J，Silk Central Connect 与 Silk4J 之间的连接可能无法工作。您可以尝试下列步骤以建立连接：如果在 Silk Central Connect 之前已安装 Silk4J，请重新启动 Eclipse 或 Open Agent。

仪表板面板权限

要查看或编辑某个仪表板面板的内容，您需要以下权限：

面板	所需权限
已分配的问题	查看资产。
自定义信息	需要管理项目权限才能进行编辑。 无需任何权限即可进行查看。
简介	无需任何权限。
问题生命周期	查看项目设置。
每个测试工程师创建的问题	查看资产。
分配给我的手动测试	执行测试。
计划与实际执行时间	查看测试周期和配置。
质量目标进度	查看质量目标。
报告订阅	无需任何权限。
需求覆盖率状态	查看需求。
Silk Central Connect	在面板中显示信息所需的查看资产权限。从面板访问 Silk Central 其他区域所需的其他权限。
Silk Performer 性能趋势	查看资产。
当前正在运行的手动测试的状态	查看资产。
Testbook	无需任何权限。
测试周期进度	查看测试周期和配置。
测试周期结果摘要	查看测试周期和配置。
测试周期时间线	查看测试周期和配置。
跨测试周期的测试进度	查看测试周期和配置。
易变测试	查看资产。

向仪表板面板添加报告

仪表板的报告订阅面板允许您使用报告单元中可用的任何报来显示现有报告。首先，创建和配置报告，然后向仪表板添加面板。

1. 在菜单中，单击报告 > 详细信息视图。
2. 在报告树中选择报告。

3. 单击**订阅**选项卡。
4. 单击**添加订阅**。此时将打开**编辑订阅**对话框。
5. 在**名称**字段中指定订阅的名称。
6. 若要修改订阅参数，单击**编辑参数**。此时将打开**编辑参数**对话框。更改**值**，然后单击**确定**。
7. 从**计划**列表中选择计划。如果您需要的计划不存在，您需要自行创建。您也可以选择不计划，例如，仅根据测试执行结果才会触发的订阅。
8. 单击**提供给仪表板和外部访问**使报告可以在仪表板面板中使用。
9. 单击**确定**。新订阅将列入**订阅**列表。
10. 在菜单中，单击**主页 > 我的仪表板**。
11. 单击左上方的**添加面板**。将显示**添加面板**对话框，列出可用面板以及每个面板的简短说明。
12. 选择**报告订阅**。随即将显示**配置面板**对话框，列出所有可用报告订阅。
13. 从列表中选择报告订阅，然后单击**确定**。面板将添加到您的**仪表板**。

浏览器设置

要优化 Silk Central 的功能和性能，请在浏览器中调整以下设置：

- 确保您已启用浏览器的缓存。
- 如果您在通过浏览器访问 Silk Central 时遇到问题，请在浏览器中将 Silk Central 服务器添加到受信任站点列表。

有关受支持浏览器的列表，请参阅“发行说明”。在菜单中，单击**帮助 > 文档**。单击 **Silk Central 19.0 发行说明**。

登录和注销

此部分中的步骤介绍如何登录 Silk Central 和从中注销。

登录 Silk Central

登录 Silk Central：

1. 导航至 Silk Central 安装的 URL。
2. 在 Silk Central 登录页面上，以 <客户端>\<用户名> 的形式输入用户名和密码。
当您以默认客户端用户的身份登录 Silk Central 时，无需输入客户端名称。只需输入您的用户名。
使用以下默认凭据作为超级用户登录：
 - 用户名：管理
 - 密码：管理
3. 如果选中**记住登录**复选框，您将保持登录状态，直到您关闭浏览器选项卡。下次您访问 Silk Central 时，系统将自动为您重新登录。
4. 单击**登录**。

您将定向到个人**仪表板**。您可以快速**继续在上次访问的区域工作**，方法是单击**仪表板**页面顶部的此链接。

从 Silk Central 注销

从 Silk Central 注销：

1. 在菜单中，转至**用户：<用户名>**。
2. 单击**注销**。

Accessibility

Silk Central offers accessibility for users with a visual disability.

Silk Central users can use the keyboard to navigate to any control or asset in any unit of the Silk Central UI. Additionally, users can use a screen reader to identify a control or asset in the UI and to understand what the control or asset is intended to do.

快速启动任务

快速启动任务是对您可能需要使用 Silk Central 执行的主要任务的高级概述。这些任务可作为逐步指导您最佳利用 Silk Central 核心功能的教程。有关更多信息，请参阅本帮助中的相关部分：[需求](#)、[测试](#)、[执行计划](#)以及[问题跟踪和结果分析](#)。

配置所需的资产 - 快速启动任务

开始构建测试框架之前，您需要先配置至少一个[项目](#)和一个[产品](#)，如果您计划创建自动测试，则还需要配置一个[源代码管理配置文件](#)。您可能还需要配置一些其他设置，例如筛选器、属性等。您必须拥有超级用户、管理员或项目经理权限才能执行这些任务。

要配置所需的资产，您需要执行以下任务。

添加项目

Silk Central 在项目上下文中管理需求、测试及其执行和结果。因此，您首先要创建一个项目。

创建项目：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。此时将显示**项目**页面，此页面将列出所有现有的项目和项目基线。
2. 单击**新建项目**。将显示**项目设置**页面。
3. 键入**项目名称**和**说明**。
4. 选择**项目负责人**。
5. **可选**：输入您项目的**标记**。如果您有许多项目，请使用**项目列表**页面上的**标记**列，项目标记可帮助您筛选项目。
6. **可选**：要基于 Agile 项目模板创建项目，请从**项目模板**列表框中选择 **Agile 项目模板**。
7. 要将项目初始化为 Issue Manager 项目，请单击**初始化新项目**或**重用现有项目**。有关更多信息，请参阅[将项目初始化为 Issue Manager 项目](#)。
8. 在**共享测试**部分，定义项目是否共享测试。选择以下选项之一：
 - **不共享测试**：该项目既不与其他项目共享测试，也不使用其他项目中的测试。
 - **共享测试**：该项目将共享其他项目可以使用的测试。
 - **使用以下项目中的共享测试**：选择编辑后的项目可从中使用共享测试的一个项目。
9. **组**部分包含可用组和已分配组的列表。根据需要分配组。使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个组。您还可单击**导入 LDAP 组**，以从 LDAP 服务器导入组。有关详细信息，请参阅[从 LDAP 服务器导入组](#)。如果用户组不存在，您可能要在创建用户组后再对其分配。您也可以在**组设置**页面配置组/项目分配。权限因用户角色而异。有关用户权限的信息，请参阅[用户角色和权限](#)。
10. **位置**部分包含可用位置和已分配位置的列表。根据需要分配位置。使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个位置。如果位置不存在，您可能要在创建位置后再对其分配。您也可以在**位置设置**页面配置位置/项目分配。有关详细信息，请参阅[管理位置](#)。
11. 单击**保存**以保存您的设置。您将返回到其中列出新项目的**项目列表**页面。

添加产品

Silk Central 在一种特定产品的版本和内部版本上下文中跟踪测试执行结果。因此，必须先定义**产品**，然后才能创建测试。

添加新产品：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击**新建产品**。将显示**新建产品**对话框。
4. 在**名称**文本框中键入新产品的名称。
5. 在**说明**文本框中键入产品的说明。
6. 选中**活动**复选框，以使此产品可与**测试**关联。
7. 单击**确定**以保存产品。



注：创建产品时，Silk Central 会为新产品自动创建新默认版本 1.0 和新默认内部版本 1。

配置源代码管理配置文件

对于自动测试，创建测试的另一个需求是**源代码管理配置文件**。Silk Central 中的自动测试实际上表示源代码管理系统中的测试脚本，您可以通过此类源代码管理配置文件访问这些脚本。

有关源代码管理配置文件配置的详细信息，请参阅[源代码管理配置文件](#)。

定义需求 - 快速开始任务



管理您的需求，便于将它们与测试相关联，确保测量您的软件涵盖指定需求的程度。集成外部需求管理可让您使用可能已在使用的其他工具协调 Silk Central 的需求管理功能。

要管理需求，您需要执行以下部分或全部任务。

创建需求

将需求与测试关联，确保测量软件涵盖指定需求的程度。

要创建新需求，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 在**需求树**中，选择需求或根节点。
3. 单击工具栏中的  (**新建需求**) 在同一层上创建新需求，或单击  (**新建子需求**) 在所选需求下方创建需求。将显示**新建需求**对话框。
4. 键入需求的**名称**和**说明**。



注：Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于说明文本框。

5. **可选：**取消选中**从父级继承**复选框。在此情况下，子需求将不会从父需求继承属性。默认情况下，所有复选框均处于选中状态。



注：在**属性**页面上的**详细信息视图**中和**文档视图**中，继承的属性用星号 (*) 标记。

6. 从列表中选择适当的**优先级**、**风险**和**已审阅**状态。
7. 如果已定义自定义需求，这些需求将列于**已审阅**列表下。在相应字段中，键入要使用此需求进行跟踪的任何自定义属性数据。可以为继承属性禁用此项。有关创建、编辑和删除自定义需求属性的详细信息，请参阅[自定义需求属性](#)。
8. 完成新需求的创建：
 - 单击**确定**以创建需求并关闭对话框。
 - 单击**确定**和**新建需求**以创建需求并保持对话框打开以输入其他需求的数据。
 - 单击**确定**和**新建子需求**以创建需求并保持对话框打开以输入子需求的数据。

从需求生成测试

您可从**需求树**直接生成测试并将测试分配到特定需求。**需求树**用作新**测试树**的测试文件夹/测试结构的模板。

要从**详细信息视图**生成新测试：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 右键单击要将其转化成测试的需求或项目节点，然后选择**生成测试**。此时将显示**从需求生成测试**对话框。此对话框使您可指定是否将所选需求子树的树叶（即最低级别的节点）转化成测试或测试文件夹，以及是否将树生成到新的测试容器或现有容器。
3. 在**输入名称**字段输入新测试容器的名称，然后从**选择产品**列表中选择产品以在活动 **Silk Central** 项目中创建容器。
选择产品列表由项目经理配置的产品填充。有关详细信息，请参阅**管理产品**或咨询您的项目经理。
4. 如果已定义源代码管理配置文件，则从**选择源代码管理配置文件**列表中选择用于管理测试源代码的源代码管理配置文件。
有关源代码管理配置文件的详细信息，请参阅**源代码管理配置文件**或咨询您的 **Silk Central** 管理员。
5. 要在测试中包括所选需求的所有子需求，请选中**包括子需求**复选框。
复选框默认为选中。
6. 要将新测试自动分配到你从中创建的需求，请选中**将新生成的测试分配到需求**复选框。
如果未选择此选项，则必须手动将测试与需求关联。

 **注：**选中**从需求树叶中生成测试文件夹**时，此选项不可用。

7. 单击**确定**以创建测试。
新测试与**需求树**具有相同的结构。
8. 此时将显示消息框。单击**是**查看**测试**区域的测试，或单击**否**保持在**需求**区域。

集成外部需求管理工具

集成外部需求管理可让您使用可能已在使用的其他工具协调 **Silk Central** 的需求管理功能。

有关集成外部需求管理工具的详细信息，请参阅 [需求管理工具](#)。

设计测试 - 快速开始任务

设计您的测试以涵盖所有相关功能和有用的测试。


要设计测试，您需要执行以下部分或所有任务。


构建测试资产

Silk Central 在一种特定产品的版本和内部版本上下文中跟踪测试执行结果。因此，必须先定义**产品**，然后才能创建测试。对于自动测试，创建测试的另一个需求是**源代码管理配置文件**。**Silk Central** 中的自动测试实际上表示源代码管理系统中的测试脚本，您可以通过此类源代码管理配置文件访问这些脚本。产品和源代码管理配置文件信息都是在**测试容器**层指定的，因此这些信息代表着测试资产结构中的顶层节点。

只需创建一个容器即可开始使用：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择要向其中添加新容器作为子节点的根节点。


 **注：**无法嵌套容器，但可以向容器添加子文件夹。

3. 单击工具栏上的或右键单击节点并选择**新建测试容器**。

您也可右键单击节点并选择**新建测试容器**。

新容器根节点将添加到**测试树**，并将显示**新建测试容器**对话框。

4. 键入容器的**名称**和**说明**。

 **注：****Silk Central** 支持 **HTML** 格式，并可剪切和粘贴 **HTML** 内容以用于**说明文本框**。

5. 从列表框中选择与此测试容器关联的任何预定义产品。有关添加产品配置文件的详细信息，请参阅[添加产品](#)。
6. 从[源代码管理配置文件](#)列表框中选择预定义源代码管理配置文件。
如果不想为测试容器检出任何测试源（例如，如果只有手动测试），请选择 ---。



注：Silk Central 执行服务器为测试检索程序源代码，该测试包含在来自自己定义的源代码管理配置文件的容器中。根据源代码控制配置文件中的指定路径，您可进行指定，以使用测试容器**根节点**字段中的子节点。

7. **可选：**选中**每次测试执行前清理工作文件夹**复选框。
如果选中，从源代码管理中删除文件的也将同时从工作文件夹中删除。默认为选中状态。
8. **可选：**单击**浏览**选择选定源代码管理配置文件中的根节点。
测试源位于此根节点内。在执行服务器上使用此根节点来检索测试的来源。
9. **可选：**当 Silk Central 与 Silk Performer 集成时，您可定义**自定义数据目录**和**自定义包括目录**。
在 Silk Performer 中，Include 目录分为一个 System Include 目录和一个 Custom Include 目录。Data 目录分为一个 System Data 目录和一个 Custom Data 目录。有关其他信息，请参阅 [Silk Performer](#) 文档。
10. 您可通过对话框的**隐藏测试属性**部分指定要显示在测试容器的**属性**页面上的测试属性类型，以及容器内所有测试文件夹的**属性**页面。
这些设置不会影响单个测试的显示。
11. 单击**编辑**以调整隐藏测试属性设置。将显示**隐藏测试属性**对话框。
12. 取消选中要显示其属性的所有测试类型的复选框。
13. 单击**确定**以保存您的设置并关闭**隐藏测试属性**对话框。
14. 单击**保存**以保存您的设置。

创建测试

创建测试来测试特定的软件功能。

Silk Central 支持多种开箱即用的测试类型。请参阅[管理测试](#)，并选择您想要创建的测试类型，然后按照参考主题中的说明执行操作。


将需求分配到测试

将需求与测试关联，确保测量软件涵盖指定需求的程度。


将需求手动分配到测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择要分配需求的测试。
3. 单击**已分配的需求**选项卡。



注：如果您已创建需求筛选器，则可以在**需求树**上方的筛选器列表中进行选择。要创建新需求筛选器，请单击菜单中的**需求 > 详细信息视图**，然后单击工具栏中的.

可用于分配的所有需求都显示在**需求树**中。

4. 选择要分配的需求。
您可使用键盘的 **Ctrl** 和 **Shift** 键，以通过标准浏览器多选功能选择多个需求。
5. 单击**分配所有已筛选项**，以便将所有已筛选需求分配给所选测试，或将所选内容拖放到**已分配的需求**区域，或单击任意需求左边的 。只有在您具备**管理需求**或**管理资产**权限时，分配所有已筛选需求的功能才会启用。



注：选中从**需求生成测试**对话框上的**将新生成的测试分配到需求**复选框可将新生成的测试自动分配到从其中生成这些测试的需求。这是默认行为。

执行计划和执行测试 - 快速开始任务


要计划并执行测试，您需要执行以下部分或所有任务。

计划和执行自动测试

创建执行计划以同时执行相关测试。

创建执行计划

创建执行计划以同时执行相关测试。

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划树**中，选择文件夹或项目节点。
3. 在工具栏上单击  (**新建子执行计划**)，或右键单击文件夹、测试周期或节点并单击**新建子执行计划**。将显示**新建执行计划**对话框。
4. 键入执行计划的名称和说明。



注: Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 从**测试容器**列表中选择测试容器。



注: 您仅可向一个执行计划分配一个测试容器。仅可执行来自此测试容器的测试。

容器所属产品中定义的最新版本和内部版本将自动填充到**版本**和**内部版本**列表中。

6. 从列表中选择产品**版本**和**内部版本**。

开始此执行计划的新运行时，将使用这些信息。或者，您可选中**从内部版本信息文件中读取**复选框。在此情况下，将在每个运行开始时从应用程序服务器上的内部版本信息文件中读取版本和内部版本。如果内部版本信息文件在执行服务器上可用，则此文件默认为用于测试运行，从而覆盖**新建执行计划**对话框上的设置。

7. 从列表中选择执行计划的**优先级**。

对于自动执行计划，如果多个执行计划在排队等候，但只有一个执行服务器可用，则**优先级**将确定先执行的执行计划。如果执行服务器可用，但多个执行计划所需的移动设备不可用，情况也是如此。

8. 在**源代码管理标签**文本框中，您可以选择指定执行计划的版本早于最新版本。该标签必须引用与测试容器关联的源代码管理系统中的版本。如果将此文本框留空，则将获取执行计划的最新版本。仅当关联测试容器使用支持版本控制的源代码管理配置文件时，**源代码管理标签**属性才启用。当使用多个版本的源代码文件时，确保执行服务器上具有足够的可用磁盘空间。每个版本都将保存在其位于各个执行服务器上的文件夹中。




提示: 如果您想要为特定执行计划签出存储库的特定分支，请在相应执行计划的**源代码管理标签**字段中指定分支名称。

9. 单击**确定**以使用新创建的执行计划更新**执行树**。

手动将测试分配至执行计划

手动将测试分配至执行计划以将其添加到所包含的测试中。


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择您要将所选测试分配至的执行计划。
3. 单击**已分配的测试**选项卡。
4. 单击**手动分配**选项。与所选执行关联的测试容器的所有测试都将显示在**测试树**中。如果您已创建测试筛选器，则可以从**测试树**上方的筛选器列表中选择它。要创建新的测试筛选器，请在菜单中单击**测试**，然后在工具栏中单击  (**新建筛选器**)。

5. 选择要分配的测试。

您可使用键盘的 **Ctrl** 和 **Shift** 键，以通过标准浏览器多选功能选择多个测试。

6. 将所选内容拖放到已分配的测试区域，或单击任意测试左边的 。

通过分配文件夹或顶层容器，可将父项的所有子测试分配至所选执行计划。

 **提示:** 右键单击一个节点以进行展开和折叠。

开始执行计划

执行单个执行计划，以便独立于计划运行它们。

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。

2. 在**执行计划**树中，选择您想要执行的项目、执行计划、文件夹或配置套件，或使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个元素。

3. 单击工具栏上的 (**运行**)。可以为测试周期、测试周期内的执行计划和未分配测试禁用此项。此时将显示**运行**对话框。

4. 定义您要在**运行**对话框中执行的测试。

5. 为执行定义测试后，选中**转到活动页面**复选框可前往**活动**页面。

计划和执行手动测试

此演练通过示例向您展示**手动执行计划**的功能。示例假设包括：


- 根据 Risk 属性完全记录和分类需求。
- 根据定义执行特定测试必要性的 Importance 属性来完全记录 575 个手动测试、将其分配给需求并进行分类。
- 已根据需求属性 Risk 和测试属性 Importance 定义质量目标，也称为**项目退出条件**。这些质量目标指定所需的测试级别。
- 要计划的测试仅限最能满足质量目标的那些测试。

概述

手动执行计划页面包含四个区域，它们显示在两个屏幕上。在第一个屏幕（即**测试选择**屏幕）上，您可以为测试周期选择和计划测试。在第二个屏幕（**测试分配**屏幕）上，您可以将所选测试周期的测试分配至将执行测试的测试人员。

测试选择屏幕分为三个区域：


- 左侧的**筛选条件**区域。通过筛选器功能，您可以缩小在下一区域中显示的测试范围。
- 中间的**匹配测试**区域。此列表显示所有可用测试。应用筛选器后，只显示筛选后的测试。
- 右侧的**测试周期**区域。在此处，您可以将中部列表中的测试分配至特定测试周期，它是已定义的时间期限。



Actions	Name	Planned Time [hh:mm]	Assigned
	Customer Account Management - User...	01:00	✓
	Customer Account Management - User...	02:00	✓
	Customer Account Management - User...	00:30	✓
	Customer Account Management - User...	00:30	✓
	Customer Account Management - User...	01:00	✓
	Customer Account Management - Ship...	01:00	✓
	Customer Account Management - Ship...	02:00	✓
	Customer Account Management - Ship...	01:30	✓
	Customer Account Management - Pay...	01:00	✓
	Customer Account Management - Pay...	02:00	✓
	Customer Account Management - Pay...	01:00	✓
	Customer Account Management - Pay...	02:00	✓
	Customer Account Management - Pay...	01:00	✓
	Customer Account Management - Pay...	02:00	✓
	Customer Account Management - Pay...	01:00	✓
	Customer Account Management - Pay...	02:00	✓
	Search products according to productg...	00:30	✓
	Search products according to productg...	01:00	✓
	Filter products according to productg...	00:30	✓



要访问**测试分配**屏幕，请单击右上角的**测试分配 >>>**。此屏幕分为两个区域：

- 左侧的**测试周期**区域。这与**测试选择**屏幕上的区域相同，它显示在两个屏幕上。
- 右侧的**已分配的测试**区域。此列表显示已添加至当前所选测试周期的测试。在此处，您可以将列表中的测试拖到**测试周期**区域，然后将其放到测试人员上。




创建测试周期

第一步是创建测试周期。测试周期是定义的时间段，包含开始日期、结束日期和手动测试人员列表。我们将我们的测试周期命名为第 21 周 - 团队 A。

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。
2. 在右侧的**测试周期**区域中，单击**新建测试周期**。将显示**新建测试周期**对话框。
3. 输入测试周期的名称，此示例中为第 21 周 - 团队 A。
4. 输入说明（可选）。
5. 单击**开始日期**旁边的  以设置测试周期的开始日期。
6. 单击**结束日期**旁边的  以设置测试周期的结束日期。
7. 以 hh:mm 格式输入要为此测试周期提供的时间长度（**容量**），我们在此示例中输入 35:00。
8. 单击**确定**。

我们的测试周期此时显示在**测试周期**区域中。它显示当前未分配任何测试人员。下一步是分配测试人员。




添加手动测试工程师

下一步将手动测试人员添加到我们的测试周期。我们还将定义此测试周期中每个手动测试人员拥有的容量。

1. 在我们的测试周期标题第 21 周 - 团队 A 中，单击 ... > **编辑已分配的测试人员**。此时将显示**编辑已分配的测试程序**对话框。
2. 单击**添加/删除测试程序**。此时将显示**添加/删除测试程序**对话框。
3. 从**可用**列表中选择用户组。
4. 从**可用**列表中的用户组选择一个或多个用户。
5. 单击**添加**或**全部添加**以将用户添加到**已选定**列表。
6. 单击**确定**。用户现在将添加到**编辑已分配的测试人员**对话框中的列表。
7. 对于已添加的每个用户，请在**容量**字段中使用 hh:mm 格式提供测试周期的容量。
8. 单击**关闭**。

此时，我们的测试周期会显示适用于整个测试周期以及每个手动测试人员的可用资源。燃尽图将显示尚未完成的已分配测试。创建我们的测试周期和添加手动测试人员之后，我们可确定下一步需要完成的测试。



选择测试与计划

本主题介绍如何将测试分配给我们的测试周期。目标是选择最佳覆盖已定义质量目标的测试。其中一个质量目标基于需求风险。典型做法是首先测试高风险事物。

1. 在左侧的**筛选条件**区域，请选中**质量目标**下的**需求风险**复选框。将**匹配测试**列表的范围缩小到关键的测试。
2. 在**匹配测试**区域，打开列标题的上下文菜单，对测试进行排序、筛选或分组。这有助于选择应计划的测试。
3. 选择一个或多个测试，将其拖到右侧的**测试周期**区域，然后将其拖到我们的测试周期。要将测试分配到测试周期，还可以右键单击所选测试，然后选择**将测试分配到周期**。将测试添加到测试周期时，将更新已使用资源的指示器。在指示器上移动鼠标，以了解有关总容量、计划时间和剩余时间的详细信息。
4. 计划具有严重风险的所有测试后，再计划高风险测试。之后计划中等风险的测试，以此类推。

分配给我们测试周期的测试已移到**无特定测试人员**行。在下一步中，我们会将测试分配给手动测试人员。

Test Selection - Which tests are planned for which testing cycle?

Filter Criteria: Requirement Risk Critical

Tests Filter: <No Filter>

Quality Goals/Assignment Progress: Requirement Risk

Actions	Name	Planned Time [hh:mm]	Assigned
[icon]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:45	✓
[icon]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:45	✓
[icon]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:45	✓
[icon]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:30	✓
[icon]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:45	✓
[icon]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:15	✓
[icon]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:15	✓
[icon]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:15	✓
[icon]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:15	✓
[icon]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:30	✓
[icon]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:30	✓
[icon]	Order Management - Refundment Pro...	00:30	✓
[icon]	Order Management - Refundment Pro...	00:30	✓
[icon]	Shopping Cart - Acceptance Test	05:00	✓

Testing Cycles: Week 21 - Team A

Tester	Resources	Completed
No specific tester		0/8
Adam Anderson	05:00	0/0
dbrauer	03:30	0/0
gmazzuchelli	07:15	0/0
htanaka	08:00	0/0

- 一次性显示一个执行计划的全部失败测试

分析自动测试运行的结果：

1. 在执行**运行网格**或**活动 > 上次执行网格**中，选择一个或多个执行。
2. 单击**查看自动测试结果**图标，以分析单个执行的结果，也可右键单击您选择的项目，然后选择**比较自动测试结果**来比较多次执行。
3. 单击页面顶端的图标或特定状态图标可以访问详细信息，例如结果文件、缩略图屏幕快照、消息和堆栈跟踪。



提示：使用**仅显示失败的测试**复选框缩小显示结果的范围。

分析手动测试结果

如果您的测试运行处于已完成或未完成上下文之中，使用**手动测试结果**视图可提供易于阅读的手动测试结果视图，其中包括附加问题和附件等所有信息。您可立即看到所有这些信息。还可以打印和下载 PDF 版本。

手动测试结果视图包含左侧的树视图和右侧的详细信息视图。树视图基于在其中打开结果视图的选择的上下文。例如，如果您选择了一个测试周期，则可看到所有已分配的测试工程师及其测试。选择特定节点时，将使用所选内容的恰当信息更新详细信息视图。

几乎在所有查看手动测试的上下文中，您都可以单击测试的**查看手动测试结果**图标 (🔍) 来打开**手动测试结果**视图。此类上下文包括手动执行计划、仪表板面板、活动页面和执行**运行网格**以及测试**运行网格**。

仪表板面板

Silk Central 中的仪表板是您的个人开始区域。您可添加和排列为您提供日常工作所需信息各种面板，以自定义仪表板。

有关仪表板面板的详细信息，请参阅 [仪表板](#)。

报告

有关报告的详细信息，请参阅 [报告](#)。

需求

本部分说明如何管理 Silk Central 中的需求。

需求是用户完成特定任务所需的条件或能力，必须由受测试应用程序 (AUT) 来满足。将需求与测试关联，确保测量软件涵盖指定需求的程度。多个测试可以包含同一个需求，而一个测试也可以包含多个需求。集成外部需求管理可让您使用可能已在使用的其他工具协调 Silk Central 的需求管理功能。**需求**区域使可您在开发期间管理和控制系统需求。您可以创建、修改和删除需求，将测试和需求关联，在历史记录中跟踪更改，并从需求列表中直接生成测试。

配置需求设置和集成

如果您计划在 Silk Central 中管理需求，则可以配置需求属性、筛选器和更改通知设置。如果您在其他系统中管理需求，可以将其与 Silk Central 集成，以便使用 Silk Central 的需求管理功能，例如需求和测试覆盖率。您必须拥有超级用户、管理员或项目经理权限才能执行这些任务。

需求属性

以下部分介绍可用需求属性的两种类型。

需求属性页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 需求属性

需求属性页面列出了可用于活动项目的自定义需求属性和计算属性。

计算属性

列	说明
操作	可对计算属性执行的可用操作。
名称	计算属性的名称。 单击 编辑 图标可编辑计算属性。
公式	包含计算属性的实际公式。
分类	列出了计算属性的分类。
创建于	创建属性的时间。
创建者	创建属性的用户。
更改时间	最近修改属性的时间。
更改者	最近修改属性的用户。

自定义属性

列	说明
操作	可在自定义属性上执行的可用操作。
名称	需求属性的名称。 单击 编辑 图标可编辑需求属性。


列	说明
类型	属性类型。有关每个属性类型的说明，请参阅 测试属性和需求属性类型 主题。
创建于	创建属性的时间。
创建者	创建属性的用户。
更改时间	最近修改属性的时间。
更改者	最近修改属性的用户。

计算属性

计算属性用于根据用户定义公式从内部或自定义属性值创建一个值。然后将此值放入名为分类的标记范围中。计算属性的目标是能够在网格中查看分类**名称**。每次显示自定义属性值时（例如，文档视图）都会显示计算属性的值。计算属性也可用于筛选器和质量目标中（如其他内部或自定义需求属性）。

每个计算属性都具有不设下限的默认分类。所有其他分类都必须具有下限。您可通过分类设置计算属性值的名称和范围。分类的名称表示值在网格中的显示方式。如果未设置公式中所用的一个或多个属性值，或根据特殊需求评估公式失败（例如，除数为零），--- 将显示为计算属性的值。

您可在公式中将项目中任何内部或自定义属性用于计算属性。内部或自定义属性类型必须为具有单个选择的数字、文本或列表。您可在公式中使用以下运算符： $+$ $-$ $*$ $/$ $()$

 **限制:** 每个项目现支持最多五个计算属性。不能在计算属性中使用其他计算属性。

创建计算属性

计算属性用于创建基于一系列值的属性。此过程将引导您创建具有三种分类（低、中和高）的名为自定义风险的计算属性。我们将使用内部属性**风险**和名为**影响**且类型为数字的自定义属性（您应提前创建该属性）。

1. 单击**需求 > 需求属性**。
2. 单击**新建计算属性**。
3. 在**名称**字段中，键入自定义风险。
4. 在**说明**字段中，键入使用风险和影响（L、M、H）计算的属性。
5. 从**插入属性**列表中选择业务影响。 $\{Business\ Impact\}$ 将添加到**公式**字段。
6. 从**插入运算符**列表中选择 $*$ 。 $\{Business\ Impact\}*$ 将添加到**公式**字段。
7. 从**插入属性**列表中选择业务风险。 $\{Business\ Impact\}*\{Business\ Risk\}$ 将添加到**公式**字段。
8. 在默认的分类网格行上，将条目重命名为低。由于所有计算属性必须包含不设下限的默认分类，因此将使用此值。
9. 单击**添加分类**。一个新行将添加到分类网格。
10. 将分类命名为中并添加**下限 10**。
11. 单击**添加分类**。一个新行将添加到分类网格。
12. 将分类命名为高并添加**下限 20**。
13. 单击**确定**。

此时将创建计算属性，当为需求设置了**影响**和**风险**属性时，将使用低、中或高填充计算属性。

计算属性页面

计算属性页面用于添加或编辑项目的计算属性。要访问此页面，请单击**需求 > 需求属性**，然后单击现有计算属性或**新建计算属性**。

- 名称** 包含计算属性的名称。
- 说明** 输入有意义的计算属性说明（可引用公式或分类）。

公式 包含计算属性的公式。要实现此操作，您可手动键入公式或使用**插入属性**和**插入运算符**列表。如果您手动键入公式，则字段名称应包含在以下结构中：\${}。运算符位于此结构中。

插入属性 将光标置于**公式**字段中显示属性的位置，然后从列表中选择一种系统或自定义属性进行添加。

插入运算符 将光标置于**公式**字段中显示运算符的位置，然后选择运算符。

分类网格 分类网格用于设置计算属性值的变化范围。单击**添加分类**在网格中创建新行。使用**名称**字段来标识分类，并使用**下限**字段来确定计算属性的最低值。关于分类，有一点很重要：显示在网格中的是分类的**名称**而不是计算属性的值。例如，如果您的分类**名称**是中（**下限**是 5）且您的计算属性值是 7，则只要您的下一个分类下限值大于 7，计算值将显示为中。

内部属性值

可在计算属性的公式中使用多个内部属性的值。受支持属性的值如下所示。

风险

值名称	内部值
低	1
中	2
高	3
关键	4

优先级

值名称	内部值
低	1
中	2
高	3
关键	4

已审阅

值名称	内部值
否	0
是	1

自定义需求属性

您可在**需求 > 需求属性**中添加所选项目中所有需求的自定义属性字段。随后可在**编辑需求**对话框中将自定义属性与默认属性一起编辑。自定义属性将显示在**需求 > 详细信息视图 > 属性**中。如果属性的唯一值是 URL，Silk Central 会自动将其显示为一个链接，便于您直接从 Silk Central 中访问其他 Web 应用程序。

创建自定义需求属性

创建新的自定义需求属性：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**需求属性**选项卡。
3. 单击**新建需求属性**以显示**新建需求属性**对话框。

4. 在**名称**字段中键入新属性的名称。
5. 从**类型**列表中选择新属性的**数据类型**。有关每种属性类型的说明，请参阅**测试属性和需求属性类型**主题。
6. 单击**确定**。



您的自定义属性将可用于活动项目中的所有需求。

自定义属性和需求属性类型


Silk Central 支持以下类型的属性和需求属性：

日期 日期类型支持日期值。

列表 列表类型支持单选或多选列表。它包含以下控件：

- **新建项目**：允许您在列表创建条目。单击以显示**新建项目**对话框。输入列表项目的**名称**和**数值权重**并单击**确定**。
 **注**：如果筛选器条件使用以下任意运算符，则会在筛选期间使用**数值权重**字段的值：**>**、**>=**、**<** 或 **<=**。当筛选条件使用 **=** 或 **not** 运算符时，**名称**字段的值将用于比较。
- **顺序**：使用此列表中的字段排序属性。
- **允许多选**：单击此复选框允许用户从列表中选择多个值。
 **注**：您可以将现有单选列表更新为多选列表。多选列表无法通过更改成为单选列表。
- **操作**：使用此行中的图标删除或编辑列表中的每个项目。

编号 数字类型支持整数或小数数值。它包含以下字段：

- **最小值**：表示您可以在字段中输入的最小值。
- **最大值**：表示您可以在字段中输入的最大值。
- **小数位数**：用于定义小数点右侧有效的值数。若为整数值则选择 0，若为小数值则选择 1、2、3 或 4。
 **注**：如果对自定义属性和需求属性的定义做出更新（例如更改**最小值**或**最大值**），则它们会显示当前值。要应用新定义，请打开并保存资产。

文本 文本类型支持任何字母数字值。它包含以下字段：

- **最大长度**：表示可以在字段中输入的最大字符数。输入 0 或将此字段留空以使长度不受限制（仅限需求属性）。


编辑自定义需求属性

要编辑以前创建的自定义需求属性：


1. 在菜单中，单击**项目**：<项目名称> > **项目设置**。
2. 单击**需求属性**选项卡。
3. 单击要编辑的属性的名称。此时将显示**编辑需求属性**对话框。
4. 在**名称**字段中编辑属性的名称。
如果属性可供使用，则名称将显示在筛选器和需求的列表中。可在按需求属性进行筛选的全局筛选器中使用属性，并且可应用到需求。
5. 编辑属性的**说明**。
6. 请参阅**测试属性和需求属性类型**主题以获取有关每种类型的需求属性的说明。您具有不同的编辑选项，具体取决于属性数据类型。
7. 单击**确定**以保存您所做的更改。

删除自定义需求属性


要删除以前创建的自定义需求属性：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**需求属性**选项卡。
3. 单击 。此时将显示确认对话框。
4. 单击**是**以确认删除。

需求管理工具集成

 **重要：**从 Silk Central 15.0 或早期版本升级到当前版本之前，执行**全部同步**以将您的全部需求与集成的需求管理工具同步。

集成外部需求管理可让您使用可能已在使用的其他工具协调 Silk Central 的需求管理功能。集成在**项目：<项目名称> > 项目设置**的**需求管理**页面中配置。

 **注：**您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

Silk Central 支持通过其开放接口与外部需求管理系统 (RMS) 的集成。创建插件并将其集成到 Silk Central，这样允许集成任何 RMS。有关启用正确的外部 RMS 集成的接口信息，请参阅 *Silk Central API 帮助*。

同步需求


启用 Silk Central 和外部 RMS 之间的需求同步，可使 Silk Central 在执行同步时接收外部 RMS 中发生的更改。如果项目启用外部 RMS 集成，需求的主系统将自动为外部系统。这意味着同步始终从外部 RMS 工具到 Silk Central。需求无法再在 Silk Central 中编辑。一种异常情况是外部工具中不存在的新建需求，仅在**设置 > 需求管理**中启用选项**启用上载需求**时才会上载到外部（主）系统。

属性映射功能可使您在 Silk Central 和外部需求工具之间映射属性字段。例如，Silk Central 中称作 User 的自定义字段可能等同于 Caliber 中称作 Field_2 的属性字段。属性映射功能可确保需求属性字段的更改在项目之间准确刷新。如果您未使用属性映射功能，则仅映射需求的名称和说明。有关更多信息，请参阅 *编辑属性映射*。

可使用以下方法之一同步需求：

- | | |
|---------------|---|
| 手动同步 | 单击 属性 页面中根文件夹级别的 同步更改 ，仅同步自上次同步后更改的需求。 |
| 强制手动同步 | 单击 属性 页面中根文件夹级别的 全部同步 ，可强制同步所有需求。 |
| 自动计划同步 | 根据全局定义的 Silk Central 计划。 |
| 自动在线同步 | 需求的更改自动在工具之间传播。此选项仅用于 Caliber。它要求在应用程序服务器上安装 Caliber 客户端，并在 Caliber 服务器上启用 MPX（有关启用 MPX 的详细信息，请参阅 Caliber 安装指南）。要启用 Caliber 和 Silk Central 之间的自动同步，请将文件 <code>ss.jar</code> 添加到位于 <code>Program Files\Silk\Silk Central <版本>\lib</code> 的应用程序服务器，并重新启动应用程序服务器。请联系客户服务以获取文件。当在 Caliber 中做出更改时，会在 Silk Central 中自动更新需求数据，当在 Silk Central 中执行测试分配更改时，会更新 Caliber 中的跟踪。此类在线同步仅在使用当前基线配置项目时可用。 |

可根据全局计划配置 Silk Central 和外部需求管理工具之间的需求自动同步。有关配置全局计划的详细信息，请参阅本帮助中的 *管理* 主题。

 **注：**打开 Caliber 按钮可打开注册用于打开扩展名为 `.crm` 的文件的默认程序。在某些机器上，这可能是需求查看器，而非 Caliber。此行为可以由管理员更改。客户端程序称为 `caliberrm.exe`。正确配置后，程序打开 Silk Central 中选择的需求。


需求树项目节点的活页夹图标表示项目的 RM 集成状态：

无配置 RM 集成不可用。


手动配置 仅可通过单击 **需求** >  > **属性** 中项目节点上的相应按钮来导入、上载和同步需求。

在项目级别，**属性**页面包括以下属性：

属性	说明
系统	启用集成的外部工具。
状态	是否已启用集成。
项目名称	与 Silk Central 项目关联的外部项目的名称。
需求类型	项目间共享的需求类型。
上次同步	上次同步的日期和时间。
上次同步状态	上次同步状态包括已创建、已更新和已删除的项目数。

 **注：** 启用 Caliber 和 Silk Central 之间的集成与自动联机同步时，项目节点将显示联机需求更改侦听器的当前状态。这些项目的三种可能状态是：已连接（已同步）、已重新连接（建议同步）和断开连接。

在工具之间同步需求

 **注：** 使用属性映射功能映射属性字段。如果您未使用属性映射功能，则仅映射需求的名称和说明。有关更多信息，请参阅 [编辑属性映射](#)。

在 Silk Central 和外部配置的需求管理工具之间同步需求

1. 在菜单中，单击 **需求** > **详细信息视图**。
2. 选择 **需求** 树中的项目节点。
3. 单击 **属性** 选项卡。**属性** 页面将显示选定树元素的属性。
4. 单击 **同步更改**。
5. 单击 **同步需求** 确认对话框中的 **是** 开始同步。对话框在同步完成时打开，显示同步统计信息，其中包括已创建、已更新和已删除的需求数。
6. 单击 **确定** 完成同步。在外部配置的需求管理工具中，对映射需求做出的任何更新现已反映在 **需求** 树中。

根据计划同步需求

您可以配置全局计划，以自动同步 Silk Central 和外部需求管理工具之间的需求。要启用 Caliber 和 Silk Central 之间的自动同步，请将文件 `ss.jar` 添加到位于 `Program Files\Silk\Silk Central <版本>\lib` 的应用程序服务器，并重新启动应用程序服务器。要获取文件，请联系客户服务。

根据全局定义的计划同步需求：

1. 在菜单中，单击 **项目**：<项目名称> > **项目设置**。
2. 单击 **需求管理** 选项卡。
3. 单击 **编辑计划**。**编辑计划** 对话框将会打开。
4. 从 **同步更改** 列表中选择一个预定义全局计划，以定义外部系统中的更改与 Silk Central 应同步的时间。
5. 从 **全部同步** 列表中选择一个预定义全局计划，以定义外部系统中的所有需求与 Silk Central 应同步的时间。
6. 单击 **确定**。

有关创建全局计划的信息，请参阅 [添加全局计划](#)。

为自动同步事件定义电子邮件通知

您可以定义电子邮件通知以在 Silk Central 与外部需求管理工具之间的自动需求同步过程中发生错误时提醒用户。所有通知收件人都会收到同步日志文件的副本。

要为自动同步事件定义电子邮件通知：

1. 在菜单中，单击**项目**：<项目名称> > **项目设置**。
2. 单击**需求管理**选项卡。
3. 单击**编辑通知**。此时将显示**编辑通知**对话框。
4. 选中**启用通知**复选框。
5. 从**用户名**列表框中选择用户名。
6. 如果需要，请在**其他电子邮件地址**文本框中为其他收件人添加其他电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。
7. 单击**确定**。

Atlassian JIRA Agile 集成

Silk Central 提供与 Atlassian JIRA Agile 的需求集成，该集成基于项目和问题跟踪系统 JIRA。所有问题类型（JIRA 中的通用对象类）均可同步。Atlassian JIRA Agile 支持创建自定义问题类型，因此您可在要同步的 Silk Central 中指定 Atlassian JIRA Agile 问题类型列表，例如缺陷或改进。

目前支持与 Silk Central 集成的 Atlassian JIRA Agile 版本：Atlassian JIRA 6、7

限制：同步 JIRA 需求只对配置的 JIRA 项目的需求起作用。如果需求链接到位于其他 JIRA 项目中的需求（叙述），这些需求将不会同步。

启用与 Atlassian JIRA Agile 的集成

要启用与 Atlassian JIRA Agile 的集成：

1. 在菜单中，单击**项目** > **项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击**项目**：<项目名称> > **项目设置**。
4. 单击**需求管理**选项卡。
5. 单击**新建集成**。



注：您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **Atlassian JIRA Agile**，然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。
7. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 输入 JIRA Agile 服务器的 **URL**。
9. 键入 JIRA Agile 的有效**用户名**和**密码**凭据。用户名必须是有效的 JIRA 用户配置文件名称。
10. 在**问题类型**字段中，指定要同步的问题类型，使用分号 (;) 分隔多个类型。
所有问题类型（JIRA 中的通用对象类）均可同步。Atlassian JIRA Agile 支持创建自定义问题类型，因此您可在要同步的 Silk Central 中指定 Atlassian JIRA Agile 问题类型列表，例如缺陷或改进。
11. **可选：**要限制同步的需求量，您可以使用**自定义 JQL** 字段在需求同步之前预筛选需求。使用有关 JQL 的详细信息，请访问 Atlassian 的[高级搜索文档](#)。查询语言 (JQL) 在您的 JIRA Agile 系统内创建查询，然后将字符串复制并粘贴到**自定义 JQL** 字段。JIRA



提示：

- 请勿在 JQL 查询中使用 ORDER BY 语句。
- JQL 字符串不能超过 1000 个字符。
- 此外，JQL 查询还用于已配置的项目和问题类型，而不会否决这些设置。

12. 单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确，则会显示**连接成功**消息框。单击**确定**继续。



注: 如果您无法建立连接, 请咨询您的系统管理员。

13. 单击**加载**。项目列表将使用 JIRA Agile 中您拥有权限的所有项目进行填充。
14. 从项目列表中, 选择要与 Silk Central 项目集成的外部项目。
15. 单击**确定**以保存您的设置。

Atlassian JIRA Agile 属性映射

以下属性在 JIRA Agile 与 Silk Central 之间有默认映射:

- JIRA Agile 的积压工作内的用户案例在 Silk Central 中表现为设置为积压工作的 Sprint 属性值。这让您能通过创建筛选器轻松执行搜索。
- JIRA Agile 用户案例的默认优先级值映射为 Silk Central 的优先级属性。如果您要使用的不是 JIRA Agile 的默认优先级值, 可以自定义此映射。

查看 Silk Central 中的 JIRA Agile 积压工作案例

1. 在菜单中, 单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 使用以下条件创建新筛选器:
 - **选择条件:** 外部自定义属性
 - **属性:** Sprint
 - **值:** 积压工作
3. 单击**应用**立即应用筛选器, 或者单击**保存并应用**保存筛选器, 以备将来使用。

将 JIRA Agile 的优先级值映射为 Silk Central 的优先级

JIRA Agile 用户案例的默认优先级值映射为 Silk Central 的优先级属性, 如下所示:

- Blocker=SC_Priority_Critical
- Critical=SC_Priority_High
- Major=SC_Priority_Medium
- Minor=SC_Priority_Low
- Trivial=SC_Priority_Low

如果您要使用的不是 JIRA Agile 的默认优先级值, 或者希望自定义映射, 您的 Silk Central 管理员应如下自定义设置:

1. 停止应用程序服务器。
2. 使用文本编辑器打开 `propertyMappings.properties` 文件。此文件位于应用程序服务器上 `plugins` 文件夹的 **JIRA Agile plugin-file** `JIRA Agile.zip` 中。
3. 搜索 `SC_Priority=Priority`, 可以在其下方自定义 JIRA Agile 的优先级值到 Silk Central 优先级的映射。



注: Silk Central 优先级值需要使用 `SC_Priority_` 前缀。

4. 保存并关闭文件
5. 重新启动应用程序服务器。

CA Agile Central 集成

集成项目管理工具 CA Agile Central 可使您定义之后在 Silk Central 中用作需求的用户情景。然后, 您可以在 Silk Central 中创建测试来覆盖这些需求。要使用对 CA Agile Central 中相应用户情景做出的任何更改来更新您创建的测试, 请同步需求。

Silk Central 附带的混合功能允许您在 CA Agile Central 中显示来自 Silk Central 的与用户案例相关的测试覆盖率信息。您可以将 Silk Central 中的每个测试链接到 CA Agile Central 中的一个或多个用户案例。要将测试链接到用户案例, 请将 CA Agile Central 中具有格式化用户案例 ID 值的属性分配给每个测试。

以下用户情景属性从 **CA Agile Central REST Service** 同步。如果在集成配置中指定了自定义字段，这些字段也会同步。您可以使用这些属性来帮助筛选用户情景并对其进行分类：

属性	说明
名称	CA Agile Central 中用户情景的名称。
CA Agile Central ID	CA Agile Central 中用户情景的标识符。此属性是 Silk Central 中需求的外部 ID。
说明	CA Agile Central 中用户情景的说明。
迭代	其中包含用户情景的 CA Agile Central 的迭代。
项目	其中包含用户情景的 CA Agile Central 项目。
发布	其中包含用户情景的项目发布。
状态	CA Agile Central 中用户情景的进度状态。以下状态可用： <ul style="list-style-type: none">• 已定义• 正在进行• 已完成• 已接受
计划预计（情景点）	CA Agile Central 中要完成的用户情景的预计时间。时间根据情景点预计。

启用与 CA Agile Central 的集成

要启用与 CA Agile Central 的集成：

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击 **需求管理** 选项卡。
5. 单击 **新建集成**。



注：您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的 **允许创建、编辑和删除需求...** 复选框即可。

将打开 **新建集成** 对话框。

6. 从列表中选择 **CA Agile Central**，然后单击 **下一步**。将打开 **编辑配置** 对话框。
7. 为新配置文件键入 **名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 键入 **URL**。
9. 为 CA Agile Central 键入有效的 **用户名** 和 **密码** 凭据，或者键入有效的 **API 键**。API 键可用于访问您的 CA Agile Central 订阅数据，而且无需使用您的用户名和密码。有关 CA Agile Central API 键的更多信息，请参阅 [CA Agile Central Application Manager 页面](#)。
10. **可选：**如果直接访问 Internet 受限，并且 CA Agile Central REST Service 位于内部网络范围外的机器中，请使用 **代理主机** 和 **代理端口** 字段指定 Silk Central 可通过其连接到 CA Agile Central 的代理。



注：要使用代理连接到 CA Agile Central，您需要填写 **代理主机** 和 **代理端口** 字段。

11. **可选：**如果您想要同步自定义字段，在 **自定义字段** 字段中键入其名称，用逗号分隔。此时必须使用内部字段名称，而非显示名称。
12. 单击 **测试连接** 以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确，则会显示 **连接成功** 消息框。单击 **确定** 继续。



注: 如果您无法建立连接, 请咨询您的系统管理员。

13. 单击**确定**。

14. 单击**加载**。项目列表框将使用 CA Agile Central 中您拥有权限的所有工作区内的所有项目进行填充。

15. 从项目列表框中, 选择要与 Silk Central 项目集成的外部项目。

16. 单击**确定**以保存您的设置。

在 CA Agile Central 中创建自定义 HTML 应用程序

使用 HTML 或 JavaScript 在 CA Agile Central 中创建自定义应用程序, 以显示与用户案例相关的测试覆盖率信息。

创建自定义 HTML 应用程序:

1. 在 CA Agile Central 中导航到您的自定义应用程序应处于的选项卡。
2. 单击**自定义页面**, 再单击**添加应用程序**。此时将显示**应用程序目录**。
3. 单击**自定义**下的**自定义 HTML**, 然后单击**添加此应用程序**。
4. 输入标题, 然后切换到 Silk Central。
5. 在菜单中, 单击**帮助 > 工具**。
6. 单击**CA Agile Central 迭代状态混合**, 复制 HTML 代码。
7. 切换回 CA Agile Central, 将 HTML 代码粘贴到**HTML**字段中。
8. 配置该字段中的脚本, 以符合您的 Silk Central 环境:
 - 检查是否已设置有效脚本源, 例如 `<script type="text/javascript" src="http://localhost:19120/silkroot/script/sctm-toolkit.js"></script>`。
 - 检查是否已为 Silk Central 设置有效 URL, 例如 `var SCTM_URL = "http://localhost:19120/"`。
 - 检查是否已设置有效的 Silk Central 项目 ID, 例如 `var SCTM_PROJECT_ID = 0`。
 - 检查是否已设置有效的属性名称, 例如 `var SCTM_ATTRIBUTE_FOR_RALLY_US = "rallyattr"`。
 - 确保能够使用 CA Agile Central 中的 FormattedID, 并且 `var USE_FORMATTED_ID = true`。
9. 单击**保存**。这样就在 CA Agile Central 中创建了自定义 HTML 应用程序。

将用户案例从 CA Agile Central 链接到测试

要将 CA Agile Central 的 User Stories 链接到 Silk Central 测试:

1. 在 Silk Central 中选择其中包含要将 CA Agile Central 的 User Stories 链接到的测试的项目。
2. 在菜单中, 单击**项目: <项目名称> > 项目设置**。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 单击**新建属性**。将显示**新建属性**对话框。
5. 在**名称**字段中键入 rallyattr。
6. 从**类型**列表中选择**文本**。
7. 单击**确定**以创建新属性。
8. 将新属性分配给要将 CA Agile Central 的 User Stories 链接到的每个测试。
9. 将属性值设置为每个测试的相应 CA Agile Central User Story 的 **FormattedID** 值。如果您将多个 User Stories 分配给单个测试, 请使用逗号隔开 ID, 并且不要在中间加空格。例如, US10,US12,US14。

Caliber 集成

本节介绍如何将 Caliber 与 Silk Central 集成。

在配置 Caliber 集成前, 您必须在 Silk Central 应用程序服务器和前端服务器上安装 Caliber 客户端。此外, 确保在 Caliber 中启用 MPX 支持。配置与 Caliber 的集成要求定义 Caliber 登录凭据。在 Silk Central 和 Caliber 之间同步需求时, 这些凭据用于登录到 Silk Central, 从而签出 Silk Central 许可证。许可证会在同步

进程完成时立即设为可用。我们建议创建专用 **Silk Central** 用户进行同步，并且所有 **Silk Central** 需求集成都应使用此用户。这可确保只有一个 **Caliber** 许可证用于同步进程。

目前支持与 **Silk Central** 集成的 **Caliber** 版本：**Caliber 11.4、11.5**



注： **Caliber** 用户定义属性**多选用户列表**和**多选组列表**必须映射到 **Silk Central** 文本属性类型而非列表类型。

启用与 **Caliber** 的集成

要启用与 **Caliber** 的集成：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击**需求管理**选项卡。
5. 单击**新建集成**。



注： 您可以通过 **Silk Central** 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 **Test Manager** 的 UI 和/或 **Silk Central** 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...** 复选框即可。

将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **Caliber**，然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。
7. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 键入安装外部服务器的机器的主机名。
9. 为需求管理服务键入有效的**用户名和密码**凭据。
10. 单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确，则会显示**连接成功**消息框。单击**确定**继续。



注： 如果您无法建立连接，请咨询您的系统管理员。

11. 单击**确定**。
12. 从**项目列表**框中，选择要与 **Silk Central** 项目集成的外部项目。对所选项目可用的需求类型将自动填充到**需求类型**字段。对所选项目可用的基线将自动填充到**基线**字段。
13. 从应该与 **Silk Central** 项目集成的外部项目中选择**基线**。
您的选择将显示在**编辑配置**对话框上。
14. 单击**确定**。
15. 从应该与 **Silk Central** 项目集成的外部项目中选择一个或多个需求类型。
使用 **Ctrl+单击** 可选择多个需求类型。
16. 单击**确定**以保存您的设置。

Caliber 集成的基线支持

您可为 **Caliber** 集成选择当前基线或现有用户定义基线。您不能将已修改的基线需求导入 **Silk Central** 中。如果用于基线的需求版本已更改，则仅可在 **Caliber** 中更改不具备当前基线的需求。执行手动或计划同步时，只会在 **Silk Central** 需求中更新此类更改。

您可在将基线导入 **Silk Central** 之后对其进行更改。您可将已配置的基线更改为其他用户定义基线或当前基线。执行此更改后，基线的下一次手动或计划同步将更新 **Silk Central** 项目，并可根据需要更新、创建或删除需求。当基线更改时，将显示消息，表明这些更改将在下一次同步之后生效。

在 **Caliber** 中处理测试分配

已分配的测试在 **Caliber** 中显示、管理并创建为同步需求的跟踪（“跟踪到”）。

必须为 Caliber 管理员中的 Caliber 项目启用 Silk Central 的外部可跟踪性，并且必须配置正确的 Silk Central 前端服务器。单击 Caliber 管理员中正确项目的 Silk Central 外部可跟踪性的**编辑**。

当某个项目与 Silk Central 项目同步时，同步 Silk Central 需求的已分配测试将显示为 Caliber 需求的跟踪（“跟踪到”）。如果您在 Silk Central 中编辑这些分配，则更改将立即反映在 Caliber 中。


复制 Caliber 集成项目

在复制 Caliber 项目时管理 Silk Central 基线：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**需求管理**选项卡。
3. 验证要保存的基线是否已选定。



注：如果基线发生更改，则在复制相关 Silk Central 项目之前，您必须执行同步以使用基线更改来更新项目需求。仅在您选择当前基线以外的基线时才会复制集成配置。如果您选择当前基线，则需要指定是在原始项目中保留集成配置还是将其移至复制的项目中。

4. 如果未选择要保存的基线，请单击**编辑配置**。将显示**编辑配置**对话框。
5. 单击**项目名称**文本框旁边的**浏览**。将打开**浏览项目**对话框。
6. 选择要保存的基线，然后确认您的选择。
7. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。此时将显示**项目**页面，此页面将列出所有现有的项目和项目基线。
8. 单击。



注：有关复制项目的完整详细信息，请参阅本帮助中的**管理**主题。

将显示**复制项目**对话框。

9. 选择要复制到新项目中的项目，然后确认您的选择。
10. 将要继续使用的基线应用到 Silk Central 项目。



注：复制项目后，原始项目和副本是相同的。通过应用相应的基线来定义将继续使用的基线。

创建 Caliber 集成项目的基线

创建 Caliber 集成 Silk Central 项目的基线：

1. 创建 Silk Central 项目的基线。在此过程中将显示 Silk Central 消息框，询问您是否要启用新基线的 Caliber 集成。
2. 单击**是**。新基线创建后，将打开**基线项目 - 调整项目设置**对话框。
3. 单击**编辑**以更改需求集成设置。

将打开**编辑配置**对话框。

4. 单击**项目名称**文本框旁边的**浏览**。将打开**浏览项目**对话框。
5. 选择用于同步的 Caliber 项目、基线和需求类型。
6. 单击**确定**以关闭**浏览项目**对话框。
7. 单击**确定**以关闭**编辑配置**对话框。
8. 单击**完成**以关闭**基线项目 - 调整项目设置**对话框。

基于方案和模拟生成测试

基于 Caliber 对象**方案**和**模拟**生成测试。

要基于 Caliber 对象**方案**和**模拟**生成测试，请执行以下操作：

1. 建立与 Caliber 的集成。

有关其他信息，请参阅**启用与 Caliber 的集成**。

2. 选择要从其中生成测试的**需求树**中的**方案**或**模拟**。
3. 在**属性**选项卡中，请单击**生成测试**。此时将显示**生成测试**对话框。
4. 使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择要生成的测试。
5. 单击**全部生成**生成所有测试，或单击**生成选定项**生成选定的测试。此时将显示**测试树**。
6. 选择要在其中添加所生成的测试的文件夹。



注: 所选目标文件夹中已经存在的测试未被创建，但已更新。文件夹中的测试均未被删除。

7. 单击**确定**。

IBM Rational DOORS 集成

本节介绍如何集成 Silk Central 与 IBM Rational DOORS。Silk Central 19.0 为 IBM Rational DOORS 提供了现成支持，无需在您的 DOORS 安装中执行任何自定义。如果您是从 Silk Central 15.5 或更早的版本升级，并且使用的是自定义的 dx1 文件，则需要使用自定义的 dx1 文件，覆盖您的 Silk Central 安装文件夹的 lib \dx1 文件夹内的 dx1 文件。

目前支持与 Silk Central 集成的 IBM Rational DOORS 版本：IBM Rational DOORS 9.5、9.6

启用与 IBM Rational DOORS 的集成

要集成 Silk Central 和 DOORS，请在 Silk Central 前端服务器上安装 DOORS 客户端。如果您使用多台前端服务器机器，则必须在已经配置为集成 DOORS 的每台前端服务器上安装 DOORS 客户端。

要启用与 DOORS 的集成：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击**需求管理**选项卡。
5. 单击**新建集成**。



注: 您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **IBM Rational DOORS**，然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。
7. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 在 **RM 服务 URL** 文本框中，键入 Silk Central DOORS 需求 Web 服务的 URL。
默认值应已指向正确的位置。例如 `http://MySCTMHost:19120/services/doorsrequirementsmanagement`。
9. 为需求管理服务器键入有效的**用户名和密码**凭据。
10. 默认 DOORS 客户端安装路径显示在 **DOORS 安装路径**文本框中。如果此路径不正确，请输入前端服务器目录结构中的正确目标路径。
11. 单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确，则会显示**连接成功**消息框。单击**确定**继续。



注: 如果您无法建立连接，请咨询您的系统管理员。

12. 单击**项目名称**文本框旁边的**浏览**，以打开**浏览需求类型**对话框。从**项目**文本框中，选择要与 Silk Central 项目同步的外部项目。

对所选项目可用的需求类型将自动填充到**需求类型**字段。选择要同步的需求类型，然后单击**确定**。使用 **Ctrl+单击**可选择多个需求类型。

您的选择此时显示在**编辑配置**对话框上。

13.单击**确定**以保存您的设置。



警告: 如果将 DOORS 应用程序对象用于通信, 并且此对象不支持登录数据而是需要正在运行的 DOORS 客户端, 则 Silk Central 将使用提供的登录数据开始每个 DOORS 客户端进程, 然后将相同数据用于随后的所有应用程序对象。因此, 一次只能将一组 DOORS 登录凭据用于通信。建议您将相同 DOORS 凭据用于所有配置, 以便在前端服务器上同时为所有项目执行集成任务。使用第二组凭据时, 这些凭据仅在使用第一组凭据的所有会话超时之后才能生效。

IBM Rational DOORS Next Generation 集成

本节介绍如何集成 Silk Central 与 IBM Rational DOORS Next Generation。Silk Central 19.0 为 IBM Rational DOORS Next Generation 提供了现成支持, 无需在您的 DOORS 安装中执行任何自定义。



注: 项目的所有工件都会同步, 除了 DOORS 集合工件**模块**和**集合**自身。

目前支持与 Silk Central 集成的 IBM Rational DOORS Next Generation 版本: IBM Rational DOORS Next Generation 6.0

启用与 IBM Rational DOORS Next Generation 的集成

要启用与 IBM Rational DOORS Next Generation 的集成:

1. 在菜单中, 单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中, 单击**项目: <项目名称> > 项目设置**。
4. 单击**需求管理**选项卡。
5. 单击**新建集成**。



注: 您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求, 而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改, 只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **IBM Rational DOORS Next Generation**, 然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。
7. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 在 **DOORS 下一代 URL** 字段中, 键入 IBM Rational DOORS Next Generation 服务器的完全限定的 URL, 例如 `https://MyDOORSHost.MyDomain.com:9443/rm`。
9. 在**身份验证 URL** 字段中, 键入 IBM Rational Jazz Team Server 的完全限定的 URL, 例如 `https://MyDOORSHost.MyDomain.com:9443/jts`。



注: 身份验证不支持新的 IBM Rational Authentication Server, 仅支持 IBM Rational Jazz Team Server。

10.为 IBM Rational DOORS Next Generation 服务器键入有效的**用户名**和**密码**凭据。

- 11.单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确, 则会显示**连接成功**消息框。单击**确定**继续。



注: 如果您无法建立连接, 请咨询您的系统管理员。

12.单击**项目名称**列表旁边的**加载**, 用可用的 DOORS 项目填充该列表。请选择 Silk Central 项目与其同步的外部项目。

13.单击**确定**以保存您的设置。

SAP Solution Manager 集成

要购买 SAP Solution Manager 插件, 请与您的销售代表联系。

SAP Solution Manager 可促进对分布式系统的技术支持,包含解决方案部署、操作和持续改进。SAP Solution Manager 是健全集中的应用程序管理解决方案,将工具、内容和对 SAP 的直接访问权限相结合,以提高解决方案的可靠性,同时降低总拥有成本。有关 SAP Solution Manager 的其他信息,请参阅 SAP Solution Manager 文档。

Silk Central 和 SAP Solution Manager 之间的集成允许将 SAP Solution Manager 业务流程和事件同步为 Silk Central 需求和问题。

System Requirements for SAP Solution Manager Integration

The following are the system requirements for the SAP Solution Manager integration plugin:

- SAP Solution Manager 7.2.
- Silk Central 19.0 or later.
- The *Silk Central Integration Hub for SAP Solution Manager* must be installed in SAP Solution Manager.

配置 SAP Solution Manager

配置 SAP Solution Manager 以启用与 Silk Central 的集成。

有关更多信息,请参阅 SAP Solution Manager 插件中包括的 *Configuration_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.pdf* 和 *User_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.pdf*。

为了让此集成获取从 SAP Solution Manager 到 Silk Central 的有效链接,Silk Central 的前端服务器计算机必须具有一个有效的完全限定名称。

添加 SAP Solution Manager 问题跟踪配置文件

添加 SAP Solution Manager 问题跟踪配置文件:

1. 在菜单中,单击项目:**<项目名称>** > 项目设置。
2. 单击**问题跟踪**选项卡。此时将打开**问题跟踪**页面,列出已为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 为新配置文件键入**说明**。
6. 从**类型**列表框中选择 **SAP Solution Manager**。
7. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
8. 键入 SAP Solution Manager 的 **Z-SCTM_ADAPTER Web 服务 URL**。
9. 单击**加载项目**以从服务器加载所有项目,填充**项目**列表框,然后从**项目**列表框中选择项目。
- 10.单击**加载默认事件类型**以加载所有可能的事件类型并填充**默认事件类型**列表框。
- 11.从**默认事件类型**列表框中选择事件类型。如果要在 SAP Solution Manager 中创建现有事件的链接并且未指定事件类型,则将使用此类型。
- 12.单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误,请复查您提供的信息,或咨询您的管理员。

- 13.如果测试连接成功,则会显示确认对话框,询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

启用与 SAP Solution Manager 的需求集成

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击 **需求管理** 选项卡。
5. 单击 **新建集成**。



注：您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Silk Central 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的 **允许创建、编辑和删除需求...** 复选框即可。

将打开 **新建集成** 对话框。

6. 从列表中选择 **SAP Solution Manager**，然后单击 **下一步**。将打开 **编辑配置** 对话框。
7. 为新配置文件键入 **名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 输入 SAP Solution Manager 的 Z_SCTM_ADAPTER Web 服务的 **URL**。
9. 输入 **用户名和密码**。
10. 单击 **测试连接** 以确认您输入的主机和用户凭据准确无误。如果设置正确，则会显示 **已成功测试连接** 消息。
11. 单击 **加载** 以加载所有可用解决方案和分支组合并选择正确的组合。
Silk Central 将此类解决方案和分支组合存储为项目。
12. **可选：**选中 **启用创建未分配的需求** 复选框以在集成而配置的 Silk Central 项目中启用创建和编辑未映射的需求。
13. 单击 **确定** 以进行确认并关闭对话框。

使用外部属性

本部分说明如何在 Silk Central 中使用外部属性。

编辑外部属性

要编辑外部属性：

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其编辑外部属性的需求。
3. 单击 **属性** 选项卡。**属性** 页面将显示选定树元素的属性。
4. 单击 **编辑外部属性**。

此时将显示 **编辑外部属性** 对话框。此处将显示外部需求的所有属性。根据需要编辑所有属性。



注：此对话框上可编辑的属性为您提供了用于编辑属性的输入字段和控件。如果属性存在映射规则，则该属性尾部将标记有星号 (*)。

5. 单击 **确定** 以保存您所做的更改并关闭对话框。


查看外部属性

查看外部属性：


1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 选择需求。
3. 单击 **属性** 选项卡。**属性** 页面将显示选定树元素的属性。
4. 单击 **查看外部属性**。此时将显示 **查看外部属性** 对话框。此处显示外部需求的所有属性。
5. 关闭对话框。

编辑属性映射


属性映射功能允许您映射 **Silk Central** 与外部需求管理工具之间的属性字段。例如, **Silk Central** 中名为 `User` 的自定义需求属性等效于 **Caliber** 中名为 `User_ID` 的自定义属性。属性映射功能可确保在上载和导入需求的过程中, 在项目之间正确填充需求属性字段。如果有多个需求类型, 则您必须单独映射每个类型。

 **注:** 如果您未使用属性映射功能, 则仅映射需求的名称和说明。

要编辑属性映射:

 **注:** 以下项适用于采用布尔值同步的属性: 由于 **Silk Central** 不支持布尔值数据类型, 因此您需要使用以下两个列表项创建一个选择列表:

- 名称 = 是, 数值权重 = 1
- 名称 = 否, 数值权重 = 0

 **注:** 当您映射列表时, 对于每个列表项, 两个产品的需求属性需要具有相同名称的选项, 并且它们区分大小写。

1. 选择项目。
2. 在菜单中, 单击 **项目: <项目名称> > 项目设置**。
3. 单击 **需求管理** 选项卡。
4. 单击 **编辑属性映射** 以获得配置的外部工具。此时将打开 **编辑属性映射** 对话框。
5. 从 **需求类型** 列表中选择外部需求类型。该类型的所有自定义需求随后都会显示在选择框的下方。
6. 选择要为其建立映射的自定义需求属性。
7. 从右侧的列表框中, 选择 **Silk Central** 自定义属性以建立与所选的外部自定义属性的映射。
8. 单击 **添加映射** 以映射需求。结果将显示在 **自定义属性映射** 框中。
9. **系统属性映射** 框将显示两个预先配置的需求名称和说明映射, 您不能删除这两个映射。
10. 单击 **确定** 以保存您所做的更改。

删除属性-映射值对

要删除属性-映射值对:

1. 选择项目。
2. 在菜单中, 单击 **项目: <项目名称> > 项目设置**。
3. 单击 **需求管理** 选项卡。
4. 单击 **编辑属性映射** 以获得配置的外部工具。此时将打开 **编辑属性映射** 对话框。
5. 在 **自定义属性映射** 选择框中选择属性-映射值对。
6. 单击 **删除映射**。
7. 单击 **确定** 以保存您所做的更改。

禁用需求管理集成

要禁用需求管理集成配置:

1. 选择项目。
2. 在菜单中, 单击 **项目: <项目名称> > 项目设置**。
3. 单击 **需求管理** 选项卡。
4. 单击要为其禁用集成的需求管理工具的 **禁用配置** 按钮。

所有集成数据和功能都将禁用, 但不会从项目中删除。

删除需求管理集成

删除需求管理集成：


1. 选择项目。
2. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
3. 单击需求管理选项卡。
4. 单击您要删除集成的需求管理工具的删除配置。
此按钮仅在禁用配置时才启用。
此时将显示删除外部关联对话框。
5. 单击是。

将从数据库中删除所有相关数据。

筛选器

筛选器可提供有效方式来查找需要的准确信息，同时排除无关的细节。筛选器将仅突出显示与需要相关的元素，可使您快速整理需求、测试元素和执行计划。通过定义全局筛选器，您可定义在整个 Silk Central 中可用的复杂筛选器条件，而无需在每次需要筛选列表时定义筛选器条件。


您可根据需要在项目级别创建新的筛选器、编辑现有筛选器、选择筛选器、删除筛选器或关闭筛选。项目不包含默认筛选器。您可从 Silk Central 单元的工具栏和从项目设置单元访问和编辑筛选器。

 **注：**筛选器不应用于报告。**最新更改**筛选器使您可查看自上次更改确认后其他用户对测试所做的项目级更改和添加操作。**测试**区域的**显示更改/全部显示**开关按钮和**确认**按钮可帮助您找出其他用户所做的更改。系统管理员可以配置电子邮件通知，提醒您对测试设置做出的更改。电子邮件提醒包括使您直接转到最新更改视图的链接。


创建筛选器

要创建筛选器，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击筛选器选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击新建筛选器。将显示新建筛选器对话框。
4. 键入新筛选器的名称。
当筛选器可用时，此名称将显示在列表框中。
5. 从列表中选择类别，以使筛选器在 Silk Central 的需求、测试或执行计划区域中可用。
6. *可选：*键入新筛选器的说明。
7. *可选：*选中对其他用户可见复选框，以允许其他用户看见筛选器。
8. *可选：*选中其他用户可编辑复选框，以允许其他用户编辑筛选器。

 **注：**如果选中对其他用户可见和其他用户可编辑，则筛选器为公用筛选器。要删除非公用（专用）筛选器，您必须是筛选器的所有者或者需要删除其他用户的专用筛选器权限。

9. 从选择条件列表中选择筛选条件的类别。可用类别取决于您选择的常规筛选器类别。

 **注：**您可以选择嵌套测试筛选器或嵌套需求筛选器来合并筛选器。选择其中一个类别可使您将现有筛选器包括在新筛选器中。

10. 从各自的列表中选择筛选器的属性、运算符和值。

属性 可用属性取决于您在上一步中选择的筛选器类别。定义您要为之定义筛选器设置的属性。如果您选择了属性类别，则属性列表包括对其查询的自定义属性。

运算符 指定筛选器运算符。运算符取决于您选择的属性类型。例如，如果您选择了基于字符串字段类型的属性，则以下运算符可用：

运算符	说明
=	字符串等于定义值。
≠	字符串与定义值不同。
包含	字符串包含定义值。
不包含	字符串不包含定义值。

值 输入您要筛选掉的值。根据您的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。字符串允许使用的通配符包括 *（任意数量的字符）和 ?（仅一个字符）。

11. 可选：如果要多个筛选器类别添加到新筛选器，请单击**更多**。重复此步骤以定义新类别。



注：如果定义多个筛选器类别，您必须定义除了现有类别（AND 关系）之外是否需要满足其他类别，或者筛选器是否会在满足筛选器类别之一（OR 关系）时返回 true。选择 **AND** 或者 **OR** 以定义筛选器类别关系。您可定义嵌套式 AND、OR 关系。



12. 可选：要删除筛选器类别，请单击**更少**。这将删除最后的筛选器类别。

13. 单击确定****以保存新筛选器，或单击**取消**以中止操作。

创建高级筛选器

您可使用高级自定义筛选器合并简单筛选器，以创建同时应用多个筛选器条件的复杂筛选器。

创建高级自定义筛选器：

1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求**、**测试**或**执行计划**。
2. 单击工具栏中的  (**新建筛选器**)。将显示**新建筛选器**对话框。
3. 如有必要，请单击**高级**以显示整个对话框。
4. 单击**更多**，以显示第二组筛选器参数字段，可用于定义第二组筛选器参数。
5. 为筛选查询的应用程序选择逻辑运算符。例如，如果使用运算符 `and`，则已筛选元素必须同时满足两组条件，如果使用运算符 `or`，则已筛选元素必须满足一组而非两组条件。
6. 要删除筛选器参数字符串，请单击 。
7. 要显示其他筛选器参数字段和创建其他筛选器查询，请单击**更多**。要删除过多的筛选器参数集，请单击**更少**。

编辑筛选器

要编辑筛选器：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**筛选器**选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击要编辑的筛选器的名称。此时将显示**编辑筛选器**对话框。
4. 编辑筛选器的**名称**和**说明**。
5. 从**选择条件**列表中选择筛选条件的类别。可用类别取决于您选择的常规筛选器类别。



注：您可以选择**嵌套测试筛选器**或**嵌套需求筛选器**来合并筛选器。选择其中一个类别可使您将现有筛选器包括在新筛选器中。

6. 从各自的列表中选择筛选器的**属性**、**运算符**和**值**。

属性 可用属性取决于您在上一步中选择的筛选器类别。定义您要为之定义筛选器设置的属性。如果您选择了属性类别，则属性列表包括对其查询的自定义属性。

运算符 指定筛选器运算符。运算符取决于您选择的属性类型。例如，如果您选择了基于字符串字段类型的属性，则以下运算符可用：


运算符	说明
=	字符串等于定义值。
不	字符串与定义值不同。
包含	字符串包含定义值。
不包含	字符串不包含定义值。

值 输入您要筛选掉的值。根据您的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。字符串允许使用的通配符包括 *（任意数量的字符）和 ?（仅一个字符）。

7. 单击**确定**以保存编辑过的筛选器定义。

复制筛选器

通过复制现有筛选器和更改设置来创建新筛选器。

1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求**、**测试**或**执行计划**。
2. 在所选区域的工具栏中，从列表框中选择筛选器。
3. 单击。将打开**编辑筛选器**对话框以及原始筛选器的设置。
4. 编辑筛选器的属性，然后单击**确定**。

删除筛选器

要删除筛选器：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**筛选器**选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击要删除的筛选器的**删除筛选器**。此时将显示确认对话框，要求您确认删除。
4. 单击**是**以删除选定的筛选器或单击**否**以中止操作。如果您单击**是**，您将返回筛选器列表，已删除的筛选器将不再显示。

全局筛选器详细信息

全局筛选器使您可快速处理 **Silk Central** 区域中的元素，仅突出显示与您的需要相关的元素。

要查看全局筛选器的详细信息，单击菜单中的**项目：<项目名称> > 项目设置 > 筛选器**，然后单击筛选器的名称。

通过选择常规筛选器类别可定义其中提供新筛选器的特定 **Silk Central** 区域。

每个全局筛选器必须具有来自相应列表框的属性、运算符和值：

属性 提供的属性取决于筛选器的类别。它可定义将为其定义筛选器设置的属性。如果选择属性类别，则属性列表将包括要查询的自定义属性。


运算符 指定筛选器运算符。运算符取决于属性类型。例如，如果选择基于字符串字段类型的属性，则提供的运算符为 =（等于定义值）、not（不同于定义值）、包含（字符串中包含定义值）和不包含（字符串中不包含定义值）。

值 要筛选的值。根据您的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。

最新更改


最新更改筛选器可使您自上次更改确认后有效查看和确认其他用户对项目范围内的需求、测试或执行计划做出的更改和添加。

工具栏最右边的两个按钮（即**显示更改/全部显示**切换按钮和**确认**按钮）可帮助您查找其他用户做出的更改。

 **注：**系统管理员可以配置电子邮件通知，提醒您对测试设置做出的更改。电子邮件提醒包括使您直接转到最新更改视图的链接。

应用筛选器

创建并存储自定义筛选器之后，您可将该筛选器应用到所选树。自定义筛选器可应用于需求、测试和执行计划。只有符合已应用筛选器条件的元素才会显示在树中。

 **注：**已筛选需求以只读形式返回，并且无法进行编辑。已筛选需求的**编辑属性**按钮将禁用。

应用存储的筛选器：


1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求、测试或执行计划**。
2. 从工具栏上的**筛选器**列表框中选择所需筛选器。
3. 将显示符合筛选器条件的所有元素。

 **注：**要删除筛选和显示所有元素，请从工具栏上的**筛选器**列表框中选择 **<无筛选器>**。

更改通知

当其他用户更改需求或测试时，**Silk Central** 可通过电子邮件通知您。每个用户都可以选择激活更改通知。启用通知后，请执行初始确认。此后，您可查看和确认自上次确认起发生的更改。为了避免大量通知，无论其他用户在您上次确认后执行了多少次更改，您只会在发生更改时收到一封电子邮件提醒。电子邮件提醒包括使您直接转到最新更改视图的链接。

激活需求或测试的更改通知之前，您必须在 **Silk Central** 的用户设置中配置您的电子邮件地址。

 **注：**更改通知只有在管理员已配置电子邮件服务器的情况下才能正常使用。如果更改通知尚未启用，请联系您的 **Silk Central** 管理员。

启用更改通知

要启用更改通知：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**通知**选项卡。
3. 单击**配置电子邮件通知**以打开**配置电子邮件通知**对话框：
4. 如果您希望在对当前所选项目中的需求进行更改时接收通知，请选中**需求更改**复选框。
5. 如果您希望在对当前所选项目中的测试进行更改时接收通知，请选中**测试更改**复选框。
6. 单击**确定**以保存通知设置，或单击**取消**以中止操作而不保存更改。

您将通过电子邮件接收有关为其激活通知的更改。

禁用更改通知

要禁用更改通知：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**通知**选项卡。

3. 单击**配置电子邮件通知**以打开**配置电子邮件通知**对话框。
4. 如果您不希望对当前所选项目中的需求进行更改时接收通知，请取消选中**需求更改**复选框。
5. 如果您不希望对当前所选项目中的测试进行更改时接收通知，请取消选中**测试更改**复选框。
6. 单击**确定**以保存通知设置，或单击**取消**以中止操作而不保存更改。

更改触发更改通知

如果已激活更改通知以通知您对需求或测试所做的更改，您将在注销后收到电子邮件提醒。如果以下一种或多种设置发生更改，您将收到电子邮件提醒：

区域	变更
需求	<ul style="list-style-type: none"> • 已创建或删除需求。 • 已编辑需求的名称或说明。 • 已编辑系统属性。 • 已将需求设置为过时。 • 已恢复需求。 • 已将测试分配到需求或从需求中删除测试。 • 已创建、编辑或删除需求的自定义属性。
测试	<ul style="list-style-type: none"> • 已创建或编辑容器。 • 已编辑产品。 • 已编辑源代码管理配置文件。 • 已编辑“清理工作文件夹”。 • 已编辑根节点。 • 已编辑自定义数据目录。 • 已编辑包括目录。 • 已编辑隐藏测试属性。 • 已编辑 Silk Test Classic 界面。 • 已创建、编辑或删除测试文件夹。 • 已创建、编辑或删除测试。 • 已编辑计划时间。 • 已添加或编辑测试步骤。

通知页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 通知


通知页面将列出活动项目的通知事件。对于每个通知事件，通知页面将显示以下列：

列	说明
通知事件	为活动项目设置的通知事件的名称。
状态	通知事件的状态。活动或非活动。

单击每部分的**配置...**按钮以编辑值。

电子邮件

当激活电子邮件通知事件时，首次更改其中一个特定设置时，通知电子邮件将发送给激活该事件的用户。

 **注：**您必须指定电子邮件地址才能接收电子邮件通知。

需求标记



您可以按不同方式为内部需求和外部需求配置通知。默认情况下，将启用所有需求标记。有关更多信息，请参阅 [标记](#) 主题。


管理需求

添加或编辑需求，就技术和非技术需求在客户与开发人员之间创建并维护协议。


创建需求

要创建新需求，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 在 **需求树** 中，选择需求或根节点。
3. 单击工具栏中的  (**新建需求**) 在同一层上创建新需求，或单击  (**新建子需求**) 在所选需求下方创建需求。将显示 **新建需求** 对话框。
4. 键入需求的 **名称** 和 **说明**。

 **注：** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于说明文本框。


5. **可选：** 取消选中 **从父级继承** 复选框。在此情况下，子需求将不会从父需求继承属性。默认情况下，所有复选框均处于选中状态。

 **注：** 在 **属性** 页面上的 **详细信息视图** 中和 **文档视图** 中，继承的属性用星号 (*) 标记。

6. 从列表中选择适当的 **优先级**、**风险** 和 **已审阅** 状态。
7. 如果已定义自定义需求，这些需求将列于 **已审阅** 列表下。在相应字段中，键入要使用此需求进行跟踪的任何自定义属性数据。可以为继承属性禁用此项。有关创建、编辑和删除自定义需求属性的详细信息，请参阅 [自定义需求属性](#)。
8. 完成新需求的创建：
 - 单击 **确定** 以创建需求并关闭对话框。
 - 单击 **确定** 和 **新建需求** 以创建需求并保持对话框打开以输入其他需求的数据。
 - 单击 **确定** 和 **新建子需求** 以创建需求并保持对话框打开以输入子需求的数据。

编辑需求


要编辑需求的属性：

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 在 **需求树** 中，选择需求。
3. 单击工具栏中的  (**编辑**)。


您还可以右键单击需求并单击 **编辑**，或单击 **属性** 选项卡并单击 **编辑属性**。

此时将显示 **编辑需求** 对话框。

4. 键入需求的 **名称** 和 **说明**。

 **注：** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于说明文本框。

5. **可选：** 取消选中 **从父级继承** 复选框。在此情况下，子需求将不会从父需求继承属性。默认情况下，所有复选框均处于选中状态。


 **注：** 在 **属性** 页面上的 **详细信息视图** 中和 **文档视图** 中，继承的属性用星号 (*) 标记。


6. 从列表中选择适当的**优先级**、**风险**和**已审阅**状态。
7. 如果已定义自定义需求，这些需求将列于**已审阅**列表下。在相应字段中，键入要使用此需求进行跟踪的任何自定义属性数据。可以为继承属性禁用此项。有关创建、编辑和删除自定义需求属性的详细信息，请参阅**自定义需求属性**。
8. 单击**确定**以保存您所做的更改。


将需求标记为过时

删除需求将会永久销毁它们。有时最好将需求标记为过时。可隐藏、显示和恢复过时的需求。

要将需求标记为过时：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 在**需求树**中，选择需求。
3. 单击工具栏中的  (**删除**)，或右键单击需求并单击**删除**。此时将显示对话框。
4. 单击**是**。

 **注：**默认未选中**永久销毁**复选框。

 **注：**过时的需求将以斜体显示在**需求树**中。


要显示过时的需求，请在**需求树**中右键单击任意需求，然后单击**显示过时的需求**。

要隐藏过时的需求，请在**需求树**中右键单击任意需求，然后单击**隐藏过时的需求**。

恢复过时的需求

恢复过时的需求：


1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 如果过时的需求被隐藏，请右键单击**需求树**中的任意需求，然后单击**显示过时的需求**。
3. 右键单击**需求树**中过时的需求，然后单击**恢复**。


 **注：**过时的需求将以斜体显示在**需求树**中。

要再次隐藏过时的需求，请右键单击**需求树**中的任意需求，然后单击**隐藏过时的需求**。

永久删除过时的需求

要永久删除过时的需求：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 如果过时的需求被隐藏，请右键单击**需求树**中的任意需求，然后单击**显示过时的需求**。
3. 在**需求树**中，选择过时的需求。
4. 单击工具栏中的  (**删除**)，或右键单击需求并单击**删除**。此时将显示对话框。
5. 单击**是**以永久删除需求。

 **注：**过时的需求将以斜体显示在**需求树**中。

要再次隐藏过时的需求，请右键单击**需求树**中的任意需求，然后单击**隐藏过时的需求**。

需求报告

需求报告详述了功能需求的状态，例如兼容性需求、GUI 需求或特性需求，必须在开发期间满足这些需求。

需求还可能与产品管理目标相关，例如可靠性、可扩展性和性能。需求管理报告可帮助管理人员确定是否建立了足够的测试覆盖率来验证开发期间是否满足系统需求。当报告引用包含 HTML 格式内容的需求时，此内容将在报告中呈现。

状态报告

以下状态报告可用于**需求**区域：

需求状态概述 按当前需求覆盖率表示所有需求的分组摘要。覆盖率由通过、失败、未执行和未覆盖状态表示。

顶层需求覆盖率 表示所有顶层需求的列表。对于每个需求，将显示测试已覆盖和未覆盖的子需求数。

优先级高于“X”的需求状态 按当前需求覆盖率显示所有需求的摘要。返回的需求组受 Priority 参数的限制，其中指定了在数据中考虑的最低需求优先级。

需求影响分析报告 显示按与需求关联的执行计划分组的测试详细信息。此报告允许用户深入洞悉可能受需求更改影响的测试资产。报告包含上次执行的名称、状态和日期/时间、手动测试人员、计划时间和每个测试问题。将使用以下状态：

通过	测试通过。
失败	测试失败。
不适用	测试与需求关联，但不提交测试供执行。
未执行	测试与需求关联并已提交供执行，但尚未执行。

项目需求可跟踪性报告 显示项目中的所有需求及其关联的测试和问题。将使用以下状态：

通过	测试通过。
失败	测试失败。
不适用	测试与需求关联，但不提交测试供执行。
未执行	测试与需求关联并已提交供执行，但尚未执行。

进度报告

以下进度报告可用于**需求**区域：

跨内部版本“X”和“Y”的需求覆盖率 按当前需求覆盖率显示所有需求的摘要。返回的需求组受 Priority 参数的限制，其中指定了在数据中考虑的最低需求优先级。

过去“X”天的需求覆盖率 表示通过考虑过去“X”天的总体需求覆盖率的需求覆盖率趋势。

过去“X”天的特定需求覆盖率 表示通过考虑过去“X”天的特定需求覆盖率的需求覆盖率趋势。

文档报告

以下文档报告对需求可用：

所有需求 所有需求都以完整的需求信息表示。

具有子需求的需求 所选需求将与其需求 ID 一起显示。将显示有关需求的子需求的详细信息。

所有相关问题报告

所有相关问题报告提供与需求的已分配测试相关的所有问题详细列表，并介绍需求之间的关系、已分配的测试以及发生过的问题。**所有相关问题**报告的输入参数是需求的标识符。

覆盖率

本节介绍如何使用测试覆盖需求。



覆盖率模式

Silk Central 提供了两种覆盖率模式。完整覆盖率和直接覆盖率。完整覆盖率模式中的需求状态将参考子需求的状态并提供覆盖需求的测试的累计视图。如果一个或多个子需求的状态是未覆盖，则所选需求的完整覆盖率状态也是未覆盖，即使需求的覆盖率状态为已覆盖也是如此。完整覆盖率模式可轻松评估需求是否由测试覆盖。

直接覆盖率模式中的需求状态仅根据直接分配到需求的测试的状态进行计算。计算中不考虑子需求。

在覆盖模式之间切换

在完整覆盖模式和直接覆盖模式之间切换：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 单击  /  以分别查看直接覆盖或完整覆盖。


覆盖率页面

需求 > 详细信息视图 > 覆盖率

覆盖率页面（仅可在**详细信息视图**中访问）显示所选需求或项目的基本属性。同时还显示已分配到需求的所有测试的状态，包括通过、失败、未执行和未覆盖测试的数量和百分比。所有已分配测试的摘要列在**总计**下方。测试未覆盖的需求列为未覆盖。

详细信息视图页面在“热字段”图表中显示相同覆盖率状态信息。

要查看分配到所选需求的子需求以及直接分配到需求的所有测试的状态，请选中**完整覆盖**复选框。

 **注：**在**详细信息视图**和**覆盖率**页面中，测试总计会累积到父级。例如，需求总计包括来自子需求的测试，而项目总计包括来自所有需求的测试。

覆盖率页面显示每个所选需求或项目的以下属性：

属性	说明
需求名称	所选需求或项目的名称。
项目名称	
优先级	已分配到所选需求的优先级。
风险	已分配到所选需求的风险。
# 个需求（计算）	所有已覆盖需求的总数。此数量不包括没有分配测试的未覆盖需求和文件夹。例如，继承其子需求的覆盖率但实际上本身并非需求的文件夹。
# 个需求（总计）	所选实体下的所有需求的总数，包括文件夹。
需求状态	所选需求或项目的状态。
项目状态	<ul style="list-style-type: none">• 通过• 失败• 未执行• 未覆盖
# 个需求已通过	项目中具有已通过测试的需求的总数和百分比。
# 个需求失败	项目中具有失败测试的需求的总数和百分比。

属性	说明
# 个需求未执行	项目中具有未执行测试的需求的总数和百分比。
# 个需求未覆盖	项目中测试未覆盖的需求的总数和百分比。
总计	项目中的需求总数。

标记

标记表明需求已更改或需要审阅。带标记的需求出现在带有标记图标的需求树中。需求属性中也有一个部分可查看标记信息。

您可以根据需要添加和删除标记，其他人在查看需求时可看到此标记。您还可标记需求及其所有子需求。每次只能在一个项目上设置一个标记，在已具有标记的项目上设置标记将会覆盖此标记。对需求标记的更改保留在需求更改历史记录中。

如果与外部需求管理工具集成，您还可看到新的或更新后的外部需求的标记。以下为与如何将标记应用到集成需求的相关方案：

- 如果在初始同步后将需求添加到需求管理工具，则会执行随后同步，当将新需求添加到 **Silk Central**，将显示 *已添加* 标记以表明它是在更新期间创建的。
- 如果编辑已同步到 **Silk Central** 的需求，**Silk Central** 中的需求将具有 *已更新* 标记以表明其已更新。

设置标记

在需求上设置标记，以向他人指示需求已更改或需要审阅。

在需求上设置标记：

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 选择 **需求树** 中的需求。
3. 右键单击需求并选择 **标记 > 设置标记**。此时将打开 **设置标记** 对话框。
4. 在 **注释** 文本框中键入标记的注释。
5. 要为当前选定需求的所有子需求设置标记，请单击 **在子需求上设置标记** 复选框。
6. 单击 **确定**。



注：可在需求的**属性**页面上查看标记信息。

清除标记

确认所有更改或审阅需求后，从需求中清除标记。

从需求中清除标记：

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 选择 **需求树** 中的需求。
3. 要清除单个标记，请执行以下操作：右键单击需求并选择 **标记 > 清除标记**。
4. 要清除所选需求的所有子级的标记，请执行以下操作：右键单击需求并选择 **标记 > 清除标记 - 包括子项**。标记信息将从需求的**属性**页面删除。



注：您也可通过单击需求的**属性**页面上的**清除标记**来清除标记。

创建已标记需求的筛选器

创建已标记需求的筛选器，以仅查看**需求树**中满足筛选器条件的需求。

创建已标记需求的筛选器：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 单击**新建筛选器**。将打开**新建筛选器**对话框。
3. 从**选择条件**列表中选择**需求属性**。
4. 从**属性**列表中选择**需求状态**。
5. 从**运算符**列表中选择 **=**。
6. 从**值**列表中选择以下值之一：

无	未选择任何标记
已标记为手动	用户已将标记手动添加到需求。
已标记为新建	已创建需求。
已标记为更新	已更新需求。
过时	已将需求标记为过时。

7. 单击**保存和应用**。



注：如果已标记子需求但未标记一个或多个父需求，将显示已标记子需求的完整路径，但会禁用父需求。您不能设置或清除处于此状态的父需求的标记。

配置需求属性

配置需求属性、附件、标记和覆盖率。

除给定的默认属性外，您还可以在 **Silk Central** 中创建自身的需求属性。这些自定义属性可在**编辑需求**对话框中编辑，类似于默认属性。


要为活动项目创建自定义属性，请在菜单中单击**需求 > 需求属性**，然后单击**新建需求属性**。

自定义属性在**属性**页面的**需求详细信息视图**和**需求文档视图**中显示。


有关自定义需求属性的其他信息，请参阅**自定义需求属性**。

替换需求属性

替换一个或多个需求的属性值：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 单击工具栏中的  (**替换**)，或右键单击需求，然后单击**替换**。此时将显示**替换**对话框。
3. 从**查找位置**列表中选择需求属性。
此列表包含所有默认和自定义属性。
4. 在**查找内容**区域定义搜索条件。
查找内容区域的 UI 控件因选定的属性而异。例如：如果您选择**风险**属性，则显示两个列表，如果您选择**说明**属性，则显示文本字段和两个复选框。
5. 在**替换为**区域，请输入要替换已识别数据的值。
6. **可选**：选中**区分大小写**复选框，以考虑大小写字母。
7. **可选**：选中**仅全字匹配**复选框可仅包括整个独立的字符串实例。
8. 单击**确定**。符合搜索条件的第一个需求在**需求树**中突出显示。
9. 请单击下列选项之一：
 - **替换**：替换突出显示的需求的属性值。
 - **全部替换**：替换包含定义值的所有需求的属性值。
 - **查找下一个**：突出显示包含定义值的下一个需求。
 - **查找上一个**：突出显示包含定义值的上一个需求。

- **新建替换**：再次打开**替换**对话框，在其中可以设置新值。
- **关闭**：关闭对话框。


 **注**：如果您单击**全部替换**，所有继承的属性将会被覆盖。在这种情况下，子需求也会丢失其继承设置。如果您希望子需求继承新值，则仅对父需求使用**替换**。

查找需求属性


在**需求**区域，您可以使用**查找**命令来定位符合某个搜索条件的需求。您也可以使用**替换**命令将识别的属性数据替换为您指定的备用数据。两个命令都提供**查找下一个**和**查找上一个**功能，允许您逐个查看所有识别的属性。

要查找需求：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 选择工具栏中的以打开**查找**对话框。

 **注**：此命令也可通过右键单击需求并选择**查找**来执行。

3. 从**查找位置**列表中选择需求属性。
此列表包含所有默认和自定义属性。
4. 在**查找内容**区域定义搜索条件。
查找内容区域的 UI 控件因选定的属性而异。例如：如果您选择**风险**属性，则显示两个列表，如果您选择**说明**属性，则显示文本字段和两个复选框。
5. 单击**确定**可开始搜索。满足搜索条件的第一个需求将会在树视图中突出显示。满足搜索条件的第一个需求将会在树视图中突出显示。
6. 单击**查找**对话框中的**查找下一个**可前进至列表中满足搜索条件的下一个需求。单击**查找**对话框中的**查找上一个**可返回至列表中满足搜索条件的上一个需求。

 **注**：当搜索满足搜索条件的最后一个或第一个需求时，分别单击**查找下一个**或**查找上一个**，将会从起始处开始搜索。

需求属性页面

需求 > 详细信息视图 > 属性

需求属性页面显示选定需求或项目的高级信息。

需求与外部需求管理系统同步时，项目有时会用叹号(!) 标记。这意味着标记的字段未映射到外部需求管理系统。使用属性映射功能映射属性字段。如果您未使用属性映射功能，则仅映射需求的名称和说明。有关更多信息，请参阅**编辑属性映射**。

用星号(*) 标记的项目值是从父需求继承的值。

单击**编辑需求属性**可编辑显示的属性。

下表仅适用于设置有标记的需求。

项	说明
标记者	表示设置标记的人员和时间。
注释	表示标记的注释。
清除标记	单击可删除标记。

下表列出了**属性**页面上显示的选定需求或项目的属性。

属性	说明
需求名称	需求的名称。
需求 ID	需求的标识符。
说明	需求的说明。
优先级	为需求配置的优先级。
风险	为需求配置的风险。
已审阅	需求的当前审阅状态。是或否。
自定义属性	如果已为需求配置自定义属性，则会将其列在此处。
文档	此需求从中派生的源文档（若有）。
创建于	创建此需求的日期。
创建者	创建此需求的用户名称。
更改时间	上次更新此需求的日期。
更改者	上次更新此需求的用户名称。

需求附件

您可以将多个文件或链接作为附件上载到需求，或删除附件。剪切或粘贴带附件的需求时，附件将自动附带副本。

以下附件类型可用：

- 已上载文件
- UNC 路径的引用
- URL 的引用，包括 StarTeam URL

将文件附加到需求

将文件附加到需求：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 选择**需求树**中的需求。
3. 单击**附件**选项卡。

如果已在 **Silk Central** 项目和 **Caliber** 项目之间启用需求管理集成，则**附件**页面包括**打开 Caliber** 按钮，此按钮可使您在 **Caliber** 中直接管理需求附件。

4. 单击**上载文件**。将出现**上载文件**对话框。
5. 单击**选择文件**并选择要从本地文件系统附加的文件。
6. 键入附件的**说明**。
7. 单击**确定**。附件会上载到服务器并与所选需求关联。

将链接附加到需求

将链接附加到需求：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 选择**需求树**中的需求。
3. 单击**附件**选项卡。

如果已在 **Silk Central** 项目和 **Caliber** 项目之间启用需求管理集成，则**附件**页面包括**打开 Caliber** 按钮，此按钮可使您在 **Caliber** 中直接管理需求附件。

4. 单击**附加链接**。将出现**附加链接**对话框。
5. 在**链接**字段中键入 URL。
6. 键入附加链接的**说明**。
7. 单击**确定**。该链接将与所选需求关联。

查看需求附件

查看需求附件：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 选择**需求树**中的需求。
3. 单击**附件**选项卡。

如果已在 **Silk Central** 项目和 **Caliber** 项目之间启用需求管理集成，则**附件**页面包括**打开 Caliber** 按钮，此按钮可使您在 **Caliber** 中直接管理需求附件。

此时将打开与需求关联的所有附件列表。每个附件名称充当链接。文件附件链接可打开**另存为**对话框，使您可以将附件下载到本地文件系统。链接附件在新生成的浏览器窗口中直接链接到链接目标。


从需求下载文件

从需求下载所有文件：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 选择**需求树**中的需求。
3. 单击**附件**选项卡。

如果已在 **Silk Central** 项目和 **Caliber** 项目之间启用需求管理集成，则**附件**页面包括**打开 Caliber** 按钮，此按钮可使您在 **Caliber** 中直接管理需求附件。

4. 在**附件**部分，单击**下载所有文件**。根据配置的浏览器下载设置，所有附加的文件将作为 zip 存档下载到本地磁盘。

 **注：**为了防止过度下载，如果选中了**包括子附件**，则**下载所有文件**将禁用。


从需求中删除附件

要删除需求附件：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 选择**需求树**中的需求。
3. 单击**附件**选项卡。

如果已在 **Silk Central** 项目和 **Caliber** 项目之间启用需求管理集成，则**附件**页面包括**打开 Caliber** 按钮，此按钮可使您在 **Caliber** 中直接管理需求附件。


4. 单击要删除的附件的**操作**列中的 **X**。
5. 单击确认对话框上的**是**以从项目中删除附件。


 **注：**每次只能删除一个附件。

需求附件页面

需求 > 详细信息视图 > 附件


附件页面列出了附加到选定需求的文件和链接。虽然附件列表可以按**名称**、**创建时间**和**创建者**属性排序，但是附件按其上载的顺序显示。

 **注:** 要显示与选定需求的子需求关联的任何附件，请选中**包括子附件**复选框。

 **注:** 文件图标表示文档是否直接附加到选定需求，或是否附加到选定需求的子需求。

- | | |
|------|----------------|
| 单一图标 | 文件直接附加到选定的需求。 |
| 双重图标 | 文件附加到选定需求的子需求。 |

附件页面显示每个列出附件的以下列：


列	说明
操作	单击  可删除附件。
附件图标	取决于附件的类型。
名称	附件的名称。
大小	附件的大小。
说明	附件的说明。
创建于	创建附件的时间。
创建者	创建附件的用户。

将测试与需求关联

将需求与测试关联，确保测量软件涵盖指定需求的程度。

从网格视图将测试分配到需求

从测试区域**网格视图**将一个或多个测试分配到一个或多个需求：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 单击工具栏上的 。
3. 选择要分配到需求的测试。
您可使用键盘的 **Ctrl** 和 **Shift** 键，以通过标准浏览器多选功能选择多个测试。
4. 右键单击所选测试并选择**保存所选内容**。
5. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
6. 选择要向其分配所选测试的需求。
7. 单击**已分配的测试**选项卡。
8. 单击**分配已保存的选定内容**。

 **注:** 只会分配需求测试容器中的测试。您可将所选测试分配到多个需求，但不能将其分配到不同项目中的需求。在您做出其他选择或关闭 **Silk Central** 之前，所选内容仍然保持不变。

将测试手动分配到需求

将测试手动分配到需求：


1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 选择**需求树**中的需求。
3. 单击**已分配的测试**选项卡。可用于分配的所有测试都显示在**测试**窗口中。
4. 如果已创建测试筛选器，则可从**测试**窗口上方的筛选器列表中选择该筛选器。
要创建新的测试筛选器，请导航至**测试**区域并单击工具栏上的**新建筛选器**。

5. 选择要分配的测试。

您可使用键盘的 **Ctrl** 和 **Shift** 键，以通过标准浏览器多选功能选择多个测试。



6. 将所选内容拖放到已分配的测试区域，或单击任意测试左边的 。

通过分配测试容器或测试文件夹，可将这些容器或文件夹中的所有测试分配到所选需求。此外，还会分配位于这些容器和文件夹的子文件夹中的测试。

 **提示:** 右键单击一个节点以进行展开和折叠。

在测试树中查找已分配的测试


要在测试树中查找已分配的测试：

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 单击工具栏中的 。
3. 在需求树中选择至少分配有一个测试的需求。
4. 单击 **已分配的测试** 选项卡。
5. 在测试的 **操作** 列中，单击  以找出测试存储在哪个测试文件夹或容器中。相应的测试文件夹或容器将在测试窗口中突出显示。

删除测试分配

删除测试分配：

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 单击工具栏中的 。
3. 在需求树中选择至少分配有一个测试的需求。
4. 在想要删除的已分配测试的 **操作** 列中，单击  或使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 以选择多个测试，然后按 **Del** 键。

 **注:** 要从选定的需求中删除所有测试分配，请单击 **全部删除**。

从需求详细信息视图生成测试

您可从需求树直接生成测试并将测试分配到特定需求。需求树用作新测试树的测试文件夹/测试结构的模板。

要从详细信息视图生成新测试：

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 右键单击要将其转化成测试的需求或项目节点，然后选择 **生成测试**。此时将显示 **从需求生成测试** 对话框。此对话框使您可指定是否将所选需求子树的树叶（即最低级别的节点）转化成测试或测试文件夹，以及是否将树生成到新的测试容器或现有容器。
3. 在 **输入名称** 字段输入新测试容器的名称，然后从 **选择产品** 列表中选择产品以在活动 **Silk Central** 项目中创建容器。
选择产品 列表由项目经理配置的产品填充。有关详细信息，请参阅 **管理产品** 或咨询您的项目经理。
4. 如果已定义源代码管理配置文件，则从 **选择源代码管理配置文件** 列表中选择用于管理测试源代码的源代码管理配置文件。
有关源代码管理配置文件的详细信息，请参阅 **源代码管理配置文件** 或咨询您的 **Silk Central** 管理员。
5. 要在测试中包括所选需求的所有子需求，请选中 **包括子需求** 复选框。
复选框默认为选中。
6. 要将新测试自动分配到其从中创建的需求，请选中 **将新生成的测试分配到需求** 复选框。
如果未选择此选项，则必须手动将测试与需求关联。



注: 选中从需求树叶中生成测试文件夹时, 此选项不可用。

7. 单击**确定**以创建测试。

新测试与**需求树**具有相同的结构。

8. 此时将显示消息框。单击**是**查看**测试**区域的测试, 或单击**否**保持在**需求**区域。

“已分配的测试” 页面

需求 > 详细信息视图 > 已分配的测试

已分配的测试页面列出分配到所选需求的所有测试。如果测试已分配到多个执行计划并已选中**在执行上下文中显示**复选框, 则每个执行计划的测试将显示在单独的网格行中。

可用于分配的所有测试将显示在右侧的**测试树**中。要将测试分配到所选需求, 请双击树中的条目或单击条目左侧的 。

如果您已创建测试筛选器, 则可以从**测试树**上方的筛选器列表中选择它。要创建新的测试筛选器, 请导航至**测试**区域并单击工具栏上的**新建筛选器**。

要将新生成的测试自动分配到从其中生成测试的需求, 请选中**从需求生成测试**对话框上的**将新生成的测试分配到需求**复选框。

默认视图只显示直接分配到所选需求的测试。选中**完整覆盖**复选框还可显示分配到所选需求的子需求的所有测试。选中**完整覆盖**时, 未分配到所选需求但已分配到该需求的子需求的测试会在测试类型图标上方显示覆盖图。

如果已将一组测试从**测试 > 网格视图**复制到剪贴板, 请单击**分配已保存的选定内容**以将整个组分配到所选需求。单击**全部删除**以从需求中删除所有已分配的测试。

要直接在网格中将现有问题分配到一个或多个测试, 请右键单击测试, 然后单击**分配现有问题**。您可使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个测试。

每个所列测试的**已分配的测试**页面都会显示以下列：

列	说明
操作	您可对已分配的测试执行以下操作： <ul style="list-style-type: none"> 单击 以从需求中删除已分配的测试。 单击 以在右侧测试树中找到已分配的测试。
测试	已分配的测试的名称。单击以查看和编辑测试。对于配置测试, 每个配置的测试会单独列出。
执行计划	只有选中 在执行上下文中显示 复选框才会显示此列。包括已分配测试的执行计划名称。适用于配置测试。
执行计划父项	执行计划在其中执行的上下文中的配置套件、文件夹或测试周期。单击可访问 执行计划树 中的套件或文件夹。如果配置套件或文件夹中未包含执行计划, 则不显示任何内容。
状态	向其分配测试的每个执行计划中的已分配测试状态。要显示每个执行计划中所显示测试的所有运行状态, 请选中 在执行上下文中显示 复选框。 <ul style="list-style-type: none"> 通过 失败 未执行 不适用 对于配置套件中包括的测试或测试包, 状态是套件中所有配置的所有状态的聚合：

列	说明
	<ul style="list-style-type: none"> 如果测试仅分配给配置套件,则只有测试在所有配置中均为通过时状态才为通过。如果不是所有配置中的状态均为通过,则传播最差运行的状态,且采用以下由上而下的优先级: <ol style="list-style-type: none"> 1. 不适用 2. 未执行 3. 失败 4. 通过 如果一个或多个配置中的测试失败,则分配给测试的需求状态为失败。 我们不建议将测试分配给配置套件,以及一个或多个简单的执行计划。但是在这种情况下,配置状态的聚合是一个状态,而执行计划的上次状态为其他状态。上次执行的状态确定测试的最后状态。 如果测试仅分配给简单的执行计划,则会更新状态来响应上次测试运行的状态。
上次执行	最后执行测试的时间和日期。
问题	只有未选中在 执行上下文中显示 复选框的情况下才会显示此列。与此测试关联的问题。

需求导入

Silk Central 允许您从 Microsoft Word 或 Excel 导入需求。您可以将需求导入到**需求**区域,然后在 Silk Central 中维护所有包含的需求。导入是一次性事件。

从 Word 文件中导入需求

在导入需求前,您需要在 Word 中创建需求文件。有关更多信息,请参阅 [Word 需求文件](#)。

Test Manager 使用 Word 文件和映射文件中存储的信息,确定要存储哪些数据,仅捕获映射为特定样式的信息。Test Manager 使用映射文件将 Word 文件内的需求映射到 Silk Central 需求。预先选择名为 RequirementsPropertiesDefaultMapping.xml 的默认映射文件进行导入。您可以选择自己的自定义映射文件来映射需求。

docx 功能: docx 的功能与 doc 相同,但具有以下改进:

- 可检测到图像和任何其他嵌入式对象 (OLE) (如 PDF、Excel),并作为附件导入到需求。
- 说明可能包含超链接。

要将需求从 Word 文件中导入到**需求**单元:

1. 在菜单中,单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 右键单击您要用作已导入需求的父节点的需求,并选择**从 Word 导入....**此时将打开**从 Word 文件导入需求**对话框。
3. 从**选择映射文件**列表框中选择映射文件。默认映射文件为 RequirementsPropertiesDefaultMapping.xml。

4. **可选:**单击  可编辑映射文件。单击  可删除映射文件。有关更多信息,请参阅 [Word 需求文件](#)。




注:若要执行这两项操作,分别需要具备**修改 Office 导入映射文件/删除 Office 导入映射文件**的权限。

5. 如果这是一次性的批量需求导入,请选中**一次性导入**复选框,导入后仅在 Silk Central 中维护。选中此项会直接在选定节点下导入需求,不创建共用的根文件夹。此后您无法使用**从 Word 更新...**选项来更新导入的需求。
6. 将需求文件的完全限定路径键入**需求文件**字段,或单击**选择文件**搜索需求文件。



7. 单击**确定**。如果导入成功，将会有消息通知您。单击**确定**关闭消息。

从 Word 文件更新需求

Silk Central 允许您更新从 Microsoft Word 中导入的需求。您可以更改 Word 文档中的需求，然后在**需求**区域更新需求。您也可以更改映射文件，以便在**需求**区域更改需求的映射。

 **注：**您只能更新在先前导入的 Word 文件中定义了唯一外部 ID 的需求。Silk Central 需要使用此 ID 识别需要更新的需求。

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 右键单击先前导入的需求（例如，导入自文件“RequirementExample.docx”）的父节点，选择**从 Word 更新...**。此时将打开**从 Word 文件更新需求**对话框。
3. 从**选择映射文件**列表框中选择映射文件。默认映射文件为 RequirementsPropertiesDefaultMapping.xml。

4. **可选：**单击  可编辑映射文件。单击  可删除映射文件。有关更多信息，请参阅 [Word 需求文件](#)。

 **注：**若要执行这两项操作，分别需要具备**修改 Office 导入映射文件/删除 Office 导入映射文件**的权限。

5. 将完全限定的需求文件路径键入**需求文件**字段，或单击**浏览**搜索需求文件。
6. 单击**确定**。如果更新成功，将会有消息通知您。单击**确定**关闭消息。

Word 需求文件

在 Word 中创建需求，以便将需求导入 Silk Central 或者执行更新。在需求文件中，可以定义需求及其层次结构、优先级、风险、审视状态和自定义属性。

要将需求文件中的需求映射到 Silk Central 中的需求，请使用 XML 映射文件。映射文件将 Word 文档中的样式映射到 Silk Central 中的需求属性。您可以根据需要命名 Word 样式，只要您在映射文件中适当地对其进行映射。

如果您希望能够更新需求，则必须定义外部 ID 的样式，并向需求文件中的每个需求分配唯一的外部 ID。以下示例显示了示例需求，即两个子需求和相应的外部 ID：

Word 文件	应用的样式
Customer Account Management - Basics	Formatted with Word style "Heading 1"
ID_1	Formatted with Word style "ExternalID"
As user of the web shop I want to be able to ...	Formatted with Word style "Description"
Medium	Formatted with Word style "Priority"
High	Formatted with Word style "Risk"
No	Formatted with Word style "Reviewed"
Customer Account Management - Personal Details	Formatted with Word style "Heading 2"
ID_1.1	Formatted with Word style "ExternalID"
As user of the web shop I want to be able to ...	Formatted with Word style "Description"
Medium	Formatted with Word style "Priority"
Medium	Formatted with Word style "Risk"
No	Formatted with Word style "Reviewed"
Customer Account Management - Shipping Details	Formatted with Word style "Heading 2"
ID_1.2	Formatted with Word style "ExternalID"
As user of the web shop I want to be able to ...	Formatted with Word style "Description"
	Formatted with Word style "Priority"


Word 文件	应用的样式
Medium	Formatted with Word style "Risk"
Medium	Formatted with Word style "Reviewed"
No	

(可选) 在**另存为**字段中更改映射文件的名称。此文件将保存到应用服务器的 <Silk Central 数据目录> \OfficeImportMappingFiles\requirements\<客户端 ID> 目录中, 例如 C:\ProgramData \SilkCentral\instance_<实例编号>_<实例名称>\OfficeImportMappingFiles。



从 Excel 文件导入需求

在导入需求前, 您需要在 Excel 中创建需求文件。有关更多信息, 请参阅 [Excel 需求和映射文件](#)。

Test Manager 使用 Excel 文件和映射文件中存储的信息, 确定要存储哪些数据, 仅捕获映射为特定列名的信息。Test Manager 使用映射文件将 Excel 文件内的需求映射到 Silk Central 需求。预先选择名为 RequirementPropertiesXlsxDefaultMapping.xml 的默认映射文件进行导入。您可以选择自己的自定义映射文件来映射需求。

 **注:** 不支持导入附件 (图像、图片)。

将需求从 Excel 文件中导入到**需求**单元:


1. 在菜单中, 单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 右键单击您要用作已导入需求的父节点的需求, 并选择**从 Excel 导入....**此时将打开**从 Excel 文件导入需求**对话框。
3. 从**选择映射文件**列表框中选择映射文件。默认映射文件为 RequirementPropertiesXlsxDefaultMapping.xml。
4. **可选:** 单击  可编辑映射文件。单击  可删除映射文件。有关更多信息, 请参阅 [Excel 需求和映射文件](#)。



 **注:** 若要执行这两项操作, 分别需要具备**修改 Office 导入映射文件/删除 Office 导入映射文件**的权限。

5. 如果这是一次性的批量需求导入, 请选中**一次性导入**复选框, 导入后仅在 Silk Central 中维护。选中此选项会直接在选定节点下导入需求, 不创建共用的根文件夹。此后您无法使用**从 Excel 更新...**选项来更新导入的需求。
6. 将需求文件的完全限定路径键入**需求文件**字段, 或单击**选择文件**搜索需求文件。
7. 单击**确定**。如果导入成功, 将会有消息通知您。单击**确定**关闭消息。

从 Excel 文件更新需求

Silk Central 允许您更新从 Microsoft Excel 中导入的需求。您可以更改 Excel 文档中的需求, 然后在**需求**区域更新需求。您也可以更改映射文件, 以便在**需求**区域更改需求的映射。

 **注:** 您只能更新在先前导入的 Excel 文件中定义了唯一外部 ID 的需求。Silk Central 需要使用此 ID 识别需要更新的需求。

1. 在菜单中, 单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 右键单击先前导入的需求 (例如, 导入自文件 "RequirementExample.xlsx") 的父节点, 选择**从 Excel 更新...**。此时将打开**从 Excel 文件更新需求**对话框。
3. 从**选择映射文件**列表框中选择映射文件。默认映射文件为 RequirementPropertiesXlsxDefaultMapping.xml。
4. **可选:** 单击  可编辑映射文件。单击  可删除映射文件。有关更多信息, 请参阅 [Excel 需求和映射文件](#)。



注: 若要执行这两项操作, 分别需要具备**修改 Office 导入映射文件/删除 Office 导入映射文件**的权限。

5. 将完全限定的需求文件路径键入**需求文件**字段, 或单击**浏览**搜索需求文件。
6. 单击**确定**。如果更新成功, 将会有消息通知您。单击**确定**关闭消息。

Excel 需求和映射文件

在 Excel 中创建需求文件, 以便将需求导入 Silk Central 或者执行更新。在需求文件中, 可以定义需求及其层次结构、优先级、风险、审视状态和自定义属性。

要将需求文件中的需求映射到 Silk Central 中的需求, 请使用 XML 映射文件。映射文件将 Excel 文档中的列映射到 Silk Central 中的需求属性。您需要**修改 Office 导入映射文件**权限才能编辑映射文件。

属性映射

单击从**Excel 文件导入需求**或从**Excel 文件更新需求**对话框中的**编辑映射**, 将 Excel 文件中的需求映射到 Silk Central, 如下所示:

- **标题行:** 在 Excel 需求文件中, 指定包含要在属性映射中使用的列名的行。
- **第一个数据行:** 指定包含第一条需求的行。该行及其下方的所有行均将解释为需求。
- **分隔符:** 指定应解释为属性值中分隔符的字符。适用于多重列表属性。
- **名称、说明:** 分别指定标题行中映射到需求名称和说明的列名。
- **外部 GUID:** 指定标题行中包含需求文件内各需求唯一 ID 的列名。这些 ID 可在**外部父 GUID**中使用, 用于创建需求层次结构。
- **外部父 GUID:** 在标题行中指定包含需求父项的列名。在需求文件中, 输入父项的**外部 GUID**, 指定需求的父项。如果此单元格未包含数据, 需求将直接添加到已生成的根需求。以下规则适用:
 - 如果需求未设置父 ID, 则将作为子项添加到已生成的根需求
 - 如果需求没有有效的父 ID, 则将作为子项添加到已生成的根需求
 - 如果需求设置了自己的外部 ID 作为父 ID, 则将作为子项添加到已生成的根需求
 - 如果两个或多个需求通过父 ID 存在循环依赖关系, 这些需求将不会导入到 Silk Central
- **优先级、风险、已审阅:** 指定标题行中映射到这些属性的本地化值的列名。
- 如果您定义了自定义属性, 应在标题行中为各自定义属性指定列名, 以确保正确映射。
- **另存为:** 指定要保存映射信息的文件名称。此文件将保存到应用服务器的 <Silk Central 数据目录> \OfficeImportMappingFiles\requirements\xlsx\<客户端 ID> 目录中, 例如 C:\ProgramData\SilkCentral\instance_<实例编号>_<实例名称>\OfficeImportMappingFiles\requirements\xlsx\1。

示例 Excel 需求文件

以下示例显示了示例需求, 即两个子需求和相应的外部 ID。这个示例 Excel 需求文件匹配默认属性映射。

1	RequirementName	RequirementDescription	ID	ParentID	优先级	风险	已审阅
2	客户帐户管理 - 基本	作为网上商店的用户, 我希望能够...	ID_1		中	高	否
3	客户帐户管理 - 个人详细信息	作为网上商店的用户, 我希望能够...	ID_1.1	ID_1	中	中	否
4	客户帐户管理 - 发货详细信息	作为网上商店的用户, 我希望能够...	ID_1.2	ID_1	中	中	否

需求视图

Silk Central 提供了多种视图和工具来管理您的需求。

需求树

通过层次树结构需求树显示、组织和保留需求。需求树中的每个节点表示一个需求。每个需求可以关联任何数量的子需求。需求树可使您以任何数量的层次级别组织需求。



注: 在不影响响应时间的情况下, 如果需求树包括的元素过多而无法同时显示, 则以递增方式显示元素。选项卡底部的页码链接可使您一次一页浏览树中包括的元素。要将所有元素显示为单个列表, 请选择 [All] 链接。

键盘功能 (需求)

可对所选节点执行以下操作：

键	操作
向上	将选定内容上移
向下	将选定内容下移
右	展开元素
左	折叠元素
F2	编辑元素
Ctrl+C	复制元素
Ctrl+X	剪切元素
Ctrl+V	粘贴元素
Del	删除元素
Ctrl+向上	向上移动元素
Ctrl+向下	向下移动元素
单击	选择一个元素并将其标记为当前元素。
Ctrl+单击	切换所单击元素的选择状态, 通过多次单击添加/删除其他元素。
Shift+单击	选择从当前所选元素到新选择元素的范围。
Shift+向上	选择上面的元素。
Shift+向下	选择下面的元素。
输入	分配元素 (仅在分配树中)

折叠或展开需求树

折叠或展开需求树：

1. 在菜单中, 单击需求 > 详细信息视图。
2. 选择需求树中的需求文件夹, 然后继续执行以下选项之一：
 - 单击需求文件夹名称左侧的 ▸ 以展开文件夹。
 - 单击需求文件夹名称左侧的 ▾ 以折叠文件夹。
 - 右键单击文件夹并选择展开或折叠。 您可使用上下文菜单中的命令一次性展开两个、三个或所有级别


筛选需求树

如果筛选子树, 则仅显示所选节点和子节点。所有其他节点都暂时隐藏。这在您要使用所有需求的子集生成 PDF 时非常有用。

要筛选需求树的子集：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 右键单击**需求树**中的需求，然后单击**筛选子树**。



注：这将在工具栏中的筛选器列表中自动创建自定义筛选器。您可通过单击  (**编辑筛选器**)、单击 **高级**并输入筛选器名称来保存此筛选器。

3. 要禁用此筛选器，请从工具栏中的筛选器列表中选择 **<无筛选器>**。

需求工具栏功能

需求 > 详细信息视图

需求 > 文档视图






需求工具栏提供管理需求的重要命令。



注：需求树中的上下文菜单也提供需求工具栏中的某些命令。

以下命令包括在需求工具栏中：

命令	图标	说明
详细信息视图		显示 详细信息视图 ，可让您详细查看单个需求的属性。
文档视图		显示 文档视图 ，以便在单个视图中显示所有需求的选定属性。
新建需求		向活动项目添加新需求。
新建子需求		向选定的需求添加新的子需求。
编辑		编辑选定的需求。
删除		将选定的需求标记为已过时，或将其永久销毁。可隐藏、显示和恢复过时的需求。
剪切		从 需求树 中剪切需求并将其保存到剪贴板。
复制		将需求从 需求树 复制到剪贴板。
粘贴		将需求从剪贴板粘贴到 需求树 。
粘贴为子项		将剪贴板中的需求作为子需求粘贴到当前选定的需求。
上移		在 需求树 中上移需求。
下移		在 需求树 中下移需求。
查找		根据可配置的参数在活动项目中搜索所有需求。
替换		将找到的值的实例替换为新值。
新建筛选器		为 需求树 创建新筛选器。
筛选器		列出了 需求树 的可用筛选器。
编辑筛选器		编辑选定的筛选器。
删除筛选器		删除选定的筛选器。
复制筛选器		复制选定的筛选器。

命令	图标	说明
显示更改		显示对需求及其属性的最新更改。
确认		确认对需求及其属性的更改。
显示直接覆盖		在直接覆盖模式和完整覆盖模式之间切换。此按钮在 详细视图 中处于禁用状态。
显示完整覆盖		
下载为 PDF		使用 需求树 中当前可见的所有节点生成和下载 PDF。此按钮在 详细视图 中处于禁用状态。

需求文档视图


需求 > 文档视图

文档视图显示分配到活动项目的所有测试的状态，包括通过、失败、未执行和未覆盖测试的数量和百分比。**文档视图**在“热字段”图表中显示此覆盖率状态信息，用以下颜色表示：

颜色	说明
绿色	通过的测试。
红色	失败的测试。
橙色	尚未执行的测试。
灰色	其他状态的测试。

测试未覆盖的需求列为未覆盖。


文档视图以列显示所有自定义需求属性。


 **注：**针对当前显示的所有测试，测试总数将累积到父层级。如果您将筛选器应用到**需求树**，则测试总数仅基于筛选的需求。例如，需求总数包括用筛选器选定的所有子需求中的测试，项目总数包括用筛选器选定的所有需求中的测试。

文档视图单独保存每个用户和每个项目的显示设置。

需求历史记录


Silk Central 提供对需求做出的所有更改的完整历史记录。历史记录信息为只读，无法编辑或永久删除。


最新更改筛选器（可通过单击工具栏上的  访问）可使您有效查看和确认对需求做出的最新更改和添加。


 **注：**使用**永久销毁**选项删除需求时，您将会删除标记为已过时的需求，或者，如果您确认所有最新更改，将向需求所属的项目历史记录文件中添加一个更改历史记录条目。


查看最新更改

查看需求的最新更改：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 单击  以筛选掉所有需求，但上次更改确认后已更改的测试元素除外。

 **注：**在**筛选器**列表框中自动选择最新更改筛选器。

3. 审阅更改后，您可以单击  接受更改。
确认功能将重置最近更改的筛选器。

4. 再次单击  以删除筛选并查看所有需求。

跟踪需求的历史记录

查看需求的历史记录：

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 选择 **需求树** 中的需求。
3. 单击 **历史记录** 选项卡。
4. *可选*：启用 Silk Central 项目和 Caliber 项目之间的需求管理集成时，您可以单击 **历史记录** 页面中的 **打开 Caliber**，以便在 Caliber 中直接查看已同步需求的历史记录。

Silk Central 已记录的所有修订版本的属性以表格格式显示。

需求历史记录页面

需求 > 详细信息视图 > <需求> > 历史记录

历史记录 页面详细列出了选定需求或项目的修订历史记录。以下操作可生成需求历史记录条目：

- 添加新需求
- 编辑需求
- 将需求标记为已过时
- 将附件添加到需求
- 从需求中删除附件
- 通过 MS Word 或 MS Excel 导入或更新需求

对于每个更改，页面显示以下列：

列	说明
修订	修订号。1-n。
更改时间	更改的日期和时间。
更改者	做出更改的用户。
备注	自动生成的更改说明。例如“已删除”或“已创建”。



注：如果页面包括的元素数量过多，无法在不影响响应时间的情况下一致性显示，这些元素将以递增的方式显示。使用页面底部的导航工具栏可浏览元素。

测试

本部分说明如何管理 Silk Central 中的测试。

测试或测试用例是一组输入值、执行前提条件、预计结果和执行前提条件，是专为特定目标或测试条件而开发的，例如执行特定的程序路径或验证与特定需求的兼容性 [IEEE 610 之后]。Silk Central 支持各种测试类型，可以通过多种方式构建测试。测试区域可使您在系统开发生命周期中保持对测试的控制。您可以创建、计划和管理自动测试和手动测试。您可以将文件和链接作为附件上载并关联到测试容器和测试。您可以轻松将发现的问题与导致发现的测试关联。您也可以区域中跟踪测试的完整更改历史记录。

配置测试设置和集成

开始构建测试框架之前，您需要先配置至少一个项目和一个产品，如果您计划创建自动测试，则还需要配置一个源代码管理配置文件。您可能还需要配置一些其他设置，例如筛选器、属性等。您必须拥有超级用户、管理员或项目经理权限才能执行这些任务。

管理产品、组件、版本和内部版本

Silk Central 允许您创建和组织产品、产品组件、产品版本和产品版本的内部版本号。产品规范随后可与测试相关联，版本和内部版本可与执行计划相关联。您甚至可以导入之前在 Issue Manager 中定义的产品和组件。

- 组件是离散的产品元素，可出于测试目的单独对其进行跟踪。
- 版本是指出于开发和测试目的单独跟踪的产品版本。
- 内部版本是指出于开发和测试目的单独跟踪的版本迭代。

Silk Central 还允许您为测试设置平台指派，例如操作系统。与产品、版本和内部版本设置一样，可以为平台指定名称、说明以及活动/非活动状态。

管理产品

介绍如何在 Silk Central 中配置产品。

添加产品

添加新产品：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击**新建产品**。将显示**新建产品**对话框。
4. 在**名称**文本框中键入新产品的名称。
5. 在**说明**文本框中键入产品的说明。
6. 选中**活动**复选框，以使此产品可与**测试**关联。
7. 单击**确定**以保存产品。




注：创建产品时，Silk Central 会为新产品自动创建新默认版本 1.0 和新默认内部版本 1。

编辑产品

要编辑现有产品：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。

2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 在要编辑的产品的**操作**列中，单击。此时将显示**编辑产品**对话框。
4. 对所选产品的**名称**、**说明**和**活动**状态进行所有必要更改，然后单击**确定**。



激活和停用产品

激活或停用现有产品：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击与要激活或停用的产品关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
4. 确认消息以将产品状态切换为活动或非活动。


对产品列表排序

在列表中将产品上移或下移，或按名称的字母顺序对产品列表排序：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 在要移动项目的**操作**列中，单击 或 。
4. 要按名称的字母顺序对列表进行排序，请单击**按名称排序**。

删除产品

要删除现有产品：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 停用要删除的产品。
有关其他信息，请参阅**激活和停用产品**。
4. 在要删除的产品的**操作**列中，单击。此时将显示确认对话框。
5. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。





产品配置页面

管理 > 产品、版本和内部版本 > 产品

使用此页配置产品、组件、版本和内部版本。

单击**新建产品**可创建新产品。单击**按名称排序**可按名称的字母顺序对产品排序。

对于每个列出的产品，页面显示以下列：

列	说明
操作	<p>您可以对产品执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none">  在列表中将产品上移一行。  在列表中将产品下移一行。  编辑产品的名称、说明和状态。  永久删除产品。删除产品前需要使其处于非活动状态，如果产品已与测试关联，则不允许删除。

列	说明
名称	在 GUI 和报告中显示的产品名称。单击产品名称可修改产品的组件、版本和内部版本。
说明	产品的文字介绍。
状态	产品的状态，活动或非活动。单击状态可在活动和非活动之间切换。
创建于	创建产品的日期。
创建者	创建产品的用户。

对于选定的产品，页面显示了所包含组件、版本和内部版本的详细信息。

页面显示了产品组件的以下列：

列	说明
操作	您可以在此列中删除组件。
名称	组件的名称。单击可打开 编辑组件 对话框。
说明	组件的说明。
创建于	创建组件的日期。
创建者	创建组件的用户。
状态	组件的状态。活动或非活动。单击可切换状态。

单击**新建组件**可创建新组件。单击**按名称排序**可按名称的字母顺序对组件排序。单击**更新**可更新组件列表。

页面显示了产品版本的以下项目：


项	说明
操作	您可以在此列中删除版本，或在列表中将版本上移或下移。
名称	版本的名称。单击可打开 编辑版本 对话框。
说明	版本的说明。
创建于	创建版本的日期。
创建者	创建版本的用户。
状态	版本的状态。活动或非活动。单击可切换状态。

单击**新建版本**可创建新版本。单击**按名称排序**可按名称的字母顺序对版本排序。

页面显示了产品内部版本的以下项目：

项	说明
操作	您可以删除或标记内部版本。
名称	内部版本的名称。单击可打开 编辑内部版本 对话框。
说明	内部版本的说明。
创建于	创建内部版本的日期。
创建者	创建内部版本的用户。
状态	内部版本的状态。活动或非活动。单击可切换状态。

单击**新建内部版本**可创建新内部版本。单击**按名称排序**可按名称的字母顺序对内部版本排序。单击**更新**可更新组件列表。

 **注：**您必须在**内部版本**列表框中选择特定版本才可启用这些按钮。

单击**返回**可返回产品列表。

管理组件

组件是离散的产品元素，可出于测试目的单独对其进行跟踪。

添加组件


向产品添加新组件：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 单击**新建组件**。将显示**新建组件**对话框。
5. 在**名称**文本框中键入新组件的名称。
6. 在**说明**文本框中键入组件的说明。
7. 选择组件的**类型**。
可用值有 **Software** 和 **Documentation**。
8. 选中**活动**复选框，以使此组件可与产品关联。
9. 单击**确定**以保存组件，或单击**取消**以中止操作。

编辑组件

要编辑产品内的现有组件：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 选择要编辑的组件。
5. 此时将显示**编辑组件**对话框，提供有关所选组件的**名称**、**说明**和**活动**状态的详细信息。进行所有必要更改，然后单击**确定**。

 **注：**只有先停用组件，然后才能编辑该组件的类型。有关其他信息，请参阅**激活和停用组件**。

激活和停用组件



激活或停用现有组件：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 单击与要激活或停用的组件关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
5. 确认消息以将组件状态切换为活动或非活动。

对组件列表排序


在列表中将组件上移或下移，或按名称的字母顺序对组件列表排序：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。

4. 在**组件类型**列表框中，选择您要查看的组件的组件类型。
5. 在要移动项目的**操作**列中，单击 或 .
6. 要按名称的字母顺序对列表进行排序，请单击**按名称排序**。

删除组件

要从产品中删除现有组件：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 停用要删除的组件。
有关其他信息，请参阅**激活和停用组件**。
5. 在组件的操作列中，单击。此时将显示确认对话框。
6. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。

管理版本

版本是指出于开发和测试目的单独跟踪的产品版本。

添加版本

向产品添加新版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 单击**新建版本**。将显示**新建版本**对话框。
5. 在**名称**文本框中键入新版本的名称。
6. 在**说明**文本框中键入版本的说明。
7. 选中**活动**复选框，以使此版本可与产品关联。
8. 单击**确定**以保存版本，或单击**取消**以中止操作。

编辑版本

要编辑产品内的现有版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 选择要编辑的版本。此时将显示**编辑版本**对话框。
5. 对所选版本的**名称**、**说明**和**活动**状态进行所有必要更改，然后单击**确定**。



激活和停用产品

激活或停用现有产品：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击与要激活或停用的产品关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
4. 确认消息以将产品状态切换为活动或非活动。


对版本列表排序

在列表中将版本上移或下移，或按名称的字母顺序对版本列表排序：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 在要移动项目的**操作**列中，单击 或 。
5. 要按名称的字母顺序对列表进行排序，请单击**按名称排序**。

删除版本

要从产品中删除现有版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 停用要删除的版本。
有关其他信息，请参阅**激活和停用版本**。
5. 在要删除的产品的**操作**列中，单击。此时将显示确认对话框。
6. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。

管理内部版本

内部版本是指出于开发和测试目的单独跟踪的版本迭代。

添加内部版本

向版本添加新内部版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 在**版本**的**内部版本**列表框中，选择要为其添加内部版本的版本。
5. 单击**新建内部版本**。将显示**新建内部版本**对话框。
6. 在**名称**文本框中键入新内部版本的名称。
7. 在**说明**文本框中键入内部版本的说明。
8. 选中**活动**复选框，以使此内部版本可与版本关联。
9. 单击**确定**以保存内部版本，或单击**取消**以中止操作。

编辑内部版本

要编辑版本内的现有内部版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 选择要编辑的内部版本。
5. 此时将显示**编辑内部版本**对话框，提供有关所选内部版本的**名称**、**说明**和**活动**状态的详细信息。进行所有必要更改，然后单击**确定**。
6. 选中**已标记**复选框以标记内部版本。



激活和停用内部版本

激活或停用现有内部版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 单击与要激活或停用的内部版本关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
5. 确认消息以将内部版本状态切换为活动或非活动。

对内部版本列表排序


在列表中将内部版本上移或下移，或按名称的字母顺序对内部版本列表排序：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 在**版本的内部版本**列表框中，选择您要查看其内部版本的版本。
5. 在要移动项目的**操作**列中，单击 或 。
6. 要按名称的字母顺序对列表进行排序，请单击**按名称排序**。

标记内部版本


您可以删除带标记的内部版本的运行。如果您尝试删除的运行选定内容包含带标记的内部版本，您会收到警告，而且您必须确认操作。如果您右键单击执行节点来执行批量删除（所有或特定时间范围），则不会删除带标记的内部版本。

标记现有内部版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 在**内部版本**部分，单击您要标记的内部版本的**操作**列中的。此时将显示确认对话框。
5. 单击**是**继续标记或单击**否**中止标记。

删除内部版本

要从版本中删除现有的内部版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 停用要删除的内部版本。
有关其他信息，请参阅**激活和停用内部版本**。
5. 在内部版本的操作列中，单击。此时将显示确认对话框。
6. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。

管理平台

为**测试**设置平台指派，例如操作系统。与产品、版本和内部版本设置一样，可以为平台指定名称、说明以及活动或非活动状态。


添加平台

添加新平台：


1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**平台**选项卡。将显示**平台**页面，列出所有现有平台。
3. 单击**新建平台**。将显示**新建平台**对话框。
4. 在**名称**文本框中键入新平台的名称。
5. 在**说明**文本框中键入平台的说明。
6. 选中**活动**复选框，以使此平台可与**测试**关联。
7. 单击**确定**以保存平台。

编辑平台

要编辑现有平台：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**平台**选项卡。将显示**平台**页面，列出所有现有平台。
3. 在要编辑的平台的**操作**列中，单击。
4. 此时将显示**编辑平台**对话框，提供有关所选平台的**名称**、**说明**和**活动**状态的详细信息。进行所有必要更改，然后单击**确定**。

激活和停用平台



 **注：**无法停用与**测试**关联的平台。

激活或停用现有平台：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**平台**选项卡。将显示**平台**页面，列出所有现有平台。
3. 单击与要激活或停用的平台关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
4. 确认消息以将平台状态切换为活动或非活动。


对平台列表排序

在列表中将平台上移或下移，或按名称的字母顺序对平台列表排序：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**平台**选项卡。将显示**平台**页面，列出所有现有平台。
3. 在要移动项目的**操作**列中，单击 或 。
4. 要按名称的字母顺序对平台列表排序，请单击**按名称排序**。

删除平台

要删除现有平台：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**平台**选项卡。将显示**平台**页面，列出所有现有平台。
3. 停用要删除的平台。
有关其他信息，请参阅**激活和停用平台**。
4. 在要删除的平台的**操作**列中，单击。此时将显示确认对话框。
5. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。

平台配置页面




管理 > 平台

使用此页配置平台。

要创建新平台，请单击**新建平台**。有关其他信息，请参阅**添加平台**。

要按名称的字母顺序对平台列表排序，请单击**按名称排序**。有关其他信息，请参阅**对平台列表排序**。

对于每个列出的平台，页面显示以下列：

列	说明
操作	用户可以在平台上执行以下操作：  在列表中将平台上移一行。  在列表中将平台下移一行。  永久删除平台。删除平台前需要使其处于非活动状态，如果平台已与测试关联，则不允许删除。
名称	在 GUI 和报告中显示的平台名称。单击平台名称可修改平台的名称、说明和状态。
说明	平台的文字介绍。
状态	平台的状态，活动或非活动。单击状态可在活动和非活动之间切换。
创建于	创建平台的日期。
创建者	创建平台的用户。

源代码管理配置文件

源代码管理配置文件可使 **Silk Central** 与外部源代码管理系统集成。定义源代码管理配置文件允许您定义 **Silk Central** 执行服务器应检索程序来源以执行测试的位置。

您需要将执行服务器中的可用磁盘空间翻倍以容纳源文件，因为 **Silk Central** 将签出源代码管理树，并通过可执行源文件生成工作目录。

其他源代码管理系统可以通过安装自定义插件配置。有关详细信息，请参阅 **Silk Central API 帮助**。以下是 **Silk Central** 目前“现成”支持的源代码管理系统：

AccuRev

本部分介绍如何配置 **AccuRev** 源代码管理配置文件。

AccuRev 是一种软件配置管理工具，它凭借其基于流的体系结构，解决了复杂的并行和分布式开发环境难题，从而加快开发过程，并改进资产重用。

目前支持与 **AccuRev** 集成的 **Silk Central** 版本：**AccuRev 6.2**

添加 **AccuRev** 源代码管理配置文件

创建 **AccuRev** 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **AccuRev**。
6. 如果需要，键入有效的 **AccuRev** 用户名和密码。
7. 键入要访问的 **AccuRev** 服务器的 **AccuRev 服务器**名称。如果不使用 **AccuRev** 的默认端口，请键入 <服务器名称>:<端口号>。
8. 输入 **AccuRevStream** 的名称，如 **backing stream**。

9. *可选*：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。

11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

编辑 AccuRev 源代码管理配置文件

要修改 AccuRev 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。

2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。

3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。

4. 编辑配置文件的**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 编辑**用户名和密码**。

这些凭据用于访问您的存储库。

6. 编辑要访问的 AccuRev 服务器的 **AccuRev 服务器**名称。如果不使用 AccuRev 的默认端口，请键入 <服务器名称>:<端口号>。

7. 编辑 **AccuRevStream** 的名称，例如 backing stream。

8. *可选*：编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。

10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。


Apache Commons 虚拟文件系统

本节介绍如何配置虚拟文件系统 (VFS) 源代码管理配置文件。

VFS 是更具体的文件系统之上的一个抽象层。VFS 旨在允许客户端应用程序以统一的方式访问不同类型的文件文件系统。Apache Commons VFS 提供了一个 API 来访问各种文件系统。它为各种来源的文件提供了统一的视图。Silk Central 当前支持 VFS 的协议包括：

协议 说明

- http** 复制给定文件。此协议类型也支持复制和解压 ZIP、JAR 或其他压缩文件。需要在 http 服务器上指定 .zip 文件。例如 `zip:http://myTestServer/myTests.zip`。 .zip 文件将在执行服务器上进行解压。
- ftp** 复制给定文件。此协议类型也支持复制和解压 ZIP、JAR 或其他压缩文件。
- smb** 服务器消息块 (smb) 可复制所有文件和文件夹。此协议可用于代替 UNC 配置文件。例如, VFS smb 路径 `smb://server-name/shared-resource-path` 相当于 UNC 路径 `\\server-name\shared-resource-path`。


 **注:** 创建将 VFS 用于源代码管理的新 ProcessExecutor 测试时, 您需要在可执行文件名文本框中指定可执行文件的完整路径。

添加 VFS 源代码管理配置文件


创建 VFS 源代码管理配置文件 :

1. 在菜单中, 单击项目 : <项目名称> > 项目设置。
2. 单击源代码管理选项卡。 此时将打开源代码管理页面, 列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击新建配置文件以打开新建源代码管理配置文件对话框。
4. 为新配置文件键入名称。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从源代码管理系统列表框中选择 VFS。
6. 键入要访问的 VFS 存储库的 URL。此字段区分大小写。
在 URL 中指定相应的协议类型 :

FTP	<code>ftp://<FTP 服务器 URL></code>
HTTP	<code>http://<HTTP 服务器 URL></code>
SMB	<code>smb://<Samba 服务器 URL></code>


 **注:** HTTP、FTP 和 SMB 也支持压缩文件。为了指向压缩文件, URL 必须调整为 <压缩文件类型>:<协议>://<指向压缩文件的服务器 URL> 以包括压缩文件的类型。例如, `zip:http://193.80.200.135/<路径>/archive.zip` 或 `jar:http://193.80.200.135/<路径>/archive.jar`。

7. 键入有效的 VFS 用户名和密码。
这些凭据将用于访问您的 VFS 存储库。SMB 协议允许在用户名中包括以下格式的域名 : `domain/username`。
8. 可选 : 键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的常用工作文件夹。
工作文件夹必须为本地路径。例如 `C:\TempSources\`。

 **Warning:** 建议将此字段留空, 让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 `#sctm_source_root_dir` 查询。

9. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击浏览以显示**选择项目路径**对话框。 此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径, 然后单击**确定**。通过将此文本框留空, 可将项目路径设置为根目录。
10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。

 **注:** 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

如果测试连接成功, 您将返回**源代码管理**页面。

编辑 VFS 源代码管理配置文件

要修改 VFS 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 编辑您要访问的 VFS 存储库的 URL。



注：此字段区分大小写。

6. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的存储库。
7. **可选：**编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

8. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。
9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

Git

本部分介绍如何配置 Git 源代码管理配置文件。

Git 是一个分布式修订控制和源代码管理 (SCM) 系统, 着重于速度。每一个 Git 工作目录都是一个全面性存储库, 具有完整的历史记录和全版本跟踪功能, 不依赖于网络访问或中心服务器。

添加 Git 源代码管理配置文件

创建 Git 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **Git**。
6. 键入要访问的 Git 存储库的 URL。



注：此字段区分大小写。

7. 如果需要，键入有效的 Git **用户名和密码**。
8. **可选：**指定**分支**可签出特定分支。将此字段留空可签出主分支。
9. **可选：**键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。

11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。



提示: 如果您想要为特定执行计划签出存储库的特定分支，请在相应执行计划的**源代码管理标签**字段中指定分支名称。请参阅**创建执行计划**，了解详细信息。此操作会覆盖 Git 源代码管理配置文件中指定的分支。

编辑 Git 源代码管理配置文件

要修改 Git 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 键入要访问的 Git **存储库**的 URL。



注: 此字段区分大小写。

6. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的存储库。
7. **可选**：指定**分支**可签出特定分支。将此字段留空可签出主分支。
8. **可选**：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。

10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。



提示: 如果您想要为特定执行计划签出存储库的特定分支，请在相应执行计划的**源代码管理标签**字段中指定分支名称。请参阅**创建执行计划**，了解详细信息。此操作会覆盖 Git 源代码管理配置文件中指定的分支。

Microsoft Team Foundation Server

此部分介绍如何配置 Team Foundation Server (TFS) 源代码管理配置文件。

目前支持与 Silk Central 集成的 TFS 版本：Team Foundation Server 2015、2017



注: 要添加 TFS 源代码管理配置文件, Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2015 命令行客户端 (英语版) 需要安装在您要在其上使用源代码管理配置文件的前端服务器和每个执行服务器上。您可以从 [Microsoft GitHub 存储库](#) 下载 CLC。您必须运行 Team Explorer Everywhere 并接受许可协议才能执行集成工作。有关更多信息, 请参阅此 [知识库文章](#)。

添加 TFS 源代码管理配置文件

要添加 TFS 源代码管理配置文件, Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2015 命令行客户端 (英语版) 需要安装在您要在其上使用源代码管理配置文件的前端服务器和每个执行服务器上。您可以从 [Microsoft GitHub 存储库](#) 下载 CLC。您必须运行 Team Explorer Everywhere 并接受许可协议才能执行集成工作。有关更多信息, 请参阅此 [知识库文章](#)。

创建 TFS 源代码管理配置文件:

1. 在菜单中, 单击项目: <项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面, 列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框选择 **Team Foundation Server**。
6. 输入 TFS 安装的 **URL**。
例如, `http://tfsserver:8080/tfs`。
7. 键入 TFS 用户的**域**。
8. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问您的存储库。
9. **可选**: 键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 `C:\TempSources\`。



Warning: 建议将此字段留空, 让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 `#sctm_source_root_dir` 查询。

10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径, 然后单击**确定**。通过将此文框留空, 可将项目路径设置为根目录。
11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

如果测试连接成功, 您将返回**源代码管理**页面。

编辑 TFS 源代码管理配置文件

要添加 TFS 源代码管理配置文件, Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2015 命令行客户端 (英语版) 需要安装在您要在其上使用源代码管理配置文件的前端服务器和每个执行服务器上。您可以从 [Microsoft GitHub 存储库](#) 下载 CLC。您必须运行 Team Explorer Everywhere 并接受许可协议才能执行集成工作。有关更多信息, 请参阅此 [知识库文章](#)。

要修改 TFS 源代码管理配置文件:

1. 在菜单中, 单击项目: <项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面, 列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 编辑您要访问的 TFS 存储库的 URL。
6. 编辑用户名和密码。
这些凭据用于访问您的存储库。
7. 可选：编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的常用工作文件夹。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

8. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。
9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

Silk Test Workbench

本部分介绍如何配置 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件。

Silk Test Workbench 是一种自动化测试工具，可加快复杂应用程序的功能测试。Silk Test Workbench 可为使用各种开发工具开发的测试应用程序提供支持，这些工具包括 Java、.NET、基于浏览器的 Web 应用程序，以及包括 ActiveX 控件和自动化对象的 COM 组件。通过 Silk Test Workbench，您可以使用应用程序记录用户会话以创建测试，通过添加验证和测试逻辑增强测试，还可回放测试以确保应用按预期工作。



注: 要添加 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件，必须在您要使用源代码管理配置文件的每个执行服务器上安装 Silk Test Workbench 客户端。

添加 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件

创建 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **Silk Test Workbench 测试**。
6. 从**数据库类型**列表框中选择数据库类型，SQL Server 或 Oracle。



注: 不支持 Microsoft Office Access 数据库类型。连接到 Silk Test Workbench Oracle 数据库时，Silk Test Workbench 要求 TNS 名称必须与主服务器名称相同。

7. 在**数据库服务器**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库服务器的名称。
8. 在**数据库名称**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库的名称。
9. 在**数据库端口**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库服务器的端口号。
10. 在**数据库架构/所有者名称**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库架构或所有者名称。
11. 在**数据库用户**文本框中，输入数据库用户的名称。
12. 在**数据库密码**文本框中，键入数据库用户的密码。
13. 可选：在 **Silk Test Workbench 用户名**和 **Silk Test Workbench 密码**字段中，输入有效 Silk Test Workbench 用户的用户名和密码。如果这些字段留空，则将使用运行执行服务器服务的 Windows 用户。
14. 单击**检索**。所有项目都会列于**项目**列表中。
15. 选择一个或多个项目。

16.单击**确定**。

编辑 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件

要修改 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 编辑 Silk Test Workbench **数据库类型**。



注：不支持 Microsoft Office Access 数据库类型。

6. 根据需要编辑其他设置。
7. 单击**确定**。

StarTeam

本部分介绍如何配置 StarTeam 源代码管理配置文件。

StarTeam 可通过集中控制所有项目资产促进团队沟通和协作。受保护的灵活访问可确保团队成员通过广泛选择（例如 Web、桌面、IDE 和命令行客户端）随时随地工作。StarTeam 提供独特全面的解决方案，包括集成需求管理、更改管理、缺陷跟踪、文件版本控制、线程讨论以及项目和任务管理。

目前支持与 StarTeam 集成的 Silk Central 版本：StarTeam 15.x、16.x

添加 StarTeam 源代码管理配置文件

创建 StarTeam 源代码管理配置文件：


1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **StarTeam**。
6. 加入 StarTeam 服务器的**主机名**。
7. 键入用于连接到 StarTeam 服务器的**端口**。
如果端口未发生更改，请使用默认端口 49201。
8. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问您的存储库。
9. 指定配置文件是否支持**加密**。
10. **可选：**键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

11. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。
12. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。


 **注:** 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

如果测试连接成功, 您将返回**源代码管理**页面。

编辑 StarTeam 源代码管理配置文件


要修改 StarTeam 源代码管理配置文件:

1. 在菜单中, 单击项目: <项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面, 列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从以下选项中进行选择:
 - 编辑 StarTeam 服务器的主机名。
 - 编辑用于连接到 StarTeam 服务器的端口。如果端口未发生更改, 请使用默认端口 49201。
 - 指定配置文件是否支持**加密**。
6. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。
7. 编辑**用户名**和**密码**。
这些凭据用于访问您的存储库。
8. **可选:** 编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。

 **Warning:** 建议将此字段留空, 让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。

 **注:** 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

如果测试连接成功, 您将返回**源代码管理**页面。


子版本

本部分介绍如何配置子版本 (SVN) 源代码管理配置文件。

子版本 (SVN) 是并发版本系统 (CVS) 的后续。子版本利用事务号管理版本。每次提交后事务号都会递增。

其他源代码管理系统称为**标签**的内容, 子版本将其称为**标记**。这些标记在子版本 URL 中编码。例如, <http://MyHost/svn/MyApp/trunk> 是子版本 URL, <http://MyHost/svn/MyApp/tags/build1012> 是子版本标记。

Silk Central 支持子版本标记。如果子版本 URL 包含 trunk 目录, 则您可以定义标签 tags/build1012。此标签将替换子版本 URL 中的 trunk。

 **注:** 如果子版本 URL 不包含 trunk, 并且您定义了标签, 则 Silk Central 将抛出错误。

添加子版本源代码管理配置文件

创建子版本源代码管理配置文件:

1. 在菜单中, 单击项目: <项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面, 列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。

3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。

4. 为新配置文件键入**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 从**源代码管理系统**列表框中选择**子版本**。

6. 键入要访问的子版本**存储库**的 URL。

如果不知道存储库的 URL，请咨询您的子版本管理员。

 **注:** 要使用 SSH，请将 `ssh` 添加到 URL，例如 `svn+ssh://<hostname>:<port>`。

7. 键入有效的**用户名**和**密码**。


这些凭据将用于访问您的存储库。

8. 键入有效的 **SSH 用户名**和 **SSH 密码**或 **SSH keyfile**。

这些凭据用于访问 SSH 服务器。密码将覆盖 keyfile，因此如果您只有 keyfile，请将 **SSH 密码**文本框留空。如果您使用 keyfile，则 keyfile 的路径必须在每个使用源代码管理配置文件的执行服务器上均有效。

9. *可选*：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。


工作文件夹必须为本地路径。例如 `C:\TempSources\`。

 **Warning:** 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 `#sctm_source_root_dir` 查询。

10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文框留空，可将项目路径设置为根目录。

11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。

 **注:** 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

编辑 Subversion 源代码管理配置文件

要修改 Subversion 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。

2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。


3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。


4. 编辑配置文件的**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 编辑您要访问的 Subversion 存储库的 URL。

如果您不知道存储库的 URL，请咨询您的 Subversion 管理员。

 **注:** 当编辑 Subversion 存储库的 URL 时，如果您不能签出文件，请删除执行服务器上的源代码管理控制镜像目录。例如 `C:\ProgramData\SilkCentral\SrcCtrlMirrors`。

 **注:** 要使用 SSH，请将 `ssh` 添加到 URL，例如 `svn+ssh://<hostname>:<port>`。

6. 编辑**用户名**和**密码**。

这些凭据用于访问您的存储库。

7. 键入有效的 **SSH 用户名**和 **SSH 密码**或 **SSH keyfile**。

这些凭据用于访问 SSH 服务器。密码将覆盖 keyfile，因此如果您只有 keyfile，请将 **SSH 密码**文本框留空。如果您使用 keyfile，则 keyfile 的路径必须在每个使用源代码管理配置文件的执行服务器上均有效。

8. *可选*：编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 `C:\TempSources\`。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。

10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

SilkTestPartner

本部分介绍如何配置 TestPartner 源代码管理配置文件。

TestPartner 是一款 Micro Focus 产品，用于测试使用 Microsoft 技术的 Web 和 Microsoft Windows 应用程序。TestPartner 记录用户操作以便快速产生强大的测试。每个记录的测试以清晰简明的步骤显示为一系列操作，所有测试工程师（从新手到专家）都可以轻松理解。您可以使用应用程序记录用户会话、添加验证函数并且随后回放会话，以确保应用程序按预期工作。



注: 要添加 TestPartner 源代码管理配置文件，必须在您要使用源代码管理配置文件的每个执行服务器上安装 TestPartner 客户端。

添加 TestPartner 源代码管理配置文件

创建 TestPartner 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目**：<项目名称> > **项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **TestPartner**。



注: 连接到 TestPartner Oracle 数据库时，TestPartner 要求 TNS 名称必须与主服务器名称相同。

6. 从**数据库类型**列表框中选择数据库类型，SQL Server 或 Oracle。
7. 在**数据库服务器**文本框中键入数据库服务器的名称。
8. 在**数据库名称**文本框中，键入数据库的名称。
9. 在**数据库端口**文本框中，键入数据库服务器的端口号。
10. 在**数据库架构/所有者名称**文本框中，键入数据库架构或所有者名称。
11. 在**数据库用户**文本框中，键入数据库用户的名称。
12. 在**数据库密码**文本框中，键入数据库用户的密码。
13. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问您的存储库。
14. 使用**项目路径**文本框筛选数据库中可用作测试的脚本。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。

选择项目路径对话框提供了一个三层的树，您可从其中进行选择：

第一层 整个 TestPartner 数据库。请注意，如果选择此层，**项目路径**文本框将保留空白。

第二层 TestPartner 项目。

第三层 指定 TestPartner 项目中的脚本类型。

选择前面的选项之一，然后单击**确定**。路径将添加到**项目路径**文本框。

15. 单击**确定**。

编辑 TestPartner 源代码管理配置文件

要修改 TestPartner 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从以下选项中进行选择：
 - 编辑 TestPartner **数据库类型**。
 - 编辑 TestPartner **数据库服务器**。
 - 编辑 TestPartner **数据库名称**。
 - 编辑 TestPartner 数据库服务器的 TestPartner 号。
 - 编辑 TestPartner **数据库架构/所有者名称**。
 - 编辑 TestPartner **数据库用户**。
 - 编辑 TestPartner **数据库密码**。
6. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的存储库。
7. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。
8. 单击**确定**。

通用命名约定

本部分介绍如何配置通用命名约定 (UNC) 源代码管理配置文件。

UNC 是通用命名约定的简称，是一种 PC 格式，用于指定局域网络 (LAN) 中的资源位置。UNC 使用以下格式：`\\server-name\shared-resource-pathname`。

例如，要访问共享服务器 silo 上目录 examples 中的文件 test.txt，您要写入：`\\silo\examples\test.txt`。


您也可以使用 UNC 识别打印机等共享外围设备。UNC 的理念旨在提供一个格式，以便每个共享资源可以使用唯一地址识别。

仅 Microsoft Windows 操作系统支持 UNC。如果您计划使用非 Windows 执行服务器，则可以使用 Apache Commons VFS 源代码管理配置文件代替。

添加 UNC 源代码管理配置文件


创建 UNC 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **UNC**。
6. 键入要访问的 **UNC 路径**。
此路径是测试源所在位置的路径。

 **提示:** 为避免检出不必要的文件，请在测试执行实际需要的源代码所在的层次结构级别指定文件夹。


7. **可选:** 键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。

 **Warning:** 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。如果不需要静态工作文件夹，请确保该文件夹没有位于指定的 **UNC 路径**内，否则将会导致递归检出。

8. 键入有效的 **UNC 用户名**和 **UNC 密码**。
需要这些凭据才能访问配置文件的 **UNC 路径**。
9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。


 **注:** 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

编辑 UNC 源代码管理配置文件


要修改 UNC 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 键入要访问的 **UNC 路径**。
此路径是测试源所在位置的路径。

 **提示:** 为避免检出不必要的文件，请在测试执行实际需要的源代码所在的层次结构级别指定文件夹。


6. **可选:** 键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。

 **Warning:** 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。如果不需要静态工作文件夹，请确保该文件夹没有位于指定的 **UNC 路径**内，否则将会导致递归检出。

7. 编辑 **UNC 用户名**和 **UNC 密码**。
需要这些凭据才能访问配置文件的 **UNC 路径**。
8. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。

 **注:** 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

删除源代码管理配置文件

要删除源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 在要删除的源代码管理配置文件的**操作**列中，单击**删除源代码管理配置文件...**。此时将显示确认对话框。

4. 单击**是**。您将返回**源代码管理**页面。

源代码管理配置文件页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 源代码管理

使用此页配置配置文件，以便使外部源代码管理系统与 Silk Central 集成。单击**新建配置文件**以创建新的源代码管理配置文件。对于每个源代码管理配置文件，页面显示以下列：

项	说明
名称	在 Silk Central GUI 和报告中显示的配置文件名称。单击名称可编辑配置文件。
类型	外部源代码管理系统。
工作文件夹	临时来源签出到的本地或映射工作文件夹。
创建于	创建源代码管理配置文件的日期。
创建者	创建源代码管理配置文件的用户。
更改时间	上次修改源代码管理配置文件的日期。
更改者	上次修改源代码管理配置文件的用户。
操作	删除源代码管理配置文件

步骤属性

使用步骤属性展开具有其他属性的手动测试步骤。在**项目：<项目名称> > 项目设置**中将自定义步骤属性添加到项目，以便将属性添加到项目中的所有手动测试步骤。将自定义步骤属性添加到**库树**中的库，以便将自定义步骤属性添加到库中的所有手动测试步骤。随后可以在**编辑手动测试步骤**对话框中编辑步骤属性以及默认属性。

创建步骤属性

创建新步骤属性：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**步骤属性**选项卡。
3. 单击**新建属性**。将打开**新建步骤属性**对话框。
4. 在**名称**文本框中输入新属性的名称。



注：步骤属性字段始终声明为字符串类型。

5. 单击**确定**以使您的属性可用于所选 Silk Central 项目中的所有手动测试步骤。



注：要为库创建步骤属性，请在**库树**中选择库节点，然后继续第二步。

编辑步骤属性

要编辑以前创建的步骤属性：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**步骤属性**选项卡。
3. 单击要编辑的属性的名称。此时将打开**编辑步骤属性**对话框。
4. 在**名称**字段中编辑属性的名称。
5. 单击**确定**以保存您所做的更改，或单击**取消**以中止操作而不保存更改。

删除步骤属性

要删除以前创建的步骤属性：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**步骤属性**选项卡。
3. 单击要删除的属性的**操作**列中的**删除属性**。此时将显示确认对话框，要求您确认删除。
4. 单击**是**以完成操作，或单击**否**以中止。

步骤属性页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 步骤属性

步骤属性页面列出了在整个活动项目中可填充到手动测试步骤的所有属性。对于每个自定义步骤属性，**步骤属性**页面显示以下列：

列	说明
名称	步骤属性的名称。
操作	可以对属性执行以下操作： <ul style="list-style-type: none">• 删除属性• 上移• 下移

属性

您可使用自定义属性自定义测试和执行计划信息。虽然部分属性通过 **Silk Central** 的集成功能提供（例如，优先级、组件和平台），但建议您定义自定义属性，以根据需要对测试进行分类或使测试与特定测试用例兼容。

创建自定义属性

创建自定义属性：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**属性**选项卡以查看当前属性列表。
3. 单击**新建属性**。将显示**新建属性**对话框。
4. 键入新属性的**名称**。当属性可用时，此名称将显示在列表框中。
5. 键入新属性的**说明**。
6. 选择属性**类型**。有关每个属性类型的说明，请参阅 *自定义属性和需求属性类型* 主题。
7. 单击**确定**。

自定义属性和需求属性类型

Silk Central 支持以下类型的属性和需求属性：

日期 日期类型支持日期值。

列表 列表类型支持单选或多选列表。它包含以下控件：

- **新建项目**：允许您在列表中创建条目。单击以显示**新建项目**对话框。输入列表项目的**名称**和**数值权重**并单击**确定**。



注：如果筛选器条件使用以下任意运算符，则会在筛选期间使用**数值权重**字段的值：>、>=、< 或 <=。当筛选条件使用 = 或 **not** 运算符时，**名称**字段的值将用于比较。

- **顺序**：使用此列中的字段排序属性。
- **允许多选**：单击此复选框允许用户从列表中选择多个值。



注：您可以将现有单选列表更新为多选列表。多选列表无法通过更改成为单选列表。

- **操作**：使用此行中的图标删除或编辑列表中的每个项目。

编号 数字类型支持整数或小数数值。它包含以下字段：

- **最小值**：表示您可以在字段中输入的最小值。
- **最大值**：表示您可以在字段中输入的最大值。
- **小数位数**：用于定义小数点右侧有效的值数。若为整数值则选择 0，若为小数值则选择 1、2、3 或 4。



注：如果对自定义属性和需求属性的定义做出更新（例如更改**最小值**或**最大值**），则它们会显示当前值。要应用新定义，请打开并保存资产。

文本 文本类型支持任何字母数字值。它包含以下字段：

- **最大长度**：表示可以在字段中输入的最大字符数。输入 0 或将此字段留空以使长度不受限制（仅限需求属性）。

编辑自定义属性

要编辑自定义属性：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**属性**选项卡以查看当前属性列表。
3. 单击要编辑的属性的名称。此时将显示**编辑属性**对话框。
4. 编辑属性的**名称**。
如果属性可供使用，则名称将显示在筛选器、执行计划和测试的列表框中。可在按属性进行筛选的全局筛选器中使用属性，并且可应用到测试和执行计划。
5. 编辑属性的**说明**。
6. 有关每个属性类型的说明，请参阅**自定义属性和需求属性类型**主题。您有不同的编辑选项，具体取决于属性数据类型。
7. 单击**确定**。您将返回**属性**列表。

删除自定义属性

要删除自定义属性：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**属性**选项卡以查看当前属性列表。
3. 在删除属性之前，您必须先停用它。在**状态**列中，单击**活动**链接或图标，然后单击确认对话框上的**是**以停用属性。
4. 一旦属性处于非活动状态，单击**删除属性**即可删除它。此时将显示确认对话框，要求您确认删除。
5. 单击**是**以删除选定的属性；或者单击**否**以中止操作。如果您单击**是**，您将返回**属性**页面，已删除的属性将不再显示在该页面上。
6. 如果显示错误，请确保所选属性未应用于任何测试或执行计划，或未在任何全局筛选器中使用。您只能删除未使用的属性。

属性页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 属性

属性页面会列出已为当前项目创建的属性。对于每种属性，**属性**页面会显示以下列：

列	说明
操作	可对属性执行的可用操作。
名称	属性的名称。如果属性可供使用，则名称将显示在筛选器、执行计划和测试的列表框中。可在按测试属性进行筛选的全局筛选器中使用属性，并且可应用到测试和执行计划。 单击 编辑 图标以编辑属性的名称。
类型	属性类型。有关每个属性类型的说明，请参阅 自定义属性和需求属性类型 主题。
状态	属性的状态，活动或非活动。
报告列	LQM Reporting 表中的属性列名称。使用此列名称在 LQM Reporting 表中查询所选属性。有关详细信息，请参阅数据库模型文档。
创建于	创建属性的时间。
创建者	创建属性的用户。
更改时间	最近修改属性的时间。
更改者	最近修改属性的用户。

用于数据驱动测试的数据源

数据驱动测试是源自现有数据源（例如，电子表格或数据库）中的值的测试。数据源在项目特定范围内进行管理。



提示: 要将数据源中的更改确认至 Silk Central，您必须在更新或更改数据源时将数据源配置文件与数据源进行同步。

数据源限制

数据源具有特定的限制，以防 Silk Central 由于生成过多数据而进入不稳定状态。

原子测试与非原子测试

有关 Silk Central 中可用的数据驱动测试类型的详细信息，请参阅[原子和非原子数据驱动测试](#)。

限制

数据驱动测试的数据源具有以下默认限制：

- 非原子测试不能超过 100 行
- 原子测试不能超过 1000 行
- XLSX 数据源不能超过 20000 行 + 单元格（20000 指行数量与单元格数量之和。例如：如果您有 3000 行、6 列，则计算数量为 $3000 + (3000 * 6) = 21000$ ，因此超出了限制。）
- 数据集名称（Excel 工作表名称/表名称）不能超过 220 个字符
- 列键名称不能超过 220 个字符
- JDBC、Excel 和 CSV 数据源的所有主键的串联长度不能超过 255 个字符
- 每个单元格不能超过 2000 个字符（超过此长度的字符串将被截断）。请注意，数据驱动型 Silk Test Classic 测试仅接受用引号引起来的数据源字符串。如果某个单元格中的字符串长度超过 2000 个字符，则字符串将被截断，并且尾部引号将会丢失，从而导致错误。

修改默认限制

如果需要，您可修改默认限制。但请谨慎修改这些值，以免生成过多数据。在尝试修改这些默认值之前，请停止应用程序服务器，并在保存更改后重新启动服务器。

原子和非原子测试的行限制可在 TmAppServerHomeConf.xml 文件中配置。此文件在应用程序服务器中的默认路径为 C:\Program Files (x86)\Silk\Silk Central19.0\instance_<实例编号>_<实例名

称>\Conf\AppServer。分别修改 Config/DataDriven/MaxRowsAtomic 和 Config/DataDriven/MaxRows XML 标记的值。

XLSX 单元格限制可在 Excel 数据源插件 (DS-Excel.zip) 的 configuration.properties 文件中配置。此文件在应用程序服务器中的默认路径为 C:\Program Files (x86)\Silk\Silk Central19.0\instance_<实例编号>_<实例名称>\Plugins。相应地修改 excel.importcelllimit 属性的值。

配置 JDBC 数据源



警告: JDBC 数据源的所有主键的串联长度不能超过 255 个字符。

配置 JDBC 数据源：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > 项目设置。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击**新建数据源**以打开**新建数据源**对话框。
4. 为数据源键入**名称**。
5. 从**数据源类型**列表框中，选择 JDBC。



注: 如果要设置 ODBC 数据源，您需要手动插入 ODBC 驱动程序类和 URL。例如，驱动程序类：sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver，URL：jdbc:odbc:MyDatabaseName。您还必须在 MS Windows 的管理工具中设置 ODBC 数据源。有关更多信息，请参阅 Microsoft Windows 帮助。如果前端服务器和应用程序服务器位于不同计算机上，请确保在 Microsoft Windows 中设置的系统数据源名称与 ODBC 数据源相同。这些名称区分大小写。

6. 如果选择 **JDBC** 作为**数据源类型**，将自动填充**驱动程序类**文本框。在 **URL** 文本框中，将主机名值 <hostname> 替换为托管数据源的计算机名称，并将数据库名称值 <databasename> 替换为目标数据库名称。
7. 在**用户名**和**密码**文本框中，输入有效数据库凭据。
8. **可选**：如果使用包括多个表的数据库并且想要将数据源缩小至特定表，您可浏览至要包括的特定表并选中：
 1. 单击**表筛选器**文本框旁边的 **[...]**。
 2. 将显示**选择表筛选器**对话框。选择要包括为数据源的表。
 3. 单击**确定**。
9. **可选**：测试使用**关键列**选项来定义数据源中用作主键的工作表列。如果数据源将进行编辑（例如，在工作表中添加或删除行），这会非常有用。即使数据源已编辑，测试仍然能够确定应使用的列或行。从数据驱动数据源创建的测试在其名称中使用关键列值而非列号。

配置关键列：

1. 单击**关键列**文本框旁边的 **[...]**。
 2. 将显示**选择关键列**对话框。从列列表中选择用作关键列的列。
 3. 单击**确定**。
- 10.在**新建数据源**对话框上，单击**确定**。

配置 Microsoft Excel 或 CSV 数据源




警告: 使用密码保护的 Excel 工作表不能配置为 Silk Central 的数据源。关闭工作表的密码保护，以将其用作数据驱动测试的数据源。Excel 和 CSV 的所有主键的串联长度也不能超过 255 个字符。

配置 Microsoft Excel 或 CSV 数据源：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > 项目设置。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击**新建数据源**以打开**新建数据源**对话框。


4. 为数据源键入名称。
5. 从**数据源类型**列表框中，选择 **MS Excel** 以配置 Microsoft Excel 数据源，或选择 **CSV** 以配置 CSV 数据源。
6. 从**源代码管理配置文件**列表框中，选择托管数据文件的预先配置源代码管理配置文件。有关源代码管理配置文件的详细信息，请参阅**源代码管理配置文件**。
7. 单击**浏览**以打开**选择源代码管理路径**对话框。浏览至并选择源代码管理路径中所选类型的数据源文件。
8. **可选**：仅限 MS Excel。如果使用包括多个工作表的 Excel 电子表格并且想要将数据源缩小至特定工作表，您可浏览至要包括的特定工作表并选中。为此请执行以下操作：
 1. 单击**工作表筛选器**文本框旁边的 [...]。
 2. 将显示**选择工作表筛选器**对话框。选择要包括为数据源的工作表。
 3. 单击**确定**。
9. **可选**：测试使用**关键列**选项来定义数据源中用作主键的工作表列。如果数据源将进行编辑（例如，在工作表中添加或删除行），这会非常有用。即使数据源已编辑，测试仍然能够确定应使用的列或行。从数据驱动数据源创建的测试在其名称中使用关键列值而非列号。

 **注**：仅限 MS Excel：如果数据源包括多个工作表，则仅可将具有相同名称的列定义为关键列。

配置关键列：

1. 单击**关键列**文本框旁边的 [...]。
 2. 将显示**选择关键列**对话框。从列列表中选择用作关键列的列。
 3. 单击**确定**。
10. 在**新建数据源**对话框上，单击**确定**。

从数据源下载 Excel 文件

 **注**：无法从 JDBC 和 ODBC 数据源下载文件。

要从数据源下载 Excel 文件：


1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击要从中下载的数据源的**操作**列中的**下载**图标。此时将显示**文件下载**对话框。
4. 单击**打开**以立即打开文件，或单击**保存**以指定要保存文件的本地系统目标位置。

同步数据源

如果您要使 Silk Central 了解更改，则必须每次在更改或更新数据源时使其同步。同步数据源可将最新更改传播到相关测试。

同步更新的数据源：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击对应于数据源的**操作**列中的**同步**图标，以将更新的文件传播到相关测试。
4. 此时将显示确认对话框，要求您确认同步。单击**是**将所有测试与更新的数据源同步，或单击**否**中止同步。

 **警告**：同步数据源时，将中止依赖于此数据源的所有运行执行。这些执行中未完成的测试结果将丢失。


5. 单击成功消息对话框中的**确定**。

将更新的 Excel 文件上载到数据源


 **注:** 文件无法上载到 JDBC 和 ODBC 数据源。

将更新的 Excel 文件上载到数据源：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击您要从中下载的数据源的**操作**列中的**上载**图标。
4. 单击**上载文件**对话框中的**浏览...**。
5. 选择您要用于替换当前上载的 Excel 文件的已更新 Excel 文件。单击**打开**。
6. 单击**上载文件**对话框中的**确定**。
7. 此时将显示确认对话框，要求您确认覆盖现有文件。单击**是**以继续。
8. 上载更新的数据源文件后，将显示另一个对话框，询问您是否同步测试与更新后的数据源。单击**是**立即同步，如果您想稍后同步，则单击**否**。

 **注:** 上载更新的数据源文件后，您必须同步数据源，以便更新关联的测试。

删除数据源

 **注:** 无法删除正由测试使用的数据源。

要删除数据源：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击要删除的数据源的**操作**列中的**删除**图标。
4. 此时将显示确认对话框。单击**是**以删除数据源；或者单击**否**以中止删除。

数据源配置页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 数据源

数据源页面列出为实现数据驱动测试与 Silk Central 集成而配置的所有数据源。单击**新建数据源**以创建新数据源。对于每个数据源，该页面会显示以下列：


列	说明
名称	显示在 Silk Central GUI 和报告中的数据源名称。单击该名称以修改数据源设置。
类型	数据源类型： <ul style="list-style-type: none">• CSV• JDBC• MS Excel
文件名	用作数据源的文件的名称，例如 <code>datasource.xlsx</code> 。
源代码管理配置文件	托管数据文件的源代码管理配置文件的名称。
创建于	创建数据源的日期。
创建者	创建数据源的用户。
更改时间	最后修改数据源的日期。

列	说明
更改者	最后修改数据源的用户。
操作	您可对数据源执行以下操作： <ul style="list-style-type: none"> • 删除 • 下载 • 上传 • 同步

筛选器

筛选器可提供有效方式来查找需要的准确信息，同时排除无关的细节。筛选器将仅突出显示与需要相关的元素，可使您快速整理需求、测试元素和执行计划。通过定义全局筛选器，您可定义在整个 Silk Central 中可用的复杂筛选器条件，而无需在每次需要筛选列表时定义筛选器条件。


您可根据需要在项目级别创建新的筛选器、编辑现有筛选器、选择筛选器、删除筛选器或关闭筛选。项目不包含默认筛选器。您可从 Silk Central 单元的工具栏和从项目设置单元访问和编辑筛选器。

 **注：** 筛选器不应用于报告。**最新更改**筛选器使您可查看自上次更改确认后其他用户对测试所做的项目级更改和添加操作。**测试**区域的**显示更改/全部显示**开关按钮和**确认**按钮可帮助您找出其他用户所做的更改。系统管理员可以配置电子邮件通知，提醒您对测试设置做出的更改。电子邮件提醒包括使您直接转到最新更改视图的链接。


创建筛选器

要创建筛选器，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**筛选器**选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击**新建筛选器**。将显示**新建筛选器**对话框。
4. 键入新筛选器的**名称**。
当筛选器可用时，此名称将显示在列表框中。
5. 从列表中选择**类别**，以使筛选器在 Silk Central 的**需求**、**测试**或**执行计划**区域中可用。
6. *可选：* 键入新筛选器的**说明**。
7. *可选：* 选中**对其他用户可见**复选框，以允许其他用户看见筛选器。
8. *可选：* 选中**其他用户可编辑**复选框，以允许其他用户编辑筛选器。

 **注：** 如果选中**对其他用户可见**和**其他用户可编辑**，则筛选器为公用筛选器。要删除非公用（专用）筛选器，您必须是筛选器的所有者或者需要**删除其他用户的专用筛选器**权限。

9. 从**选择条件**列表中选择筛选条件的类别。可用类别取决于您选择的常规筛选器类别。

 **注：** 您可以选择**嵌套测试筛选器**或**嵌套需求筛选器**来合并筛选器。选择其中一个类别可使您将现有筛选器包括在新筛选器中。

10. 从各自的列表中选择筛选器的**属性**、**运算符**和**值**。

属性 可用属性取决于您在上一步中选择的筛选器类别。定义您要为之定义筛选器设置的属性。如果您选择了属性类别，则属性列表包括对其查询的自定义属性。

运算符 指定筛选器运算符。运算符取决于您选择的属性类型。例如，如果您选择了基于字符串字段类型的属性，则以下运算符可用：

运算符	说明
=	字符串等于定义值。

运算符	说明
不	字符串与定义值不同。
包含	字符串包含定义值。
不包含	字符串不包含定义值。

值 输入您要筛选掉的值。根据您的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。字符串允许使用的通配符包括 *（任意数量的字符）和 ?（仅一个字符）。

11. **可选**：如果要将多个筛选器类别添加到新筛选器，请单击**更多**。重复此步骤以定义新类别。



注：如果定义多个筛选器类别，您必须定义除了现有类别（AND 关系）之外是否需要满足其他类别，或者筛选器是否会在满足筛选器类别之一（OR 关系）时返回 true。选择 **AND** 或者 **OR** 以定义筛选器类别关系。您可定义嵌套式 AND、OR 关系。



12. **可选**：要删除筛选器类别，请单击**更少**。这将删除最后的筛选器类别。

13. 单击**确定**以保存新筛选器，或单击**取消**以中止操作。

创建高级筛选器

您可使用高级自定义筛选器合并简单筛选器，以创建同时应用多个筛选器条件的复杂筛选器。

创建高级自定义筛选器：

1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求**、**测试**或**执行计划**。
2. 单击工具栏中的  (**新建筛选器**)。将显示**新建筛选器**对话框。
3. 如有必要，请单击**高级**以显示整个对话框。
4. 单击**更多**，以显示第二组筛选器参数字段，可用于定义第二组筛选器参数。
5. 为筛选查询的应用程序选择逻辑运算符。例如，如果使用运算符 **and**，则已筛选元素必须同时满足两组条件，如果使用运算符 **or**，则已筛选元素必须满足一组而非两组条件。
6. 要删除筛选器参数字符串，请单击 。
7. 要显示其他筛选器参数字段和创建其他筛选器查询，请单击**更多**。要删除过多的筛选器参数集，请单击**更少**。

编辑筛选器

要编辑筛选器：

1. 在菜单中，单击**项目**：<项目名称> > **项目设置**。
2. 单击**筛选器**选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击要编辑的筛选器的名称。此时将显示**编辑筛选器**对话框。
4. 编辑筛选器的**名称**和**说明**。
5. 从**选择条件**列表中选择筛选条件的类别。可用类别取决于您选择的常规筛选器类别。



注：您可以选择**嵌套测试筛选器**或**嵌套需求筛选器**来合并筛选器。选择其中一个类别可使您将现有筛选器包括在新筛选器中。

6. 从各自的列表中选择筛选器的**属性**、**运算符**和**值**。

属性 可用属性取决于您在上一步中选择的筛选器类别。定义您要为之定义筛选器设置的属性。如果您选择了属性类别，则属性列表包括对其查询的自定义属性。

运算符 指定筛选器运算符。运算符取决于您选择的属性类型。例如，如果您选择了基于字符串字段类型的属性，则以下运算符可用：


运算符	说明
=	字符串等于定义值。
不	字符串与定义值不同。
包含	字符串包含定义值。
不包含	字符串不包含定义值。

值 输入您要筛选掉的值。根据您的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。字符串允许使用的通配符包括 *（任意数量的字符）和 ?（仅一个字符）。

7. 单击**确定**以保存编辑过的筛选器定义。

复制筛选器

通过复制现有筛选器和更改设置来创建新筛选器。

1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求**、**测试**或**执行计划**。
2. 在所选区域的工具栏中，从列表框中选择筛选器。
3. 单击。将打开**编辑筛选器**对话框以及原始筛选器的设置。
4. 编辑筛选器的属性，然后单击**确定**。

删除筛选器

要删除筛选器：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**筛选器**选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击要删除的筛选器的**删除筛选器**。此时将显示确认对话框，要求您确认删除。
4. 单击**是**以删除选定的筛选器或单击**否**以中止操作。如果您单击**是**，您将返回筛选器列表，已删除的筛选器将不再显示。

全局筛选器详细信息

全局筛选器使您可快速处理 Silk Central 区域中的元素，仅突出显示与您的需要相关的元素。

要查看全局筛选器的详细信息，单击菜单中的**项目：<项目名称> > 项目设置 > 筛选器**，然后单击筛选器的名称。

通过选择常规筛选器类别可定义其中提供新筛选器的特定 Silk Central 区域。


每个全局筛选器必须具有来自相应列表框的属性、运算符和值：

- 属性** 提供的属性取决于筛选器的类别。它可定义将为其定义筛选器设置的属性。如果选择属性类别，则属性列表将包括要查询的自定义属性。
- 运算符** 指定筛选器运算符。运算符取决于属性类型。例如，如果选择基于字符串字段类型的属性，则提供的运算符为 =（等于定义值）、not（不同于定义值）、包含（字符串中包含定义值）和不包含（字符串中不包含定义值）。
- 值** 要筛选的值。根据您的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。

最新更改


最新更改筛选器可使您自上次更改确认后有效查看和确认其他用户对项目范围内的需求、测试或执行计划做出的更改和添加。

工具栏最右边的两个按钮（即**显示更改/全部显示**切换按钮和**确认**按钮）可帮助您查找其他用户做出的更改。

 **注：**系统管理员可以配置电子邮件通知，提醒您对测试设置做出的更改。电子邮件提醒包括使您直接转到最新更改视图的链接。

应用筛选器

创建并存储自定义筛选器之后，您可将该筛选器应用到所选树。自定义筛选器可应用于需求、测试和执行计划。只有符合已应用筛选器条件的元素才会显示在树中。

 **注：**已筛选需求以只读形式返回，并且无法进行编辑。已筛选需求的**编辑属性**按钮将禁用。

应用存储的筛选器：


1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求**、**测试**或**执行计划**。
2. 从工具栏上的**筛选器**列表框中选择所需筛选器。
3. 将显示符合筛选器条件的所有元素。

 **注：**要删除筛选和显示所有元素，请从工具栏上的**筛选器**列表框中选择 **<无筛选器>**。

更改通知

当其他用户更改需求或测试时，**Silk Central** 可通过电子邮件通知您。每个用户都可以选择激活更改通知。启用通知后，请执行初始确认。此后，您可查看和确认自上次确认起发生的更改。为了避免大量通知，无论其他用户在您上次确认后执行了多少次更改，您只会在发生更改时收到一封电子邮件提醒。电子邮件提醒包括使您直接转到最新更改视图的链接。

激活需求或测试的更改通知之前，您必须在 **Silk Central** 的用户设置中配置您的电子邮件地址。

 **注：**更改通知只有在管理员已配置电子邮件服务器的情况下才能正常使用。如果更改通知尚未启用，请联系您的 **Silk Central** 管理员。

启用更改通知

要启用更改通知：

1. 在菜单中，单击**项目**：**<项目名称>** > **项目设置**。
2. 单击**通知**选项卡。
3. 单击**配置电子邮件通知**以打开**配置电子邮件通知**对话框：
4. 如果您希望在对当前所选项目中的需求进行更改时接收通知，请选中**需求更改**复选框。
5. 如果您希望在对当前所选项目中的测试进行更改时接收通知，请选中**测试更改**复选框。
6. 单击**确定**以保存通知设置，或单击**取消**以中止操作而不保存更改。

您将通过电子邮件接收有关为其激活通知的更改。

禁用更改通知

要禁用更改通知：

1. 在菜单中，单击**项目**：**<项目名称>** > **项目设置**。
2. 单击**通知**选项卡。
3. 单击**配置电子邮件通知**以打开**配置电子邮件通知**对话框。
4. 如果您不希望在当前所选项目中的需求进行更改时接收通知，请取消选中**需求更改**复选框。
5. 如果您不希望在当前所选项目中的测试进行更改时接收通知，请取消选中**测试更改**复选框。
6. 单击**确定**以保存通知设置，或单击**取消**以中止操作而不保存更改。

更改触发更改通知

如果已激活更改通知以通知您对需求或测试所做的更改，您将在注销后收到电子邮件提醒。如果以下一种或多种设置发生变更，您将收到电子邮件提醒：

区域	变更
需求	<ul style="list-style-type: none">• 已创建或删除需求。• 已编辑需求的名称或说明。• 已编辑系统属性。• 已将需求设置为过时。• 已恢复需求。• 已将测试分配到需求或从需求中删除测试。• 已创建、编辑或删除需求的自定义属性。
测试	<ul style="list-style-type: none">• 已创建或编辑容器。• 已编辑产品。• 已编辑源代码管理配置文件。• 已编辑“清理工作文件夹”。• 已编辑根节点。• 已编辑自定义数据目录。• 已编辑包括目录。• 已编辑隐藏测试属性。• 已编辑 Silk Test Classic 界面。• 已创建、编辑或删除测试文件夹。• 已创建、编辑或删除测试。• 已编辑计划时间。• 已添加或编辑测试步骤。

通知页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 通知


通知页面将列出活动项目的通知事件。对于每个通知事件，通知页面将显示以下列：

列	说明
通知事件	为活动项目设置的通知事件的名称。
状态	通知事件的状态。活动或非活动。

单击每部分的**配置...**按钮以编辑值。

电子邮件

当激活电子邮件通知事件时，首次更改其中一个特定设置时，通知电子邮件将发送给激活该事件的用户。

 **注：**您必须指定电子邮件地址才能接收电子邮件通知。

需求标记

您可以按不同方式为内部需求和外部需求配置通知。默认情况下，将启用所有需求标记。有关更多信息，请参阅 [标记主题](#)。

构建测试资产

Silk Central 在一种特定产品的版本和内部版本上下文中跟踪测试执行结果。因此，必须先定义**产品**，然后才能创建测试。

对于自动测试，创建测试的另一个需求是**源代码管理配置文件**。Silk Central 中的自动测试实际上表示源代码管理系统中的测试脚本，您可以通过此类源代码管理配置文件访问这些脚本。产品和源代码管理配置文件信息都是在**测试容器**层指定的，因此这些信息代表着测试资产结构中的顶层节点。随后，您可以在测试容器中使用文件夹，根据测试需求和进程构建测试资产。


请记住，虽然您可以使用多个测试容器，但由于测试结果/内部版本/版本关系，一个执行计划只能执行一个测试容器的测试。因此，请根据您想通过一个执行计划来执行的测试设计测试资产结构。

测试容器

测试容器用于构建顶层的测试资产。Silk Central 按容器关联已定义的源代码管理配置文件和产品，这会影响到您可以在特定容器内对测试执行的操作。


达到测试执行的计划阶段时，只能使用一个特定容器的测试，因此您可能会考虑保留尽可能少的指定容器量。


添加测试容器

 **注：**我们建议小心使用测试容器，因为它们将产品绑定到源代码管理配置文件。

添加新测试容器：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择要向其中添加新容器作为子节点的根节点。


 **注：**无法嵌套容器，但可以向容器添加子文件夹。

3. 单击工具栏上的或右键单击节点并选择**新建测试容器**。

您也可右键单击节点并选择**新建测试容器**。


新容器根节点将添加到**测试树**，并将显示**新建测试容器**对话框。

4. 键入容器的**名称和说明**。

 **注：**Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明文本框**。

5. 从列表框中选择与此测试容器关联的任何预定义**产品**。有关添加产品配置文件的详细信息，请参阅**添加产品**。
6. 从**源代码管理配置文件**列表框中选择预定义源代码管理配置文件。

如果不想为测试容器检出任何测试源（例如，如果只有手动测试），请选择 ---。

 **注：**Silk Central 执行服务器为测试检索程序源代码，该测试包含在来自自己定义的源代码管理配置文件的容器中。根据源代码控制配置文件中的指定路径，您可进行指定，以使用测试容器**根节点**字段中的子节点。

7. **可选：**选中**每次测试执行前清理工作文件夹**复选框。

如果选中，从源代码管理中删除文件的也将同时从工作文件夹中删除。默认为选中状态。

8. **可选：**单击**浏览**选择选定源代码管理配置文件中的根节点。

测试源位于此根节点内。在执行服务器上使用此根节点来检索测试的来源。

9. **可选：**当 Silk Central 与 Silk Performer 集成时，您可定义**自定义数据目录**和**自定义包括目录**。

在 Silk Performer 中，Include 目录分为一个 System Include 目录和一个 Custom Include 目录。Data 目录分为一个 System Data 目录和一个 Custom Data 目录。有关其他信息，请参阅 Silk Performer 文档。

10. 您可通过对话框的**隐藏测试属性**部分指定要显示在测试容器的**属性**页面上的测试属性类型，以及容器内所有测试文件夹的**属性**页面。

这些设置不会影响单个测试的显示。

11. 单击**编辑**以调整隐藏测试属性设置。将显示**隐藏测试属性**对话框。

12. 取消选中要显示其属性的所有测试类型的复选框。

13. 单击**确定**以保存您的设置并关闭**隐藏测试属性**对话框。

14. 单击**保存**以保存您的设置。

新容器将添加到**测试树**。

添加容器链接

在**测试树**中，您可在相同项目中添加测试容器链接。已链接测试容器将以只读模式显示在树中插入链接的位置。

添加测试容器链接：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。

2. 右键单击要在其下方显示已链接测试容器的**测试树**中的节点。

3. 如果要在所选节点的层次结构级别链接测试容器，请选择**新建链接**，或选择**新建子链接**以在所选节点的下一级链接测试容器。将显示**选择测试容器进行链接**对话框。

4. 选择要引用的测试容器。



注：如果引用的测试容器和您在其中添加链接的容器使用不同源代码管理配置文件，将显示确认对话框，询问您是否确实要创建链接。当您在已链接容器中下载或执行测试时，测试容器中与其他具有不同源代码管理配置文件的测试容器的链接可能导致问题。如果要先更改其中一个容器的自定义（包括目录），请单击**否**，或者，如果无论如何都要创建链接，请单击**是**。

5. 单击**确定**以确认您的选择。


链接的容器作为只读实体放置于所选容器中。对原始测试容器的任何更改都将反映在链接的容器中。

编辑测试容器

要编辑测试容器的属性：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。

2. 在**测试树**中，选择要编辑的测试容器。

3. 单击工具栏中的.

您还可以右键单击测试容器，然后选择**编辑**。

此时将显示**编辑测试容器**对话框。

4. 编辑测试容器的属性。

5. 单击**确定**以应用您所做的更改。

测试文件夹


使用文件夹在容器中构建测试。

添加测试文件夹


添加新测试文件夹：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。

2. 在**测试树**中，选择要在其后添加新文件夹的测试元素。


3. 单击工具栏中的.

您也可右键单击元素并选择**新建测试文件夹**以在所选元素后添加新文件夹，或选择**新建子测试文件夹**作为所选元素的子节点。

 **注：**对于测试容器，您只能将测试文件夹添加为子节点。

新文件夹节点将追加到**测试树**，并将显示**新建文件夹**对话框。

4. 提供文件夹的名称和说明。


 **注：**Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 单击**确定**以保存您的设置。

新文件夹将添加到**测试树**。

编辑测试文件夹

要修改测试文件夹属性：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择树中的文件夹。
3. 单击工具栏中的 。



您还可以右键单击测试文件夹，然后选择**编辑**。

此时将显示**编辑测试文件夹**对话框。

4. 根据需要编辑文件夹的名称和说明。
5. 单击**确定**以接受您所做的更改。

对测试文件夹排序

在**测试树**中将文件夹上移或下移：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择树中的文件夹。
3. 单击工具栏上的  将树中的文件夹上移一步，或  将文件夹下移一步。

测试包


测试包为 Silk Central 中第三方测试类型的结构提供支持，由包根和套件节点与测试节点的任意层次结构组成。

测试包还可为用户提供有关测试执行运行的详细信息。可以将测试包、套件节点和测试节点及其问题和附件单独分配给需求。此功能类似于每个其他测试的功能。将第三方测试转换为测试包后，测试包中包含的所有测试都可单独运行。测试包包含的测试节点和套件节点与其他属性**外部 ID** 一起提供。

测试包的优势在于可以随每个测试执行自动维护结构。测试包的结构可以根据运行的结果更新。文件 <Silk Central 安装目录>\wwwroot\silkroot\xsl\output.xsd 包含用于测试包的输出 XML 文件结构的 XML 架构。

测试包可启用单个测试的全部功能，但以下内容除外：

- 无法链接包含测试包的测试容器。
- 测试包不能靠数据驱动，因为它们不具有数据驱动属性。
- 对测试包节点禁用和隐藏除执行超时外的所有成功条件。

 **注：**Silk Performer 测试、Silk Test Classic 测试和手动测试无法转换为测试包，因为 Silk Central 默认支持这些测试的结构。

提供测试包内部结构的信息具有特定性，复制测试包时将不再一致。要重新使用测试包，您必须复制测试包，将复制的测试包还原为父测试，根据需要应用测试，然后将更改的测试转换为测试包。

创建测试包

从第三方测试创建新测试包：

1. 运行一次测试，以创建包含测试包结构的 `output.xml` 文件。
有关执行测试的更多信息，请参阅 *执行测试的试运行*。
2. 在菜单中，单击 **测试 > 详细信息视图**。
3. 在 **测试树** 中，右键单击测试并选择 **转换为测试包**。所选测试将转换为表示上次执行结果结构的层次结构。

使用外部 ID

您可以使用 **外部 ID** 唯一标识测试包中的测试节点和套件节点。**外部 ID** 作为每个测试节点和每个套件节点的属性提供。自动生成的 **外部 ID** 通过类和方法的完全限定名称（带前置的“~”）来标识唯一测试方法。

对于 JUnit 测试，以下架构用于自动生成的 **外部 ID**：`~<程序包名称>.<类名>#<方法名称>`。

重构 JUnit 测试类时，**外部 ID** 的自动生成不适用，因为创建新测试时，重构前的测试结果信息将丢失。在这种情况下，必须手动定义测试的 **外部 ID**。重构方法可重新识别，因为在移动 JUnit 测试或更改其名称时，其 **外部 ID** 保持不变。**外部 ID** 可在源代码中手动设置为批注。

以下代码示例显示了 JUnit 测试的此批注：

```
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface ExternalId {
    String externalId();
}
```

可在 JUnit 测试中使用批注功能来批注类别和测试方法，如下所示：

```
import static org.junit.Assert.*;
import org.junit.Test;

import com.borland.runner.ExternalId;

@ExternalId(externalId="JUnit4test")
public class JUnit4test {

    @Test
    @ExternalId(externalId="MyExtId1")
    public void test1() {
        ...
    }

    @Test
    @ExternalId(externalId="MyExtId2")
    public void test2() {
        ...
    }
}
```

注意，测试方法不支持将 **外部 ID** 与 JUnit 运行器“`org.junit.runners.Parameterized`”一起使用，因为对于某个具有不同参数的方法的重复运行，**外部 ID** 并非唯一。一种解决方法是，可以在类级别上指定 **外部 ID**，但必须在方法级别上忽略。如下所示：

```
@RunWith(Parameterized.class)
@ExternalId(externalId="parameterizedWithExtId")
public class TestCaseParameterizedWithExternalId {

    @Parameters
    public static Collection<Object[]> parameterFeeder() {
        return Arrays.asList(new Object[][] {
```



```


        { "param_name1", "param_value1" }, // set of parameters per run, type
matching constructor must exist!
        { "param_name3", "param_value3" },
        { "param_name2", "param_value2" },
    }
    );
}

private String paramName;
private String paramValue;

public TestCaseParameterizedWithExternalId(String paramName, String
paramValue) {
    this.paramName = paramName;
    this.paramValue = paramValue;
}

@Test
public void testWithParams() {
    System.out.println(String.format("run with parameter: name='%s',
value='%s'", paramName, paramValue));
}
}

```


 **注:** JUnit 测试的外部 ID 设置仅可用于使用 JUnit 4.4 或更高版本的测试。

重新使用测试包

提供测试包内部结构的信息具有特定性，复制测试包时将不再一致。要重新使用测试包，您必须复制测试包，将复制的测试包还原为父测试，根据需要应用测试，然后将更改的测试转换为测试包。

重新使用测试包的信息：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 右键单击您要在**测试树**中重新使用的测试包，并选择**复制**。
3. 在**测试树**中选择您要将复制的测试包添加到其中的节点。
4. 右键单击选定的节点并选择**粘贴**，以将复制的测试包添加到树中的相同级别，或选择**粘贴为子项**，将复制的测试包作为子节点添加到选定的节点。


 **警告:** 复制的测试包中现在包含的信息不一致。

5. 右键单击复制的程序包，并选择**将程序包还原为测试**。程序包信息将从父测试中删除。
6. 编辑测试以便根据需要进行应用。
有关其他信息，请参阅**编辑测试**。
7. 右键单击编辑的测试，并选择**转换为测试包**。

您现在具有带不同属性的原始测试包副本。

将测试包还原为测试

将测试包还原为原始测试，以在父节点之外创建不同的测试包。

 **注:** 将测试包还原为一个测试将在测试级别隐藏运行结果信息。但是，您仍可以在时间线视图或结果文件中看到该信息。

将测试包还原为原始测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 右键单击**测试树**中的测试包。

3. 单击**将程序包还原为测试**。

测试包将还原为原始测试。

清理测试包

清理测试包：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 右键单击**测试树**中的测试包。
3. 单击**清理测试包**。

在上次执行测试包期间未执行的所有测试都将从测试包中删除。

管理测试

将新测试添加到测试框架或配置现有测试。

测试类型



Silk Central 支持以下开箱即用的测试类型：

手动测试

手动测试是指为测试人员提供的分步说明。Silk Central 提供了一个 UI，可以有效执行手动测试，其中包含在测试执行期间录制视频和捕获屏幕图像的选项。如果需要，稍后可以将手动测试转换为自动测试。


创建或编辑手动测试

要创建或编辑手动测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。

 **注：**Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明文本框**。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择**手动测试**。
6. 在**计划时间**字段中，键入用于执行此手动步骤的预计时间。
7. 单击**完成**。

添加或编辑手动测试步骤

在**步骤**页面中添加或编辑测试或共享对象的手动测试步骤。

要添加或编辑手动测试步骤，请执行以下操作：

1. 对于共享对象，请单击菜单中的**测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试**或**库树**中选择要添加或编辑步骤的节点。
3. 单击**步骤**选项卡。
4. 单击您想要编辑的测试步骤，或使用**步骤**工具栏中的图标插入新步骤。测试步骤的详细信息将显示在**编辑步骤**视图中。
5. 在相应的文本框中编辑测试步骤的名称、操作说明、预期结果和步骤属性。

您可以将来自数据源的值以参数的形式插入到手动测试步骤中（请参见 *将数据源值添加到手动测试步骤*）。参数使用 `${<name>}` 语法，例如 `${username}`。在将手动测试转换为关键字驱动测试时，这些参数将自动添加到所生成的关键字。



注： Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于说明文本框。

6. 执行以下操作之一以完成编辑测试步骤：

- 单击**确定**和**新建步骤**以保存您所做的更改并在当前步骤后添加一个新步骤。
- 单击**确定**以保存您所做的更改。
- 单击**取消**以还原您的更改。

将手动测试转换为自动测试

您可将手动测试转换为受支持的自动测试类型（例如，关键字驱动、Silk Performer、Silk Test Classic、NUnit、JUnit 以及所有已安装插件）之一。该过程会将手动测试参数传递到自动测试，并将自动参数添加到新的自动测试。

将传递到自动测试的手动测试参数包括：

- 名称
- 说明
- 已分配的需求
- 已分配的执行计划
- 已分配的问题
- 附件
- 测试步骤

将手动测试转换为自动测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中右键单击手动测试，然后选择**自动化方式...**。
3. 从上下文菜单中选择自动测试类型。
4. 有关填写对话框的信息，请参阅 *创建测试* 中的相应主题。

将自动测试转换为手动测试

您可将自动测试转换为手动测试。例如，假如您希望将自动测试转换为另一种测试类型，如从 Silk Test Classic 转为 Silk4J，该功能会非常有用。在这种情况下，您可将 Silk Test Classic 测试转换为手动测试，然后再使用 Silk4J 转为自动测试。



注： 限制：自动测试到手动测试的转换仅适用于不含包节点、数据驱动节点和链接节点的标准自动测试。

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中右键单击测试，然后选择**转换为手动测试**。
3. 确认消息。




警告： 特定于测试类型的属性将被放弃。如果自动测试目前正在运行，测试结果将在测试运行完成后被放弃。

步骤页面

测试 > 详细信息视图 > <手动测试> > 步骤

测试 > 库 > <共享对象> > 步骤

步骤页面列出了选定测试或共享对象中的所有手动测试步骤。该页面支持标准 Windows 资源管理器风格的多选功能。

要创建新的共享对象，请选择您要共享的步骤，并单击 。

页面包括以下工具栏项目：

工具栏项目	说明								
	将新的测试步骤添加到列表末尾。								
	在选定的步骤前插入新的测试步骤。								
	将新的调用共享添加到列表末尾。								
	在选定的步骤前从库中添加调用共享步骤。								
	从列表中删除选定的测试步骤。								
	从列表中剪切选定的测试步骤，并将其移到剪贴板。								
	将选定的测试步骤复制到剪贴板。								
	将剪贴板上保留的测试步骤副本粘贴到列表中选定内容以上的行。								
	将列表中选定的测试步骤上移一个位置。								
	将列表中选定的测试步骤下移一个位置。								
	打开 附件 对话框，在此您可以执行以下操作：								
	<table border="0"> <tr> <td>上载文件</td> <td>上载文件并将其附加到选定的测试步骤。</td> </tr> <tr> <td>附加链接</td> <td>将链接附加到选定的测试步骤。</td> </tr> <tr> <td>下载所有文件</td> <td>从选定的测试步骤下载所有附加的文件。</td> </tr> <tr> <td>删除</td> <td>删除文件或链接。</td> </tr> </table>	上载文件	上载文件并将其附加到选定的测试步骤。	附加链接	将链接附加到选定的测试步骤。	下载所有文件	从选定的测试步骤下载所有附加的文件。	删除	删除文件或链接。
上载文件	上载文件并将其附加到选定的测试步骤。								
附加链接	将链接附加到选定的测试步骤。								
下载所有文件	从选定的测试步骤下载所有附加的文件。								
删除	删除文件或链接。								
	当测试步骤或共享对象调用库中的共享对象时，单击此处可查看原始步骤。已解决的步骤用箭头标记，您可以单击其名称进行访问。启用此视图时无法编辑步骤。								
	将从库中共享对象调用的步骤作为单个步骤查看。启用此视图可编辑测试步骤。								
	创建选定步骤之外的共享对象。								
	从其他共享对象提取调用。将在网格中选择的调用中的所有步骤复制到手动测试或共享对象。								

步骤页面支持对测试元素执行以下键盘功能（快捷方式）：

键	操作
-	上移
+	下移
Ctrl+A	全选
Ctrl+C	复制
Ctrl+X	剪切
Ctrl+V	粘贴
Ins	插入
Del	删除

步骤显示在具有以下列的网格中：

列	说明
顺序	执行顺序中的步骤号。
名称	测试步骤的名称。
操作说明	执行测试步骤必须执行的操作。
预期结果	测试步骤的预期结果。
附件	附加到测试步骤的链接或文件数。

编辑步骤视图显示选定测试步骤的详细信息，可使您编辑测试步骤的名称、操作说明、预期结果和步骤属性。

编辑步骤视图中提供以下按钮：

按钮	说明
确定和新建步骤	完成编辑当前步骤并且希望保存更改，然后在当前步骤之后添加新步骤时单击此按钮。
确定	完成编辑当前步骤并希望保存更改时单击此按钮。
重置	单击可还原更改。

测试导出、更新和导入

Silk Central/Excel 集成允许您使用两种不同选项来修改测试。其中包括：

- 导出并更新：此选项可使您在 Silk Central 中创建测试，导出到 Excel 进行更改，然后将其更新回 Silk Central。
- 导入：此选项可使您在 Excel 中创建测试，然后将其导入到 Silk Central。

在两个方案中，您需要映射文件来同步两个产品之间的列。



注：目前，Silk Central 仅支持导入 .xlsx 文件，并且导入限于手动测试。

导出、更新和导入规则

在导出、更新和导入过程中将应用以下业务规则：

常规规则

- 如果 Excel 中的测试行没有 TestID 或 Path，则视为新测试，并在从中执行导入功能的测试容器下的新文件夹中创建。
- 您可添加现有的 TestID 以在更新时更新测试，并且您还可添加现有的 SharedStepID 以在导入/更新时添加新的共享步骤。
- 新的自动测试不会导入和更新。
- 继承属性值不会导出。
- 如果将测试移至 Excel 中的不同文件夹层次结构，则此移动在更新过程中将被忽略。
- 如果 Excel 中缺少测试（已被删除），则此测试在更新过程中不会被删除。
- 对于（新）文件夹名称，导入使用 Path 列。
- A-Z 不能用作自定义列名称。这些将为 Excel 的 A-Z 保留，可在映射时使用。

共享步骤

- 已添加用于导入和更新。
- 已删除和重新排序用于更新。
- 将不会更新。
- 如果 Silk Central 中没有 Excel SharedStepID，则会报告一个错误。

数据驱动测试

- 非原子数据驱动的子测试不会导出。
- 可以导入所有测试，但不能将数据驱动的属性导出至 Excel 或从中导入。
- 如果目标文件夹不包含数据驱动的测试，则仅支持从 Excel 更新。

测试导出和更新

本部分介绍如何将测试从 Microsoft Excel 导出并更新到 Silk Central。

如果您要对现有测试执行批量编辑，则使用导出-更新到 Excel 功能。



注：以下字段在 Excel 中不可编辑：**状态、测试类型、步骤 ID 和步骤顺序。**

导出和更新概述



以下是导出和更新的高级概述：

- 选择容器或文件夹。
- 导出到 Excel。
- 在 Excel 中进行更改。
- 验证/创建映射文件。
- 更新回 Silk Central。

将测试导出到 Excel

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 右键单击包括要导出测试的测试容器或测试文件夹。
3. 选择**导出到 Excel...**此时将显示**将测试导出到 Excel 文件**对话框。
4. 从**选择映射文件**列表框中选择映射文件。

默认映射文件为 TestPropertiesDefaultMapping.xml。有关创建自定义映射文件的信息，请参阅 [编辑测试映射文件](#)。

5. **可选：**单击  可编辑映射文件。单击  可删除映射文件。



注：若要执行这两项操作，分别需要具备**修改 Office 导入映射文件/删除 Office 导入映射文件**的权限。

6. 单击**确定**。



测试信息已保存至 Excel 文件中，您可进行编辑。

从 Excel 中更新测试

在从 Excel 中更新测试前，您首先需要从 Silk Central 中导出测试。

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 右键单击包括您要更新的测试的测试容器或文件夹。
3. 选择**从 Excel 更新...**此时将打开**从 Excel 文件更新测试**对话框。
4. 从**选择映射文件**列表框中选择映射文件。

默认映射文件为 TestPropertiesDefaultMapping.xml。有关创建自定义映射文件的信息，请参阅 [编辑测试映射文件](#)。

5. **可选：**单击  可编辑映射文件。单击  可删除映射文件。



注：若要执行这两项操作，分别需要具备**修改 Office 导入映射文件/删除 Office 导入映射文件**的权限。

6. 选择**测试文件 (.xlsx)** 字段中的 Excel 文件。

7. 单击**确定**。

测试导入

本部分介绍如何将测试从 Microsoft Excel 导入到 Silk Central。

Silk Central 允许您将测试从 Microsoft Excel (Excel) 导入到**测试**区域的任何容器或文件夹，然后维护和执行 Silk Central 中所有包括的测试。导入是一次性事件。

在导入测试前，您需要在 Excel 中创建测试文件。有关更多信息，请参阅**测试文件**。

Silk Central 使用 Excel 文件和映射文件中存储的信息来确定要存储的数据。Silk Central 使用映射文件将 Excel 文件中的测试映射到**测试**区域的测试。预先选择名为 TestPropertiesDefaultMapping.xml 的默认映射文件进行导入。您可以选择自己的自定义映射文件来映射测试。有关映射文件的更多信息，请参阅**编辑测试映射文件**。

从 Excel 文件中导入测试

要从 Excel 文件中将测试导入到**测试**区域：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试**树中，右键单击您要用作已导入测试的父节点的文件夹或容器，并选择**从 Excel 文件导入**。此时将打开**从 Excel 文件导入测试**对话框。
3. 从**选择映射文件**列表框中选择映射文件。

默认映射文件为 TestPropertiesDefaultMapping.xml。有关创建自定义映射文件的信息，请参阅**编辑测试映射文件**。

4. **可选**：单击  可编辑映射文件。单击  可删除映射文件。


 **注**：若要执行这两项操作，分别需要具备**修改 Office 导入映射文件/删除 Office 导入映射文件**的权限。

5. 选中**一次性导入**复选框，直接在选定节点下导入测试，不创建共用根文件夹。
6. 将测试文件的完全限定路径键入**测试文件**字段，或单击**选择文件**搜索测试文件。
7. 单击**确定**。

测试文件

您可以在 Excel 中创建测试文件以将测试导入 Silk Central。在测试文件中，您可以定义所有测试和测试步骤，及其属性和参数。

要将测试文件中的测试映射到 Silk Central 中的测试，请使用 XML 映射文件。映射文件可将测试文件中元素的位置定义到 Silk Central。您可以将测试文件中包含的项目命名为您喜欢的任何名称，只要您可以在映射文件中适当地映射它们。有关映射文件的更多信息，请参阅**编辑测试映射文件**。

 **注**：目前，Silk Central 仅支持导入 .xlsx 文件，并且导入限于手动测试。

属性映射

单击**从 Excel 文件导入测试**或**从 Excel 文件更新测试**对话框中的**编辑映射**，将 Excel 文件中的测试映射到 Silk Central，如下所示：

- **标题行**：在 Excel 文件中，指定包含要在属性映射中使用的列名的行。
- **第一个数据行**：指定包含第一个测试的行。该行及其下方的所有行均将解释为测试。
- **分隔符**：指定应解释为属性值中分隔符的字符。适用于多重列表属性。
- **名称、说明**：分别指定标题行中映射到测试名称和说明的列名。
- **计划时间**：执行此手动测试的预计时间。

- **步骤属性**：测试步骤的名称、操作说明和预计结果。
- **已分配的需求 ID**：如果应将需求分配给测试，请将这些需求的 ID 指定为逗号分隔的列表。确保将此列格式化为 Excel 中的“文本”，否则分配无效。

映射文件

当数据从 Excel 导入 Silk Central 时，映射文件在导出-更新的更新流程和导入流程中使用。

编辑测试映射文件

您需要**修改 Office 导入映射文件**权限才能编辑映射文件：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，右键单击您要用作已导入测试的父节点的文件夹或容器，并选择**从 Excel 文件导入**。此时将打开**从 Excel 文件导入测试**对话框。
3. 单击**编辑映射**。此时将打开**编辑映射**对话框。
4. 在文本框中编辑测试文件的变量。



注：有关测试文件中所含变量的信息，请参阅**测试文件**。

5. **可选**：编辑映射文件的名称。
6. 单击**确定**以保存您所做的更改或单击**取消**以取消更改。

测试版本控制

Silk Central 在导入和更新过程中创建测试的新版本。

执行从 Excel 到 Silk Central 的更新时，将创建测试树的两个新版本。版本控制进程将记录更新过程前后的快照。

导出-更新

测试将包含默认注释，以注明它们已从 Excel 中更新（如果已添加或修改测试）。


导入

测试包含已创建的默认注释。

关键字驱动的测试

关键字驱动的测试是一种软件测试方法，它将测试设计与测试开发分离开来，因此允许其他专业小组参与测试自动化流程，例如业务分析师。**Silk Central** 和 **Silk Test** 支持关键字驱动的测试方法，让自动化工程师能开发出由共享资产（采用 **Silk Test** 中的关键字形式）组成、易于维护的自动化框架，从而支持业务分析师与工程师之间开展密切协作。随后，业务分析师在 **Silk Test** 中使用这些关键字新建关键字驱动的测试，或者在 **Silk Central** 中利用这些关键字将其现有手动测试资产转换为自动化测试，或是新建关键字驱动的测试。

- **关键字驱动的测试**就是一个关键字序列。关键字驱动的测试可像其他任何测试一样回放。
- **关键字序列**就是由其他关键字组合而成的关键字。关键字序列通常将遇到的关键字组合捆绑为一个关键字，这有助于您减少维护工作量并确保测试组织有序。
- **关键字**就是针对一个测试对象的一项或多项操作的既定组合。关键字可以使用多种工具和编程语言实施，例如 **Java** 或 **.NET**。



关键字驱动的测试的创建需要两个阶段：

1. 设计测试。
2. 实施关键字。

关键字驱动的测试的优势

使用关键字驱动的测试方法的优势如下：

- 关键字驱动的测试会将测试自动化与测试用例设计分离开来，从而支持技术人员（实施关键字的测试工程师）与非技术人员（设计测试用例的主题专家）之间的更好分工合作。
- 可以提前开发测试，无需访问所测试的应用程序，关键字可以稍后再予实施。
- 不具备编程知识也能开发测试。
- 从长期角度来看，关键字驱动的测试所需维护更少。您需要维护关键字，所有使用这些关键字的关键字驱动的测试都将自动更新。
- 测试用例简明扼要。
- 测试用例更易于非技术受众阅读和理解。
- 测试用例易于修改。
- 新测试用例可以重复使用现有关键字，这种做法的优势之一就是更容易提高测试覆盖率。
- 关键字实施的内在复杂性对于需要创建或执行关键字驱动的测试的用户而言不可见。

关键字

关键字就是针对一个测试对象的一项或多项操作的既定组合。关键字可以使用多种工具和编程语言实施，例如 Java 或 .NET。在 Silk Test 中，关键字是带批注的测试方法 (@Keyword)。关键字将以关键字资产的形式保存。

关键字驱动测试和相关的关键字可在 Silk Central 中设计和管理，但实际实施是在功能测试工具中完成的。Silk Central 和 Silk Test 支持关键字驱动的测试方法，让自动化工程师能开发出由共享资产（采用 Silk Test 中的关键字形式）组成、易于维护的自动化框架，从而支持业务分析师与工程师之间开展密切协作。随后，业务分析师在 Silk Test 中使用这些关键字新建关键字驱动的测试，或者在 Silk Central 中利用这些关键字将其现有手动测试资产转换为自动化测试，或是新建关键字驱动的测试。


关键字序列就是由其他关键字组合而成的关键字。关键字序列通常将遇到的关键字组合捆绑为一个关键字，这有助于您减少维护工作量并确保测试组织有序。

测试自动概述

测试自动化是通过使用验证来比较实际执行结果与预期结果，从而利用软件控制测试执行的过程。

测试自动化框架是一种设置特定产品的自动化规则的集成化系统。该系统集成了测试、测试数据源、对象详细信息和各种可重复使用的模块。这些组件需要装配在一起才能代表业务流程。框架提供测试自动化的基础，可简化自动化工作。

在 Silk Central 中创建关键字驱动的测试

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点。
3. 在工具栏上单击  (**新建子测试**)，或在树中单击右键并选择**新建子测试**。

新测试节点将追加到树视图，并且将显示**新建测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。



注：Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于说明文本框。

5. 从**类型**列表中选择**关键字驱动的测试**测试类型。
6. 选择包含要使用的关键字的**库**。
必须使用库来存储关键字驱动的测试所使用的一组关键字。

7. 单击完成。

通过自动化手动测试创建关键字驱动的测试

在 Silk Central 中将手动测试转换为关键字驱动的测试；

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中右键单击手动测试，从上下文菜单中选择**自动化方式... > 关键字驱动的测试**。将显示**关键字驱动的测试属性**对话框。
3. 选择包含要使用的关键字的**库**。
必须使用库来存储关键字驱动的测试所使用的一组关键字。
4. 单击**完成**。

将手动测试自动化为关键字驱动的测试将产生以下结果：




- 手动测试转换为自动化关键字驱动的测试，包含针对每个测试步骤的草拟关键字。这些关键字将添加到为该测试选定的库中。
- 如果测试包含对已经为关键字序列存在的共享步骤的调用，则将引用这些关键字序列。
- 如果测试包含对并非为关键字序列的共享步骤的调用，将引用这些共享步骤对象，并将其增强为关键字序列，包含针对每个测试步骤的草拟关键字。这同样适用于嵌套的共享步骤（引用其他共享步骤的共享步骤）。如果嵌套共享步骤的层次结构深度超过 30 级，将为低于该级别的共享步骤的调用创建草拟关键字。
- 如果测试包含对不同库中的共享步骤的调用，则创建并引用这些步骤的草拟关键字。




如果您的测试步骤包含您想在生成的关键字中访问的参数，测试步骤的**操作说明**必须使用正确的语法。参数使用 $\${<name>}$ 语法，例如 $\${username}$ 。在将手动测试转换为关键字驱动的测试时，这些参数将自动添加到所生成的关键字。

在 内的测试中管理关键字

测试 > 详细信息视图 > <测试> > 关键字

关键字页面使您可以管理选定关键字驱动测试的关键字。可以执行以下操作：

任务	步骤
在 Silk Test 中打开测试或关键字序列	单击 打开 Silk Test 打开 Silk Test 中选定的测试或关键字序列。
添加关键字	<ol style="list-style-type: none">1. 单击关键字列表底部的新建关键字，或者右键单击关键字，然后从上下文菜单中选择在上面插入关键字。  注：可以让 Silk Central 根据关键字用量推荐关键字。用上下文菜单中的启用建议或禁用建议打开或关闭建议。有关更多信息，请参阅 <i>Silk Central 推荐哪些关键字？</i>。2. 从可用关键字列表中选择一個关键字，或者键入新名称来创建新的关键字。3. 单击保存。 <p>也可以双击或拖放右侧所有关键字窗格中的现有关键字。</p>  提示： 您可使用 Ctrl+单击 选择多个关键字。在拖动时，这些关键字将按照您的选择顺序排列。
删除关键字	单击希望删除的关键字的 操作 列中的  。单击 保存 。
更改关键字顺序	将关键字拖放到所需位置。单击 保存 。
创建关键字序列（一个由其他关键字组成的关键字）	<ol style="list-style-type: none">1. 在关键字列表中选择您希望组合的关键字。在行号列上使用 Ctrl + 单击或 Shift + 单击以选择多个关键字。


任务	步骤
	<ol style="list-style-type: none"> 2. 右键单击选定内容并单击组合。 3. 为新关键字序列指定名称和说明。
从关键字序列中提取关键字	<p>右键单击一个关键字序列，单击提取关键字。随后，原始关键字序列将被其中包含的各关键字所取代，但不会从库中删除。单击保存。</p>
将关键字复制并粘贴到测试或关键字序列中	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在关键字列表中选择您想要复制的关键字。在行号列上使用 Ctrl + 单击 或 Shift + 单击 以选择多个关键字。 2. 按下 Ctrl+C 以复制您的选择，或按下 Ctrl+X 以移动关键字。 3. 打开您想要将关键字复制到的测试或关键字序列，然后选择将在其上方插入关键字的行。 4. 按下 Ctrl+V。 <p> 提示: 您还可以将选定的关键字粘贴到 Excel 中，然后将其从 Excel 中复制并粘贴到测试或关键字序列中。</p>
为关键字序列定义参数	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单击关键字列表上方的参数。此时将显示参数对话框。 2. 单击添加参数。 3. 为新参数指定名称。如果参数为对外参数（提供一个值，但不需要输入参数），请选中输出复选框。 4. 单击确定。 5. 单击保存。 <p> 注: 一个关键字或关键字序列可以包含总共 20 个输入和输出参数。</p>
编辑草拟的关键字	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单击希望编辑的草拟关键字的操作列中的。 2. 为关键字选择一个组或者指定一个新组。 3. 键入关键字的说明。这些信息对于将来负责实施关键字的工程师十分有用。 4. 单击确定。 5. 可选: 在一个参数字段内单击，为该关键字添加参数。如果关键字使用 Silk Test 实施，则这些参数将出现在所生成的代码存根中。 6. 单击保存。
搜索关键字	<p>使用右侧的所有关键字窗格查找特定关键字。当您输入字母数字字符时，列表将使用所有现有匹配项动态更新。搜索技巧：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 搜索不区分大小写：doAction 将找到 doaction 和 DOAction。 • 只输入大写字母执行所谓的驼峰大小写搜索：ECD 会找到 Enter Car Details、Enter Contact Details 和 EnterContactDetails。 • 搜索时会考虑关键字和组名称：test 将找到包含 test 的所有关键字以及组名称中包含 test 的组中的所有关键字。 • ? 用于取代 0-1 个字符：user?test 将找到 userTest 和 usersTest。 • * 用于取代 0-n 个字符：my*keyword 将找到 myKeyword、myNewKeyword 和 my_other_keyword。 • <字符串> . 仅在组名称中搜索：group. 将找到组名称包含 group 的组中的所有关键字。 • .<字符串> 仅在关键字名称中搜索：.keyword 将找到包含 keyword 的所有关键字。 • <字符串>.<字符串> 搜索特定组中的关键字：group.word 将找到 myGroup 组中的 myKeyword。








任务	步骤
	<ul style="list-style-type: none"> 使用引号搜索完全匹配的项：'Keyword' 会找到 Keyword 和 MyKeyword，但不会找到 keyword。
查找库中的草稿关键字	如果要切换到包含草稿关键字（也就是您所选测试或关键字序列的草稿关键字）的库，请单击编辑器页面右上角的 草稿关键字 。

管理库中的关键字

根据所选对象的不同，**关键字**页面将提供两种不同的**测试 > 库**视图。

库





如果您选择的对象为库，将列出该库中的所有关键字和关键字序列。包含已上载关键字库的库将显示符号。可以执行以下操作：

任务	步骤
实施关键字（添加能够在测试中实际运行关键字的代码）	<p>先决条件：如果关键字包含参数，那么在实施关键字前，需要为每个参数指定一个值。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在要实施的关键字的操作列中，单击（用 Silk Test 实施）。 <p> 注：如果浏览器报告打开外部应用程序的安全警告，请确认消息。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Silk Test 客户端随即打开。有关详细信息，请参阅 Silk Test 客户端 文档。 3. 在实施了关键字后，将其上载回 Silk Central。
在 Silk Test 中编辑实施的关键字	单击  （用 Silk Test 打开 ）在 Silk Test 客户端中打开关键字。有关详细信息，请参阅 Silk Test 客户端 文档。
将草拟关键字转换为关键字序列（一个由其他关键字组成的关键字）	单击希望转换为关键字序列的关键字的 操作 列中的  。随后，原关键字将被同名关键字序列所取代，关键字编辑器随即打开。
将关键字序列转换为草稿关键字	<p>如果意外创建了一个关键字序列，您可能想将其重新转换为草稿关键字。在要转换的关键字序列的操作列中，单击（转换为草稿关键字）。</p> <p> 注：将关键字序列转换为草稿将删除该序列以及包含的所有关键字。此操作无法撤消。</p>
编辑关键字序列	单击  在关键字编辑器中打开关键字序列。
分组关键字	<p>为了更好地设置关键字在库中的结构，您可以对其进行分组：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silk Central 关键字序列可放在子文件夹中。文件夹名称与组名称相同，您的关键字将相应地在列表中分组。 • 已实施关键字的关键字组在已实施的代码中定义。这些组名称供 Silk Central 使用，您的关键字将相应地在列表中分组。
查看引用特定关键字或关键字序列的测试和关键字序列	要查看引用特定关键字或关键字序列的所有测试和关键字序列，请在关键字列表中选择相应的条目，然后 引用依据 列表将显示所有引用该关键字或关键字序列的关键字驱动的测试和关键字序列。只要单击名称即可跳转到相应的引用。
替换进行引用的测试和关键字序列中的关键字	<p>要将对所选关键字或关键字序列的引用替换为对其他关键字或关键字序列的引用，请在关键字列表中选择相应的条目，然后使用引用依据列表选择要在其中替换引用的对象。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择要替换的关键字或关键字序列。 2. 在引用依据列表中，使用 Ctrl+单击或 Shift+单击选择要在其中替换引用的对象。

任务	步骤
	<ol style="list-style-type: none"> 右键单击选中的对象，然后选择替换所选引用中的关键字。替换引用对话框随即出现。 选择要替换当前关键字的关键字。 如果所选关键字包含参数，请单击下一步，否则单击确定即告完成。 所选关键字的参数会列出。对于每个参数，选择一个关键字的匹配参数，或者输入值。 单击确定。

关键字序列

如果您选定的对象为关键字序列（一个由其他关键字组成的关键字），**关键字**页面将显示关键字编辑器，让您可以管理选定关键字序列的关键字。可以执行以下操作：

任务	步骤
在 Silk Test 中打开测试或关键字序列	单击 打开 Silk Test 打开 Silk Test 中选定的测试或关键字序列。
添加关键字	<ol style="list-style-type: none"> 单击关键字列表底部的新建关键字，或者右键单击关键字，然后从上下文菜单中选择在上面插入关键字。  注：可以让 Silk Central 根据关键字用量推荐关键字。用上下文菜单中的启用建议或禁用建议打开或关闭建议。有关更多信息，请参阅 <i>Silk Central 推荐哪些关键字？</i>。 从可用关键字列表选择一个关键字，或者键入新名称来创建新的关键字。 单击保存。 <p>也可以双击或拖放右侧所有关键字窗格中的现有关键字。</p> <p> 提示：您可使用 Ctrl+单击选择多个关键字。在拖动时，这些关键字将按照您的选择顺序排列。</p>
删除关键字	单击希望删除的关键字的 操作 列中的  。单击 保存 。
更改关键字顺序	将关键字拖放到所需位置。单击 保存 。
创建关键字序列（一个由其他关键字组成的关键字）	<ol style="list-style-type: none"> 在关键字列表中选择您希望组合的关键字。在行号列上使用 Ctrl + 单击或 Shift + 单击以选择多个关键字。 右键单击选定内容并单击组合。 为新关键字序列指定名称和说明。
从关键字序列中提取关键字	右键单击一个关键字序列，单击 提取关键字 。随后，原始关键字序列将被其中包含的各关键字所取代，但不会从库中删除。单击 保存 。
为关键字序列定义参数	<ol style="list-style-type: none"> 单击关键字列表上方的参数。此时将显示参数对话框。 单击添加参数。 为新参数指定名称。如果参数为对外参数（提供一个值，但不需要输入参数），请选中输出复选框。 单击确定。 单击保存。
编辑草拟的关键字	<ol style="list-style-type: none"> 单击希望编辑的草拟关键字的操作列中的 。 为关键字选择一个组或者指定一个新组。

任务	步骤
	<ol style="list-style-type: none"> 3. 键入关键字的说明。这些信息对于将来负责实施关键字的工程师十分有用。 4. 单击确定。 5. 可选：在一个参数字段内单击，为该关键字添加参数。如果关键字使用 Silk Test 实施，则这些参数将出现在所生成的代码存根中。 6. 单击保存。
搜索关键字	<p>使用右侧的所有关键字窗格查找特定关键字。当您输入字母数字字符时，列表将使用所有现有匹配项动态更新。搜索技巧：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 搜索不区分大小写：doAction 将找到 doaction 和 DOAction。 • 只输入大写字母执行所谓的驼峰大小写搜索：ECD 会找到 Enter Car Details、Enter Contact Details 和 EnterContactDetails。 • 搜索时会考虑关键字和组名称：test 将找到包含 test 的所有关键字以及组名称中包含 test 的组中的所有关键字。 • ? 用于取代 0-1 个字符：user?test 将找到 userTest 和 usersTest。 • * 用于取代 0-n 个字符：my*keyword 将找到 myKeyword、myNewKeyword 和 my_other_keyword。 • <字符串> . 仅在组名称中搜索：group. 将找到组名称包含 group 的组中的所有关键字。 • .<字符串> 仅在关键字名称中搜索：.keyword 将找到包含 keyword 的所有关键字。 • <字符串>.<字符串> 搜索特定组中的关键字：group.word 将找到 myGroup 组中的 myKeyword。 • 使用引号搜索完全匹配的项：'Keyword' 会找到 Keyword 和 MyKeyword，但不会找到 keyword。
查找库中的草稿关键字	<p>如果要切换到包含草稿关键字（也就是您所选测试或关键字序列的草稿关键字）的库，请单击编辑器页面右上角的草稿关键字。</p>

使用关键字驱动进行测试进行跨浏览器测试

使用 Silk Test 实施、包含 BrowserBaseState 的关键字驱动测试可以在 Silk Central 中参数化，使您可以跨多个浏览器运行这些测试。配置要测试的浏览器：

1. 创建一个配置套件，指定您想要在多个浏览器上运行的关键字驱动测试。有关创建配置套件的详细信息，请参见 [创建配置套件](#)。
2. 在**配置**选项卡上，单击**添加/删除参数**，新建一个名为 silktest.configurationName 的新参数。
3. 单击**新建配置**添加您要测试的配置。对于每个配置，输入 silktest.configurationName 参数的以下值之一，指定您要测试的浏览器：
 - Internet Explorer

- Firefox
- Chrome

4. 运行配置套件。

使用 Java 构建关键字驱动的库

使用 Java 构建外部关键字驱动的库并将其上载到 Silk Central。这能让您轻松将现有测试框架集成到 Silk Central 中，例如您已经有现有的 Selenium 测试。

1. 选择**帮助 > 工具**，然后下载 **Java 关键字库工具**。
2. 将下载的 `com.borland.silk.keyworddriven.jar` 添加到 Java 项目的类路径。
3. 创建将包含关键字的 Java 类。
4. 注释您希望用作关键字的 Java 方法。以下示例给出了包含一个关键字的类。

```
import com.borland.silk.keyworddriven.annotations.Argument;
import com.borland.silk.keyworddriven.annotations.Keyword;

public class Keywords {

    @Keyword("My Keyword")
    public void myKeyword(@Argument("Username") String name) {
        System.out.println(name);
    }
}
```

5. 编译源代码，创建 Java 存档 (jar)。

如果您使用的是 Java 9 或更高版本，请确保 MANIFEST.MF 文件中的 Created-By 属性包含构建库所用的 Java 版本。

6. 使用以下参数，调用所下载的 jar 文件中包含的命令行工具：

- java
- -jar com.borland.silk.keyworddriven.jar
- -build
- 要生成的库名称。
- 库类型，目前只支持 Java。
- 二进制路径，您的关键字库 jar 文件所在的路径，如果适用，其中还包含其他任何必要的库。
- 要生成的输出库文件包 (zip 存档) 的名称。

下面的示例概列了构建关键字库的命令行：

```
java -jar com.borland.silk.keyworddriven.jar -build
MyLibrary Java ./output ./output/library.zip"
```

选择**测试 > 库 > <库>** > **属性**生成的 zip 存档可通过命令行工具上载到 Silk Central 或**关键字库**部分。

通过命令行将关键字库上载

通过基于 Java 的命令行将外部关键字库上载，以将 Silk Central 和关键字驱动的测试集成到持续集成构建系统，例如 Jenkins。

若要通过基于 Java 的命令行将关键字库上载：

1. 选择**帮助 > 工具**，然后下载 **Java 关键字库工具**。
2. 使用以下参数，调用所下载的 jar 文件中包含的命令行工具：
 - java
 - -jar com.borland.silk.keyworddriven.jar
 - -upload
 - Silk Central 中要更新的库的库名称，如果尚不存在，则创建一个。
 - 要上载的库文件包 (zip 存档) 的包名称。

- Silk Central 前端服务器的主机名:端口。
- Silk Central 用户的 web 服务令牌。身份验证需要。您可以在 Silk Central 的用户设置页面（可通过单击 Silk Central 菜单中的用户名来访问）中生成 Web 服务令牌。



注: 出于安全考虑, Micro Focus 建议使用 Web 服务令牌进行身份验证, 而不是通过网络发送用户名和密码。

- Silk Central 用户的用户名。使用 Web 服务令牌进行身份验证时不需要。
- Silk Central 用户的密码。使用 Web 服务令牌进行身份验证时不需要。
- 括在引号中的更新信息, 描述应用于库的更改。
- [-allowUsedKeywordDeletion], 可选标志, 允许删除在测试或关键字序列中使用的关键字。默认情况下, 如果试图删除已用的关键字, 则会引起错误。

下面的示例概述了借助 Java 9 或更高版本将库上载到 Silk Central 的命令行:

```
java --add-modules=java.activation,java.xml.ws -jar
com.borland.silk.keyworddriven.jar -upload
"My library" "./output/library.zip" silkcentral:19120 scLogin
scPassword "Build xy: Implemented missing keywords"
```

示例

下面的示例概述了借助 Java 8 或更低版本通过使用 Web 服务令牌进行身份验证来将库上载到 Silk Central 的命令行:

```
java -jar com.borland.silk.keyworddriven.jar -upload
"My library" "./output/library.zip" silkcentral:19120 scToken
"Build xy: Implemented missing keywords"
```

要借助 Java 8 或更低版本通过使用用户名和密码进行身份验证来上载相同的库, 请使用类似以下内容的命令:

```
java -jar com.borland.silk.keyworddriven.jar -upload
"My library" "./output/library.zip" silkcentral:19120 scLogin
scPassword "Build xy: Implemented missing keywords"
```

对于 Java 9 或更高版本, 相应的命令是:

```
java --add-modules=java.activation,java.xml.ws -jar
com.borland.silk.keyworddriven.jar -upload
"My library" "./output/library.zip" silkcentral:19120 scToken
"Build xy: Implemented missing keywords"
```

```
java --add-modules=java.activation,java.xml.ws -jar
com.borland.silk.keyworddriven.jar -upload
"My library" "./output/library.zip" silkcentral:19120 scLogin
scPassword "Build xy: Implemented missing keywords"
```



注: 当借助 Java 9 或更高版本上载关键字驱动的库时, 请确保在执行服务器上定义了 JAVA_HOME, 并指向具有相应 Java 版本的 JDK。

执行 Silk4J/Silk4NET 关键字驱动测试而不上载库

如果您有包含 Silk4J 或 Silk4NET 关键字驱动的测试的现有测试自动化框架, 并且您想从 Silk Central 执行这些测试, 那么可以使用 Silk Central 的 JUnit 和测试包功能来执行。要做到这一点, 请执行以下步骤:

1. 创建一个指向 Silk Test 项目工件的源代码管理配置文件 (请参阅 [源代码管理配置文件](#))。
2. 创建一个使用此源代码管理配置文件的测试容器 (请参阅 [添加测试容器](#))。
3. 创建一个 JUnit 测试 (请参阅 [创建测试](#)) 并配置以下项目:
 - 对于在 Silk4J 中实现的关键字驱动的测试:

- 指定类路径。如果使用默认的 **Silk Test** 构建结构，请指定 `.\output`。
 - `.kdt` 文件需要位于指定为类路径的文件夹中（或打包到 `.jar` 文件中，或在类路径中的文件夹内）。
 - 对于在 **Silk4NET** 中实现的关键字驱动测试：
 - 将 `./Keyword Driven Tests` 指定为类路径。
 - 用 `.Net` 程序集的相对路径（例如 `\bin\Release\Silk4NETProject.dll`）为测试的测试容器创建一个称为 `silktest.keyworddriven.dotnetassembly` 的参数（请参阅 [创建自定义参数](#)）。
 - 名为 `Keyword Driven Tests` 且包含 `.kdt` 文件的 **Silk Test** 文件夹必须位于源代码管理的根文件夹。
4. 将测试分配给执行计划（请参阅 [已分配的测试](#)）。
5. 可选：执行后，可以右键单击测试，然后选择 **转换为测试包** 来获得包结构（请参阅 [创建测试包](#)）。

示例：带参数的关键字

本主题提供了如何使用带参数的关键字的示例。一个关键字或关键字序列可以包含总共 20 个输入和输出参数。

作为第一步，先创建一个关键字驱动的测试，该测试包含您要使用的关键字。可以录制整个关键字驱动的测试，或者创建新的关键字驱动的测试，然后将关键字添加到关键字驱动的测试编辑器中，这样即可创建所要的测试。

在此示例中，关键字驱动的测试包含以下关键字：

Start application	这是启动 AUT 并设置基态的标准关键字。
Login	此关键字将特定用户（由用户名和密码标识）登录到 AUT。
GetCurrentUser	此关键字返回当前登录到 AUT 的用户名。
AssertEquals	此关键字比较两个值。
Logout	此关键字将该用户从 AUT 注销。

下一步是将参数添加到关键字。为此，打开关键字的测试脚本，然后将参数添加到方法。

为了将输入参数 `UserName` 和 `Password` 添加到关键字 `Login`，请更改

```
@Keyword("Login")
public void login() {
    ...
}
```

到

```
@Keyword("Login")
public void login(String UserName, String Password) {
    ...
}
```

为了将输出参数 `UserName` 添加到关键字 `GetCurrentUser`，请更改

```
@Keyword("GetCurrentUser")
public void getCurrentUser() {
    ...
}
```











到

```
@Keyword("GetCurrentUser")
public void getCurrentUser(OutParameter CurrentUser) {
    ...
}
```

关键字驱动的测试编辑器中的关键字驱动的测试应类似下面这样：

		Keyword	Parameters	
1	 	Start application		
2	 	Login	UserName Password	
3	 	GetCurrentUser	CurrentUser ←	
4	 	AssertEquals	Expected Actual	
5	 	Logout		

现在，可以在**关键字驱动**的**测试编辑器**中指定输入参数的实际值。若要检索关键字 GetCurrentUser 的输出参数 UserName 的值，请提供一个变量，例如 `${current user}`。然后可以将存储在变量中的值传给后续关键字。

		Keyword	Parameters	
1	 	Start application		
2	 	Login	UserName Password	
3	 	GetCurrentUser	<code>\${current user}</code>	
4	 	AssertEquals	John Smith <code>\${current user}</code>	
5	 	Logout		

Silk Central 推荐哪些关键字？

在**关键字驱动**的**测试编辑器**中将关键字添加到关键字驱动的测试或关键字序列时，Silk Central 会推荐您可能要用作测试中的下一个关键字的现有关键字。推荐的关键字列在关键字列表的最上面，并由条形图指出，条形图填充的部分对应于 Silk Central 推荐该关键字的推荐度。

Silk Central 根据以下条件推荐关键字：

- 在第一个关键字添加到关键字驱动的测试或关键字序列时，Silk Central 搜索用作其他关键字驱动的测试或关键字序列中的第一个关键字的相似关键字。最常用的关键字推荐度更高。
- 在将更多关键字添加到已经包含其他关键字的关键字驱动的测试或关键字序列时，Silk Central 如下推荐关键字：
 - 如果在关键字驱动的测试或关键字序列中，在您添加新关键字的位置前面已有关键字，那么 Silk Central 将把前面的关键字与所有其他关键字驱动的测试和关键字序列中的关键字组合进行比较，然后推荐在前面的关键字组合后面最常出现的关键字。
 - 如果在关键字驱动的测试或关键字序列中，在该位置前面没有关键字，但是在当前位置后面有关键字，那么 Silk Central 将把后续关键字与所有其他关键字驱动的测试和关键字序列中的关键字组合进行比较，然后推荐在后续关键字组合前面最常出现的关键字。
- 此外，Silk Central 会考虑发现的关键字的相似程度。例如，如果两个关键字的名称和组都匹配，那么相比只有名称匹配的两个关键字，Silk Central 推荐前两个关键字的可能性更高。



Unified Functional Testing (UFT) 测试

Unified Functional Testing (UFT) 软件，以前称为 HP QuickTest Professional (QTP)，为软件应用程序和环境提供功能和回归测试自动化。

创建或编辑 Unified Functional Testing (UFT) 测试


要执行 UFT 测试，Unified Functional Testing 软件必须安装在已安装 Silk Central 执行服务器的相同计算机上。

要创建或编辑 UFT 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。


4. 键入测试的名称和说明。

 **注：**Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明文本框**。


5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Unified Functional Testing 测试**。单击**下一步**。

此时将打开 **Unified Functional Testing 测试属性**对话框。

6. 在**测试**字段中，选择要执行的 UFT 测试的源代码管理位置。

 **提示：**您可选择测试 (.tsp) 本身，或选择测试所在文件夹。

7. *可选：*选中**验证 HPE UFT 加载项**选项可验证所选 UFT 测试的所有指定加载项。
8. *可选：*选中**显示 HPE UFT 应用程序**选项可在测试执行期间显示被测应用程序。
9. *可选：*选中**记录调试消息**选项可在测试运行结果中记录调试消息。
10. *可选：*使用**从父级继承**复选框可继承父 UFT 测试的设置。
11. 单击**完成**。

 **注：**使用与 UFT 测试本身中定义的测试参数相同的名称定义参数，以将参数传递至 UFT 测试。



原始 UFT 结果文件、run_results.xml 和 run_results.html 在测试运行结果的**文件**选项卡中提供。

JUnit 测试

Nunit 是用于 Java 编程语言的单元测试框架。将此测试类型用于 JUnit、Silk4J 和 Selenium 测试。


创建或编辑 JUnit 测试

要创建或编辑 JUnit 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。

 **注：**Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明文本框**。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **JUnit 测试**。单击**下一步**。

将打开 **JUnit 测试属性**对话框。

6. 指定要在执行服务器上使用的有效 **Java 类路径**。

我们建议使用相对类路径。该相对类路径随后会在执行服务器上扩展至完整类路径。通过使用相对类路径，对源代码管理配置文件位置做出更改时，无需对类路径做出额外的更改。

相对类路径必须指向包含 JUnit 测试的测试容器根节点，例如 JUnit_tests。执行服务器上的相对类路径随后将扩展至包括源代码管理配置文件的工作文件夹（例如 C:\temp）以及测试文件名称（例如

tests.jar)。例如，如果测试打包在名为 tests.jar 的 jar 文件中，而执行所需要的其他 jar 文件存储在子文件夹 lib 中，那么类路径就是 ./tests.jar;./lib/*。

您也可使用完全限定的类路径。完全限定类路径必须指向测试类所在的存档或文件夹。

7. **可选**：在**测试类**字段中，键入 JUnit 测试类的完全限定名称。如果将该字段留空，则执行类路径中的所有测试。
8. **可选**：在**测试方法**字段中，键入相应测试方法的名称。
该方法必须是测试类中的可用方法。如果**测试方法**字段留空，将执行套件中包括的所有测试。
9. **可选**：将**Java 主目录**设置为 Java Runtime Environment (JRE) 的安装路径。
该路径必须是测试运行所在执行服务器上的有效路径。



注：JUnit 测试可在 JRE 1.7 或更高版本中执行。如果使用较旧版本的 JRE，包含 java.lang.UnsupportedClassVersionError 或 Unrecognized option: -javaagent 将显示在**消息**选项卡中。

10. **可选**：在**JVM 选项**字段中，可以指定命令行选项。您可指定多个选项，但必须按正确的顺序将其键入。例如，要使用客户端 VM 并将堆的最大大小设置为 512MB，请键入 -client -Xmx512m。您还可以使用环境变量，例如 -Xmx\${MY_MEMORY}。
11. 选中**记录外部 AUT 覆盖率**复选框，以只获取在 **Silk Central > 执行计划 > 代码分析**的代码分析设置部分中为执行计划定义的受测试应用程序的代码覆盖率。
如果不选中该复选框，则还要记录来自执行该测试的虚拟机的代码覆盖率。
12. **可选**：在**测试覆盖路径**字段中，键入 JAR 库或特定类文件以监视代码覆盖率信息。请注意，JUnit 测试的覆盖路径在这里指定，而不是受测试应用程序的路径。

我们建议使用测试容器根目录中的相对覆盖路径，该路径随后可在执行服务器上扩展。您也可使用完全限定的路径。用分号分隔多个 jar 文件，示例如下：

- tests.jar;C:\tests\testutils.jar
- \${testenv}\tests.jar;\${testenv}\testutils.jar



注：如果选中**记录外部 AUT 覆盖率**复选框，将忽略覆盖路径设置。

13. 单击**完成**。



注：参数将作为系统属性传递到 Java 进程，例如 -Dhost_under_test=10.5.2.133。使用 System.getProperty() 方法访问系统属性。例如，要访问先前通过的 host_under_test，请使用 System.getProperty("host_under_test");。

通过 Java 系统属性访问 Silk Central 参数

任何 JUnit 测试类均可作为 Java 系统属性访问底层测试的测试参数；启动程序使用“-D”VM 参数将这些参数传递到执行计算机。

除客户定义的参数之外，您始终能够从 JUnit 测试调用以下 Java 系统属性：


参数	说明
#sctm_execdef_name	当前执行的执行计划的名称。如果从 测试 区域触发执行，则参数值是未分配的测试。
#sctm_execdef_id	当前执行的执行计划的数字标识符（数据库密钥）。
#sctm_product	已执行测试容器中定义的产品名称。
#sctm_version	与执行结果关联的版本的名称。
#sctm_build	与执行结果关联的版本的名称。
#sctm_keywords	用逗号分隔的列表，其中包含为此执行计划定义的关键字。

参数	说明
#sctm_regular_execdef_run_id	常规执行计划运行的数字标识符（数据库密钥）。对于安装和清理测试，此属性包含常规运行的运行 ID。
#sctm_test_results_dir	测试的结果文件所在目录的路径。
#sctm_test_name	正在执行的 Silk Central 测试的名称。
#sctm_test_id	正在执行的测试的数字标识符（数据库密钥）。
#sctm_source_root_dir	测试容器根目录的本地路径，所有受版本控制的文件都驻留在此处。
#external_id	测试包中要执行的测试用例的唯一标识符。如果只应该执行测试包中的特定测试用例，那么可以用作筛选器。
#is_test_package_root	如果为 true，则执行的测试为测试包的根节点（默认）。如果为 false，则只执行测试包中由 #external_id 指定的特定测试用例。
#sctm_data_driven_parent_test_name	如果执行的测试是数据驱动的行，则为父测试的名称。
#sctm_data_driven_parent_test_id	如果执行的测试是数据驱动的行，则为父测试的数字标识符（数据库键）。



MSTest 测试

MSTest 是 中的命令行实用工具，用于执行在 Microsoft 中创建的单位测试。将此测试类型用于 MSTest 和 Silk4NET 测试。

创建或编辑 MSTest 测试


 **注：** MSTest 插件仅支持测试类型单元测试。其他测试类型的结果将被忽略。

要创建或编辑 MSTest 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。

 **注：** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **MSTest 测试**。单击**下一步**。

将显示 **MSTest 测试属性**对话框。

6. 您可运行测试容器、测试列表、测试类或单个测试方法：

- 要运行测试容器，请单击**测试文件**字段旁边的**浏览**，然后选择 .dll 文件。您可通过只键入**测试类**或同时键入**测试类**和**测试方法**对运行加以限制。
- 要运行测试列表，请单击**测试文件**字段旁边的**浏览**，然后选择 .vsmdi 文件（Visual Studio 测试元数据）。在**测试列表名称**字段中键入名称。您可通过同时键入**测试类**和**测试方法**对运行加以限制。

7. 单击**完成**。


 **注：** 要在执行服务器上运行 MSTest，必须安装 Visual Studio 分发或 Visual Studio Test Agent。将包含 MSTest.exe 的文件夹添加到您的路径变量，然后重新启动执行服务器。默认路径为：C:\Program

Files (x86)\Microsoft Visual Studio <版本>\Common7\IDE。当前，支持 Microsoft Visual Studio/Visual Studio Test Agent 2015 分发的 MSTest。



NUnit 测试

Nunit 是用于 Microsoft .NET 编程语言的单元测试框架。

创建或编辑 NUnit 测试


 **注：**我们建议您将 NUnit 安装的 .\bin 文件夹添加到系统路径单击**开始 > 控制面板 > 系统 > 高级 > 环境变量**，以将类似 C:\Program Files\NUnit 2.2\bin 的路径添加到系统环境变量 PATH 中。

要创建或编辑 NUnit 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试**树中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。

 **注：**Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Nunit 测试**。单击**下一步**。

将打开 **NUnit 测试属性**对话框。

6. 单击**浏览**以找到并选择要从其中提取测试的 NUnit 程序集。
7. 在 **NUnit 目录**文本框中键入工作目录。

对于 **NUnit 2**，此目录是 nunit-console.exe 文件的本地路径，例如 C:\Program Files\NUnit 2.2\bin。对于 **NUnit 3**，此目录是 nunit3-console.exe 文件的完整路径，例如 C:\Program Files (x86)\NUnit.org\nunit-console\nunit3-console.exe。

8. 在 **NUnit 选项**文本框中，键入一个或多个 NUnit 控制台命令行选项，以指定 NUnit 测试的指定方式。例如，要定义应执行位于 SilkTest.Ntf.Test.Flex 中的 Flex4TestApp NUnit 测试，请如下设置运行选项：

对于 **NUnit 2**：

```
/run:SilkTest.Ntf.Test.Flex.Flex4TestApp
```

对于 **NUnit 3**：

```
/test:SilkTest.Ntf.Test.Flex.Flex4TestApp
```

 **注：**添加多个选项时，您必须通过在文本框的每行中写入一个选项来分隔这些选项。



9. 单击**完成**。

ProcessExecutor 测试

ProcessExecutor 测试类型可用于执行任何命令行。


创建或编辑 ProcessExecutor 测试

要创建或编辑 ProcessExecutor 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试**树中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。


4. 键入测试的名称和说明。

 **注:** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于说明文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **ProcessExecutor 测试**。单击**下一步**。将打开 **ProcessExecutor 测试属性**对话框。

6. 在**可执行文件名**文本框中，键入可执行文件的完全限定名称。

7. 在**参数列表**文本框中，键入流程执行器测试方法的所有参数。

 **注:** 多个参数必须位于文本框中的单独行中。

8. 设置**工作文件夹**。此文件夹是执行可执行文件的文件夹。


9. 如果所执行的命令生成 JUnit 测试结果文件，例如 eAnt 或 Maven JUnit 执行，您可以指定扫描 JUnit 结果 xml 文件的文件夹模式。文件夹位置与工作目录相关，例如 test-results。作为搜索开始位置的根文件夹是 **Working Folder**，路径中包含所输入模式的所有 JUnit 输出文件均在此处检索。

在执行可执行文件期间，可以使用以下两种环境变量：

环境变量	说明
SCTM_EXEC_RESULTSFOLDER	此文件夹中所有文件都将在 Silk Central 另存为结果文件。如果执行期间在此目录中创建 output.xml 文件，将使用 Silk Central 处理该文件。
SCTM_EXEC_SOURCESFOLDER	这是执行期间所有源文件所在的文件夹。

示例

以下示例包含通过命令行（包括 /c 开关和两个参数）运行 Windows Script Host 的 ProcessExecutor 测试类型：





- /c - 用于指定应在执行后终止的命令行的命令。
- cscript - Windows Script Host。
- parareadwrite.js - 名为 parareadwrite.js 的 jscript 文件
- %SCTM_EXEC_RESULTSFOLDER% - 执行服务器计算机上包含 Result 文件夹位置的 Silk Central 变量。存储在此位置的文件将自动上载到 Silk Central 并显示在**测试运行**的**文件**选项卡中。在此示例中,parareadwrite.js 脚本会生成一个写入 Result 文件夹并上传回 Silk Central 的 output.xml 文件。

Silk Performer .NET Explorer 测试

测试类型用于执行 Silk Performer .NET Explorer 脚本或脚本的特定测试用例。

创建或编辑 Silk Performer .NET Explorer 测试

要创建或编辑 .NET Explorer 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。



注：Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Silk Performer .NET Explorer 测试**。单击**下一步**。

将打开 **.NET Explorer 测试属性**对话框。

6. 浏览至并选择 .NET Explorer 脚本以应用到测试。

该脚本是一个 .nef 文件。

7. 将路径输入到执行服务器上的 NetExplorer.exe 可执行文件中。

例如 C:\Program Files\MyCustomSPFolder\DotNET Explorer\NetExplorer.exe。您还可以在**执行服务器**上定义环境变量并引用它，例如 \${SP_HOME}\NetExplorer.exe。

8. 在**测试用例**字段中，键入要执行的 .NET Explorer 测试用例的名称。如果此文本框保留空白，则将执行脚本中所有测试用例。不能指定多个测试用例。





注：始终执行测试用例 InitTestCase 和 EndTestCase。

9. 单击**完成**。

Silk Performer 测试

创建或编辑 Silk Performer 测试

要创建或编辑 Silk Performer 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。



注：Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Silk Performer 测试**。单击**下一步**。

将打开 **Silk Performer 测试属性 - 选择项目**对话框。

6. 单击**浏览**以选择已保存到文件系统的 Silk Performer 项目，然后单击**下一步**。

7. 从**工作负载**列表中选择已为项目定义的工作负载配置文件之一。

8. 单击**完成**以创建测试用例。

Silk Test Classic 测试

Silk Central 的 Silk Test Classic 界面提供自动化 Silk Test Classic 用户的可靠方法。Silk Test Classic 脚本的每个测试用例在自己的测试执行内执行，并产生自身的结果。

Silk Test Classic 计划测试类型用于 Silk Test Classic 测试计划。测试计划通常是分层结构的文档，描述测试需求并且包含实施测试需求的语句、4Test 脚本和测试用例。



在**活动**页面上观察运行的 **Silk Test Classic** 执行时，当前运行的执行计划将提供可打开**详细信息视图**的超链接。此视图可使您密切监视当前运行的执行计划的状态。对于 **Silk Test Classic** 测试执行，此视图的中心组件由两个部分组成：上半部分显示有关测试、脚本、测试用例和测试数据的常规信息。下半部分显示 **Silk Test Classic** 生成的所有输出消息及其严重性。

在 **Silk Central** 的早期版本中，**Silk Test Classic** 调用通过命令行接口实施。新接口可通过进程间通信工作。通过配置测试容器设置，您可以指定是否应使用 **Silk Central** 的 **Silk Test Classic** 界面。

对于未通过 **Silk Central** GUI 中的 **Silk Test Classic** 测试属性定义的所有 **Silk Test Classic** 测试参数，它们则使用 **Silk Test Classic** 默认设置，例如来自 `partner.ini` 的设置。


创建或编辑 Silk Test Classic 测试

要创建或编辑 **Silk Test Classic** 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。

 **注：** **Silk Central** 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Silk Test Classic 测试**。要同时导入多个 **Silk Test Classic** 测试用例，请选择 **Silk Test Classic 多测试用例导入**。单击**下一步**。

此时将打开**测试属性 - 选择测试脚本**对话框。

6. 单击**浏览**，从已定义的 **Silk Test Classic** 项目或源代码管理目录中选择测试脚本文件。

文件扩展名为 `.t` 或 `.g.t` 的测试脚本被定义为与源代码管理配置文件中的测试容器根节点相关。例如，`/<Silk Test Classic project>/MyScript.t`。

7. 单击**下一步**。


将打开**测试属性 - 选择测试用例**对话框。

 **注：** 如果 **Silk Test Classic** 脚本是数据驱动 `.g.t` 文件（例如 `SilkTestScript1.g.t`），则数据源将完全控制在脚本文件中，而不是通过 **Silk Central** 的数据驱动属性控制。使用数据驱动脚本文件时，默认选中**数据驱动**复选框。有关数据驱动 **Silk Test Classic** 测试的更多信息，请参阅 **Silk Test Classic** 文档。


8. 从已定义脚本文件中的可用测试用例中选择测试用例或指定自定义测试用例。填充好自定义测试用例字段后，**Silk Test Classic** 测试将通过 **Silk Test Classic** 中的导出功能自动创建。使用自定义字段指定测试用例时，可以使用括号“`()`”终止测试用例名称。在括号中，您可以指定包括参数的测试数据。在自定义字段中指定数据将覆盖**测试数据**属性的值。

9. **可选：** 将其他执行参数键入**测试数据**文本框中。

在测试执行期间，这些参数由 **Silk Test Classic** 进行处理。如果将多个参数传递到 **Silk Test Classic**，则必须用逗号 (,) 分隔。如果将 `String` 参数传递到 **Silk Test Classic**，则必须将参数放在引号 (“ ”) 中间。如果测试数据过于复杂，建议您在测试数据中使用参数，例如 `#{ParameterName}`。参数会在测试执行中自动被替换。

 **注：** 此字段的最大长度为 2000 个字符。

10. 定义测试是否应提供 **TrueLog**。

 **提示：** 使用开放代理运行测试时，必须同时在 **Silk Central** 和 **Silk Test** 中打开此项设置，否则，不会提供 **TrueLog**。数据驱动测试的默认执行模式基于计划。如果将基于脚本的执行模式用于数据驱动测试，请更改 `SccExecServerBootConf.xml` 的 **Silk Test Classic** 元素中的 `DataDrivenScriptMode` 设置。有关详细信息，请参阅 **Silk Test Classic** 文档。



11. 如果要求，请指定选项集文件。默认情况下，**Silk Central** 关闭所有打开的 **Silk Test Classic** 选项集文件。要指定选项集文件，请指定与源代码管理配置文件中的测试容器根节点相关的文件名。
12. 单击**完成**以创建 **Silk Test Classic** 测试。



注：如果拥有一个小时以上才能完成的 **Silk Test Classic** 测试用例，请调整 **Silk Central** 的超时设置。否则，**Silk Central** 会假定发生了错误并终止执行。有关超时设置的详细信息，请参阅本帮助中的 *管理主题*。

创建或编辑 **Silk Test Classic** 计划测试

要创建或编辑 **Silk Test Classic** 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。



注：**Silk Central** 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明文本框**。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Silk Test Classic 计划**。单击**下一步**。
将打开**计划属性**对话框。
6. 在**计划文件**字段中，键入要执行的测试计划文件 (.pln)的完全限定名称。
单击**浏览**以浏览至该文件。
7. 在**项目文件**文本框中，键入包含该文件和环境设置的 **Silk Test Classic** 项目的名称。
单击**浏览**以浏览至项目文件。
8. 在**选项集**文本框中，键入包含环境设置的选项集文件的完全限定名称。
单击**浏览**以浏览至选项集文件。
9. 在**属性和查询的数据文件**文本框中，键入测试计划初始化文件的默认路径。
单击**浏览**以浏览至测试计划初始化文件。
10. 在**测试计划查询名称**文本框中，键入已保存测试计划查询的完全限定名称。
11. 单击**完成**。

要在 **Silk Central** 中保持 **Silk Test Classic** 计划测试的结构，请执行试运行。在试运行成功完成后，output.xml 文件会添加到执行计划运行的结果文件中。这样您就可以将测试转换为测试包，让您完全控制测试的结构。

Silk Test Workbench 测试

Silk Test Workbench 是一种自动化测试工具，可加快复杂应用程序的功能测试。**Silk Test Workbench** 可为使用各种开发工具开发的测试应用程序提供支持，这些工具包括 Java、.NET、基于浏览器的 Web 应用程序，以及包括 ActiveX 控件和自动化对象的 COM 组件。

通过 **Silk Central** 运行 **STW.EXE** 的先决条件

要通过 **Silk Central** 执行服务器运行 **STW.EXE** 并成功连接到 **Silk Test Workbench** 数据库，需要满足以下先决条件：



1. 将 **Silk Central** 执行服务器作为进程运行，而不是作为服务。
2. 使用数据库身份验证连接到 **Silk Test Workbench** 数据库。**Silk Test Workbench** 在连接到 **Silk Test Workbench SQL Server** 数据库时可以使用 Windows 身份验证或数据库身份验证。
3. 配置数据库服务器实例以使用静态端口。

如果不满足这些先决条件，**Silk Test Workbench** 在尝试通过 **Silk Central** 执行服务器运行 **STW.EXE** 时可能会返回以下错误：

错误 3 : DSN、用户名或密码不正确。


创建或编辑 Silk Test Workbench 测试

要创建或编辑 Silk Test Workbench 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试**树中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。


4. 键入测试的名称和说明。

 **注:** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Silk Test Workbench 测试**。单击**下一步**。

将打开 **Silk Test Workbench 测试属性 - 选择测试**对话框。


6. 从 **Silk Test Workbench 测试**列表选择一个或多个脚本。
7. 在**回放选项**文本框中，键入预定义 Silk Test Workbench 回放选项的名称，或保留系统默认的默认值。

 **注:** 必须为 Silk Test Workbench 测试设置回放选项。Silk Test Workbench 测试上的删除选项会将回放选项重置为系统默认的默认值。

8. 单击**完成**。

在结果文件的上下文中打开 Silk Test Workbench

1. 在菜单中，单击**执行计划**。
2. 选择执行计划。
3. 单击**运行**选项卡。
4. 在底部的**测试运行**网格中，单击您要查看其详细信息的**测试运行 ID**。此时将打开**测试运行结果**对话框。
5. 单击**文件**选项卡。
6. 单击 result.stwx 文件，以在结果文件的上下文中打开 Silk Test Workbench。

 **注:** 您尝试在其上打开文件的计算机上必须已安装 Silk Test Workbench。

查看 Visual Test 的执行结果文件

1. 在菜单中，单击**执行计划**。
2. 选择执行计划。
3. 单击**运行**选项卡。
4. 在**上次执行**区域中，单击相关执行计划的**运行 ID**，以查看测试执行结果。
5. **操作**列显示 Silk Test Workbench 的所有图标和链接：

- detail.htm - Silk Test Workbench 的详细步骤文件。
- result.stwx - 单击以在 Silk Test Workbench 中打开结果。
- error.png - 单击以转到最后错误的屏幕截图。

测试参数页面 - Silk Test Workbench

测试 > 详细信息视图 > <测试元素> > 数据集

将参数从 Silk Central 测试传送至 Silk Test Workbench 测试时，必须在 Silk Test Workbench 脚本中将这些参数定义为输入参数，而且必须在 Silk Central 中有与脚本相同的名称。应使用下列数据类型：



Silk Central	Silk Test Workbench
字符串	文本
数字	数字 (长整型)
数字	数字 (长长整型)
数字	枚举
浮点值	数字 (双精度型)
布尔值	布尔值 (True/False)

SilkTestPartner 测试

TestPartner 是一款 Micro Focus 产品，用于测试使用 Microsoft 技术的 Web 和 Microsoft Windows 应用程序。


创建或编辑 SilkTestPartner 测试

要创建或编辑 TestPartner 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。

 **注：**Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。


5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **SilkTestPartner 测试**。单击**下一步**。

此时将出现**测试属性 - 选择测试脚本**对话框。

6. 单击**浏览**。

此时将打开**选择文件**对话框。此对话框中可用的资产基于相关 TestPartner 源代码管理配置文件中定义的**项目路径**。

7. 从列表中选择脚本，然后单击**确定**。

 **注：**要添加多个 TestPartner 测试，请参阅**添加多个 TestPartner 测试**。

8. 在**回放选项**文本框中，键入预定义 TestPartner 回放选项的名称，或保留系统默认的默认值。
9. 单击**完成**。

添加多个 TestPartner 测试

要添加多个 TestPartner 测试，您必须先按照**创建 SilkTestPartner 测试**中介绍的步骤进行操作。

添加多个 TestPartner 测试：

1. 在**新建测试**对话框上，从**类型**列表框中选择 **TestPartner 测试**。
2. 单击**下一步**。此时将打开**测试属性 - 选择测试脚本**对话框。
3. 单击**浏览**。

此时将打开**选择文件**对话框。此对话框中可用的资产基于相关 TestPartner 源代码管理配置文件中定义的**项目路径**。

4. 在**回放选项**文本框中，键入预定义 TestPartner 回放选项的名称，或保留系统默认的默认值。



注: 导入操作会将定义的回放选项分配到所有已导入脚本。如果需要更改任何脚本的回放选项, 请在导入后编辑测试。

5. 单击下一步。

将打开**测试属性 - 选择脚本**对话框。

6. 在 **TestPartner** 脚本文本框中, 通过单击 **Ctrl+单击**选择要导入的脚本。

7. 单击**完成**。

Windows 脚本宿主测试



Windows 脚本宿主 (WSH) 是 Windows 平台的一部分, 可为宿主脚本创建环境。脚本在执行服务器中运行时, WSH 扮演宿主角。它会向脚本提供对象和服务, 并提供一组执行脚本的指南。此外, WSH 还管理安全并调用相应的脚本引擎。

创建或编辑 Windows 脚本宿主 (WSH) 测试

要创建或编辑 WSH 测试, 请执行以下操作:

1. 在菜单中, 单击**测试 > 详细信息视图**。

2. 在要插入新测试的**测试**树中, 选择容器或文件夹节点, 或选择要编辑的测试。

3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**), 或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。



注: Silk Central 支持 HTML 格式, 并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试, 请从**类型**列表框中选择 **Windows 脚本宿主测试**。单击下一步。

将打开 **Windows Scripting 测试属性**对话框。

6. 单击**浏览**并选择 Windows 脚本测试脚本。

7. 在**开关**文本框中, 指定任何其他所需参数的位置。



注: 您可添加要传递到脚本的开关。有关可用开关的更多详情, 请参阅 [WSH 测试属性](#)以及 MS 脚本宿主文档。

8. 单击**完成**。

支持的脚本语言

对于 WSH 兼容的脚本引擎, WSH 不依赖语言。Windows 平台本身支持文件扩展名为 .vbs 的 Visual Basic 脚本, 以及以 Java 脚本语言编写、文件扩展名为 .js 的脚本。

对于其他脚本语言, 在执行服务器上必须安装专用脚本解释器。例如, 如果您在执行服务器上安装 Perl 解释器, 这会在 WSH 环境中注册扩展名为 .pls 的 Perl 脚本引擎。将扩展名为 .pls 的文件传递到 WSH 工具时, 由于此文件扩展名, 可通过可执行文件 cscript.exe 调用相应的解释器。因此, WSH 的客户端, 此处指 Silk Central 执行服务器, 不需要了解 Perl 解释器的安装。



注: 安装脚本解释器后, 例如 Active Perl, 通过在 Silk Central 中执行脚本前使用简单脚本调用 WSH 命令行工具, 来尝试在执行服务器上本地执行脚本。为此, 请打开执行服务器上的命令行解释器并键入 cscript <sorescript>, 其中 <sorescript> 是您选择的脚本路径 (在执行服务器上可用)。这正是在执行服务器上执行 WSH 测试时 Silk Central 将调用的内容。如果已执行脚本, 则脚本引擎已成功注册。

以下脚本语言兼容 WSH:

脚本语言	文件扩展名
Perl	.pls

脚本语言	文件扩展名
Python	.py 和 .pyw
REXX	.REXX
TCL	.tcl

WSH 测试属性

属性	说明
脚本	您可以定义其中为文件包含的脚本语言注册脚本引擎的任何文件。与其他测试类型的测试源相比，受源代码管理的脚本文件会自动部署到执行服务器。
命令行开关	您可以在测试执行期间输入以下设置，并将其传递到 <code>cscrip.exe</code> ：
	//B 批处理模式抑制来自脚本的所有非命令行控制台 UI 请求。我们建议您在执行服务器的无人值守执行期间使用此选项，以避免脚本等待用户输入。
	//U 我们建议对控制台的重定向 I/O 使用 <code>unicode</code> 。
	//T:nn 超时，以秒为单位 脚本可以运行的最大时间，默认 = 无限制。此选项用于防止脚本过度执行。可设置计时器。执行时间超过指定值时， <code>Cscript</code> 将使用 <code>IActiveScript::InterruptThread</code> 方法中断脚本引擎并终止进程。有回调挂钩。如果调用超时，将调用 <code>OnTimeOut</code> 函数来允许清理。尽管使用此功能有可能产生无限循环，但利大于弊。
	//logo 执行时显示执行标题，可在 <code>log.txt</code> 日志文件开始处看到。这是默认设置。
	//nologo 防止在执行时显示执行标题。
	//D 启用活动调试。
	//E:engine 使用引擎执行脚本。
	//Job:xxxx 执行 WSH 工作。
	//X 在调试器中执行脚本。

使用 WSH 测试中的参数


为 WSH 测试定义的参数会将名称和值对作为附加参数自动添加到命令行，并将参数设为调用进程的环境变量。此功能允许您访问 WSH 脚本中为测试定义的所有参数。

例如，WSH 测试可通过将 `myscript.js` 作为脚本并将 `//B` 作为命令行开关进行定义。此外，测试需要称作 `IPAddress` 的参数（值为 `192.168.1.5`）和称作 `Port` 的另一个参数（值为 `1492`）。本示例中 WSH 执行产生的命令行是：

```
csript myscript.js //B IPAddress=192.168.1.5 Port=1492
```

查看 WSH 中返回的信息

要收集 WSH 执行的结果，WSH 脚本必须在 WSH 测试的当前工作目录中生成称作 `output.xml` 的文件。此目录中的所有文件都存储在数据库中，并可通过文件列表下载来执行测试。当文件的扩展名在文件扩展名下定义或在项目区域的结果属性中忽略时，将从存储中排除文件。

 **注：**为每个 WSH 执行动态创建当前工作目录。创建文件时不要使用绝对路径。使用的任何相关路径都会正确引用当前工作目录。

脚本写入 WSH 标准输出的任何信息都将进入当前工作目录中的 `log.txt` 文本文件。此文件存储在数据库中并且可以查看，因为它包括在测试执行的文件列表中。

以下示例显示如何从脚本打印日志信息：

```
WScript.Echo "This info will be written to the log.txt file"
```


output.xml 的 XML 结构以定义名为 *TestItem* 属性的元素 *ResultElement* 开头，此 *TestItem* 指定了 *ResultElement* 的名称。

ResultElement 必须包含名为 *ErrorCount* 的元素或名为 *WarningCount* 的元素，以及事件元素的列表。

ErrorCount 和 *WarningCount* 元素必须包含正数或零。顶级 *ResultElement* 的 *ErrorCount* 和 *WarningCount* 用于评估成功条件，以确定测试是否成功或失败。XML 文件可能包含 Silk Central GUI 中不可见的其他元素。但是，output.xml 文件存储在数据库中并且可查看，因为它包括在执行测试的文件列表中。

事件元素表示 WSH 测试执行期间发生的事件。消息和严重性显示在 Silk Central GUI 中测试执行的消息列表中。事件元素必须包含消息和严重性元素。

严重性元素必须具有以下值之一：

- 信息
- 警告
- 错误（或异常）
- 失败


您可以在结果文件中存储其他信息。*ResultElement* 可能包含任何数量的子 *ResultElement*，因此可以轻松对信息分组。子 *ResultElement* 使结果文件更易于读取。由于与单元测试、JUnit 和 NUnit 有关的兼容性原因，*ResultElement* 可以命名为 *TestSuite* 或 *Test*。

ResultElement 可能包含以下其他元素：

- *FailureCount*，与错误计数的处理方法相同
- *RunCount*，如果测试运行多次
- *Timer*，例如测试的持续时间
- *WasSuccess*，用于与 NUnit 结果文件的兼容性
- *Asserts*，用于与 NUnit 结果文件的兼容性

事件元素可能包含详细信息元素的列表。

详细信息元素表示有关事件的详细信息。它必须定义 *TestName* 元素和信息元素。*TestName* 用于提供事件发生位置的详细信息。信息元素保留有关事件的详细信息，例如堆栈跟踪。

 **注：**在 Silk Central 8.1 中，消息和信息元素的值必须为 URL 编码 (ISO-8859-1)。从版本 8.1.1 开始，不再允许 URL 编码。

示例结果文件

```
<ResultElement TestItem="WshOutputTest">
  <ErrorCount>1</ErrorCount>
  <WarningCount>1</WarningCount>
  <Incident>
    <Message>some unexpected result</Message>
    <Severity>Error</Severity>
    <Detail>
      <TestName>function main()</TestName>
      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>
    </Detail>
  </Incident>
  <Incident>
    <Message>some warning message</Message>
    <Severity>Warning</Severity>
    <Detail>
      <TestName>function main()</TestName>
      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>
    </Detail>
  </Incident>
</ResultElement>
```

Java 脚本示例

以下脚本用于生成示例结果文件。要尝试此脚本，请以 .js 扩展名保存。

```
function dumpOutput(dumpFile)
{
    dumpFile.WriteLine("<ResultElement TestItem=\"WshOutputTest
\">");
    dumpFile.WriteLine("    <ErrorCount>1</ErrorCount>");
    dumpFile.WriteLine("    <WarningCount>1</WarningCount>");
    dumpFile.WriteLine("    <Incident>");
    dumpFile.WriteLine("        <Message>some unexpected result</
Message>");
    dumpFile.WriteLine("        <Severity>Error</Severity>");
    dumpFile.WriteLine("        <Detail>");
    dumpFile.WriteLine("            <TestName>function main(</
TestName>");
    dumpFile.WriteLine("                <Info>some additional info; eg.
stacktrace</Info>");
    dumpFile.WriteLine("            </Detail>");
    dumpFile.WriteLine("        </Incident>");
    dumpFile.WriteLine("    <Incident>");
    dumpFile.WriteLine("        <Message>some warning message</
Message>");
    dumpFile.WriteLine("        <Severity>Warning</Severity>");
    dumpFile.WriteLine("        <Detail>");
    dumpFile.WriteLine("            <TestName>function main(</
TestName>");
    dumpFile.WriteLine("                <Info>some additional info; eg.
stacktrace</Info>");
    dumpFile.WriteLine("            </Detail>");
    dumpFile.WriteLine("        </Incident>");
    dumpFile.WriteLine("</ResultElement>");
}

function main()
{
    var outFile;
    var fso;
    fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
    outFile = fso.CreateTextFile("output.xml", true, true);
    outFile.WriteLine("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"?
>");

    dumpOutput(outFile);
    outFile.Close();
    WScript.Echo("Test is completed");
}

main();
WScript.Quit(0);
```

Visual Basic 脚本示例

以下 Visual Basic 脚本也会生成示例结果文件，并将其另存为 Output.xml。要尝试此脚本，请以 .vbs 扩展名保存。

```
WScript.Echo "starting"

Dim outFile
Dim errCnt
```

```

Dim warningCnt

outFile = "output.xml"
errCnt = 1 ' retrieve that from your test results
warningCnt = 1 ' retrieve that from your test results

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oTX = FSO.OpenTextFile(outFile, 2, True, -1) ' args: file,
8=append/2=overwrite, create, ASCII

oTX.WriteLine("<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-16""?>")
oTX.WriteLine("<ResultElement TestItem=""PerlTest"">")
oTX.WriteLine("  <ErrorCount>" & errCnt & "</ErrorCount>")
oTX.WriteLine("  <WarningCount>" & warningCnt & "</
WarningCount>")
oTX.WriteLine("  <Incident>")
oTX.WriteLine("    <Message>some unexpected result</Message>")
oTX.WriteLine("    <Severity>Error</Severity>")
oTX.WriteLine("    <Detail>")
oTX.WriteLine("      <TestName>function main()</TestName>")
oTX.WriteLine("      <Info>some additional info; eg.
stacktrace</Info>")
oTX.WriteLine("    </Detail>")
oTX.WriteLine("  </Incident>")
oTX.WriteLine("  <Incident>")
oTX.WriteLine("    <Message>some warning message</Message>")
oTX.WriteLine("    <Severity>Warning</Severity>")
oTX.WriteLine("    <Detail>")
oTX.WriteLine("      <TestName>function main()</TestName>")
oTX.WriteLine("      <Info>some additional info; eg.
stacktrace</Info>")
oTX.WriteLine("    </Detail>")
oTX.WriteLine("  </Incident>")
oTX.WriteLine("</ResultElement>")

```

共享测试

重复测试及其需求分配可以集中管理，并且可跨项目共享和使用。

If your project is configured to consume tests from a specific project that is sharing tests (see [Adding Projects](#)), you can reuse these tests into your project by selecting them through the selection UI.

Sharing and Consuming Tests

Manage recurring tests and their requirement assignments centrally and share and consume these tests across projects.

If your project is configured to consume tests from a specific project that is sharing tests (see [Adding Projects](#)), you can reuse these tests into your project by selecting them through the selection UI.


To insert shared tests into your project:

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. Right-click on the test container or the test folder into which you want to insert the shared tests.
3. Select **Shared Tests**.
4. Select **Insert Shared Tests**. The **Browse Tests** dialog appears.
5. Select the tests that you want to insert.



提示: To narrow down the displayed test set, either set some criteria in the **Search** field or select a pre-defined filter from the list.

6. Click **OK**. The selected tests are inserted. The test properties contain a **Shared Test Reference**, which means a link to the shared test.

7. To detach a consuming test from a shared test, click  in the **Shared Test Reference** field.



注: To remove a reference to a shared test, you require the **Tests and Executions - Manage assets** permission.

After removing the reference to a shared test, the test will no longer have any connection to the shared test. Updates will therefore no longer be pushed and received between the shared test and the consuming test.

To see all tests that consume a specific shared test, click **Tests > Details View** in the menu and select the **Usages** tab.

When consuming tests, consider the following:

- The project that consumes the tests must be configured to reuse tests from the project that is sharing the tests.
- You can only insert tests into an existing test container.
- The actions **Accept Changes** and **Push Changes to Shared Test** handle differing test types between a consuming test and the corresponding shared test, by resulting in the same test type being used in both tests.
- When accepting changes from a test which uses either shared steps or keywords, the corresponding libraries must be visible in both the project that consumes the test and the project that shares the test.
- To retain assigned requirements, the project that consumes a test must have the same requirements system configured as the project that is sharing the test.
- Data-driven children, test package children, and linked test containers cannot be shared.
- Inherited test properties, parameters, and attributes are not considered in consuming tests. Such tests will inherit what is inherited in the consuming project. Accepting changes from the original test can lead to properties, parameters, and attributes being removed in consuming tests if inheritance is being used, as these properties, parameters, and attributes might not be available in the consuming project.
- Assigned issues are not copied to consuming tests.
- If you use test attributes, they must have the same name and type in both projects.
- When copying or baselining a consuming project, the references to the project that is sharing tests are retained. However, these references are deleted when exporting a consuming project.
- The bulk export/update interface and the web services do not yet consider links to original assets.
- You can also insert folders, including their complete hierarchy.

维护共享测试版本 - 接受和推送更改

与在每个项目中单独维护重复性测试相比，在一个项目中维护此类测试及其需求分配并在多个其他项目中进行共享可节省时间。在这种情况下维护测试意味着，通过调整说明，添加新步骤，更新脚本和更改需求分配等，可使您的测试保持最新状态。要将这些更改分发到正在使用的测试中，您必须为共享测试创建一个新的测试版本。有关其他信息，请参阅 [创建版本](#)。在创建新版本时，将标记出所有正在使用的测试，这意味着会用一个向上的蓝色箭头标记测试，以指示可对这些测试进行更新。右键单击此类已标记的正在使用的测试，然后选择 **共享测试 > 接受更改** 以将这些测试更新为最新版本，或选择 **共享测试 > 跳过更改** 以保留当前版本并删除更新标记。对于共享测试的每个新版本，将再次标记正在使用的测试。

您还可能面临更新正在使用的测试，然后希望将这些更改推送回到共享测试的情况。为此，请单击正在使用的测试对应的 **历史记录** 选项卡中的 **推送更改至共享测试**。推送更改将创建以下各项：

- 正在使用的测试的新版本。
- 共享测试的一个还原点，这意味着共享测试当前状态的新版本。
- 共享测试的一个新版本，包括推送的更改。

然后，其他正在使用的测试将收到共享测试中的更改的更新通知。

共享正在使用的测试项目以外的测试

共享正在使用的测试项目以外的测试。

当您在项目（使用共享测试的项目中的测试）中扩展测试集时，可以通过将新测试添加到共享项目中的共享测试集来使这些测试可用于其他正在使用的项目。

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择包含新测试的正在使用的项目。
3. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
4. 右键单击要共享的测试文件夹或测试。
5. 选择**共享测试 > 共享测试**。




注：仅当选择不包含已经共享的任何测试时，此操作才可用。

6. 选择共享项目中要插入选定文件夹或测试的目标文件夹。
7. 单击**确定**。选定测试文件夹或测试将作为子项复制到共享项目中的选定文件夹。

编辑测试

要编辑测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择要编辑的测试或测试包。
3. 单击工具栏上的  (**编辑**)。

您还可以单击**属性**选项卡并单击**编辑**，或右键单击测试或测试包并选择**编辑**。

此时将显示**编辑测试**对话框。



注：Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

4. 编辑所选测试的名称和说明。
如果所选测试为测试包，则**根据结果更新程序包结构**复选框可用。如果您希望根据测试执行运行的结果更新测试包结构，请选中**根据结果更新程序包结构**复选框。
5. 按照**配置测试属性**中的说明，根据测试类型配置测试或测试包的属性。

打印测试

打印测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择您要打印的测试。
3. 右键单击所选内容，然后选择**打印测试详细信息**。此时将出现**测试详细信息**对话框。
4. 单击**打印**或**下载为 PDF**。



提示：您还可以在**测试树**中选择测试或文件夹，然后选择**打印测试详细信息**。

测试运行页面

测试 > 详细信息视图 > <测试> > 运行

运行页面可在**详细信息视图**中的测试节点查看，并提供选定测试的测试执行结果的列表。

运行页面的数据网格表示有助于对大量测试运行进行筛选、排序和分组。

对于每次运行，页面显示以下列：

列	说明
操作	<p>可以对测试运行执行的操作。</p> <p>新问题 单击可打开新问题对话框，并为测试创建新问题。</p> <p>分配现有问题 将问题从外部配置的问题跟踪系统分配到测试。</p>
状态	执行的状态。对于属于正在运行的执行计划组成部分的测试，将更新状态来响应测试运行的当前状态。如果当前运行已中止，状态将会重置到运行前的状态。
状态原因	特定测试运行状态为 通过、失败或未执行 的原因。
运行 ID	测试运行的 ID。单击可打开 测试运行结果 对话框。如果测试正在运行，单击可查看执行的详细信息。
运行类型	运行类型 列显示每次运行期间的测试类型。测试类型可能会在两次运行间改变，例如将测试从手动转换为自动时。
开始时间	开始运行的时间。如果测试是手动测试且当前正在运行，则 Silk Central 将 (<i>正在运行</i>) 添加到日期和时间。
持续时间	测试运行的持续时间 (采用 <i>h/mm/ss</i> 格式)。
执行计划	已分配执行计划的名称, 或未分配的测试 - 如果执行是尝试运行或已上载结果。单击可打开执行计划。
执行者	从中运行测试的执行服务器。
发现的问题	显示分配给测试运行的问题数。当未向测试运行分配问题时，列为空。单击链接可访问 测试 > 详细信息视图的问题 页面中的问题。
错误	运行期间生成的错误数。
警告	运行期间生成的警告数。
版本	测试运行的版本。
内部版本	测试运行的内部版本号。
执行计划父项	执行计划在其中执行的上下文中的配置套件、文件夹或测试周期。单击可访问 执行计划 树中的套件或文件夹。如果配置套件或文件夹中未包含执行计划，则不显示任何内容。
运行注释	对于 Silk Performer 测试运行，Silk Performer 在上载结果时使用此列将信息添加到测试运行。对于所有其他测试类型，您可以使用此列将信息添加到运行。

要比较两次或更多测试运行，请使用 **Ctrl** 或 **Shift** 选择运行。右键单击您的选择，然后单击**比较自动测试结果或报告 > 测试运行比较**。

测试问题页面

测试 > 详细信息视图 > <测试元素> > 问题

问题页面可使您输入和跟踪与选定测试、容器或文件夹有关的问题。

新问题 单击可将新问题分配到选定测试。此按钮仅在当前选定的对象是测试时显示。

分配现有问题 单击可将问题从外部问题跟踪系统分配到选定测试。此按钮仅在当前选定的对象是测试时显示。

更新问题状态 单击以更新问题状态。

对于每个问题，页面显示以下列：

列	说明
操作	可以对问题执行的操作。单击  以删除问题。外部问题不会被删除。
问题 ID	自动分配给问题的 ID。单击以编辑问题。
已分配测试	分配给问题的测试。此列仅在当前选定的对象是容器或文件夹时显示。
摘要	问题的摘要。
状态	问题的状态。
外部 ID	表示问题是否由外部问题跟踪系统跟踪。单击外部问题号可直接链接到外部问题跟踪系统。
优先级	外部问题跟踪系统内定义的问题优先级。以下问题跟踪系统支持此功能：Atlassian JIRA、Bugzilla、Silk Central Issue Manager 和 StarTeam。
测试运行	问题被分配到的测试运行的 ID。单击 ID 可访问 执行区域 中 测试运行结果 对话框的 详细信息 页面。
创建于	创建问题的时间。
创建者	创建问题的用户。
配置文件	问题跟踪配置文件的名称, 在 Silk Central > 设置 > 问题跟踪 中定义。

版本


可为共享对象（步骤和关键字）和测试创建版本。版本是某个元素处于特定状态的修订。测试版本中不包含数据集以及继承的测试特性、参数和属性。

您可以手动创建共享对象和测试的版本，或还原为早期版本。共享对象或测试的所有版本均列在元素的历史记录页面中。复制项目时，也会复制版本。如果您使用的是共享测试，另请参阅 [维护共享测试版本](#)。

创建版本

为了能够还原要应用到共享对象或测试的一组更改，应创建元素的版本。

创建共享对象或测试的版本：

1. 对于共享对象，请单击菜单中的 **测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的 **测试 > 详细信息视图**。
2. 选择 **库** 树中的共享对象，或选择 **测试** 树中的测试。
3. 单击工具栏中的 。
 仅在已更改共享对象或测试时，才会启用此操作。
 将打开 **创建版本** 对话框。
4. *可选*：在 **注释** 文本框中，输入版本的注释。
5. 单击 **确定**。新版本将显示在 **历史记录** 页面中。


查看版本

要查看共享对象或测试的特定版本是否符合您的测试需求，请查看版本的详细信息。

查看共享对象或测试的版本详细信息：

1. 对于共享对象，请单击菜单中的 **测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的 **测试 > 详细信息视图**。

2. 选择**库**树中的共享对象，或选择**测试**树中的测试。
3. 单击**历史记录**选项卡。
4. 右键单击您要查看其详细信息的版本。
5. 单击**查看版本<ID>**。
6. 此时将打开**查看版本**对话框。如果版本包括附件，则可通过单击**步骤**部分的**附件**列的附件数来查看附件。


 **注:** 使用箭头更改版本号和查看其他版本。

比较版本

要查看共享对象或测试的两个版本之间的差异，请比较这些版本。

比较共享对象或测试的两个版本：

1. 对于共享对象，请单击菜单中的**测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择**库**树中的共享对象，或选择**测试**树中的测试。
3. 单击**历史记录**选项卡。
4. 使用 **Ctrl+单击**选择要比较的两个版本。
5. 右键单击所选内容。
6. 选择**比较版本 <x> 和 <y>**。将打开**比较版本**对话框，显示所有已添加、已更改和已删除内容。

 **注:** 使用箭头更改版本号和比较其他版本。

还原为早期版本

要撤消对共享对象或测试的更改，请还原为早期版本。还原为早前版本时请注意以下特殊情况：


- 如果继承属性的值与当前版本相比已更改，则还原版本中将会重新继承最新的值。
- 如果某个属性的类型与当前版本相比已更改，则还原版本中将忽略该属性。
- 如果当前版本中不再存在列表类型属性的值，则向属性重新添加原始值并在还原版本中使用。


将共享对象或测试还原为早期版本：



1. 对于共享对象，请单击菜单中的**测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择**库**树中的共享对象，或选择**测试**树中的测试。
3. 单击**历史记录**选项卡。
4. 右键单击要将共享对象或测试还原到的版本。
5. 单击**还原为版本 <ID>**。
6. 共享对象或测试将还原为选定的版本，并且在**历史记录**页面中创建新版本。附件和数据集不会为测试而还原。


查看最新更改

查看测试的最新更改：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 单击以筛选掉所有测试元素，但上次更改确认后已更改的测试元素除外。

 **注:** 在**筛选器**列表框中自动选择最新更改筛选器。

3. 审阅更改后，您可以单击接受更改。
确认功能将重置最近更改的筛选器。
4. 再次单击以删除筛选并查看所有测试。

 **注:** 所有测试更改在测试历史记录中生成含时间戳的条目。

跟踪测试的历史记录

Silk Central 提供对测试做出的所有更改的完整历史记录。历史记录信息为只读，无法编辑或永久删除。

跟踪测试元素的历史记录：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择**测试树**中的测试。
3. 单击**历史记录**选项卡。

测试的属性以表格格式显示。

测试历史记录页面


测试 > 详细信息视图 > <测试元素> > 历史记录

历史记录页面详述选定测试、测试容器、文件夹或项目的修订历史记录。其中还包括包含选定元素的每个项目基线的条目，以及到基线和基线中相应元素的链接。如果选定元素作为项目基线的一部分创建，则**历史记录**页面中的第一个条目包括与原始项目及其相应元素的链接。您只能使用链接访问活动项目或基线。有关项目基线的更多信息，请参阅本帮助中的**管理**主题。

历史记录页面还包括每个选定测试版本的条目，允许您创建新版本、还原为先前版本，以及查看两个选定版本之间的更改。

对于每个更改，页面显示以下列：

列	说明
操作	仅限于版本条目。可以执行的操作为 查看版本 、 还原为版本 和 删除版本 。
版本	仅限于版本条目。测试的版本。
注释	更改的注释。
创建于	更改的日期和时间。
创建者	做出更改的用户。

 **注:** 如果页面包括的元素数量过多，无法在不影响响应时间的情况下一次性显示，这些元素将以递增的方式显示。使用页面底部的导航工具栏可浏览元素。

配置测试属性


配置属性、参数、附件、成功条件等测试属性。

测试属性

测试 > 详细信息视图 > 属性

属性页面提供所有属性的详细信息，以及选定测试、测试文件夹、测试包或测试容器的相关信息。在此页的每个部分，都有展开和折叠信息的选项。这样您就能根据自己的特定需求，自定义看到的信息。对于测试节点，创建测试时将配置以下属性：

属性	说明
测试名称	测试的名称。

属性	说明										
测试 ID	测试的数据库标识符。										
说明	测试的说明。  注: Silk Central 支持 HTML 格式, 并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于说明文本框。										
状态	对于配置套件中包括的测试或测试包, 状态是套件中所有配置的所有状态的聚合: <ul style="list-style-type: none"> • 如果测试仅分配给配置套件, 则只有测试在所有配置中均为通过时状态才为通过。如果不是所有配置中的状态均为通过, 则传播最差运行的状态, 且采用以下由上而下的优先级: <ol style="list-style-type: none"> 1. 不适用 2. 未执行 3. 失败 4. 通过 • 如果一个或多个配置中的测试失败, 则分配给测试的需求状态为失败。 • 我们不建议将测试分配给配置套件, 以及一个或多个简单的执行计划。但是在这种情况下, 配置状态的聚合是一个状态, 而执行计划的上次状态为其他状态。上次执行的状态确定测试的最后状态。 • 如果测试仅分配给简单的执行计划, 则会更新状态来响应上次测试运行的状态。 										
上次执行	上次执行的测试。对于属于运行执行计划组成部分的测试, 将根据当前测试运行更新上次执行。										
已分配的 执行	列出了选定测试分配到的所有执行计划。对于列表中的每个执行计划, 网格显示以下列: <table border="1" data-bbox="386 955 1453 1249"> <thead> <tr> <th>列</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>执行</td> <td>执行计划的名称。单击可查看或编辑执行计划。</td> </tr> <tr> <td>状态</td> <td>执行计划中测试上次运行的状态。如果测试未在执行计划的上次运行中执行, 则状态为未执行。对于数据驱动测试或测试包, 所有上次运行的状态显示在条形图中。</td> </tr> <tr> <td>上次执行</td> <td>上次作为执行计划的组成部分执行的测试。</td> </tr> <tr> <td>执行计划 父项</td> <td>执行计划在其中执行的上下文中的配置套件、文件夹或测试周期。单击可访问执行计划树中的套件或文件夹。如果配置套件或文件夹中未包含执行计划, 则不显示任何内容。</td> </tr> </tbody> </table>	列	说明	执行	执行计划的名称。单击可查看或编辑执行计划。	状态	执行计划中测试上次运行的状态。如果测试未在执行计划的上次运行中执行, 则状态为未执行。对于数据驱动测试或测试包, 所有上次运行的状态显示在条形图中。	上次执行	上次作为执行计划的组成部分执行的测试。	执行计划 父项	执行计划在其中执行的上下文中的配置套件、文件夹或测试周期。单击可访问 执行计划 树中的套件或文件夹。如果配置套件或文件夹中未包含执行计划, 则不显示任何内容。
列	说明										
执行	执行计划的名称。单击可查看或编辑执行计划。										
状态	执行计划中测试上次运行的状态。如果测试未在执行计划的上次运行中执行, 则状态为未执行。对于数据驱动测试或测试包, 所有上次运行的状态显示在条形图中。										
上次执行	上次作为执行计划的组成部分执行的测试。										
执行计划 父项	执行计划在其中执行的上下文中的配置套件、文件夹或测试周期。单击可访问 执行计划 树中的套件或文件夹。如果配置套件或文件夹中未包含执行计划, 则不显示任何内容。										
创建时间	创建测试的日期和时间。										
创建者	创建测试的用户名称。										
更改时间	上次更改测试的日期和时间。										
更改者	上次更改测试的用户名称。										
计划时间 [hh:mm]	测试的计划执行时间。仅限于手动测试。										
测试属性	特定于测试类型的测试属性。										
成功条件	已为测试配置的所有成功条件。对于测试包节点, 将禁用和隐藏除执行超时外的所有成功条件。										
默认集成文 件夹	显示通过外部计划工具创建的测试所在的默认容器或文件夹的名称。有关详细信息, 请参阅 将测试节点设为外部 Agile 计划工具的集成默认值 。										

测试属性

属性是能应用于测试的可自由定义的特征。您可以筛选**测试**区域来查找具有特定属性的测试, 并将所有此类测试分配给执行计划。示例包括可以应用到产品组件的平台属性, 以及可以应用到测试的优先级属性。

 **注:** 属性的继承类似于属性和成功条件的继承。分配给父节点的属性在所有子文件夹和子测试中继承。

将属性分配到测试

将属性分配到测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择要向其分配属性的测试。
3. 在**属性**部分中，单击**添加属性**。将出现**添加属性**对话框。
4. 在要分配属性的**添加**列中，单击**+**。根据选择的属性类型，将出现**编辑属性**对话框，您可在其中指定要分配到测试的可用属性值。
5. 选择属性值，然后单击**确定**以将属性分配到测试。

编辑测试属性

要编辑测试属性：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其编辑已分配属性的测试。
3. 在**属性**部分，单击要编辑的属性的**编辑**图标。此时将显示**编辑属性**对话框。**编辑属性**对话框中的可用选项根据您选择的属性类型而变化。
4. 选择所需的值，然后单击**确定**以保存您的设置。

从测试中删除属性

要从测试中删除属性：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择要从中删除已分配属性的测试。
3. 在**属性**部分，单击要删除的属性的**删除**图标。此时将显示**删除属性**确认对话框。
4. 单击**是**以删除属性。



注：无法删除继承的属性。

测试参数

参数是可自由配置的输入值，可分配给不同测试类型并且以多种方式使用。它们可通过定义测试数据来协助定义测试。

测试属性中包含的测试参数（例如 **Silk Test Classic** 测试的测试数据）列在顶部。未使用的参数附加到列表底部并显示为灰色，类似于禁用状态。

Silk Performer	这些测试使用预定义参数来表示选定 Silk Performer 测试中定义的项目属性。
JUnit, Silk4J	任何 JUnit 和 Silk4J 测试类都可以访问作为 Java 系统属性的基础测试的自定义参数；启动程序可将这些参数传递到使用 -D VM 参数的执行虚拟机。在测试中，可使用 <code>System.getProperty("myParam")</code> 访问参数值。
NUnit, Silk4NET	对于 NUnit 和 Silk4NET ，每个参数都将设置为环境变量。在测试中，可使用 <code>Environment.GetEnvironmentVariable("myParam")</code> 访问参数值。
Silk Test Classic	在 Silk Central 的 Silk Test Classic 测试中，通过在 测试属性 部分的 测试数据 字段中指定参数，可以将参数传递至 Silk Test Classic 。例如，如果将 Silk Central 参数 Name 和 Password 的值传递至 Silk Test Classic ，则在 测试属性 的 测试数据 字段中指定 <code>"\${Name}"</code> ， <code>"\${Password}"</code> 。您的 Silk Test Classic 脚本还需要两个参数，用来接收指定的值。

示例：

```
[ - ] testcase ProcessParams(STRING name, STRING password)
    [ ] Print(name)
    [ ] Print(password)
```

- 外部进程** 对于外部进程（WSH、Process Executor、NUnit、JUnitMSTest 和 DotNetExplorer）中执行的任何测试类型，每个参数都将设为进程的环境变量。参数名称与操作系统变量的名称匹配时也会出现这种情况，因此系统变量的值将替换为参数值，但参数值为空字符串时除外。
- Silk Test Workbench** 参数需要使用 Silk Test Workbench 测试中的相同名称定义，在 Silk Central 中执行时设置。
- 配置测试** 您可以替代执行计划中的测试参数。有关其他信息，请参阅 [执行计划参数](#)。
- 自定义测试类型** 有关自定义测试类型的详细信息，请参阅 [Silk Central API 帮助](#)。

预定义参数

Silk Central 以参数的形式提供测试执行期间有关执行计划运行属性的信息。

您的测试自动化工具可将这些参数作为环境变量读取（请参见 [测试参数](#)）。此外，任何 JUnit 测试类都可以将基础测试的测试参数作为 Java 系统属性访问（请参见 [通过 Java 系统属性访问 Silk Central 参数](#)）。使用 `AttributeGet` 方法在 `Silk Performer` 脚本中读取这些参数。

按照 [在执行时替换参数令牌](#) 中的说明，也可在占位符中引用这些参数值。

可以访问以下预定义参数：

参数	说明
#sctm_execdef_name	当前执行的执行计划的名称。如果从 测试 区域触发执行，则参数值是未分配的测试。
#sctm_execdef_id	当前执行的执行计划的数字标识符（数据库密钥）。
#sctm_product	已执行测试容器中定义的产品名称。
#sctm_version	与执行结果关联的版本的名称。
#sctm_build	与执行结果关联的版本的名称。
#sctm_keywords	用逗号分隔的列表，其中包含为此执行计划定义的关键字。
#sctm_regular_execdef_run_id	常规执行计划运行的数字标识符（数据库密钥）。对于安装和清理测试，此属性包含常规运行的运行 ID。
#sctm_test_results_dir	测试的结果文件所在目录的路径。
#sctm_test_name	正在执行的 Silk Central 测试的名称。
#sctm_test_id	正在执行的测试的数字标识符（数据库密钥）。
#sctm_source_root_dir	测试容器根目录的本地路径，所有受版本控制的文件都驻留在此处。
#external_id	测试包中要执行的测试用例的唯一标识符。如果只应该执行测试包中的特定测试用例，那么可以用作筛选器。
#is_test_package_root	如果为 <code>true</code> ，则执行的测试为测试包的根节点（默认）。如果为 <code>false</code> ，则只执行测试包中由 <code>#external_id</code> 指定的特定测试用例。
#sctm_data_driven_parent_test_name	如果执行的测试是数据驱动的行，则为父测试的名称。

参数

#sctm_data_driven_parent_test_id

说明

如果执行的测试是数据驱动的行，则为父测试的数字标识符（数据库键）。

创建自定义参数

要创建自定义参数，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其创建新参数的测试节点。
3. 在**参数**部分中，单击**添加自定义参数**。此时将显示**设置自定义参数**对话框。
4. 提供参数名称。
5. 在**类型**列表框中，选择参数类型。

- 字符串
- 编号
- 浮点值
- 布尔
- 密码
- 字符

6. 定义要分配到所选测试的参数值。



注：如果要在 Silk Test Classic 执行中使用参数，则“字符串”类型的参数值必须置于引号（“）中。

7. 单击**确定**。



注：参数将自动分配到所有子文件夹以及已向其分配参数的节点的子测试。

将预定义参数添加到 Silk Performer 测试

将预定义参数添加到测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择要向其中添加预定义参数的测试节点。
3. 在**参数**部分中，单击**添加预定义参数**。



注：已定义项目属性时，**添加预定义参数**按钮仅适用于 Silk Performer 测试。

将显示**添加预定义参数**对话框，其中列出项目文件中可用的所有项目属性。

4. 要添加任何所列参数，请单击相应的添加图标。
5. 在显示的对话框上，指定参数的实际值。
6. 单击**保存**以将参数添加到活动的**测试树**节点。

编辑预定义参数

要编辑预定义参数：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其编辑现有参数的测试节点。
3. 在**参数**部分，单击要编辑的参数的**编辑**图标。此时将显示**设置自定义参数**对话框。
4. 根据需要编辑参数值。



注：无法编辑继承的参数。取消选中**从父级继承**复选框以启用对参数**值**设置的编辑。无法编辑参数**名称**和**类型**设置。

删除预定义参数分配

要删除预定义参数分配：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择要删除其现有参数分配的测试节点。
3. 在**参数**部分，在要删除的参数的**操作**列中，单击**删除**。



注：无法删除继承的参数。取消选中**设置参数**对话框上的**从父级继承**复选框可删除继承的参数。

4. 单击**删除参数**对话框上的**是**以删除参数。

参数值内的参数

您可以使用包含参数的参数值。此类参数值的评估结果以粗体显示在 GUI 中。以下示例显示如何使用此类参数：

```
parameterA := aaa  
parameterB := bbb + ${parameterA}
```

评估的值：

```
parameterA = aaa  
parameterB = bbb + aaa
```

参数表示法

支持以下参数表示法：

对于所有测试：

```
${<parameter>}
```

参数名称中允许使用除 \$、{、} 和 # 之外的所有字符。

对于手动测试，不推荐使用的表示法：

```
#<parameter>#
```

对于手动测试，参数名称中允许使用以下字符：0-9、a-z、A-Z 和 _。

Silk Test Classic 测试的其他表示法：

```
$<parameter>
```

对于 Silk Test Classic 测试，参数名称中允许使用以下字符：0-9、a-z、A-Z 和 _。

在执行时替换参数令牌

测试属性的任何字符串输入可能包含以下形式的占位符：\${parametername}。parametername 必须与为该测试定义或继承的参数名匹配。在执行时，占位符将由为具有标注名称的参数输入的值替换。这使得属性中的重复字符串具有更高的可自定义性并且便于编辑常用定义。

在 Silk Central 查找包含 \${parametername} 表示法的参数时，它先检查该参数是否包含在定义的参数中。如果不是，它会检查该参数是否定义为执行服务器上的环境变量。环境变量值按照执行服务器启动时的定义来使用。Silk Central 变量名只有在以下情况下才与环境变量名匹配：大小写完全相同，或者所有字符都为小写或都为大写。示例：Silk Central 视环境变量 SilkHome 与 \${SilkHome}、\${silkhome} 和 \${SILKHOME} 匹配，但不匹配 \${silkHome}。

例如，如果 JUnit 类路径属性的值是 junit.jar;\${MyWorkingDir}/myclasses，且参数 MyWorkingDir 的值为 C:/Temp/MyWorking，那么最终得到的有效属性值为 junit.jar;C:/Temp/MyWorking/myclasses。



注: 参数值还可能包含其他参数占位符，它允许根据相同的原则进行嵌套。

测试参数页面 - Silk Test Workbench

测试 > 详细信息视图 > <测试元素> > 数据集

将参数从 Silk Central 测试传送至 Silk Test Workbench 测试时，必须在 Silk Test Workbench 脚本中将这些参数定义为输入参数，而且必须在 Silk Central 中有与脚本相同的名称。应使用下列数据类型：

Silk Central	Silk Test Workbench
字符串	文本
数字	数字（长整型）
数字	数字（长长整型）
数字	枚举
浮点值	数字（双精度型）
布尔值	布尔值 (True/False)

测试附件

附件部分列出了作为附件已上载到选定测试容器、文件夹或测试的所有文件和链接。

选中**包括子附件**复选框，以便进一步显示选定节点的子测试、文件夹和测试容器的所有附件。

将文件附加到测试元素

将文件附加到测试元素：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择容器、文件夹或测试。
3. 在**附件**部分中，单击**上载文件**。将出现**上载文件**对话框。
4. 单击**选择文件**从您的本地文件系统选择文件。
5. *可选*：键入附件的**说明**。
6. 单击**确定**以将附件上载到服务器并将其与所选元素关联。

将链接附加到测试元素

将链接附加到测试元素：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择容器、文件夹或测试。
3. 在**附件**部分中，单击**附加链接**。将出现**附加链接**对话框。
4. 在**链接**字段中键入 URL。
5. *可选*：键入附加链接的**说明**。
6. 单击**确定**以将链接与所选元素关联。

查看测试附件

对于选定的测试元素，**附件**页面列出了附加的文件和链接。默认情况下，附件按上载的顺序显示，但您可以按列对附件排序。要显示与选定元素的子元素关联的附件，请选中**包括子附件**复选框。

要查看测试附件：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。

2. 在**测试树**中，选择您要查看其附件的元素。
3. 在**附件**部分，单击附件的名称。

每个列出的附件名称充当链接。文件附件链接可打开**另存为**对话框，使您可以将附件下载到本地文件系统。链接附件在新的浏览器窗口中直接链接到链接目标。

从测试元素下载文件

从测试元素下载所有文件：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择容器、文件夹或测试。
3. 单击**附件**选项卡。
4. 在**附件**部分，单击**下载所有文件**。根据配置的浏览器下载设置，所有附加的文件将作为 zip 存档下载到本地磁盘。



注：为了防止过度下载，如果选中了**包括子附件**，则**下载所有文件**将禁用。

从测试元素中删除附件

要从测试元素中删除附件：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择要从中删除附件的元素。
3. 在**附件**部分，在要删除的附件的**操作**列中，单击 **X**。
4. 单击确认对话框上的**是**以从项目中删除附件。



注：每次只能删除一个附件。

数据驱动测试

数据驱动测试是源自现有数据源（例如，电子表格或数据库）中的值的测试。使用数据驱动测试之前，您需要配置数据源。有关配置数据源的信息，请参阅[用于数据驱动测试的数据源](#)。

创建数据驱动测试

创建数据驱动测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 创建新测试。
有关更多信息，请参阅[创建测试](#)。
3. 单击新创建测试的**属性**选项卡。
4. 在**数据驱动属性**部分，单击**编辑**。将显示**数据驱动属性**对话框。
5. 从**数据源**列表中选择预配置的数据源。有关配置数据源的信息，请参阅[用于数据驱动测试的数据源](#)。



注：数据源最多可包含 100 行。如果包含 100 行以上，您需要在最多返回 100 行的**数据驱动属性**对话框中输入查询。这可防止在一个数据源外生成 100 个以上的测试。

6. 单击**下一步**以继续。
7. 从**数据集**列表中选择数据集。
对于 Excel 数据源，这是工作表名称。对于数据库数据源，这是表名称。
8. 选中**每个数据行是一个测试**复选框将数据集中的每行视为一个单独的测试（非原子测试），或者不选中此复选框为数据集的所有数据行创建一个测试（原子测试）。有关详细信息，请参阅[原子和非原子驱动测试](#)。
9. **可选：**在**筛选器查询**字段中输入 SQL 查询，以根据 SQL 语法查询筛选您的数据集。

仅支持简单的 WHERE 子句查询。例如，要筛选数据，使其只剩下在 City 列中包含 Boston 的数据行，请输入以下**筛选器查询**：

```
City = 'Boston'
```

10. 选中**启用数据驱动属性**复选框以启用数据驱动功能。如果启用此设置，那么配置的数据源将仅用于此测试。
11. 单击**完成**以保存设置。



注：数据驱动属性设置显示在每个测试的**属性页**的**数据驱动属性**部分中。



注：要将 Silk Central 的数据驱动测试功能与 Silk Performer 脚本一起使用，必须将列名称与相应 Silk Performer 项目属性匹配的数据源和 AttributeGet 方法结合使用。

将数据源值添加到手动测试步骤

将数据源值添加到手动测试步骤：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 创建新数据驱动测试。
选择手动作为测试类型，并配置测试步骤。




注：要查看数据源中包含的值，请展开测试的**属性页**上的**数据驱动属性**部分。

3. 单击**步骤**选项卡。
4. 选择应引用数据源值的测试步骤。
5. 在**操作说明**文本框中，使用语法 $\${<列名称>}$ 输入引用数据源中相关列的参数。
例如，如果想要测试步骤从具有名为**密码**的列的电子表格中检索密码参数，您应将参数写作 $\${Password}$ 。执行手动测试步骤时，参数将替换为相应数据驱动数据源中的实际值。


从数据源下载 CSV 数据

要从数据源下载 CSV 数据：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择依赖于要从中下载数据的数据源的测试。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 在**数据驱动属性**部分，在数据源或数据集（具体取决于哪种实体包含要下载的数据）的**操作**列中，单击.
5. 指定要下载数据的本地系统目标位置。
6. 单击**确定**以下载 CSV 格式的数据。

编辑数据驱动属性

要编辑数据驱动属性：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择具有您要编辑的属性的测试。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 在**数据驱动属性**部分，在要编辑的属性的**操作**列中，单击.
5. 根据需要编辑属性。
6. 单击**确定**以保存您所做的更改。

删除数据驱动属性

当数据驱动属性不再相关并且您要删除数据源时，删除所有数据驱动属性。

删除数据驱动属性：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择您要从中删除数据驱动属性的节点。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 在**数据驱动属性**部分，单击**删除**。将从节点中删除所有数据驱动属性。



注：也会从继承节点属性的所有子节点中删除数据驱动属性。

原子和非原子数据驱动测试

计划数据驱动测试时，您应先了解 **Silk Central** 中提供的以下两种不同数据驱动测试类型：

原子数据驱动测试 为数据源的所有数据行生成单个测试结果。这意味着测试只有在每个数据行都执行成功时才会成功。如果某个数据行的执行失败，整个测试将标记为失败。

非原子数据驱动测试 数据源的每个数据行以其自身的测试表示。这意味着每个数据行将产生失败或通过的测试结果。例如，如果数据源是包含四行的电子表格，除四个新子测试外（其中每个数据行对应一个子测试），您还必须将所创建的原始测试作为父测试。

有关创建数据驱动测试的详细信息，请参阅 [创建数据驱动测试](#)。

此进程中创建的父测试未关联参数，因为它仅表示其子测试的构建实例，不再像实际测试一样工作。数据源中发现的所有值将列在父测试的**数据驱动属性**部分中。

将父测试分配给需求时，仅在使用原子数据驱动测试时才继承需求的链接。

您无法将非原子数据驱动测试的父测试分配给安装或清理测试执行，因为此类父节点被视为文件夹。但是，您可以分配其中一个子节点，并且还可以将原子数据驱动测试分配给安装或清理测试执行。

有关数据源限制的详细信息，请参阅 [数据源限制](#)。

工作表处理

如果您的数据源是 **Microsoft Excel** 工作表，应按照以下指南操作，以确保数据驱动测试安装成功并可维护：

- 将您的列名称设为自我描述性名称。这会使 **Silk Central** 中的数据源安装更易维护。
- 如果您使用多个工作表，则在多个工作表中使用一致的列名称。这会方便您应用筛选器，以便为数据源安装选择列。
- 将某些列用作“关键”列。关键列可让您维护数据源文件，尽管行顺序发生更改，**Silk Central** 仍可根据关键列中的值识别特定数据行。关键列中的值应是唯一的。

数据导入注意事项

从外部数据源导入数据行时，**Silk Central** 不会考虑在外部数据源中使用的行排序功能。因此，**Silk Central** 中的数据行顺序可能与外部数据源中的行顺序不同。**Silk Central** 还会忽略已在外部数据源中应用的任何格式设置。例如，如果您将 **Excel** 工作表中的日期单元格格式设置为以特定方式显示日期，**Silk Central** 将忽略此设置并以基本格式“YYYY.MM.DD HH:MM:SS.M”导入任何日期值。



注：您的数据源可包含最多 100 行。如果它包含超过 100 行，您需要在返回最多 100 行的**数据驱动属性**对话框上输入查询。这将阻止从一个数据源生成超过 100 个测试。

成功条件

使用成功条件确定测试是否成功。您可以将一个或多个成功条件分配给**测试区域**中的每个测试节点或套件节点。如果在执行成功条件分配到的测试时不满足成功条件，则执行运行将标记为失败，但执行超时成功条件除外，测试执行对此条件将标记为未执行。对于测试包，将禁用和隐藏除执行超时外的所有成功条件。

在**详细信息视图**中，选择**测试树**中的节点时，节点的**属性**页面中的**成功条件**表将显示为选定节点配置的所有成功条件。表包括每个条件的名称、条件是否为活动状态、条件的最大值以及是否继承条件。


成功条件仅在处于活动状态时评估。要激活和停用成功条件，请参阅 [编辑成功条件](#)。可用的成功条件类型因测试类型而异。Silk Central 中当前包含以下成功条件：

成功条件	说明
允许的 错误	测试允许的最大错误数。默认情况下，此成功条件处于活动状态。
允许的 警告	测试允许的最大警告数。
执行超时 [秒]	测试允许的最大超时（以秒为单位）。
页面时间：平均页面时间 [秒]	加载页面允许的最大平均时间。
页面时间：最大页面时间 [s]	加载页面允许的最大时间。
事务响应时间：平均 Trans(Busy)ok [s]	测试中的事务允许的最大平均响应时间。
事务响应时间：最大 Trans(Busy)ok [s]	测试中的事务允许的最大响应时间。


成功条件的继承类似于属性的继承。分配给父节点的成功条件在所有子文件夹和子测试中继承。

编辑成功条件

在[详细信息视图](#)中，如果您在**测试树**中选择节点，则节点的**属性**页面将显示与节点关联的成功条件。**成功条件表**包含每个条件的名称、条件是否处于活动状态、条件的最大值以及是否已继承条件。

 **注：**对于测试包节点，将禁用和隐藏除执行超时外的所有成功条件。

要编辑测试的成功条件：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择测试容器、测试文件夹或测试。
3. 单击**属性**选项卡。**属性**页面将显示选定树元素的属性。
4. 单击**成功条件**右侧的。此时将显示**编辑成功条件**对话框。
5. 取消选中您所编辑的任何成功条件的**从父级继承**复选框。
6. 根据需要编辑值。
7. 通过选中或取消选中条件的**活动**复选框，指定条件应处于活动还是非活动状态。
8. 单击**确定**以保存您的设置。


执行测试的试运行

您可以执行测试的试运行以检查测试是否按预期工作。

要执行测试的试运行；

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中右键单击要尝试使用的测试。
3. 选择**试运行**。
4. 此时将显示**转到活动**对话框。如果您要在**活动**页面上分析结果，请单击**是**；或者如果要保留在当前网页上，请单击**否**。

有关其他信息，请参阅[活动](#)。

 **注：**如果您不希望以后系统再次询问您是否切换到**活动**页面，请选中**不再显示此对话框（在此登录会话期间）**复选框。注销 Silk Central 时将会放弃此设置。


成功完成试运行后，您准备开始[计划执行](#)。

库


库就是多个项目中的测试所共享的一组测试步骤和关键字的集合。


共享对象可减少测试工程师需要维护的步骤和关键字数量。通过称作**库树**的层次树结构显示、组织和保留库。**库树**可使您以任何数量的层次级别组织共享步骤和关键字。您可以编辑或删除树中的任何节点。右键单击树中的节点可剪切节点或将其复制并粘贴到其他位置。使用**可见性**页面定义选定库对其可见的项目。**库树**的根节点称作**库**，不能编辑。

树中各对象的**使用情况**页面列出了使用选定对象的测试、共享对象、关键字或关键字序列，让您能估计更改对象所产生的影响。

 **注：**测试经理、测试工程师和超级用户角色可以创建、编辑和查看**库**单元中的对象。测试经理和超级用户角色还可以从**库**单元中删除对象。角色为项目经理、分析员或报告人员的用户可以查看**库**单元中的对象。

创建库

1. 在菜单中，单击**测试 > 库**。
2. 在**库树**中，选择名为**库**的根节点。
3. 在工具栏中，单击  创建新库。

 **注：**您也可右键单击根节点，然后单击**新建库**。

管理关键字库和库属性

测试 > 库 > <库> > 属性

要查看或更新**库树**中节点的属性，请选择节点并单击**属性**选项卡。

要将库设置为只读，请选中**只读**。当库设置为只读时，不启用以下操作：

- 将共享步骤和文件夹添加到库中。
- 编辑库中的共享步骤和文件夹。
- 从 Silk Test 的 UI 中或使用 Web 服务 API 来上载关键字库。
- 将测试中的共享步骤提取到库中。
- 在使用库的关键字驱动的测试中组合关键字。

在**关键字库**部分中，使用**上载**和**删除**按钮上载或删除外部关键字库。

使库可供项目访问


测试 > 库 > <库> > 可见性

在**可见性**页面上，您可以使选定库对所有项目可见，或者限制其对于一系列特定选项的可见性。要更改所选库在项目中的可见性，请单击**编辑可见性**。

编辑可见性对话框显示可由当前用户分配至库的项目。该对话框包含以下项目：

项	说明
所有项目	单击此选项按钮可将所有项目分配至库。
选定的项目	单击此选项按钮可将列表中选定的项目分配至库。
全选	单击以将所有列出的项目分配至库。

项	说明
取消全选	单击以从库中取消分配所有列出的项目。


 **注:** 当前正在使用库的项目将变灰，您不能从库中取消分配它们。

创建使用共享对象的项目基线时，默认情况下，包含这些对象的库将在新的项目基线中可见。有关项目基线的更多信息，请参阅本帮助中的 *管理* 主题。

管理库中的关键字

根据所选对象的不同，**关键字** 页面将提供两种不同的 **测试 > 库** 视图。

库





如果您选择的对象为库，将列出该库中的所有关键字和关键字序列。包含已上载关键字库的库将显示符号 。可以执行以下操作：

任务	步骤
实施关键字（添加能够在测试中实际运行关键字的代码）	<p>先决条件：如果关键字包含参数，那么在实施关键字前，需要为每个参数指定一个值。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在要实施的关键字的 操作 列中，单击 （用 Silk Test 实施）。 <p> 注: 如果浏览器报告打开外部应用程序的安全警告，请确认消息。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Silk Test 客户端随即打开。有关详细信息，请参阅 Silk Test 客户端 文档。 3. 在实施了关键字后，将其上载回 Silk Central。
在 Silk Test 中编辑实施的关键字	单击  （用 Silk Test 打开 ）在 Silk Test 客户端 中打开关键字。有关详细信息，请参阅 Silk Test 客户端 文档。
将草拟关键字转换为关键字序列（一个由其他关键字组成的关键字）	单击希望转换为关键字序列的关键字的 操作 列中的  。随后，原关键字将被同名关键字序列所取代，关键字编辑器随即打开。
将关键字序列转换为草稿关键字	<p>如果意外创建了一个关键字序列，您可能想将其重新转换为草稿关键字。在要转换的关键字序列的 操作 列中，单击 （转换为草稿关键字）。</p> <p> 注: 将关键字序列转换为草稿将删除该序列以及包含的所有关键字。此操作无法撤消。</p>
编辑关键字序列	单击  在关键字编辑器中打开关键字序列。
分组关键字	<p>为了更好地设置关键字在库中的结构，您可以对其进行分组：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silk Central 关键字序列可放在子文件夹中。文件夹名称与组名称相同，您的关键字将相应地在列表中分组。 • 已实施关键字的关键字组在已实施的代码中定义。这些组名称供 Silk Central 使用，您的关键字将相应地在列表中分组。
查看引用特定关键字或关键字序列的测试和关键字序列	要查看引用特定关键字或关键字序列的所有测试和关键字序列，请在关键字列表中选择相应的条目，然后 引用依据 列表将显示所有引用该关键字或关键字序列的关键字驱动测试和关键字序列。只要单击名称即可跳转到相应的引用。
替换进行引用的测试和关键字序列中的关键字	<p>将对所选关键字或关键字序列的引用替换为对其他关键字或关键字序列的引用，请在关键字列表中选择相应的条目，然后使用 引用依据 列表选择要在其中替换引用的对象。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择要替换的关键字或关键字序列。

任务	步骤
	<ol style="list-style-type: none"> 在引用依据列表中，使用 Ctrl+单击 或 Shift+单击 选择要在其中替换引用的对象。 右键单击选中的对象，然后选择 替换所选引用中的关键字。替换引用对话框随即出现。 选择要替换当前关键字的关键字。 如果所选关键字包含参数，请单击 下一步，否则单击 确定 即告完成。 所选关键字的参数会列出。对于每个参数，选择上一个关键字的匹配参数，或者输入值。 单击 确定。

关键字序列

如果您选定的对象为关键字序列（一个由其他关键字组成的关键字），**关键字** 页面将显示关键字编辑器，让您管理选定关键字序列的关键字。可以执行以下操作：

任务	步骤
在 Silk Test 中打开测试或关键字序列	单击 打开 Silk Test 打开 Silk Test 中选定的测试或关键字序列。
添加关键字	<ol style="list-style-type: none"> 单击关键字列表底部的 新建关键字，或者右键单击关键字，然后从上下文菜单中选择 在上面插入关键字。  注：可以让 Silk Central 根据关键字用量推荐关键字。用上下文菜单中的 启用建议 或 禁用建议 打开或关闭建议。有关更多信息，请参阅 <i>Silk Central 推荐哪些关键字？</i>。 从可用关键字列表选择一个关键字，或者键入新名称来创建新的关键字。 单击 保存。 <p>也可以双击或拖放右侧 所有关键字 窗格中的现有关键字。</p> <p> 提示：您可使用 Ctrl+单击 选择多个关键字。在拖动时，这些关键字将按照您的选择顺序排列。</p>
删除关键字	单击希望删除的关键字的 操作 列中的  。单击 保存 。
更改关键字顺序	将关键字拖放到所需位置。单击 保存 。
创建关键字序列（一个由其他关键字组成的关键字）	<ol style="list-style-type: none"> 在关键字列表中选择您希望组合的关键字。在行号列上使用 Ctrl + 单击 或 Shift + 单击 以选择多个关键字。 右键单击选定内容并单击 组合。 为新关键字序列指定 名称 和 说明。
从关键字序列中提取关键字	右键单击一个关键字序列，单击 提取关键字 。随后，原始关键字序列将被其中包含的各关键字所取代，但不会从库中删除。单击 保存 。
为关键字序列定义参数	<ol style="list-style-type: none"> 单击关键字列表上方的 参数。此时将显示 参数 对话框。 单击 添加参数。 为新参数指定 名称。如果参数为对外参数（提供一个值，但不需要输入参数），请选中 输出 复选框。 单击 确定。 单击 保存。
编辑草拟的关键字	<ol style="list-style-type: none"> 单击希望编辑的草拟关键字的 操作 列中的 。

任务	步骤
	<ol style="list-style-type: none"> 2. 为关键字选择一个组或者指定一个新组。 3. 键入关键字的说明。这些信息对于将来负责实施关键字的工程师十分有用。 4. 单击确定。 5. 可选：在一个参数字段内单击，为该关键字添加参数。如果关键字使用 Silk Test 实施，则这些参数将出现在所生成的代码存根中。 6. 单击保存。
搜索关键字	<p>使用右侧的所有关键字窗格查找特定关键字。当您输入字母数字字符时，列表将使用所有现有匹配项动态更新。搜索技巧：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 搜索不区分大小写：<code>doAction</code> 将找到 <code>doaction</code> 和 <code>DOAction</code>。 • 只输入大写字母执行所谓的驼峰大小写搜索：<code>ECD</code> 会找到 <code>Enter Car Details</code>、<code>Enter Contact Details</code> 和 <code>EnterContactDetails</code>。 • 搜索时会考虑关键字和组名称：<code>test</code> 将找到包含 <code>test</code> 的所有关键字以及组名称中包含 <code>test</code> 的组中的所有关键字。 • <code>?</code> 用于取代 0-1 个字符：<code>user?test</code> 将找到 <code>userTest</code> 和 <code>usersTest</code>。 • <code>*</code> 用于取代 0-n 个字符：<code>my*keyword</code> 将找到 <code>myKeyword</code>、<code>myNewKeyword</code> 和 <code>my_other_keyword</code>。 • <code><字符串></code>。仅在组名称中搜索：<code>group.</code> 将找到组名称包含 <code>group</code> 的组中的所有关键字。 • <code>.<字符串></code> 仅在关键字名称中搜索：<code>.keyword</code> 将找到包含 <code>keyword</code> 的所有关键字。 • <code><字符串>.<字符串></code> 搜索特定组中的关键字：<code>group.word</code> 将找到 <code>myGroup</code> 组中的 <code>myKeyword</code>。 • 使用引号搜索完全匹配的项：<code>'Keyword'</code> 会找到 <code>Keyword</code> 和 <code>MyKeyword</code>，但不会找到 <code>keyword</code>。
查找库中的草稿关键字	<p>如果要切换到包含草稿关键字（也就是您所选测试或关键字序列的草稿关键字）的库，请单击编辑器页面右上角的草稿关键字。</p>

使用 Java 构建关键字驱动的库

使用 Java 构建外部关键字驱动的库并将其上载到 Silk Central。这能让您轻松将现有测试框架集成到 Silk Central 中，例如您已经有现有的 Selenium 测试。

1. 选择**帮助 > 工具**，然后下载 **Java 关键字库工具**。
2. 将下载的 `com.borland.silk.keyworddriven.jar` 添加到 Java 项目的类路径。
3. 创建将包含关键字的 Java 类。
4. 注释您希望用作关键字的 Java 方法。以下示例给出了包含一个关键字的类。

```
import com.borland.silk.keyworddriven.annotations.Argument;
import com.borland.silk.keyworddriven.annotations.Keyword;
```

```
public class Keywords {
    @Keyword("My Keyword")
    public void myKeyword(@Argument("Username") String name) {
        System.out.println(name);
    }
}
```

5. 编译源代码，创建 Java 存档 (jar)。

如果您使用的是 Java 9 或更高版本，请确保 MANIFEST.MF 文件中的 Created-By 属性包含构建库所用的 Java 版本。

6. 使用以下参数，调用所下载的 jar 文件中包含的命令行工具：

- java
- -jar com.borland.silk.keyworddriven.jar
- -build
- 要生成的库名称。
- 库类型，目前只支持 Java。
- 二进制路径，您的关键字库 jar 文件所在的路径，如果适用，其中还包含其他任何必要的库。
- 要生成的输出库文件包 (zip 存档) 的名称。

下面的示例概列了构建关键字库的命令行：

```
java -jar com.borland.silk.keyworddriven.jar -build
MyLibrary Java ./output "./output/library.zip"
```

选择 **测试 > 库 > <库> > 属性** 生成的 zip 存档可通过命令行工具上载到 Silk Central 或 **关键字库** 部分。

键盘功能（库）

可对所选节点执行以下操作：

键	操作
向上	将选定内容上移
向下	将选定内容下移
右	展开元素
左	折叠元素
F2	编辑元素
Ctrl+C	复制元素
Ctrl+X	剪切元素
Ctrl+V	粘贴元素
Del	删除元素
单击	选择一个元素并将其标记为当前元素。
Ctrl+单击	切换所单击元素的选择状态，通过多次单击添加/删除其他元素。
Shift+单击	选择从当前所选元素到新选择元素的范围。
Shift+向上	选择上面的元素。
Shift+向下	选择下面的元素。

管理共享对象

共享对象是包含于一个库中的手动测试步骤和/或关键字集合，可供多个项目中的多个测试使用。

调用共享步骤



要减少在不同测试和项目为维护相同测试步骤的工作，您可从库中将共享步骤作为一个步骤添加到测试或共享对象。

您仅可在共享对象中添加对所有步骤的一个调用，而非其中部分步骤。添加调用共享对象时，所有共享步骤都将作为一个步骤显示在调用测试或共享对象中，您可在调用的步骤前面或后面添加其他步骤。初始共享步骤仅在引用测试的执行过程中显示。无法删除共享对象。要删除共享对象，首先必须删除其所有调用。

调用其步骤的共享对象的名称显示为**步骤**页面中的步骤名称。单击该名称以访问调用的共享对象。

添加调用共享步骤

添加调用共享对象：


1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**以将共享步骤添加到测试，或单击**测试 > 库**以将共享步骤添加到其他共享对象。
2. 在相应的树中，单击要向其添加共享步骤的节点。
3. 单击**步骤**选项卡。
4. 要将共享步骤添加到步骤列表末尾，请单击 。要将其插入所选步骤上方，请单击 。将打开**调用共享步骤**对话框。
5. 从树中选择要添加其步骤的共享步骤节点。



注：对于测试，树仅显示对活动项目可见的库。有关更多信息，请参阅**可见性**页面。

6. 单击**确定**。

调用共享步骤对话框


您可通过**调用共享步骤**对话框浏览**库**树中的共享对象。要打开对话框，请选择**测试**树中的手动测试或**库**树中的共享对象，单击**步骤**选项卡，再单击 。

要在**库**树中搜索现有库、文件夹和共享对象，请在对话框的**查找**文本框中键入要搜索的名称，然后按 Enter。搜索不区分大小写并且不局限于整个单词。搜索返回的库和文件夹将与其整个子树一起显示。

创建共享对象

您可在任何手动测试或共享对象的**步骤**页面中创建共享对象。


创建共享对象：

1. 对于共享对象，请单击菜单中的**测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的**测试 > 详细信息视图**。
2. 导航到包括要共享步骤的手动测试或共享对象的**步骤**页面。
3. 使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击** 选择步骤。
4. 单击 。将打开**创建共享步骤**对话框。
5. 在**名称**字段中，输入新共享对象的名称。
6. 在**库**树中，选择要放置新共享对象的位置。
7. 单击**确定**。将创建共享对象并将所选步骤替换为调用共享对象。

从库中提取共享步骤

为使手动测试或共享对象独立于其他共享对象，请将步骤从包含共享对象的库中提取出来。随后所有调用的步骤都将复制到手动测试或共享对象。

提取手动测试或共享对象中所含的共享步骤：

1. 对于共享对象，请单击菜单中的**测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的**测试 > 详细信息视图**。
2. 在相应的树中，单击要在其中解析共享步骤的节点。
3. 单击**步骤**选项卡。
4. 使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择要提取的步骤。
5. 单击  并确认消息框。

管理共享步骤属性

测试 > 测试步骤属性

测试 > 库 > <库> > 步骤属性

要创建、编辑或查看库树中共享对象的步骤属性，请选择库并单击**步骤属性**选项卡。**步骤属性**页面列出了在整个活动项目中可填充到手动测试步骤的所有属性。要创建新的步骤属性，请单击**新建属性**。可以对属性执行的操作为**删除**、**上移**和**下移**。

添加或编辑手动测试步骤

在**步骤**页面中添加或编辑测试或共享对象的手动测试步骤。

要添加或编辑手动测试步骤，请执行以下操作：

1. 对于共享对象，请单击菜单中的**测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试**或**库**树中选择要添加或编辑步骤的节点。
3. 单击**步骤**选项卡。
4. 单击您想要编辑的测试步骤，或使用**步骤**工具栏中的图标插入新步骤。测试步骤的详细信息将显示在**编辑步骤**视图中。
5. 在相应的文本框中编辑测试步骤的名称、操作说明、预期结果和步骤属性。

您可以将来自数据源的值以参数的形式插入到手动测试步骤中（请参见**将数据源值添加到手动测试步骤**）。参数使用 $\${<name>}$ 语法，例如 $\${username}$ 。在将手动测试转换为关键字驱动测试时，这些参数将自动添加到所生成的关键字。



注： Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

6. 执行以下操作之一以完成编辑测试步骤：
 - 单击**确定**和**新建步骤**以保存您所做的更改并在当前步骤后添加一个新步骤。
 - 单击**确定**以保存您所做的更改。
 - 单击**取消**以还原您的更改。

导出和更新共享步骤对象

如果要对共享步骤对象执行批量编辑，可使用**导出-更新到 Excel**功能。

导出和更新概述

以下是导出和更新的高级概述：

- 选择库。
- 导出到 Excel。

- 在 Excel 中进行更改。
- 验证/创建映射文件。
- 更新回 Silk Central。

将共享步骤对象导出到 Excel

将共享步骤对象导出到 Excel 来执行批量编辑。

1. 在菜单中，单击**测试 > 库**。
2. 右键单击包含要导出的共享步骤对象的库，然后选择**导出到 Excel**。此时会显示**将库导出到 Excel 文件**对话框。
3. 从**选择映射文件**列表框中选择映射文件。
默认映射文件为 `LibraryPropertiesDefaultMapping.xml`。
4. 单击**编辑映射**编辑映射文件。此时将打开**编辑映射**对话框。
5. 指定应映射到属性和步骤属性（如果存在步骤属性）的 Excel 列。

下面的示例解释了映射：

Property	Excel Column	Step Property	Excel Column
Header Row:	1	Expected answers:	Expected answers
First Data Row:	2	Possible answers:	Possible answers
Separator Characters:	:		

Mapping defined by header row

Parent	Shared StepsID	SharedStepsName	Description	Planned Time	Shared StepID	Shared StepID	StepName	Action Description	Result Description	Expected answers	Possible answers
/InsuranceWeb Library	1201	Login		00:20							
					2605		Verify, that no user is logged in				
					2606		Insert Username and Password	Type Username<div>Type Password</div>			
					2607		Click on Login				
					2608		Verify, that the user is logged in	Waiting on reload	You should see, that you are logged in as the specified user.		
/InsuranceWeb Library	1214	Logout		00:10							
					2609		Click on Logout Button				
					2610		Verify, that the user is logged out		The user should see the login screen.		

6. (可选) 在**另存为**字段中更改映射文件的名称。单击**确定**。此时会显示**将库导出到 Excel 文件**对话框。
7. 单击**确定**。Excel 文件随即创建并在浏览器中下载。

打开 Excel 文件，然后编辑共享步骤对象。完成后保存文件，以便上载回 Silk Central。

限制：如果在 Excel 文件中创建、删除或移动了共享步骤对象，那么在将其更新回 Silk Central 后，这些更改将被忽略。

从 Excel 更新共享步骤对象

在 Excel 中更新共享步骤对象后，将它们更新回 Silk Central。


1. 在菜单中，单击**测试 > 库**。
2. 右键单击包含要更新的共享步骤对象的库，然后选择**从 Excel 更新...**。此时会显示**从 Excel 文件更新库**对话框。
3. 从**选择映射文件**列表框中选择映射文件。
默认映射文件为 LibraryPropertiesDefaultMapping.xml。
4. *可选*：单击**编辑映射**编辑映射文件。只有在以下情况下，这才是必要的：用于导出共享步骤对象的映射文件已修改，或者列标题在 Excel 文件中已修改。有关映射属性和步骤属性的详细信息，请参阅[将共享步骤对象导出到 Excel](#)。
5. 单击**选择文件**在**库文件 (.xlsx)** 字段中选择 Excel 文件。
6. 单击**确定**。您的更改随即在 Silk Central 中更新。

步骤页面



测试 > 详细信息视图 > <手动测试> > 步骤

测试 > 库 > <共享对象> > 步骤

步骤页面列出了选定测试或共享对象中包括的所有手动测试步骤。该页面支持标准 Windows 资源管理器风格的多选功能。

要创建新的共享对象，请选择您要共享的步骤，并单击 。

页面包括以下工具栏项目：

工具栏项目	说明
	将新的测试步骤添加到列表末尾。
	在选定的步骤前插入新的测试步骤。
	将新的调用共享添加到列表末尾。
	在选定的步骤前从库中添加调用共享步骤。
	从列表中删除选定的测试步骤。
	从列表中剪切选定的测试步骤，并将其移到剪贴板。
	将选定的测试步骤复制到剪贴板。
	将剪贴板上保留的测试步骤副本粘贴到列表中选定内容以上的行。
	将列表中选定的测试步骤上移一个位置。
	将列表中选定的测试步骤下移一个位置。
	打开 附件 对话框，在此您可以执行以下操作：
上载文件	上载文件并将其附加到选定的测试步骤。
附加链接	将链接附加到选定的测试步骤。
下载所有文件	从选定的测试步骤下载所有附加的文件。
删除	删除文件或链接。

工具栏项目	说明
	当测试步骤或共享对象调用库中的共享对象时，单击此处可查看原始步骤。已解决的步骤用箭头标记，您可以单击其名称进行访问。启用此视图时无法编辑步骤。
	将从库中共享对象调用的步骤作为单个步骤查看。启用此视图可编辑测试步骤。
	创建选定步骤之外的共享对象。
	从其他共享对象提取调用。将在网格中选择的调用中的所有步骤复制到手动测试或共享对象。

步骤页面支持对测试元素执行以下键盘功能（快捷方式）：

键	操作
-	上移
+	下移
Ctrl+A	全选
Ctrl+C	复制
Ctrl+X	剪切
Ctrl+V	粘贴
Ins	插入
Del	删除

步骤显示在具有以下列的网格中：

列	说明
顺序	执行顺序中的步骤号。
名称	测试步骤的名称。
操作说明	执行测试步骤必须执行的操作。
预期结果	测试步骤的预期结果。
附件	附加到测试步骤的链接或文件数。

编辑步骤视图显示选定测试步骤的详细信息，可使您编辑测试步骤的名称、操作说明、预期结果和步骤属性。

编辑步骤视图中提供以下按钮：

按钮	说明
确定和新建步骤	完成编辑当前步骤并希望保存更改，然后在当前步骤之后添加新步骤时单击此按钮。
确定	完成编辑当前步骤并希望保存更改时单击此按钮。
重置	单击可还原更改。

版本


可为共享对象（步骤和关键字）和测试创建版本。版本是某个元素处于特定状态的修订。测试版本中不包含数据集以及继承的测试特性、参数和属性。

您可以手动创建共享对象和测试的版本，或还原为早期版本。共享对象或测试的所有版本均列在元素的**历史记录**页面中。复制项目时，也会复制版本。如果您使用的是共享测试，另请参阅[维护共享测试版本](#)。

创建版本

为了能够还原要应用到共享对象或测试的一组更改，应创建元素的版本。

创建共享对象或测试的版本：

1. 对于共享对象，请单击菜单中的**测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择**库**树中的共享对象，或选择**测试**树中的测试。
3. 单击工具栏中的。
仅在已更改共享对象或测试时，才会启用此操作。
将打开**创建版本**对话框。
4. *可选*：在**注释**文本框中，输入版本的注释。
5. 单击**确定**。新版本将显示在**历史记录**页面中。

查看版本

要查看共享对象或测试的特定版本是否符合您的测试需求，请查看版本的详细信息。

查看共享对象或测试的版本详细信息：

1. 对于共享对象，请单击菜单中的**测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择**库**树中的共享对象，或选择**测试**树中的测试。
3. 单击**历史记录**选项卡。
4. 右键单击您要查看其详细信息的版本。
5. 单击**查看版本<ID>**。
6. 此时将打开**查看版本**对话框。如果版本包括附件，则可通过单击**步骤**部分的**附件**列的附件数来查看附件。



注：使用箭头更改版本号 and 查看其他版本。

比较版本

要查看共享对象或测试的两个版本之间的差异，请比较这些版本。

比较共享对象或测试的两个版本：

1. 对于共享对象，请单击菜单中的**测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择**库**树中的共享对象，或选择**测试**树中的测试。
3. 单击**历史记录**选项卡。
4. 使用 **Ctrl+单击** 选择要比较的两个版本。
5. 右键单击所选内容。
6. 选择**比较版本 <x> 和 <y>**。将打开**比较版本**对话框，显示所有已添加、已更改和已删除内容。



注：使用箭头更改版本号和比较其他版本。

还原为早期版本

要撤消对共享对象或测试的更改，请还原为早期版本。还原为早前版本时请注意以下特殊情况：

- 如果继承属性的值与当前版本相比已更改，则还原版本中将会重新继承最新的值。
- 如果某个属性的类型与当前版本相比已更改，则还原版本中将忽略该属性。
- 如果当前版本中不再存在列表类型属性的值，则向属性重新添加原始值并在还原版本中使用。

将共享对象或测试还原为早期版本：

1. 对于共享对象，请单击菜单中的**测试 > 库**。对于测试，请单击菜单中的**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择**库**树中的共享对象，或选择**测试**树中的测试。
3. 单击**历史记录**选项卡。
4. 右键单击要将共享对象或测试还原到的版本。
5. 单击**还原为版本 <ID>**。
6. 共享对象或测试将还原为选定的版本，并且在**历史记录**页面中创建新版本。附件和数据集不会为测试而还原。

库历史记录页面

历史记录页面显示所选共享对象的历史记录。

历史记录页面包含每个版本的所选共享对象的条目，允许您创建新版本、查看版本详细信息、还原为先前版本以及查看版本之间的差异。

要在**历史记录**页面中仅显示版本，而没有其他条目，请打开**版本**列标题的上下文菜单，选择**筛选器**，然后在**>**字段中键入 0。

该页面将显示每个所列条目的以下项目：

项	说明
操作	仅限于版本条目。您可以对所选版本执行的操作包括 查看版本 、 删除版本 和 还原为版本 。
版本	仅限于版本条目。共享对象的版本。
注释	更改的注释。
创建于	创建此历史记录条目的日期和时间。
创建者	创建此历史记录条目的用户名。



将需求与测试关联

将需求与测试关联，确保测量软件涵盖指定需求的程度。

将需求分配到测试

将需求手动分配到测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试**树中，选择要分配需求的测试。
3. 单击**已分配的需求**选项卡。

 **注：**如果您已创建需求筛选器，则可以在**需求**树上方的筛选器列表中进行选择。要创建新需求筛选器，请单击菜单中的**需求 > 详细信息视图**，然后单击工具栏中的。

可用于分配的所有需求都显示在**需求**树中。

4. 选择要分配的需求。
您可使用键盘的 **Ctrl** 和 **Shift** 键，以通过标准浏览器多选功能选择多个需求。
5. 单击**分配所有已筛选项**，以便将所有已筛选需求分配给所选测试，或将所选内容拖放到**已分配的需求**区域，或单击任意需求左边的 **←**。只有在您具备**管理需求**或**管理资产**权限时，分配所有已筛选需求的功能才会启用。

 **注：**选中从**需求生成测试**对话框上的**将新生成的测试分配到需求**复选框可将新生成的测试自动分配到从其中生成这些测试的需求。这是默认行为。


对已分配的需求排序

对已分配的需求排序：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中选择测试。
3. 单击**已分配的需求**选项卡。
4. 单击您要按其需求排序的属性的列标题。
向上或向下的小箭头表示排序基于的列和排序的方向（升序或降序）。
5. 如果需要，请再次单击列标题以反转排序的方向。

查找已分配的需求


要在**可用需求树**中查找已分配的需求：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择测试。
3. 单击**已分配的需求**选项卡。
4. 在需求的**操作**列中，单击以找出需求存储在**可用需求树**的哪个节点中。

相应的父需求节点将展开，并且已分配的需求将突出显示。

删除需求分配

删除需求分配：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择至少向其分配了一个需求的测试。
3. 单击**已分配的需求**选项卡。
4. 在已分配需求的**操作**列中，单击  或使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**以选择多个需求，然后按 **Del** 键。




注：要从选定的测试中删除所有需求分配，请单击**全部删除**。

测试已分配的需求页面

测试 > 详细信息视图 > <测试元素 t> > 已分配的需求

已分配的需求页面列出了分配给选定测试或项目的需求，让您可以分配其他需求。**可用的需求树**列出了可以分配的所有需求。



注：如果您已创建需求筛选器，则可以在**需求树**上方的筛选器列表中进行选择。要创建新需求筛选器，请单击菜单中的**需求 > 详细信息视图**，然后单击工具栏中的。

对于每个已分配的需求，页面显示以下列：

列	说明
操作	您可以对选定需求执行的操作。 删除需求 、 定位 和 查看说明 。
需求	已分配需求的名称。单击可打开 需求 > 属性 页面。
优先级	需求的优先级。
风险	与需求相关的潜在风险。

列	说明
已审阅	需求的审阅状态。

测试报告

本部分说明 Silk Central 随附的测试相关报告。测试报告向您概述一段时间内或一系列内部版本中测试的进度和缺陷状态。

状态报告

以下状态报告可用于**测试**区域：

每个组件的测试 表示按测试划分的组件覆盖率概述；更易于了解需要测试活动的位置。

已实施测试（按组件） 表示按测试划分的组件覆盖率的概述，这些测试已将**实施的**属性设为是。

失败的测试（按组件） 表示按组件划分的失败测试的概述；更易于识别环境中最关键的组件。

测试（按测试容器） 通过列出通过的测试数表示每个测试容器的成功率。

质量目标计划报告 表示每个目标条件中的测试数，以及上卷到目标条件的计划时间。



注：计划时间值仅限于手动测试。自动测试没有计划时间。

针对项目中定义的每个质量目标，可使用以下三种方法拆分本报告：

- **测试范围** - 根据质量目标中每个项目的总数或所需测试数比较可用的测试总数。
- **所需计划时间** - 比较质量目标中项目所需的计划时间。
- **值表** - 列出了所有质量目标项目及相关指标：**可用测试、目标 (%)、所需测试和手动测试的计划时间。**



注：对于多重选择属性，将对每个匹配事件计数测试。

质量目标执行报告 直观显示了对每个目标的每个项目执行的测试数。本报告针对项目中定义的每个质量目标拆分为两部分：

- **执行状态图** - 列出了具有彩色编码执行状态和汇总值的每个质量目标项。
- **值表** - 列出了所有质量目标项目及其执行指标：**通过、失败、未执行、不适用、总计、符合目标的测试和目标的执行百分比。**

测试状态概述 表示所有测试的状态概述，由通过、失败、未执行和不适用等状态构成。

测试状态概述（按测试容器） 表示特定测试容器中包含的所有测试的状态概述，由通过、失败、未执行和不适用等状态构成。

进度报告

以下进度报告可用于**测试**区域：

跨内部版本“X”和“Y”的测试进度 表示因查看内部版本上下文中的测试状态而得到的测试进度趋势。用户必须指定包括开始和结束内部版本的内部版本范围。

自内部版本 <x>后的手动测试覆盖率 (累计)	表示因查看内部版本上下文中的测试状态而得到的手动测试进度趋势 (不包括各种自动测试)。用户必须指定开始内部版本号, 以用作计算累计进度的基础。
内部版本的自动测试覆盖率 (非累计)	表示因查看内部版本上下文中的测试状态而得到的自动测试覆盖率。用户必须指定版本和产品, 并且报告显示通过每个内部版本的自动测试可实现的测试覆盖率。
过去 <x> 天特定文件夹中的测试进度	表示因查看具有给定 ID 的测试树节点和过去 <x> 天的测试状态而得到的测试进度趋势。
过去 “X” 天的测试进度	表示通过考虑过去 “X” 天的测试状态的测试进度趋势。
本月的测试进度	表示因查看当月测试状态而得到的测试进度趋势
过去 “X” 天测试成功的百分比 (每个组件)	表示每个组件过去 “X” 天成功测试列表的百分比; 有助于标识最关键环境中的组件。
过去 “X” 天创建的测试 (每个组件)	表示每个组件过去 “X” 天的新测试列表。有助于识别缺少测试活动的组件。

手动测试报告

测试区域提供以下手动测试报告。

历史计划与 实际执行时间 (每个用户)	表示特定时段内每个用户完成的手动测试的计划执行时间和实际所需执行时间的概述。
计划与 实际执行时间 (每个用户的状态)	表示每个用户当前挂起的手动测试的计划小时数与实际小时数进度。只有测试结果已由用户输入并分配到输入结果的用户, 才会考虑手动测试。
手动测试结果文档	易于打印的手动测试案例报告, 用于分配到指定执行计划的所有测试的最新结果。
手动测试结果文档 (Microsoft Word)	易于打印的手动测试案例报告, 反映已分配到 Microsoft Word 文档中指定执行计划的所有测试的最新结果。
按执行计划划分的手动测试结果	易于打印的手动测试案例报告, 用于分配到指定执行计划文件夹或测试周期的所有测试的最新结果。
手动测试的计划与 实际执行时间 (摘要)	表示手动测试执行的计划时间和实际时间之间的偏差概述, 按天查看。

基线测试比较报告

基线测试比较报告比较基线项目与基线并显示已更改、已删除和已创建测试的数量。

基线测试比较报告的输入参数是项目和基线的标识符。

测试运行比较报告

测试运行比较报告可以比较最近两次运行的测试, 它会提供关于上下文、状态、错误、警告、持续时间、特性、属性、参数和成功条件的详细信息。

 **注:** 运行比较报告不适合比较手动测试和自动测试。当报告的名称包括 (上两次运行) 时, 您只可以比较执行计划或测试的上两次运行。

已分配的执行计划

将测试分配给执行计划, 以便在开发和测试过程中维持对测试执行的控制。

查看已分配的执行

要查看选定测试分配到的执行计划，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择您要查看其执行计划分配的测试。
3. 单击**属性**选项卡。在**执行**部分中，测试被分配到的完整执行计划列表显示在**已分配的执行计划**网格中。


测试视图

Silk Central 提供了多种视图和工具来管理您的测试。

使用测试树

测试 > 详细信息视图

和需求一样，通过层次树结构**测试**树显示、组织和维护测试。**测试**树可使您以任意数量的层次级别管理测试。树中的每个节点表示一个测试、一个测试文件夹或一个测试容器。

 **注：**如果页面包括的元素数量过多，无法在不影响响应时间的情况下一次性显示，这些元素将以递增的方式显示。使用页面底部的导航工具栏可浏览元素。

键盘功能（测试）

可对所选节点执行以下操作：

键	操作
向上	将选定内容上移
向下	将选定内容下移
右	展开元素
左	折叠元素
F2	编辑元素
Ctrl+C	复制元素
Ctrl+X	剪切元素
Ctrl+V	粘贴元素
Del	删除元素
Ctrl+向上	向上移动元素
Ctrl+向下	向下移动元素
单击	选择一个元素并将其标记为当前元素。
Ctrl+单击	切换所单击元素的选择状态，通过多次单击添加/删除其他元素。
Shift+单击	选择从当前所选元素到新选择元素的范围。
Shift+向上	选择上面的元素。
Shift+向下	选择下面的元素。
输入	分配元素（仅在分配树中）

展开或折叠测试树

您可根据查看需要来整合测试树的级别或显示树的所有级别。


要折叠或展开测试树的级别：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择**测试**树中的测试容器或测试文件夹，然后继续选择以下选项之一：
 - 单击测试元素名称左侧的 ▸ 可展开元素。
 - 单击测试元素名称左侧的 ▾ 可折叠元素。
 - 右键单击元素并选择**展开**或**折叠**。

剪切、复制、粘贴和删除测试元素






您可通过**测试**区域中的工具栏轻松剪切、复制、粘贴和删除**测试**树中的测试元素，包括当前项目中以及项目之间的元素。这些编辑功能简化了项目的测试构建和管理流程。


与**测试**和**测试**文件夹一起复制的数据类型包括属性、参数和附件。不会复制分配、问题、运行和历史记录。

 **注：**容器无法复制或粘贴。

要剪切、复制、粘贴或删除测试元素，请执行以下操作：




1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试**树中，选择您要编辑的元素。您可使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个元素。
3. 单击相应的工具栏按钮：


按钮	说明
	从树中删除所选元素。
	从树中剪切所选元素并将其移至剪贴板。
	将所选元素复制到剪贴板。
	将剪贴板上的元素副本粘贴到当前所选元素的相同级别上。
	将剪贴板上的元素副本粘贴为当前所选元素的子节点。

 **注：**命令也通过**测试**树中的上下文菜单和 [键盘快捷方式](#) 提供。

将测试元素从一个项目复制和粘贴到另一个项目

在项目之间复制和粘贴测试文件夹或测试：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择源项目。
3. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
4. 单击  或  以将元素剪切或复制到剪贴板。
5. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
6. 选择目标项目。
7. 选择目标容器和文件夹。
8. 单击 。

 注: 命令也通过测试树中的上下文菜单和 [键盘快捷方式](#) 提供。


Sharing and Consuming Tests

Manage recurring tests and their requirement assignments centrally and share and consume these tests across projects.


If your project is configured to consume tests from a specific project that is sharing tests (see [Adding Projects](#)), you can reuse these tests into your project by selecting them through the selection UI.

To insert shared tests into your project:

1. 在菜单中, 单击 **测试** > **详细信息视图**。
2. Right-click on the test container or the test folder into which you want to insert the shared tests.
3. Select **Shared Tests**.
4. Select **Insert Shared Tests**. The **Browse Tests** dialog appears.
5. Select the tests that you want to insert.

 **提示:** To narrow down the displayed test set, either set some criteria in the **Search** field or select a pre-defined filter from the list.

6. Click **OK**. The selected tests are inserted. The test properties contain a **Shared Test Reference**, which means a link to the shared test.
7. To detach a consuming test from a shared test, click **×** in the **Shared Test Reference** field.

 注: To remove a reference to a shared test, you require the **Tests and Executions - Manage assets** permission.

After removing the reference to a shared test, the test will no longer have any connection to the shared test. Updates will therefore no longer be pushed and received between the shared test and the consuming test.

To see all tests that are consume a specific shared test, click **Tests** > **Details View** in the menu and select the **Usages** tab.

When consuming tests, consider the following:

- The project that consumes the tests must be configured to reuse tests from the project that is sharing the tests.
- You can only insert tests into an existing test container.
- The actions **Accept Changes** and **Push Changes to Shared Test** handle differing test types between a consuming test and the corresponding shared test, by resulting in the same test type being used in both tests.
- When accepting changes from a test which uses either shared steps or keywords, the corresponding libraries must be visible in both the project that consumes the test and the project that shares the test.
- To retain assigned requirements, the project that consumes a test must have the same requirements system configured as the project that is sharing the test.
- Data-driven children, test package children, and linked test containers cannot be shared.
- Inherited test properties, parameters, and attributes are not considered in consuming tests. Such tests will inherit what is inherited in the consuming project. Accepting changes from the original test can lead to properties, parameters, and attributes being removed in consuming tests if inheritance is being used, as these properties, parameters, and attributes might not be available in the consuming project.
- Assigned issues are not copied to consuming tests.
- If you use test attributes, they must have the same name and type in both projects.
- When copying or baselining a consuming project, the references to the project that is sharing tests are retained. However, these references are deleted when exporting a consuming project.
- The bulk export/update interface and the web services do not yet consider links to original assets.
- You can also insert folders, including their complete hierarchy.

共享正在使用的项目以外的测试

共享正在使用的项目以外的测试。

当您在项目（使用共享测试的项目中的测试）中扩展测试集时，可以通过将新测试添加到共享项目中的共享测试集来使这些测试可用于其他正在使用的项目。

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择包含新测试的正在使用的项目。
3. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
4. 右键单击要共享的测试文件夹或测试。
5. 选择**共享测试 > 共享测试**。





注：仅当选择中不包含已经共享的任何测试时，此操作才可用。

6. 选择共享项目中要插入选定文件夹或测试的目标文件夹。
7. 单击**确定**。选定测试文件夹或测试将作为子项复制到共享项目中的选定文件夹。

对测试元素重新排序

对测试、测试文件夹或测试容器重新排序：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择您要重新排序的测试元素。
3. 单击 将测试元素向上移动一步，或者单击 将测试元素向下移动一步。

将测试节点设为外部 Agile 计划工具的集成默认值

要使用 Web 服务调用通过外部 Agile 计划工具在 Silk Central 中创建测试，请将**测试树**中的文件夹或容器设为集成默认节点，Web 服务将在此创建测试。如果您未指定集成默认节点，将显示错误消息框。

指定**测试树**中的集成默认节点：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择您要将其设为集成默认节点的文件夹或容器。
3. 右键单击文件夹或容器，并选择**设为集成默认值**。



注：如果集成默认节点已存在，则默认节点将更改为新节点。

将集成默认节点设为选定的节点，以使 Agile 计划工具在此位置创建测试。



注：集成默认节点显示在节点所在项目的**属性**页面。

在文件夹或容器上筛选

要在文件夹或容器上进行筛选：


1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 右键单击要筛选的树中的文件夹或容器，然后选择**筛选子树**。此树将仅显示所选文件夹或容器的内容和不超过树的根节点的层次结构。




注：要删除筛选并显示所有元素，请从工具栏中的**筛选器**列表中选择 **<无筛选器>**。已筛选的子树中不会显示空文件夹。


查找测试属性


测试区域的**查找**命令使您可找到满足指定搜索条件的测试属性值。使用**下一个**、**上一个**、**第一个**和**最后一个**功能可逐步浏览指定属性值的搜索结果。所有 **Silk Central** 插件和功能类别中都启用了**查找**。

 **注:** 可使用**查找**命令查找数据驱动测试属性。

 **注:** 如果**测试树**被筛选器所约束，则仅可对筛选后出现在**测试树**中的测试进行**查找**。

要查找特定测试属性值：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 单击工具栏上的。此时将打开**查找**对话框。
3. 从**类别**列表框中，选择您要在其中搜索的功能类别或 **Silk Central** 插件。

 **提示:** 定义自定义插件属性时，它会自动添加到列表。

4. 从**查找位置**列表框中，选择查询应在其中搜索值的属性。
此列表中的可用属性因所选类别而异。
5. 在**查找内容**文本框中，键入查询应搜索的字母数字字符串。
可选设置可用于进一步限定查询。选中相应设置的复选框：
6. 在**测试树**中选择开始搜索的位置。


提供以下选项：

选项按钮	说明
从选定内容开始	指定搜索从当前所选测试元素开始。
从顶部开始	指定搜索从 测试树 的根开始。
仅在子树中查找	指定仅在具有当前所选 测试树 元素及其根节点的子树中运行搜索。

7. 选中相应的复选框以进一步限定查询。

提供以下复选框：

复选框	说明
区分大小写	指定搜索字符串时区分大小写。


 **注:** 如果使用区分大小写 **SQL Server**，则以下字段不支持不区分大小写搜索：

- 测试说明
- 手动步骤说明
- 手动步骤操作说明
- 手动步骤预期结果

仅全字匹配 指定搜索结果仅包括查询字符串的完整独立实例。


包括只读值 指定搜索结果包括无法直接编辑的字符串，因为它们是从其他测试继承、从链接的测试容器引用或从数据驱动型测试过程中的数据源调用。


8. 单击**查找**开始搜索并前进到查询返回的第一个测试容器、测试文件夹或测试。
9. 如果查询返回多个测试元素，则会向您提供进一步处理元素的选项。

 **注:** **查找**命令使您可搜索其搜索字符串为继承值的测试元素。

替换测试属性

替换命令可让您使用新值替换识别的属性值。所有 **Silk Central** 插件和功能类别中都启用了**替换**。

 **注:** 无法使用**替换**命令替换数据驱动测试属性值。

 **注:** **测试树**受筛选器约束时，仅对筛选后显示在**测试树**中的测试执行**替换**。


替换识别的测试属性值：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。

2. 单击工具栏上的。

此时将打开**替换**对话框。

3. 从**类别**列表框中，选择您要在其中搜索的功能类别或 **Silk Central** 插件。

 **提示:** 定义自定义插件属性时，它会自动添加到列表。

4. 从**查找位置**列表框中，选择查询应在其中搜索值的属性。

此列表中的可用属性因所选类别而异。


5. 在**查找内容**文本框中，键入查询应搜索的字母数字字符串。

可选设置可用于进一步限定查询。选中相应设置的复选框：

6. 在**替换为**文本框中，键入您要替换找到的值的字母数字字符串。

7. 单击**查找**开始搜索并前进到查询返回的第一个测试容器、测试文件夹或测试。或者，单击**全部替换**将所有查询字符串实例替换为替换字符串。



8. 如果查询返回多个测试元素，则会向您提供进一步处理元素的选项。


 **注:** **替换**命令不允许您搜索其中搜索字符串是继承值的测试元素。


测试内容页面


测试 > 详细信息视图 > 内容

内容页面显示**测试树**中选定项目、测试容器或文件夹的子元素。该页面支持标准 Windows 资源管理器风格的多选功能。

 **提示:** 要深入到选定文件夹或容器，请按 **Enter** 或双击选定的项目。请按 **Backspace** 或单击工具栏中的 以导航到上一级。

 **注:** 您无法复制或粘贴测试容器。

 **提示:** 和列在**测试树**中的测试元素一样，您可以右键单击列在**内容**页面上的元素，以通过上下文菜单访问上下文相关的命令。不可用的命令显示为灰色。必须首先在页面上明确选择元素以获得应用程序的焦点，之后才能将测试元素粘贴到**内容**页面。

 **注:** 如果页面包括的元素数量过多，无法在不影响响应时间的情况下一次性显示，这些元素将以递增的方式显示。使用页面底部的导航工具栏可浏览元素。

内容页面支持以下测试元素键盘功能（快捷方式）：


键	操作
上移	将选定内容上移
下移	将选定内容下移
右	取消选择
左	取消选择
F2	编辑元素
Ctrl+A	全选

键	操作
Ctrl+C	复制元素
Ctrl+X	剪切元素
Ctrl+V	粘贴元素
Del	删除元素
Ctrl+向上	向上移动元素
Ctrl+向下	向下移动元素
单击	选择一个元素并将其标记为当前元素。
Ctrl+单击	切换所单击元素的选择状态，通过多次单击添加/删除其他元素。
Shift+单击	选择从当前所选元素到新选择元素的范围。
Shift+向上	向上扩展选定内容
Shift+向下	向下扩展选定内容
Pos1	选择第一项
Shift+Pos1	向上选择到第一项
End	选择最后一项
Shift+End	向下选择到最后一项











测试工具栏功能

测试 > 详细信息视图

测试工具栏提供管理测试的重要命令。

 **注：**测试工具栏中的命令也可通过**测试**树中的上下文菜单提供。

测试工具栏中包括以下命令：

命令	图标	说明
文档视图		显示 文档视图 ，以便在单个视图中显示所有测试元素的选定属性。
详细信息视图		显示 详细信息视图 ，可让您深入查看单个测试的属性。
网格视图		显示 网格视图 ，以便在网格中显示所有测试。
向上		在导航树的层次结构中导航到上一级，不管当前光标位于何处。
新建测试容器		允许创建新的测试容器。
新建子测试文件夹		允许将新测试文件夹创建为选定文件夹或容器的子节点。
新建子测试		允许将新测试创建为选定文件夹或容器的子节点。
编辑		编辑选定的测试元素。
创建版本		创建选定手动测试的新版本。
删除		删除选定的测试元素。

命令	图标	说明
剪切		从 测试树 中剪切测试元素并将其保存到剪贴板。
复制		将测试元素从 测试树 复制到剪贴板。
粘贴		将测试元素从剪贴板粘贴到 测试树 。
粘贴为子项		将测试元素作为子元素从剪贴板粘贴到当前选定的测试元素。
上移		在 测试树 中将测试元素上移。
下移		在 测试树 中将测试元素下移。
查找		根据可配置的参数在活动项目中搜索所有测试元素。
替换		将找到的值的实例替换为新值。
新建筛选器		为 测试树 创建新的自定义筛选器。
筛选器		列出了 测试树 的可用筛选器
编辑筛选器		编辑当前选定的自定义筛选器。
删除筛选器		删除当前选定的自定义筛选器。
复制筛选器		复制当前选定的自定义筛选器。
显示更改		显示测试的最新更改。
确认		确认对测试的更改。
下载为 XLSX		此功能在 文档视图 和 网格视图 中处于启用状态。在 文档视图 中，该操作会生成 Excel 表，包括所有当前可见的行。在 网格视图 中，该操作会生成 Excel 表，包括所有行，而不只是可见的行。

测试文档视图

测试 > 文档视图

文档视图提供选定项目中所有测试的重要信息、状态和上次执行的高级视图。

对于每个测试容器、测试文件夹和测试，**文档视图**显示以下列：

项	说明
上次执行	选定测试或项目的上次执行时间。
状态	<p>上次测试执行的状态。如果执行当前正在运行，则将显示未执行状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> 通过 失败 未执行 不适用 <p>对于测试容器和文件夹，状态栏显示相应状态的测试数。</p>
上次创建	在其上执行上次执行的内部版本。
最后完成执行	上次完成的手动测试执行的时间。对于自动测试，此状态与 上次执行 相同。
最后完成执行状态	上次完成的手动测试执行的状态。对于自动测试，此状态与 状态 相同。

项	说明
最后完成执行内部版本	在其中执行上次完成的手动测试执行的内部版本。对于自动测试，此状态与上次内部版本相同。
测试数	测试数目。
计划时间	向上滚动手动测试的计划时间。
已分配的问题	分配给测试的问题数。
更改时间	更改选定测试元素的最后时间。
更改者	上次更改选定测试元素的用户。
属性	如果已将属性分配到测试，您可选择在网格中显示属性。属性是能应用于测试的可自由定义的特征。您可将属性用于筛选和报告用途。

在网格视图使用测试

测试区域中的**网格视图**通过促进大量测试的筛选、排序和分组来补充**文档视图**和**详细信息视图**。**网格视图**有助于识别测试之间的匹配点和查找特定测试信息。可使用标准 Windows 键盘快捷方式，以便轻松选择和操作**网格视图**中的特定测试集。您可以执行测试的试运行并从**网格视图**访问测试。您也可以通过在**网格视图**中选择多个测试来创建执行计划。

网格视图提供许多视图自定义功能，有助于您更好地管理大量测试。您可以显示或隐藏列，调整列的宽度，以及使用拖放功能四下移动列。为了提高执行大量测试的效率，页面视图被分为每个视图 50 个测试。您可以使用**第一个**、**最后一个**、**下一个**和**上一个**浏览页面。您也可以在**页面**文本框中输入页码，并按 **Enter** 访问指定的页面。上下文菜单命令提供排序、分组和筛选功能，有助于您更好地组织测试、分组测试，并识别测试之间的匹配点。所有视图自定义首选项与项目一起保存，并在下次访问**网格视图**时可用。

从网格视图访问测试

您可直接从**网格视图**访问**测试**视图中的测试。


从**网格视图**访问测试的**属性**页面：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 单击要访问的测试的名称。
或者，右键单击测试行并选择**转到测试**。

在网格视图中创建执行计划

在**网格视图**中创建执行计划：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 通过使用**网格视图**的多选功能选择要分配到执行计划的测试。
3. 右键单击测试并选择**创建执行计划**。将显示**新建执行计划**对话框。
4. 输入新执行计划的规范。


 **注：**所有选定测试必须位于相同容器中。否则，将不会创建执行计划，并且会显示错误消息。测试容器已在**新建执行计划**对话框中预先选定并且无法更改。

Modifying Properties and Attributes for Multiple Tests

To modify property or attribute values for multiple tests:

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. Select the tests for which you want to edit the properties or attributes. You can select multiple tests with **Ctrl+Click** or **Shift+Click**.

3. Right click and select **Multi-Edit**. The **Multi-Edit** dialog box opens. This dialog lets you set the value of the selected property or attribute to the same value for all selected tests.

 **提示:** Right-clicking on a cell of a specific property or attribute column pre-selects this property or attribute in the **Multi-Edit** dialog box.

4. Select **Properties** or **Attributes** from the **Category** list.

5. Select the **Name** of the property or attribute to modify.

6. Select the **Value** of the property or attribute that will apply to all selected tests.

7. Click **OK**. The selected property or attribute value is applied to all selected tests.

显示和隐藏网格视图中的列

要显示和隐藏**网格视图**中的列：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开列标题的上下文菜单。
3. 展开**列**子菜单以查看项目中可用的所有列。
4. 选中要在**网格视图**中显示的所有列的复选框。当您每次打开活动项目时，都会保存和显示列显示首选项。

在网格视图中分组测试

除了简单地按列分类外，您可将测试分块至组以便查看。组基于作为分组依据的列中的通用共享值。

要在**网格视图**中分组测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开要作为分组依据的列的列标题上下文菜单，然后选择**按此字段分组**。根据所选列中的通用共享值，将测试组织到组。

删除网格视图中的测试分组

删除**网格视图**中的测试分组：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开任何列标题的上下文菜单。
3. 取消选中**按组显示**复选框。

在网格视图对测试排序

在**网格视图**中对测试排序：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开要作为测试排序依据的列的列标题上下文菜单。
3. 选择**升序排序**将按升序对测试排序，或选择**降序排序**按降序对测试排序。将保存您的排序首选项，每次打开活动项目时将按此显示。

对网格视图中的列重新排序

对**网格视图**中的列重新排序：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 选择您要移动的列的列标题。
3. 将列拖到所需位置，然后将其释放。将保存您的列顺序首选项，每次打开活动项目时将按此显示。

调整网格视图中列的大小

调整**网格视图**中列的宽度：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 选择您要调整的列的垂直列标题分隔线。
3. 将列边界拖到所需位置，然后将其释放。将保存您的列宽首选项，每次打开活动项目时将按此显示。

在网格视图中筛选测试

您可根据列的值筛选测试列表。您可指定以下项目：

- 要应用到基于文本的数据字段的筛选字符串。
- 基于日期的字段的日历筛选器，使用**之前**、**之后**或**当天**运算符。
- 数据运算符，用于基于数字的字段。**>**、**<**和**=**。

在网格视图中筛选基于文本的值

要在**网格视图**中筛选基于文本的值：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开基于文本且要作为筛选器依据的列的列标题上下文菜单。
3. 展开上下文菜单上的**筛选器**子菜单可显示**筛选器**文本框。
4. 在文本框中键入文本字符串。
5. 按下 **Enter**。与筛选条件匹配的所有测试，以测试名称为例，包含指定字符串的所有测试名称都将动态显示在已筛选列表中。

在网格视图中筛选基于日期的值

要在**网格视图**中筛选基于日期的值：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开基于日期且要作为筛选器依据的列的列标题上下文菜单。
3. 将光标停留在上下文菜单的**筛选器**上可显示**之前**、**之后**和**当天**子菜单。
4. 将光标保持在**之后**上可定义应该排除其之前（并包括该日期）的所有测试的日期。将光标保持在**之前**上可定义应该排除其之后（并包括该日期）的所有测试的日期。将光标停留在**当天**上可排除具有指定日期的测试之外的所有测试。此时将显示日历工具。
5. 使用日历工具选择日期或单击**今天**来指定为当天日期。



提示: 您必须明确单击日历工具上的日期，或单击**输入**来激活基于日期的筛选更改。

与筛选器条件匹配的所有测试将动态显示在已筛选列表中。

在网格视图中筛选基于数字的值

要在**网格视图**中筛选基于数字的值：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开基于数字且要作为筛选器依据的列的列标题上下文菜单。
3. 展开上下文菜单中的**筛选器**子菜单，以显示**>**、**<**和**=**运算符。
4. 在**>**文本框中输入一个数字，以定义一个数字，小于（或等于）该数字的所有测试都应排除。在**<**文本框中输入一个数字，以定义一个数字，大于（或等于）该数字的所有测试都应排除。在**=**文本框中输入一个数字，以排除具有指定数字的测试之外的所有测试。



注: 数字值舍入到两位小数。

5. 按下 **Enter**。与筛选器条件匹配的所有测试将动态显示在已筛选列表中。

在网格视图中筛选布尔值

要在**网格视图**中筛选布尔值：


1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开基于布尔值且要作为筛选器依据的列的列标题上下文菜单。
3. 展开上下文菜单上的**筛选器**子菜单可显示可用值。
4. 单击**是或否**选项按钮。与筛选器条件匹配的所有测试将动态显示在已筛选列表中。

使用网格视图中的预定义列表筛选值

要使用**网格视图**中的预定义列表筛选值：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开以下列的列标题上下文菜单：该列有要作为筛选器依据的预定义筛选器值，例如 `NodeType`。
3. 展开上下文菜单上的**筛选器**子菜单可显示可用值。
4. 选中感兴趣的筛选器值的复选框。此时将显示具有所选条件之一的所有测试。


删除特定的网格视图筛选器

 **注：**您可以按标题识别筛选的列，这些标题以粗体和倾斜文本显示。隐藏列将删除应用到该列的所有筛选器。

删除特定的**网格视图**筛选器：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开含有要删除的筛选器的列的列标题上下文菜单。
3. 取消选中**筛选器**复选框。

删除所有网格视图筛选器

 **注：**您可以按标题识别筛选的列，这些标题以粗体和倾斜文本显示。隐藏列将删除应用到该列的所有筛选器。

删除所有**网格视图**筛选器：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开任何列标题的上下文菜单，然后选择**重置筛选器**。

还原默认网格视图设置

还原默认**网格视图**设置将重置当前项目的所有用户定义的设置。用户定义的设置如下：

- 列顺序
- 列宽度
- 显示和隐藏列
- 应用筛选器
- 正在排序
- 分组

还原默认**网格视图**设置：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 打开任何列标题的上下文菜单，然后选择**重置视图**。

在网格视图将现有问题分配到测试

将现有问题分配到一个或多个测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 右键单击测试。您可使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个测试。
3. 单击**分配现有问题**，选择**配置文件**，然后在**问题 ID** 字段中键入问题编号（以逗号隔开）。

执行计划

执行计划区域使您可在开发和测试过程中维持对测试执行的控制。此区域包含如下一些活动：配置执行计划、安排执行计划、分配测试至执行计划、设置执行计划的依赖关系、配置执行服务器部署以及使用关键字配置动态硬件配置。执行计划通过层次树结构 - **执行计划**树来显示、组织和维持。每个执行计划可能具有与其关联的任意数目的子测试。**执行计划**树使您可以在任意数目的层次级别中组织文件夹内的执行计划。

手动执行计划

要访问此页面，请单击**执行计划 > 手动执行计划**。

计划手动测试通常面临的挑战是测试太多，而资源却不足。在执行测试时实现最大益处非常重要。为此，**手动执行计划**页面分为两个视图：

测试选择 选择手动测试并在测试周期中计划它们。

测试分配 计划详细的手动测试执行。确定手动测试人员需要在特定测试周期中执行哪个测试。

要访问**测试选择**视图，请单击**执行计划 > 手动执行计划**。

要访问**测试分配**视图，请单击**手动执行计划**页面右上角的**测试分配**。要返回**测试选择**视图，请单击左上角的**测试选择**。

演练

此演练通过示例向您展示**手动执行计划**的功能。示例假设包括：


- 根据 Risk 属性完全记录和分类需求。
- 根据定义执行特定测试必要性的 Importance 属性来完全记录 575 个手动测试、将其分配给需求并进行分类。
- 已根据需求属性 Risk 和测试属性 Importance 定义质量目标，也称为**项目退出条件**。这些质量目标指定所需的测试级别。
- 要计划的测试仅限最能满足质量目标的那些测试。

概述（演练）

手动执行计划页面包含四个区域，它们显示在两个屏幕上。在第一个屏幕（即**测试选择**屏幕）上，您可以为测试周期选择和计划测试。在第二个屏幕（**测试分配**屏幕）上，您可以将所选测试周期的测试分配至将执行测试的测试人员。


测试选择屏幕分为三个区域：

- 左侧的**筛选条件**区域。通过筛选器功能，您可以缩小在下一区域中显示的测试范围。
- 中间的**匹配测试**区域。此列表显示所有可用测试。应用筛选器后，只显示筛选后的测试。
- 右侧的**测试周期**区域。在此处，您可以将中部列表中的测试分配至特定测试周期，它是已定义的时间期限。





要访问测试分配屏幕，请单击右上角的**测试分配 >>>**。此屏幕分为两个区域：

- 左侧的**测试周期**区域。这与**测试选择**屏幕上的区域相同，它显示在两个屏幕上。
- 右侧的**已分配的测试**区域。此列表显示已添加至当前所选测试周期的测试。在此处，您可以将列表中的测试拖到**测试周期**区域，然后将其放到测试人员上。



创建测试周期（演练）

第一步是创建测试周期。测试周期是定义的时间段，包含开始日期、结束日期和手动测试人员列表。我们将我们的测试周期命名为第 21 周 - 团队 A。

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。
2. 在右侧的**测试周期**区域中，单击**新建测试周期**。将显示**新建测试周期**对话框。
3. 输入测试周期的名称，此示例中为第 21 周 - 团队 A。
4. 输入说明（可选）。
5. 单击**开始日期**旁边的  以设置测试周期的开始日期。
6. 单击**结束日期**旁边的  以设置测试周期的结束日期。
7. 以 hh:mm 格式输入要为此测试周期提供的时间长度（**容量**），我们在此示例中输入 35:00。
8. 单击**确定**。

我们的测试周期此时显示在**测试周期**区域中。它显示当前未分配任何测试人员。下一步是分配测试人员。

New Testing Cycle

Name: Week 21 - Team A

Description: Segoe UI
This is the testing cycle of week 21 for team A.

Start date: Aug 07, 2017

End date: Aug 11, 2017

Capacity [hh:mm]: 35:00


OK Cancel

添加手动测试人员（演练）

下一步将手动测试人员添加到我们的测试周期。我们还将定义此测试周期中每个手动测试人员拥有的容量。

1. 在我们的测试周期标题第 21 周 - 团队 A 中，单击 ... > **编辑已分配的测试人员**。此时将显示**编辑已分配的测试程序**对话框。
2. 单击**添加/删除测试程序**。此时将显示**添加/删除测试程序**对话框。
3. 从**可用**列表中选择用户组。
4. 从**可用**列表中的用户组选择一个或多个用户。
5. 单击**添加**或**全部添加**以将用户添加到**已选定**列表。
6. 单击**确定**。用户现在将添加到**编辑已分配的测试人员**对话框中的列表。
7. 对于已添加的每个用户，请在**容量**字段中使用 hh:mm 格式提供测试周期的容量。
8. 单击**关闭**。

此时，我们的测试周期会显示适用于整个测试周期以及每个手动测试人员的可用资源。燃尽图将显示尚未完成的已分配测试。创建我们的测试周期和添加手动测试人员之后，我们可确定下一步需要完成的测试。



选择测试与计划（预排）

本主题介绍如何将测试分配给我们的测试周期。目标是选择最佳覆盖已定义质量目标的测试。其中一个质量目标基于需求风险。典型做法是首先测试高风险事物。

1. 在左侧的**筛选条件**区域，请选中**质量目标**下的**需求风险**复选框。将**匹配测试**列表的范围缩小到关键的测试。
2. 在**匹配测试**区域，打开列标题的上下文菜单，对测试进行排序、筛选或分组。这有助于选择应计划的测试。
3. 选择一个或多个测试，将其拖到右侧的**测试周期**区域，然后将其拖到我们的测试周期。要将测试分配到测试周期，还可以右键单击所选测试，然后选择**将测试分配到周期**。将测试添加到测试周期时，将更新已使用资源的指示器。在指示器上移动鼠标，以了解有关总容量、计划时间和剩余时间的详细信息。
4. 计划具有严重风险的所有测试后，再计划高风险测试。之后计划中等风险的测试，以此类推。

分配给我们测试周期的测试已移到**无特定测试人员**行。在下一步中，我们会将测试分配给手动测试人员。

Test Selection - Which tests are planned for which testing cycle?

Filter Criteria: Requirement Risk Critical

Tests Filter: <No Filter>

Quality Goals/Assignment Progress: Requirement Risk (1)

Test Importance	Count
All	12
Critical (100%)	34
High (80%)	48
Medium (50%)	4
Low (10%)	14

Actions	Name	Planned Time [hh:mm]	Assigned
[X]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:45	✓
[X]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:45	✓
[X]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:30	✓
[X]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:45	✓
[X]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:15	✓
[X]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:15	✓
[X]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:15	✓
[X]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:15	✓
[X]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:30	✓
[X]	Check Out Process - Final Order Summ...	00:30	✓
[X]	Order Management - Refundment Pro...	00:30	✓
[X]	Order Management - Refundment Pro...	00:30	✓
[X]	Shopping Cart - Acceptance Test	05:00	✓


Testing Cycle	Start	End	Resources	Completed
Week 21 - Team A	Aug 07	Aug 11	16:00	0/8
# 4 Tester(s) assigned				
Tester	Resources	Completed		
No specific tester			05:00	0/0
Adam Anderson			03:30	0/0
dbrauer			07:15	0/0
gmazzuchelli			08:00	0/0
htanaka				

将测试分配到手动测试人员（演练）

现在，我们将测试周期中的测试分配到手动测试人员。

1. 单击右上方的**测试分配 >>>**。将出现**测试分配**屏幕。
2. 在左侧的**测试周期**区域中，单击我们的测试周期中的**无特定测试人员**行。所有未分配到测试人员的测试将显示在右侧的**已分配的测试**区域中。
3. 选择一个或多个测试并将其拖至左侧的**测试周期**区域，然后将其放至手动测试人员。将测试分配到手动测试人员时，会更新资源指示符。将鼠标移至此指示符上方，以查看有关容量、计划时间和剩余时间的详细信息。
4. 将测试分配给手动测试人员之后，请单击 **... > 开始测试周期** 以开始测试。

测试周期开始时，每个手动测试人员会收到关于已分配测试的电子邮件通知。您可将测试收件箱（**分配给我的手动测试**）添加到您的个人仪表盘。分配给您的所有测试都列在此处。



测试选择

测试选择视图是您进入**手动执行计划**页面时显示的初始视图。您可在该视图使用筛选器和质量目标缩小手动测试列表、创建和编辑测试周期，以及将筛选的手动测试分配到测试周期。

测试选择视图被划分为三个区域：

- 左侧的**筛选条件**区域。通过筛选器，您可以缩小下一个区域中显示的测试范围。
- 中间的**匹配测试**区域。此列表显示所有可用测试。应用筛选器后，只显示筛选后的测试。
- 右侧的**测试周期**区域。您可在该区域将测试从中间的列表分配到测试周期。

筛选器条件

筛选器条件区域提供了以下筛选选项：

筛选器摘要 列出应用于页面的所有筛选器。

单击筛选器旁边的 **×** 可将筛选器从列表中删除。


测试筛选器 包含当前项目的所有测试筛选器列表。

选择测试筛选器。已筛选的测试将在**匹配测试**区域显示。

质量目标/分配任务进度 显示项目中的质量目标列表和质量目标值。

选择一个或多个质量目标值。已筛选的测试将在**匹配测试**区域显示。


每个质量目标值都具有**分配任务进度条**。进度条将显示已分配的测试数和尚未分配至执行计划的测试数。

 **注意:** 这些数目包含手动和自动测试。

将鼠标在进度条上移动可显示：


- **匹配测试总数。**
- **要达到目标的测试数。**
- **已分配的测试数。**
- **尚未分配的测试数。**

如果**已分配的测试数**大于**要达到目标的测试数**，则会出现感叹号。这意味着分配的测试多于所需的测试。

 **注意:** 这些数目包含手动和自动测试。

容器/文件夹 显示容器/文件夹测试层次结构。

选择某个容器或文件夹将在**匹配测试**区域中只显示所选节点的子测试。

 **注:** 您只能为每个质量目标选择一个测试筛选器和一个目标值。

如果您选择多个质量目标值（从不同的质量目标）或一个质量目标值和一个测试筛选器，则仅与所有条件匹配的测试才会在**匹配测试**区域显示。

匹配测试



匹配测试区域显示符合所选筛选器条件的手动测试。默认情况下，不会选择质量目标或筛选器，因此所有手动测试都将显示网格中。

在**筛选器条件**区域中选择筛选器和质量目标值以缩小手动测试列表。

匹配测试网格的标题显示：

- 当前所选测试的数量。
- 当前所选测试的总计划时间。

您可以在网格中执行以下操作：


- 要将手动测试分配至测试周期，请将该测试拖到测试周期的标题上。您还可以单击测试的**分配**操作或右键单击所选测试，然后单击**将测试分配到周期**。
- 要将手动测试分配至手动测试人员，请将该测试拖到测试周期的测试人员中。
- 打开列标题的上下文菜单，对手动测试进行排序、分组和筛选，添加或删除列以及重置筛选器或视图。
- 右键单击手动测试可显示测试详细信息或打印手动测试。
- 您可使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个测试。
- 您可以多次将测试分配至不同的测试周期/测试程序。如果测试至少分配一次，则**已分配**将显示绿色复选标记。
- 单击  以显示测试详细信息。
- 单击  以在**测试 详细信息视图**中显示测试。

测试周期

测试周期是定义的时间段，包含开始日期、结束日期和手动测试人员列表。创建测试周期来计划和执行特定的手动计划集。

测试周期区域列出了当前项目的所有测试周期。这是**手动执行计划**页面的中心部分，并显示在**测试选择**和**测试分配**视图中。测试周期按时间顺序排序。

单击**测试周期**区域顶部的**新建测试周期**以创建新测试周期。如果要隐藏测试周期,请单击**显示/隐藏测试周期**。此外,还可使用**搜索**字段仅显示包含搜索词的测试周期。隐藏测试周期有助于您保持**测试周期**区域整洁和提高性能。当您有很多测试周期时,这会非常有用。

在测试周期标题中,单击**操作 (...)**来访问该菜单。单击  可在**执行计划**树中查找测试周期。


在测试周期中,单击手动测试人员可在**已分配的测试**区域显示已分配的测试。

单击测试周期的标题进行选择。分配给测试周期(而非特定手动测试人员)的测试列在**已分配的测试**区域。如果**已分配的测试**区域未显示,请单击右上角的**测试分配**。



测试周期框显示:

- 测试周期的名称。
- 开始和结束日期。
- 可视化测试进度的燃尽图。此图显示所有测试在测试周期结束时完成的可能性。将鼠标移到其中一栏上可显示未完成的测试数。
- 剩余容量。该值的计算方式如下:已分配测试的总计划时间减去手动测试人员的总容量。该值针对测试周期和各个测试人员显示。如果测试周期或手动测试人员的测试重载,绿框将变成红框。将鼠标移到此框上可获得详细信息。
- 已分配的测试和已完成的测试数量(对于测试周期和各个测试人员)。将鼠标移到这些数值上可获得详细信息。
- 已分配给每个测试周期的手动测试人员。单击已分配测试人员的数量可展开或折叠详细信息。

创建测试周期

 **注:**您也可在**执行计划详细信息视图**和**文档视图**中创建新测试周期。

创建测试周期:

1. 在菜单中,单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域中,单击**新建测试周期**。将显示**新建测试周期**对话框。
3. 输入测试周期的名称。
4. 输入**说明**(可选)。
5. 单击**开始日期**旁边的  以设置测试周期的开始日期。
6. 单击**结束日期**旁边的  以设置测试周期的结束日期。
7. 以 hh:mm 格式输入要为测试周期提供的时间长度(**容量**)。

将测试人员添加到测试周期后,此容量将替换为测试人员容量的总和。

8. 单击**确定**。测试周期将添加到**测试周期**区域。

将手动测试人员添加到测试周期

创建测试周期后,您可能想要向其添加手动测试人员以及容量。

您也可在**执行计划详细信息视图**中添加手动测试人员。在菜单中,单击**执行计划 > 详细信息视图**。单击左侧的测试周期,然后单击**属性**页面上的**添加/删除测试程序**。

将手动测试人员添加到测试周期:

1. 在菜单中,单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中,单击 **... > 编辑已分配的测试人员**。此时将显示**编辑已分配的测试程序**对话框。
3. 单击**添加/删除测试程序**。此时将显示**添加/删除测试程序**对话框。
4. 从**可用**列表中选择要使用的用户组。
5. 从**可用**列表选择一个或多个用户。

您可以使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个用户。

6. 单击**添加**或**全部添加**以将用户添加到**已选定**列表。
7. 单击**确定**。用户将添加到测试人员列表。
8. 使用 hh:mm 格式在**容量**字段中为测试周期的每个用户定义容量。
9. 单击**关闭**。测试周期**容量**将使用每个手动测试人员的累计容量值进行更新。

编辑已分配的测试程序

您可以在测试周期中添加/删除手动测试人员并定义各个测试人员的容量。

要编辑已分配的测试程序：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ... > **编辑已分配的测试程序**对话框。
3. 单击**添加/删除测试程序**。此时将显示**添加/删除测试程序**对话框。
4. 从**可用**列表中选择要使用的用户组。
5. 添加或删除测试程序：
 - 在**可用**列表中选择一个或多个用户，然后单击**添加**或**全部添加**。
 - 在**已选定**列表中选择一个或多个用户，然后单击**删除**或**全部删除**。

您可以使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个用户。

6. 单击**确定**。用户现在将添加至**已分配测试程序**列表或从该列表中删除。
7. 使用 hh:mm 格式在**容量**字段中为测试周期的每个用户定义容量。
8. 单击**关闭**。测试周期**容量**将使用每个手动测试人员的累计容量值进行更新。

您还可以在**详细信息视图**中编辑已分配的测试程序。在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。单击左侧的测试周期，然后单击**属性**页面上的**添加/删除测试程序**。



添加里程碑


里程碑是在指定日期必须达到的目标。当整个测试周期内的测试人员容量分布不均时，里程碑将非常有用。这些里程碑通过燃尽图（位于仪表板上）上按日期和容量分布的标记来表示。

下面是测试周期上下文中的里程碑示例：

- 到 9 月 13 日，必须完成至少 20% 的测试。
- 到 9 月 15 日，必须完成至少 50% 的测试。
- 到 9 月 19 日（测试周期结束），必须完成所有测试。

添加里程碑：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ... > **编辑里程碑**。此时将显示**编辑里程碑**对话框。
3. 单击**添加里程碑**，定义截止日期和已完成测试的百分比，然后单击**确定**。
4. 要编辑里程碑，请单击 。要删除里程碑，请单击 。
5. 添加其他里程碑，然后单击**关闭**。

 **注：**如果复制测试周期或编辑开始和结束日期，请确保里程碑仍然处于测试周期的定义时间段内。

将测试分配到测试周期

将测试分配到测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。

2. 在**匹配测试**区域中选择测试，然后将它们拖至测试周期的标题上。您还可以单击测试的“分配”操作或右键单击所选测试，然后单击**将测试分配到周期**。

您可使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个测试。

这些测试将添加到测试周期。



注: 您可将测试多次分配到不同测试周期/测试人员。如果测试至少已分配一次，则**匹配测试**区域中的**已分配**列会显示绿色复选标记。

将测试分配到手动测试人员




注: 将测试分配到手动测试人员之前，您需要将手动测试人员添加到测试周期。

将测试分配到手动测试人员，以分配测试人员的工作量。

您可将测试多次分配到不同测试周期/测试人员。如果测试至少已分配一次，则**匹配测试**区域中的**已分配**列会显示绿色复选标记。

您也可在**测试分配**视图中将测试分配到手动测试人员。单击右上方的**测试分配**。选择**已分配的测试**区域中的测试并将其拖至测试周期中的手动测试人员。

将测试分配到手动测试人员：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在测试周期中，单击**已分配的测试人员**以展开手动测试人员列表。
3. 选择**匹配测试**区域中的测试并将其拖至测试周期中的手动测试人员。您还可以单击测试的**分配**操作或右键单击所选测试，然后单击**将测试分配到周期**。将所选测试拖放到  图标上，将它们分配给所有测试人员。

您可使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个测试。

将测试从一个测试周期移到另一个

您可以将测试从一个测试周期移到另一个测试周期。如果您无法及时完成所有测试并且希望将这些测试移到下一个测试周期，则这可能有用。

要将测试从一个测试周期移到另一个测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 单击右上方的**测试分配**。**手动执行计划**页面将切换为**测试分配**视图。
3. 在左侧的**测试周期**区域，单击测试周期的标题。
4. 在**已分配测试**区域中选择测试，然后将它们拖至其他测试周期。您还可以单击测试的**重新分配**操作或右键单击所选测试，然后选择**重新分配测试**。

您可使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个测试。

将测试从一个测试人员移到另一个

您可以将测试从一个手动测试人员移到另一个具有可用容量的测试人员，以在测试周期内分配工作负载。


要将测试从一个手动测试人员转移到另一个手动测试人员：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 单击右上方的**测试分配**。**手动执行计划**页面将切换为**测试分配**视图。
3. 在左侧的**测试周期**区域，单击手动测试人员。分配到手动测试人员的测试将显示在**已分配的测试**区域。
4. 在**已分配的测试**区域中选择测试，然后将它们拖至其他手动测试工程师。您还可以单击测试的**重新分配**操作或右键单击所选测试，然后选择**重新分配测试**。

您可使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个测试。

从测试周期中删除测试

从测试周期中删除测试：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 单击右上方的**测试分配**。**手动执行计划**页面将切换为**测试分配**视图。
3. 在左侧的**测试周期**区域，单击测试周期的标题。分配到测试周期的测试将显示在**已分配的测试**区域。
4. 单击  从测试周期中删除测试。


您可使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个测试。



注：您无法从已完成的测试周期中删除测试。您可以将测试拖到其他测试周期或测试人员，来从已完成的测试周期复制测试。

从手动测试人员删除测试

从手动测试人员删除测试：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 单击右上方的**测试分配**。**手动执行计划**页面将切换为**测试分配**视图。
3. 在左侧的**测试周期**区域，单击手动测试人员。分配到手动测试人员的测试将显示在**已分配的测试**区域。
4. 您可以从测试周期删除测试，或仅从手动测试人员删除测试，但将其保留在测试周期中：
 - 要从手动测试人员和测试周期删除测试：请单击 。
 - 要从手动测试人员删除测试，但将其保留在测试周期中：请单击**已分配的测试**区域中的测试，并将其拖到**测试周期**区域中的**无特定测试人员**。

您可使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个测试。



注：您无法从分配到已完成测试周期的手动测试人员删除测试。您可以将测试拖到其他测试周期或测试人员，来从已完成的测试周期复制测试。

从执行计划中导入测试

您需要具有从执行计划中导入测试的**管理测试周期和配置**权限。

要从执行计划中导入测试：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 **... > 从执行计划中导入测试**。此时将显示**选择执行计划**对话框。
3. 选择执行计划，然后单击**确定**。执行计划的所有测试都将分配到测试周期的**无特定测试程序**中。

同步测试周期

如果要用对已分配测试所做的更改更新测试周期的当前运行，您可以同步测试周期。

您需要具备**管理测试周期和配置**权限才能同步测试周期。

要同步测试周期，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 **... > 同步测试周期**。
3. 如果您确定要用对已分配测试所做的更改更新测试周期的当前运行，请确认消息。

复制测试周期

您需要**管理测试周期和配置**权限才能复制测试周期。


要复制测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ... > **复制测试周期**。此时将显示**复制测试周期**对话框。将复制属性（名称、说明、开始日期、结束日期和容量）并在字段中填写。
3. *可选*：选择准备复制测试分配的方式。例如，可以选择不复制**通过测试**，使您仅重新运行**失败**和**未执行测试**。
4. 单击**确定**。测试周期将以所有分配的测试和测试程序重复。

隐藏测试周期


您可在**手动执行计划**页面上隐藏测试周期，以保持页面整洁和提高性能。当您有很多测试周期时，这会非常有用。

隐藏测试周期：


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域中，单击**显示/隐藏测试周期**。此外，还可使用**搜索**字段仅显示包含搜索词的测试周期。此时将显示**可见测试周期**对话框。
3. 取消选中将隐藏的所有测试周期，然后单击**确定**。要隐藏所有完成的测试周期，请单击**取消选择完成项**。
 **提示**：打开列标题的上下文菜单，对测试周期进行排序、筛选或分组。选择了多个测试周期时，您可使用空格键切换选定项目。
4. 要快速隐藏某个测试周期，您也可单击测试周期标题中的 ...，然后单击**隐藏测试周期**。
5. 要显示隐藏的测试周期，请再次单击**显示/隐藏测试周期**，然后标记测试周期。

如果您在**手动执行计划**页面上隐藏某个测试周期，您仍可在**详细信息视图**和**文档视图**的**执行计划树**中以及仪表盘面板和报告中看到该测试周期。每个用户都要进行可见性设置。每个用户都可定义要显示的测试周期和要隐藏的测试周期。

开始测试周期

 **注**：开始测试周期前，请确认测试周期的开始日期与当前日期一致。如果不一致，请确保您能够在不同的日期开始测试周期。


开始测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ... > **开始测试周期**。
测试周期只能开始一次。如果测试周期已开始，此操作被禁用。运行的测试周期将显示开始日期和结束日期之间的测试进度。尚未开始的测试周期将显示未开始。已完成的测试周期将显示已完成。此时将显示**开始测试周期**对话框。
3. 选择要测试的产品的**版本**和**内部版本**。在已分配测试测试容器中指定的所有产品都会列出。
 **注**：要在测试周期开始后更改版本和内部版本，请单击 ... > **更新版本和内部版本**。
4. 单击**确定**。

已分配的手动测试将被分发到手动测试人员。将通过电子邮件通知测试人员，并且测试将在仪表板的**分配给我的手动测试**面板中显示。

在测试周期开始后，仍然可以更改运行的测试、更改产品版本和内部版本、分配其他测试、删除测试或在测试人员之间移动测试。

完成测试周期

 **注**：在完成测试周期之前，验证测试周期的结束日期与当前日期相对应。如果不是，确保可在不同日期完成测试周期。

要完成测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ... > **完成测试周期**。

如果测试周期尚未开始，则此操作将被禁用。未运行的测试周期在开始和结束日期之间显示尚未开始。正在运行的测试周期显示测试进度。已完成的测试周期将显示已完成。

3. 此时将显示**完成测试周期**对话框。选择要对尚未执行的测试执行的操作，然后单击**完成**。选定状态更改仅应用于状态原因尚未设置的未执行测试。



注： 已完成的测试周期将被锁定。无法将测试或测试程序添加到已完成的测试周期/无法从已完成的测试周期删除测试或测试程序。您可以将测试拖到其他测试周期或测试人员，来从已完成的测试周期复制测试。

删除测试周期



注： 您还可以在**执行计划**、**详细信息视图**和**文档视图**中删除测试周期。右键单击测试周期，然后单击**删除**。

要删除测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ...**删除测试周期**。
3. 单击**删除确认**对话框上的是。

测试分配

要访问此页，请单击**执行计划 > 手动执行计划**。单击右上角的**测试分配**。


测试分配视图是**手动执行计划**页面的第二个视图。您可以在此组织分配给选定测试周期的手动测试。

测试周期

测试周期是定义的时间段，包含开始日期、结束日期和手动测试人员列表。创建测试周期来计划和执行特定的手动计划集。

测试周期区域列出了当前项目的所有测试周期。这是**手动执行计划**页面的中心部分，并显示在**测试选择**和**测试分配**视图中。测试周期按时间顺序排序。

单击**测试周期**区域顶部的**新建测试周期**以创建新测试周期。如果要隐藏测试周期，请单击**显示/隐藏测试周期**。此外，还可使用**搜索**字段仅显示包含搜索词的测试周期。隐藏测试周期有助于您保持**测试周期**区域整洁和提高性能。当您有很多测试周期时，这会非常有用。

在测试周期标题中，单击**操作 (...)**来访问该菜单。单击  可在**执行计划**树中查找测试周期。


在测试周期中，单击手动测试人员可在**已分配的测试**区域显示已分配的测试。

单击测试周期的标题进行选择。分配给测试周期（而非特定手动测试人员）的测试列在**已分配的测试**区域。如果**已分配的测试**区域未显示，请单击右上角的**测试分配**。



测试周期框显示：

- 测试周期的名称。
- 开始和结束日期。
- 可视化测试进度的燃尽图。此图显示所有测试在测试周期结束时完成的可能性。将鼠标移到其中一栏上可显示未完成的测试数。
- 剩余容量。该值的计算方式如下：已分配测试的总计划时间减去手动测试人员的总容量。该值针对测试周期和各个测试人员显示。如果测试周期或手动测试人员的测试重载，绿框将变成红框。将鼠标移到此框上可获得详细信息。
- 已分配的测试和已完成的测试数量（对于测试周期和各个测试人员）。将鼠标移到这些数值上可获得详细信息。
- 已分配给每个测试周期的手动测试人员。单击已分配测试人员的数量可展开或折叠详细信息。

创建测试周期

 注：您也可在**执行计划详细信息视图**和**文档视图**中创建新测试周期。

创建测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域中，单击**新建测试周期**。将显示**新建测试周期**对话框。
3. 输入测试周期的名称。
4. 输入**说明**（可选）。
5. 单击**开始日期**旁边的  以设置测试周期的开始日期。
6. 单击**结束日期**旁边的  以设置测试周期的结束日期。
7. 以 hh:mm 格式输入要为测试周期提供的时间长度（**容量**）。

将测试人员添加到测试周期后，此容量将替换为测试人员容量的总和。

8. 单击**确定**。测试周期将添加到**测试周期**区域。

将手动测试人员添加到测试周期

创建测试周期后，您可能想要向其添加手动测试人员以及容量。

您也可在**执行计划详细信息视图**中添加手动测试人员。在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。单击左侧的测试周期，然后单击**属性**页面上的**添加/删除测试程序**。

将手动测试人员添加到测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ... > **编辑已分配的测试人员**。此时将显示**编辑已分配的测试程序**对话框。
3. 单击**添加/删除测试程序**。此时将显示**添加/删除测试程序**对话框。
4. 从**可用**列表中选择要使用的用户组。
5. 从**可用**列表中选择一个或多个用户。
您可以使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个用户。
6. 单击**添加**或**全部添加**以将用户添加到**已选定**列表。
7. 单击**确定**。用户将添加到测试人员列表。
8. 使用 hh:mm 格式在**容量**字段中为测试周期的每个用户定义容量。
9. 单击**关闭**。测试周期**容量**将使用每个手动测试人员的累计容量值进行更新。

编辑已分配的测试程序

您可以在测试周期中添加/删除手动测试人员并定义各个测试人员的容量。

要编辑已分配的测试程序：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ... > **编辑已分配的测试程序**。此时将显示**编辑已分配的测试程序**对话框。
3. 单击**添加/删除测试程序**。此时将显示**添加/删除测试程序**对话框。
4. 从**可用**列表中选择要使用的用户组。
5. 添加或删除测试程序：
 - 在**可用**列表中选择一个或多个用户，然后单击**添加**或**全部添加**。
 - 在**已选定**列表选择一个或多个用户，然后单击**删除**或**全部删除**。

您可以使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个用户。

6. 单击**确定**。用户现在将添加至**已分配测试程序**列表或从该列表中删除。
7. 使用 hh:mm 格式在**容量**字段中为测试周期的每个用户定义容量。
8. 单击**关闭**。测试周期**容量**将使用每个手动测试人员的累计容量值进行更新。

您还可以在**详细信息视图**中编辑已分配的测试程序。在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。单击左侧的测试周期，然后单击**属性**页面上的**添加/删除测试程序**。



添加里程碑


里程碑是在指定日期必须达到的目标。当整个测试周期内的测试人员容量分布不均时，里程碑将非常有用。这些里程碑通过燃尽图（位于仪表板上）上按日期和容量分布的标记来表示。

下面是测试周期上下文中的里程碑示例：

- 到 9 月 13 日，必须完成至少 20% 的测试。
- 到 9 月 15 日，必须完成至少 50% 的测试。
- 到 9 月 19 日（测试周期结束），必须完成所有测试。

添加里程碑：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ... > **编辑里程碑**。此时将显示**编辑里程碑**对话框。
3. 单击**添加里程碑**，定义截止日期和已完成测试的百分比，然后单击**确定**。
4. 要编辑里程碑，请单击 。要删除里程碑，请单击 。
5. 添加其他里程碑，然后单击**关闭**。

 **注：**如果复制测试周期或编辑开始和结束日期，请确保里程碑仍然处于测试周期的定义时间段内。

将测试分配到测试周期

将测试分配到测试周期：


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**匹配测试**区域中选择测试，然后将它们拖至测试周期的标题上。您还可以单击测试的“分配”操作或右键单击所选测试，然后单击**将测试分配到周期**。

您可使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个测试。

这些测试将添加到测试周期。

 **注：**您可将测试多次分配到不同测试周期/测试人员。如果测试至少已分配一次，则**匹配测试**区域中的**已分配**列会显示绿色复选标记。

将测试分配到手动测试人员

 **注：**将测试分配到手动测试人员之前，您需要将手动测试人员添加到测试周期。


将测试分配到手动测试人员，以分配测试人员的工作量。

您可将测试多次分配到不同测试周期/测试人员。如果测试至少已分配一次，则**匹配测试**区域中的**已分配**列会显示绿色复选标记。

您也可在**测试分配**视图将测试分配到手动测试人员。单击右上方的**测试分配**。选择**已分配的测试**区域中的测试并将其拖至测试周期中的手动测试人员。

将测试分配到手动测试人员：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在测试周期中，单击**已分配的测试人员**以展开手动测试人员列表。

3. 选择**匹配测试**区域中的测试并将其拖至测试周期中的手动测试人员。您还可以单击测试的**分配**操作或右键单击所选测试，然后单击**将测试分配到周期**。将所选测试拖放到  图标上，将它们分配给所有测试人员。

您可使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个测试。

将测试从一个测试周期移到另一个

您可以将测试从一个测试周期移到另一个测试周期。如果您无法及时完成所有测试并且希望将这些测试移到下一个测试周期，则这可能有用。

要将测试从一个测试周期移到另一个测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 单击右上方的**测试分配**。**手动执行计划**页面将切换为**测试分配**视图。
3. 在左侧的**测试周期**区域，单击测试周期的标题。
4. 在**已分配测试**区域中选择测试，然后将它们拖至其他测试周期。您还可以单击测试的**重新分配**操作或右键单击所选测试，然后选择**重新分配测试**。

您可使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个测试。

将测试从一个测试人员移到另一个

您可以将测试从一个手动测试人员移到另一个具有可用容量的测试人员，以在测试周期内分配工作负载。


要将测试从一个手动测试人员转移到另一个手动测试人员：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 单击右上方的**测试分配**。**手动执行计划**页面将切换为**测试分配**视图。
3. 在左侧的**测试周期**区域，单击手动测试人员。分配到手动测试人员的测试将显示在**已分配的测试**区域。
4. 在**已分配的测试**区域中选择测试，然后将它们拖至其他手动测试工程师。您还可以单击测试的**重新分配**操作或右键单击所选测试，然后选择**重新分配测试**。


您可使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个测试。

从测试周期中删除测试

从测试周期中删除测试：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 单击右上方的**测试分配**。**手动执行计划**页面将切换为**测试分配**视图。
3. 在左侧的**测试周期**区域，单击测试周期的标题。分配到测试周期的测试将显示在**已分配的测试**区域。
4. 单击  从测试周期中删除测试。


您可使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个测试。

 **注：**您无法从已完成的测试周期中删除测试。您可以将测试拖到其他测试周期或测试人员，来从已完成的测试周期复制测试。

从手动测试人员删除测试

从手动测试人员删除测试：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 单击右上方的**测试分配**。**手动执行计划**页面将切换为**测试分配**视图。
3. 在左侧的**测试周期**区域，单击手动测试人员。分配到手动测试人员的测试将显示在**已分配的测试**区域。
4. 您可以从测试周期删除测试，或仅从手动测试人员删除测试，但将其保留在测试周期中：

- 要从手动测试人员和测试周期删除测试：请单击 。
- 要从手动测试人员删除测试，但将其保留在测试周期中：请单击**已分配的测试**区域中的测试，并将其拖到**测试周期**区域中的**无特定测试人员**。

您可使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个测试。



注：您无法从分配到已完成测试周期的手动测试人员删除测试。您可以将测试拖到其他测试周期或测试人员，来从已完成的测试周期复制测试。

从执行计划中导入测试

您需要具有从执行计划中导入测试的**管理测试周期和配置**权限。

要从执行计划中导入测试：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 **... > 从执行计划中导入测试**。此时将显示**选择执行计划**对话框。
3. 选择执行计划，然后单击**确定**。执行计划的所有测试都将分配到测试周期的**无特定测试程序**中。

同步测试周期

如果要用对已分配测试所做的更改更新测试周期的当前运行，您可以同步测试周期。

您需要具备**管理测试周期和配置**权限才能同步测试周期。

要同步测试周期，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 **... > 同步测试周期**。
3. 如果您确定要用对已分配测试所做的更改更新测试周期的当前运行，请确认消息。

复制测试周期

您需要**管理测试周期和配置**权限才能复制测试周期。

要复制测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 **... > 复制测试周期**。此时将显示**复制测试周期**对话框。将复制属性（**名称、说明、开始日期、结束日期和容量**）并在字段中填写。
3. **可选：**选择准备复制测试分配的方式。例如，可以选择不复制**通过测试**，使您仅重新运行**失败和未执行测试**。
4. 单击**确定**。测试周期将以所有分配的测试和测试程序重复。

隐藏测试周期

您可在**手动执行计划**页面上隐藏测试周期，以保持页面整洁和提高性能。当您有很多测试周期时，这会非常有用。

隐藏测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域中，单击**显示/隐藏测试周期**。此外，还可使用**搜索**字段仅显示包含搜索词的测试周期。此时将显示**可见测试周期**对话框。
3. 取消选中将隐藏的所有测试周期，然后单击**确定**。要隐藏所有完成的测试周期，请单击**取消选择完成项**。




提示：打开列标题的上下文菜单，对测试周期进行排序、筛选或分组。选择了多个测试周期时，您可使用空格键切换选定项目。

4. 要快速隐藏某个测试周期，您也可单击测试周期标题中的 **...**，然后单击**隐藏测试周期**。

5. 要显示隐藏的测试周期，请再次单击**显示/隐藏测试周期**，然后标记测试周期。

如果您在**手动执行计划**页面上隐藏某个测试周期，您仍可在**详细信息视图**和**文档视图**的**执行计划**树中以及仪表盘面板和报告中看到该测试周期。每个用户都要进行可见性设置。每个用户都可定义要显示的测试周期和要隐藏的测试周期。

开始测试周期

 **注:** 开始测试周期前，请确认测试周期的开始日期与当前日期一致。如果不一致，请确保您能够在不同的日期开始测试周期。


开始测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ... > **开始测试周期**。

测试周期只能开始一次。如果测试周期已开始，此操作被禁用。运行的测试周期将显示开始日期和结束日期之间的测试进度。尚未开始的测试周期将显示未开始。已完成的测试周期将显示已完成。

此时将显示**开始测试周期**对话框。

3. 选择要测试的产品的**版本**和**内部版本**。在已分配测试测试容器中指定的所有产品都会列出。


 **注:** 要在测试周期开始后更改版本和内部版本，请单击 ... > **更新版本和内部版本**。

4. 单击**确定**。

已分配的手动测试将被分发到手动测试人员。将通过电子邮件通知测试人员，并且测试将在仪表板的**分配给我的手动测试**面板中显示。

在测试周期开始后，仍然可以更改运行的测试、更改产品版本和内部版本、分配其他测试、删除测试或在测试人员之间移动测试。

完成测试周期


 **注:** 在完成测试周期之前，验证测试周期的结束日期与当前日期相对应。如果不是，确保可在不同日期完成测试周期。

要完成测试周期：


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ... > **完成测试周期**。

如果测试周期尚未开始，则此操作将被禁用。未运行的测试周期在开始和结束日期之间显示尚未开始。正在运行的测试周期显示测试进度。已完成的测试周期将显示已完成。

3. 此时将显示**完成测试周期**对话框。选择要对尚未执行的测试执行的操作，然后单击**完成**。选定状态更改仅应用于状态原因尚未设置的未执行测试。

 **注:** 已完成的测试周期将被锁定。无法将测试或测试程序添加到已完成的测试周期/无法从已完成的测试周期删除测试或测试程序。您可以将测试拖到其他测试周期或测试人员，来从已完成的测试周期复制测试。

删除测试周期

 **注:** 您还可以在**执行计划**、**详细信息视图**和**文档视图**中删除测试周期。右键单击测试周期，然后单击**删除**。

要删除测试周期：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 在**测试周期**区域的测试周期标题中，单击 ...**删除测试周期**。
3. 单击**删除确认**对话框上的是。

手动配置测试

您可以使用不同的软件和硬件配置执行手动测试。

要为手动测试分配配置：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 手动执行计划**。此时将显示**手动执行计划**页面。
2. 单击右上方的**测试分配**。**手动执行计划**页面将切换为**测试分配**视图。
3. 在已分配的测试区域中右键单击测试。

您可使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个测试。

4. 单击**指定配置**。此时将显示**指定配置**对话框。
5. 单击 **>** 或 **<** 分配或取消分配所选的配置。您还可以在**选择或输入配置**字段中输入新名称，然后单击 **>** 来创建新配置。

要编辑和组织更详细的配置，请单击**执行计划 > 配置**。

对于每个配置，测试实例将添加到**已分配的测试**网格。



注：如果取消分配配置，那么此配置将对当前选定的测试人员禁用。但是，不会删除为其他测试程序分配的实例。

6. 单击**确定**。

您可以为不同的手动测试人员和测试周期分配新测试实例。

手动测试


Silk Central 的手动测试功能允许测试人员高效地执行手动测试。**手动测试**窗口提供直观、易于使用的 UI 以及仅与执行流程中的手动测试人员相关的信息。

手动测试人员可通过**分配给我的手动测试**仪表板来快速访问**手动测试**窗口。有关仪表板和面板的更多信息，请参阅**仪表板**。**手动测试**窗口的结构如下所示：在概述区，列出了选定执行计划或测试周期所包含的测试。在下方的测试步骤区域中，显示为选定测试配置的步骤列表。手动测试人员可以从上到下执行步骤。

作为手动测试人员，您可以勾出已成功执行的测试和测试步骤、编写结果文本、创建和分配问题以及附加结果文件。此外，您还可以捕获屏幕图像和录制视频以说明如何执行某个测试或测试步骤，或者显示测试过程中发生的问题。

集成的计时器会为您显示执行测试所用的时间，并且进度条会显示测试进度。**Testbook**（这是可添加到仪表板的一个面板）为您显示在项目中手动测试期间发生的所有活动的实时更新。

手动测试窗口

要打开**手动测试**窗口，请在菜单中单击**主页 > 我的仪表板**，然后在**分配给我的手动测试**面板中单击 （**继续手动测试**）。如果仪表板上未显示此面板，您必须添加此面板。有关仪表板和面板的更多信息，请参阅**仪表板**。

您也可在**当前执行**网格中或**当前运行**页面上的**活动**页面（在菜单中，单击**跟踪 > 活动**）上访问**手动测试**窗口。

手动测试窗口显示两个区域：





- 位于顶部的概述区域。
- 位于底部的测试步骤区域。



概述区域

概述区域是位于**手动测试**窗口顶部的区域。

概述区域显示：

项	按钮	说明
执行计划或测试周期		包含测试的执行计划或测试周期的名称。
编辑设置		<p>单击此按钮可编辑以下设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> 当测试/步骤状态发生更改时，您可配置是否应自动选择下一个测试/下一步。 您可配置应在概述区域中显示哪些其他测试信息。 您可隐藏或显示某些操作（例如编辑版本和内部版本操作）。 您可定义是否应录制带有或不带音频的视频。 <p>可为每个用户单独定义这些设置。</p>
完成		单击 完成 以完成运行。仅当您打开未分配的测试或已分配至执行计划的测试时，才会显示此选项。如果您打开已分配至测试周期的测试，则它不会显示。选择要对尚未执行的测试执行的操作，然后单击 完成 。选定状态更改仅应用于状态原因尚未设置的未执行测试。
通过		单击此按钮可将当前选定测试的状态标记为 通过 并自动选择下一测试。这是按钮的默认设置。
失败		单击此按钮可将当前选定测试的状态标记为 失败 并自动选择下一测试。
测试名称		出现的列表显示执行计划或测试周期的所有测试机器当前状态。单击测试或按 向上 和 向下 键以导航测试及其步骤。如果您指定运行具有特定配置的测试，配置名称将显示在测试名称旁边（括号内）。有关更多信息，请参阅 手动配置测试 。单击  以在 测试 区域的 详细信息视图 中显示测试。
已分配的需求		单击按钮以查看已分配至测试的需求。仅当至少存在一个已分配的需求时，才会显示该按钮。按钮旁边的数字显示已分配的需求数量。
已分配的问题		单击按钮以查看已分配至测试的问题。此按钮仅在至少分配有一个问题时显示。按钮旁边的数字显示已分配的问题数量。 问题 对话框显示已分配至测试的问题以及已分配至测试步骤的问题。
已分配的附件		单击按钮以查看已分配至测试的附件。此按钮仅在至少有一个分配的附件时显示。按钮旁边的数字显示已分配的附件数量。
阻止/取消阻止		单击此按钮可将测试设置为已阻止/取消阻止。将测试设置为已阻止可表明该测试因某些限制而无法继续，例如 IT 基础结构存在问题。
测试状态		测试的状态。可自动或手动设置。单击状态图标旁边的  以选择状态。有关更多信息，请参阅 测试和测试步骤的状态 。
编辑版本和内部版本		单击此按钮可编辑版本和内部版本。有关更多信息，请参阅 编辑版本和内部版本 。
运行注释		为测试运行输入高级注释。这有助于加快测试执行审查过程，因为注释显示在测试运行网格中。
捕获屏幕		单击此按钮可捕获屏幕图像并将其附加到测试。捕获的图像会被添加到附件列表。有关更多信息，请参阅 捕获屏幕图像 。
录制视频		单击此按钮可对屏幕上的操作录制视频，并将其附加到测试。视频会被添加到附件列表，您可以将其保存到本地文件系统。有关更多信息，请参阅 录制视频 。
附加结果文件		单击此按钮可将结果文件附加到测试。有关更多信息，请参阅 附加结果文件 。

项	按钮	说明
分配或创建问题		单击此按钮可创建新问题并将其附加到测试，或分配现有问题。有关更多信息，请参阅 分配或创建问题 。
选择设备		选择要在其上执行手动测试的移动设备（物理设备、仿真器或模拟器）。有关更多信息，请参阅 选择移动设备 。
启动代码分析		单击此按钮可开始分析过程。此时将显示 开始代码分析 对话框。选择 配置文件 ，然后输入一个或多个 主机名 。如果此测试的覆盖率信息已存在，您可选中复选框以将其替换。单击 开始代码分析 以真正开始该过程。当您单击 停止代码分析 时，Silk Central 会将代码分析信息存储到测试运行。
同步测试运行		单击此按钮可将测试运行与已调整的测试同步。如果您已开始执行测试，同时决定在 测试 单元中对此测试进行更改，您可将测试运行与已调整的测试同步。




 **注：**要关闭对话框，请单击对话框外的任意位置或单击 （关闭）。



测试步骤区域


测试步骤区域位于**手动测试**窗口的概述区域下方。

测试步骤区域显示：

项	按钮	说明
编辑所用时间		单击此按钮可手动输入您执行测试所用的时间。打开 手动测试 窗口或选择其他测试时，计时器将自动启动。闪烁的冒号表示计时器正在运行。单击  暂停计时器，单击  启动计时器。左侧的数字显示实际所用时间，右侧的数字显示计划时间。
进度条		可视化测试进度。进度条显示您已执行的步骤数。
将消息发布到 Testbook		单击此按钮可将消息发布到 Testbook 。
通过		单击此按钮可将当前选定测试的状态标记为 通过 并自动选择下一步骤。这是按钮的默认设置。
失败		单击此按钮可将当前选定测试的状态标记为 失败 并自动选择下一步骤。这是按钮的默认设置。
显示/隐藏详细信息		单击此按钮可展开测试步骤和显示详细信息，如 操作说明 或 预期结果 以及所有按钮和结果字段。
步骤名称		测试步骤的名称。状态为 未执行 的步骤名称为粗体。
已分配的问题		单击此按钮可查看分配给测试步骤的问题。此按钮仅在至少分配有一个问题时显示。此按钮旁边的数字显示分配的问题数。
已分配的附件		单击此按钮可查看分配给测试步骤的附件。此按钮仅在至少有一个分配的附件时显示。此按钮旁边的数字显示分配的附件数。
步骤状态		步骤的状态。单击状态图标旁边的  以选择状态。Silk Central 将根据步骤状态自动计算测试状态。有关更多信息，请参阅 测试和测试步骤的状态 。
结果字段		将结果文本输入到字段。单击字段外的任意位置可保存文本。
捕获屏幕		单击此按钮可捕获屏幕图像并将其附加到测试步骤。捕获的图像会被添加到附件列表。有关更多信息，请参阅 捕获屏幕图像 。

项	按钮	说明
录制视频		单击此按钮可对屏幕上的操作录制视频，并将其附加到测试步骤。视频会被添加到附件列表，您可以将其保存到本地文件系统。有关更多信息，请参阅 录制视频 。
附加结果文件		单击此按钮可将结果文件附加到测试步骤。有关更多信息，请参阅 附加结果文件 。
分配或创建问题		单击此按钮可创建新问题并将其附加到测试步骤，或分配现有问题。有关更多信息，请参阅 分配或创建问题 。

 **注:** 要关闭对话框，请单击对话框外的任意位置或单击  (关闭)。

 **提示:** 处理测试时，您可以使用键盘：要更改选定测试步骤的状态，请使用快捷方式 **Ctrl+Shift+A** (通过) 和 **Ctrl+Shift+S** (失败)。用一只手便可轻松按这些组合键。按**向上**和**向下**键导航测试及其步骤，按**向右**展开步骤，**向左**折叠步骤。要关闭对话框，请按 **Esc**。

移动设备用户界面


当您选择一台移动设备执行手动测试时，将为您提供移动设备用户界面。

可通过鼠标与设备的模拟显示屏交互。使用显示屏右侧的图标可以旋转设备，或模拟缩小和放大操作。

使用文本图标在当前聚焦的字段中输入文本。文本图标也支持通过输入法编辑器 (IME) 来输入多字节字符。

iOS 限制：

- 每个用户会话只能运行一个模拟器，但多个物理设备可以同时执行测试。
- 测试 Sauce Labs 设备时，**主页**按钮不受支持。
- 如果某个设备不可用，请关闭并重新启动该设备以继续测试。




捕获屏幕图像

在**手动测试**窗口中执行测试时，您可捕获屏幕图像。捕获的图像将附加到测试或测试步骤。在测试步骤失败并且您要概述问题发生的时间、位置和方式时，这尤其有用。

确保您安装了 **Java Runtime Environment (JRE)**，并允许此应用程序运行。您可以从 [Java SE 下载](#) 下载 JRE。如果您的浏览器不支持 NPAPI，Silk Central 会自动提供下载并运行 JNLP 文件，启用该功能时需要使用 JNLP 文件。

捕获屏幕图像：

1. 打开**手动测试**窗口。有关更多信息，请参阅**手动测试窗口**。

2. 单击左侧的  (**显示详细信息**) 以展开测试步骤。

3.



如果您的浏览器不支持 NPAPI，Silk Central 会自动提供下载并运行 JNLP 文

件，启用该功能时需要使用 JNLP 文件。在 JNLP 应用程序运行后，再次单击 。此时将启动**屏幕截图**功能。

4. 执行以下操作之一：

- 用鼠标绘制一个矩形，以选择要捕获的区域。
- 按 **Enter** 捕获整个屏幕。如果您有多个监视器，所有监视器屏幕都将被捕获。
- 按 **Esc** 取消。


此时将显示**屏幕捕获**窗口。



5. 根据需要编辑屏幕截图。您可添加文本和图形项目（如箭头和矩形）。在编辑器中，您可使用键盘执行以下操作：


- 按箭头键移动对象（如矩形或箭头）。按住 **Shift** 并按箭头键精确调整位置。
- 使用**移动**工具选择对象并按 **Backspace** 或 **Delete** 删除对象。
- 如果您使用文本工具，则可按 **Shift+Enter** 确认输出或按 **Esc** 取消。
- 按 **Ctrl+C** 将屏幕截图复制到剪贴板。


6. 单击**上载**。屏幕截图将附加到测试步骤。

7.

要查看附加的屏幕截图，请单击 。将出现**附件**对话框，其中包括所有附加文件列表。

8. 您可单击  (**删除结果文件**) 以删除附加的文件，或单击  (**打开**) 以打开文件。

 **注：**在此对话框中，您仅可删除在当前测试运行期间附加的文件。您不能删除在测试周期/执行计划开始之前分配到测试的文件。

 **注：**您可在测试级别和步骤级别执行本主题中所描述的任务。

录制视频

在**手动测试**窗口中执行测试时，您可以录制测试进程的视频。在测试步骤失败并且您要概述问题发生的时间、位置和方式时，这尤其有用。

视频将附加到您从中开始录制的测试步骤。例如：如果您从第二步开始录制，并且在录制仍在运行时继续第三步和第四步，则视频将仍然附加到第二步。

确保您安装了 **Java Runtime Environment (JRE)**，并允许此应用程序运行。您可以从 [Java SE 下载](#) 下载 JRE。如果您的浏览器不支持 NPAPI，Silk Central 会自动提供下载并运行 JNLP 文件，启用该功能时需要使用 JNLP 文件。

限制：

- 仅 **Microsoft Windows** 客户端机器支持视频录制。
- 在 **Microsoft Windows 10 N** 和 **KN** 版本上不支持视频捕获。
- **Windows 7** 经典主题不支持 **WPF** 窗口的视频录制。

- 不支持录制 4K 分辨率的视频。

录制视频：


1. 打开**手动测试**窗口。有关更多信息，请参阅**手动测试窗口**。


2. 单击左侧的 ▾ **(显示详细信息)** 以展开测试步骤。

3.



单击 **(录制视频)**。如果您的浏览器不支持 NPAPI，Silk Central 会自动提供下载并运行 JNLP 文

件，启用该功能时需要使用 JNLP 文件。在 JNLP 应用程序运行后，再次单击 。

如果检测到合适的音频设备，则将录制带音频的视频。如果连接多个设备，则将使用检测到的第一个设备。单击  以启用音频设置，因为此设置默认关闭。更改此设置后，您需要重新启动视频录制。

此时将显示**视频录制**窗口并自动开始录制。


4. 完成后，请单击**停止视频录制**。


5. 输入**结果文件名**，然后单击**上传文件**以将视频附加到测试步骤。您也可单击**保存文件**以将其保存到您的本地计算机。


6. 单击**关闭**。

7.

要查看附加的视频，请单击 。将出现**附件**对话框，其中包括所有附加文件列表。

8. 您可单击 **(删除结果文件)** 以删除附加的文件，或单击  **(打开)** 以打开文件。

 **注：**在此对话框中，您仅可删除在当前测试运行期间附加的文件。您不能删除在测试周期/执行计划开始之前分配到测试的文件。

 **注：**您可在测试级别和步骤级别执行本主题中所描述的任务。


附加结果文件

在**手动测试**窗口中执行测试时，您可将结果文件附加到每个测试步骤。

附加结果文件：

1. 打开**手动测试**窗口。有关更多信息，请参阅**手动测试窗口**。

2. 单击左侧的 ▾ **(显示详细信息)** 以展开测试步骤。


3. 单击  **(附加结果文件)**。将打开系统文件管理器。

4. 浏览要附加的文件并确认。文件将附加到测试步骤。


5.

要查看附加的文件，请单击 。将出现**附件**对话框，其中包括所有附加文件列表。

6. 您可单击 **(删除结果文件)** 以删除附加的文件，或单击  **(打开)** 以打开文件。

 **注：**在此对话框中，您仅可删除在当前测试运行期间附加的文件。您不能删除在测试周期/执行计划开始之前分配到测试的文件。






 **注：**您可限制允许测试人员上载的结果文件大小。有关更多信息，请参阅**设置步骤结果文件的最大大小**。


 **注：**您可在测试级别和步骤级别执行本主题中所描述的任务。


分配或创建问题


在**手动测试**窗口中执行测试时，可将问题分配到每个测试步骤。

分配问题：

1. 打开**手动测试**窗口。有关更多信息，请参阅**手动测试窗口**。
2. 单击左侧的  (**显示详细信息**) 以展开测试步骤。
3. 单击  (**分配或创建问题**)。此时将显示**分配或创建问题**对话框。
4. 如果要分配现有问题，请单击**分配现有问题**，并在**问题 ID** 字段中键入问题编号（以逗号隔开）。
5. 如果创建新问题，请单击**创建新问题**。在字段中输入有关问题的信息并从列表中选择值。
6. 单击**确定**。问题将分配到测试步骤。
7. 要查看分配的问题，请单击 。将出现**问题**对话框，其中包括所有附加问题列表。
8. 如果单击  (**打开问题**)，您将转到外部问题跟踪工具或 Issue Manager。要删除问题，请单击  (**删除问题**)。


 **注：**在此对话框中，您只能删除在当前测试运行期间分配的问题。您不能删除在测试周期/执行计划开始之前分配到测试的问题。

 **注：**创建新问题时，Silk Central 将自动创建当前已分配到步骤或测试的所有结果文件的链接。这些链接将显示在问题跟踪工具中的问题描述中。通过这种方式，您可从问题跟踪工具中直接下载结果文件。


 **注：**您可在测试级别和步骤级别执行本主题中所描述的任务。


为手动测试选择移动设备

在可以选择要执行手动测试的移动设备（物理设备、仿真器或模拟器）之前，需要配置设备提供程序。请注意，设备提供程序和当前项目必须分配到相同的位置，否则设备不会显示在列表中。有关附加信息，请参阅[管理设备提供程序](#)。

 **提示：**如果要在所选设备上使用特定的 URL 打开浏览器，请定义名为 `silkTest.url` 的参数，然后在**值**字段中输入 URL。

要选择移动设备：

1. 打开**手动测试**窗口。有关更多信息，请参阅**手动测试窗口**。
2. 单击  (**选择设备**)。将显示**选择设备**对话框。
3. 选择移动设备。使用左侧的**搜索**字段、**平台**和**应用程序**列表来筛选可用设备列表。要在移动设备上安装本机应用程序以进行测试，请在左侧的**应用程序**列表中选择**本机应用程序**，然后在下面字段中指定该应用程序的 URL 或 UNC 路径（iOS 需要 URL）。示例：`\\fileserv\apps\testapp.apk`

 **提示：**使用搜索字段搜索特定设备类型，例如搜索仿真器或模拟器。

4. **可选：**如果要为设备选择排除仿真器和模拟器，请选中**仅使用物理设备**复选框。
5. **可选：**取消选中**隐藏已使用或阻止的设备**复选框来查看当前正在使用设备的用户。
6. 单击**启动设备**开始在所选设备上执行测试。


启动代码分析

在**手动测试**窗口中执行测试时，可以启动代码分析来提供有关手动测试包含哪些代码的信息。有关如何启用代码分析的信息，请参阅[启用代码分析](#)。


确保您安装了 Java Runtime Environment (JRE)，并允许此应用程序运行。您可以从 [Java SE 下载](#) 下载 JRE。如果您的浏览器不支持 NPAPI，Silk Central 会自动提供并运行 JNLP 文件，启用该功能时需要使用 JNLP 文件。

要启动代码分析，请执行以下操作：

1. 打开**手动测试**窗口。有关更多信息，请参阅**手动测试窗口**。

2. 单击左侧的  **(显示详细信息)** 以展开测试步骤。

3.




单击 **(启动代码分析)**。如果您的浏览器不支持 NPAPI, Silk Central 会自动提供下载并运行 JNLP 文件, 启用该功能时需要使用 JNLP 文件。此时将显示**开始代码分析**对话框。


4. 选择**配置文件**, 然后输入一个或多个**主机名**。如果此测试的覆盖率信息已存在, 您可选中复选框以将其替换。单击**开始代码分析**以真正开始该过程。

5. 完成后, 请单击**停止代码分析**。代码分析信息自动附加到测试运行中。

6.



要查看附加的代码分析信息, 请单击 。要查看代码分析报告, 请选择**报告 > 代码分析**。

 **注:** 您可在测试级别和步骤级别执行本主题中所描述的任务。

编辑版本和内部版本

要在**手动测试**窗口中编辑版本和内部版本, 请单击概述区域中的  **(编辑版本和内部版本)**。如果未显示该按钮, 请单击  **(编辑设置)** 并启用该操作。

测试周期的测试可能不止使用一个内部版本, 而是使用几个内部版本执行。如果您拥有包括许多测试的长测试周期, 尤其可能出现这种情况。例如: 测试周期的测试 1 和 2 使用内部版本 315 执行, 而同一测试周期的测试 3 则使用内部版本 316 执行。

每个测试的已配置内部版本和版本都将存储并显示在 Silk Central 中的所有相关网格中。





当您为测试设置内部版本时, 将自动为...


- 已分配给您或未分配给任何特定测试人员的所有测试, 以及
- 尚未执行的所有测试 (状态为未执行的测试), 以及
- 属于相同项目和产品的所有测试设置此内部版本。


因此, 您不必为随后执行的每个测试反复设置相同的内部版本。

测试和测试步骤的状态

在**手动测试**窗口设置测试步骤的状态时, 测试状态将改变。下表显示 Silk Central 如何根据测试步骤的状态计算测试状态:

状态	说明
 通过	如果所有步骤通过, 测试状态将设为通过。测试步骤不会向测试状态传播任何状态原因。
 失败	如果已执行所有步骤但至少一个步骤失败, 测试状态将设为失败。第一个失败测试步骤的状态原因将用作该测试的失败状态原因。
 未执行	只要所有步骤未执行, 测试状态将设为未执行。第一个未执行测试步骤的状态原因将用作该测试的未执行状态原因。 如果更改至少一个步骤的状态, 测试状态将设为进行中。
 进行中	在每个步骤都执行完毕之前, 测试状态都将设为进行中。

您也可手动设置测试状态。在**手动测试**窗口的概述区域或者测试步骤的测试步骤区域中, 单击状态图标旁边的  **(选择状态)**, 然后选择状态: 请参阅**状态原因**, 了解为各状态定义原因的详细信息。

 除测试状态之外, 您还可以将测试设置为已阻止。将测试设置为已阻止可表明该测试因某些限制而无法继续, 例如 IT 基础结构存在问题。

请注意以下事项：

- 手动设置的测试状态将覆盖自动计算的测试状态。
- 如果以后更改步骤状态，将重新计算测试状态。
- 您可手动将测试状态设置回未执行。但是，Silk Central 绝不会自动将测试状态设置回未执行。
- 您可手动将测试状态设置为进行中，即使您未更改任何步骤状态也是如此。

打印手动测试


您可以打印每个测试的表单，然后手动填写结果、使用时间、状态和其他信息。

打印手动测试：


1. 在菜单中，单击主页 > 我的仪表板。
2. 在分配给我的手动测试面板中，单击操作列中的  (查看手动测试结果)。此时将显示手动测试结果视图。
3. 单击打印或下载为 PDF。

Testbook

Testbook 是一个仪表板面板，可为您提供关于手动测试期间发生的所有活动的实时更新。它会为您显示在不同测试周期和执行计划中执行操作的人员、执行的操作以及执行时间。**Testbook** 简化了测试人员和测试经理之间的协调与合作。

您可按用户、操作和测试周期筛选条目。该面板仅显示一个项目的活动。要为面板配置项目，请单击面板标题中的  (配置)。要查看其他项目中的活动，您可添加更多面板。有关面板的更多信息，请参阅 [面板](#)。

对于每个条目，将显示用户名以及全名（如果有）。对于未使用有意义用户名的组织，用户的全名更易于团队中其他用户识别。

在 **手动测试** 窗口中，您可通过单击  将消息发布到 **Testbook**。

60 天以前的条目会自动删除。要更改此默认设置，请打开文件 Conf\AppServer\TMAppserverHomeConf.xml，然后编辑以下设置：`<MaximumActivityLogLifeTimeInDays>60</MaximumActivityLogLifeTimeInDays>`


Testbook 中将记录以下活动：

图标	活动	图标	活动
	已开始的测试周期		已添加的测试
	已完成的测试周期		已开始的测试
	已删除的测试周期		已完成的测试
	已添加的里程碑		已重新分配的测试
	已编辑的里程碑		已删除的测试
	已删除的里程碑		已阻止的测试
	已选择的移动设备		已发布的消息

脱机手动测试

脱机手动测试允许您下载测试并脱机完成这些测试。您还可将结果上载回 Silk Central。


测试工程师可使用**分配给我的手动测试**面板下载手动测试并将结果上载回 Silk Central。测试经理可使用**脱机手动测试概述**面板查看和管理已下载的测试。

 **注:** 为脱机执行而下载测试时，将签出**手动测试**许可证。上载结果时，该许可证将重新签入。

下载手动测试以脱机执行

本主题将介绍如何下载测试，并在脱机状态下输入**状态、原因和结果**。

1. 转到主页 > **我的仪表板**。确保**分配给我的手动测试**面板可见。
2. 选择一个或多个测试。右键单击所选测试，选择**下载选定手动测试以脱机执行**。您还可以选择一个测试，并选择**下载相关执行计划的所有手动测试用于脱机执行**。

 **提示:** 利用**每页行数**设置和排序与筛选功能，获得需要选择的测试列表。

3. 在**下载手动测试用于脱机执行**对话框中，指定您希望在 Excel 中组织测试的方式：
 - 为各测试创建单独的工作表，在其中包含步骤列表
 - 创建单独一个工作表，包含所有测试的列表，不含步骤
4. 如果测试包含属性，请选择**包括属性**。所有属性都包含在下载 Excel 电子表格中，这使您能根据每个属性筛选测试。
5. 选择**包括附件**还将下载附加于所选测试和测试步骤的文件。请注意，不支持将附件上载回 Silk Central。
6. 单击**下载**。下载并保存 Excel 文件。
7. 打开文件，根据您下载 Excel 文件时使用的格式，输入各步骤或者各测试的**状态和结果或所用时间**。
8. 保存文件。

上载脱机手动测试结果

您下载的手动测试执行完成后，请按照以下步骤将结果上载到 Silk Central。

1. 转到主页 > **我的仪表板**。确保**分配给我的手动测试**面板可见。
2. 单击**上载脱机手动测试结果**。此时将显示**上载脱机手动测试结果**对话框。
3. 单击**选择文件**，浏览至您的 Excel 文件。此时将显示**打开**对话框。
4. 选择需要上载的文件，单击**打开**。
5. 单击**上载**。此时将显示一个表明上载状态的对话框。
6. 单击**确定**。

配置测试

配置测试是指使用每个受支持的软件和硬件配置对系统进行测试的过程。


执行区域通过允许重复使用已分配的测试来支持配置测试。您可创建具有一组已分配测试的配置套件，并且这组测试也将分配到您添加到配置套件的所有执行计划。您也可从现有执行计划创建配置套件，并将**执行树**中的执行计划复制粘贴或剪切粘贴到配置套件中。**Silk Central** 让您能够将参数、关键字和手动测试人员添加到配置或从配置中删除。从现有执行计划创建配置套件时，执行计划的所有结果都会保留在配置套件中。如果将执行计划复制粘贴到现有配置套件，则不会保留这些结果。

配置套件中的每个执行计划都会显示在可编辑网格中。您可在测试的**属性**选项卡中查看包含特定测试的执行计划或配置。您也可在需求的**已分配的测试**选项卡中查看与特定需求关联的执行计划或配置。

要定义自动测试的配置，请使用**配置套件配置**页面。要定义手动测试的配置，请使用**配置**页面。

创建配置套件

创建配置套件：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**或**执行计划 > 文档视图**。
2. 在**执行树**中右键单击根节点或文件夹，然后选择**新建子配置套件**或单击工具栏中的。将显示**新建配置套件**对话框。
3. 键入新配置套件的**名称**和**说明**。
4. 从列表框中选择**测试容器**。
5. 从列表框中选择**版本**和**内部版本**，或选中**从内部版本信息文件中读取**复选框以从文件中读取版本和内部版本。
6. *可选*：在**源代码管理标签**字段，您可指定从源代码管理系统提取的自动文件的早期版本，而非最新版本。



注：仅当关联测试容器使用支持版本控制的源代码管理配置文件时，**源代码管理标签**属性才启用。

7. 单击**确定**。

从执行计划中创建配置套件

从现有执行计划中创建配置套件：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行树**中，右键单击要从其中创建配置套件的执行计划，然后选择**转换为配置套件**。Silk Central 将在**执行树**中创建与所选执行计划同名的新配置套件节点，然后将执行计划作为配置子节点添加到配置套件中。

从现有执行计划创建配置套件时，执行计划的所有结果都会保留在配置套件中。如果将执行计划复制粘贴到现有配置套件，则不会保留这些结果。

将参数添加到配置

预定义参数添加到配置：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行树**中，选择要向其添加参数的配置节点。
3. 单击**配置**选项卡。
4. 单击**添加/删除参数**。此时将打开**添加/删除参数**对话框。对话框右侧的**已分配的参数**列表框将列出为配置定义的所有参数。
5. 在**选择或输入参数**列表框中选择反映执行环境需求的参数。
使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**，以通过标准浏览器多选功能选择多个参数。
6. 要添加**选择或输入参数**列表框中列出的任意参数，请选择参数并单击 **>**。
7. 要创建新参数，请在**输入参数**文本框中键入参数名称，然后按 **Enter** 或单击 **>**。



提示：**输入参数**文本框已启用自动完成功能。当您在此字段中输入字母数字字符时，该字段会使用与输入的数字匹配的现有参数动态更新。在**选择参数**或**已分配的参数**列表框中选择多个参数时，文本框会禁用。

8. 单击**确定**。**添加/删除参数**对话框会关闭，并且会在每个新参数的网格中添加一个新列。

从配置中删除参数

从配置中删除预定义参数：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。

2. 在**执行树**中，选择您要从中删除参数的配置节点。
3. 单击**配置**选项卡。
4. 单击**添加/删除参数**。此时将打开**添加/删除参数**对话框。对话框右侧的列表框将列出为配置定义的所有参数。
5. 要从列表框中删除参数，请选择参数并单击 **<**。
6. 单击**确定**。此时将关闭**添加/删除参数**对话框，并从网格中删除已删除的参数列。

将关键字分配到配置

将关键字分配到配置：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划树**中，选择您要编辑的配置套件。
3. 单击**配置**选项卡。
4. 点击进入要添加关键字的配置的**关键字**列。此时将打开**分配关键字**对话框。
5. 在反映执行环境需求的**选择关键字**列表框中选择关键字。

通过标准的浏览器多选功能，使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个关键字。



提示: 输入**关键字**文本框已启用自动完成功能。当您在此字段中输入字母数字字符时，该字段会使用与输入的字符匹配的现有关键字动态更新。在**选择关键字**或**已分配的关键字**列表框中选择多个关键字时，文本框会禁用。



提示: 对于自动执行计划，如果您只有几台执行服务器并且不需要硬件配置，则使用为每台执行服务器创建的默认保留关键字可能已经足够。在此情况下，不必选择其他关键字。

6. 单击 **>** 将关键字移到**已分配的关键字**列表框中。



注: 对于自动执行计划，与已分配的关键字匹配的执行服务器列示于下面动态更新的**匹配执行服务器**列表框中。此列表会在每次添加或删除关键字时进行更新。单击列表中的执行服务器名称，以在**管理 > 执行服务器**中访问执行服务器。

7. 单击**确定**可保存关键字并关闭**分配关键字**对话框。

从配置中删除关键字

从配置中删除关键字分配：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划树**中，选择您要编辑的配置套件。
3. 单击**配置**选项卡。
4. 单击进入您要从中删除关键字的配置的**关键字**列。此时将打开**分配关键字**对话框。
5. 选择**已分配的关键字**列表中不再需要的关键字。
使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**可选择多个关键字。
6. 单击 **<** 删除关键字分配。
7. 单击**确定**可保存关键字并关闭**分配关键字**对话框。



注: 将从系统中自动删除不再使用的关键字。

将手动测试人员添加到配置

对于包含手动测试的配置，您可通过**配置**页面将用户作为手动测试人员分配到所选配置。您可将多个手动测试人员分配到配置。

将手动测试人员分配到配置：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划树**中，选择您要编辑的配置套件。
3. 单击**配置**选项卡。
4. 单击进入要向其中添加手动测试人员的配置的手动测试人员列。将打开**手动测试人员**对话框。
5. 在**可用**列表框中，选择测试人员所在的用户组。列表框将使用所有用户组成员填充。
6. 选择要分配为手动测试人员的用户名。
7. 单击**添加**以将用户添加到**已选定**列表框；或单击**全部添加**以添加所有组成员和测试人员。
8. 单击**确定**关闭**添加/删除测试工程师**对话框。


从配置中删除测试人员分配

从配置中删除测试人员分配：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择您要从中删除测试人员分配的配置节点。
3. 单击**配置**选项卡。
4. 单击进入您要从中删除手动测试人员的配置的手动测试人员列。此时将打开**手动测试人员**对话框。
5. 从**已选定**列表，选择您要删除的已分配用户的名称。
6. 单击**删除**从**已选定**列表中删除用户；或单击**全部删除**以删除所有测试工程师分配。
7. 单击**确定**关闭**添加/删除测试工程师**对话框。

将移动设备分配到配置

要将移动设备分配到配置：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划树**中，选择您要编辑的配置套件。
3. 单击**配置**选项卡。
4. 选择移动设备、设备筛选器或本机应用程序：
 - 要选择特定设备，请使用右侧的列表。
 - 要选择设备筛选器，请使用右侧列表中的**任何设备**。使用左侧的**搜索**字段、**平台**和**应用程序**列表编辑此筛选器。
 **提示：**使用搜索字段搜索特定设备类型，例如搜索仿真器或模拟器。
 - 要在移动设备上安装本机应用程序以进行测试，请在左侧的**应用程序**列表中选择**本机应用程序**，然后在下面字段中指定该应用程序的 **URL** 或 **UNC** 路径（iOS 需要 **URL**）。示例：`\\fileserver\apps\testapp.apk`
5. **可选：**如果要为设备选择排除仿真器和模拟器，请选中**仅使用物理设备**复选框。
6. **可选：**选中**隐藏已使用或阻止的设备**复选框，仅列出当前可用的设备。如果您要执行手动测试，或者如果您要立即运行执行计划，此功能特别很有帮助。
7. 单击**确定**保存移动设备选择。

在执行期间，将使用并阻止所选设备或筛选器的第一个匹配设备，直至完成执行计划为止。如果所选设备不可用，或筛选器没有匹配到任何可用设备，执行作业将保留在队列中，直至有合适的执行服务器和移动设备变得可用为止。**Sauce Labs** 设备实际上并不是单个设备，而是设备类型，因此在执行过程中不会被阻止。

配置套件配置页面



要访问此页面，请单击**执行计划 > 详细信息视图 > <配置套件> > 配置**。

配置选项卡显示配置套件中包括的配置。该网格提供用于自动生成子执行计划的数据。

您添加到网格中的每个配置都会生成使用配置套件执行的新执行计划。

要定义新配置，请单击**新建配置**。要添加或删除参数，请单击**添加/删除参数**。

对于所列的每个配置，该页面会显示以下列：

列	说明
操作	<ul style="list-style-type: none">单击  以删除配置。单击  以重复配置。
名称	配置的名称。单击该名称以对其进行更改。
关键字	分配到配置的执行关键字列表。单击该链接以更改列表。有关其他信息，请参阅 将关键字分配到配置 。
手动测试工程师	分配到配置的手动测试人员列表。单击该链接以更改列表。有关其他信息，请参阅 将手动测试人员添加到配置 。
移动设备选择	分配到配置的手机设备（物理设备、仿真器或模拟器）。单击链接以编辑移动设备选择。有关其他信息，请参阅 将移动设备分配到配置 。
参数	该网格可包含多个参数列。单击 添加/删除参数 以将参数添加到网格或从网格中删除。要将值添加到参数，请单击该字段并键入值。有关其他信息，请参阅 将参数添加到配置 。



配置页面

要访问此页面，请单击**执行计划 > 配置**。

配置页面在网格中显示已定义配置的列表。您仅可将这些配置用于手动测试。要定义自动测试的配置，请参阅 [配置套件配置页面](#)。

要定义新配置，请单击**新建配置**。要添加或删除参数，请单击**添加/删除参数**。

对于所列的每个配置，该页面会显示以下列：

列	说明
操作	<ul style="list-style-type: none">单击  以删除配置。单击  以重复配置。
名称	配置的名称。单击该名称以对其进行更改。
移动设备选择	分配到配置的手机设备（物理设备、仿真器或模拟器）。单击链接以编辑移动设备选择。有关附加信息，请参阅 将移动设备分配到配置 。
关键字	分配到配置的执行关键字列表。单击该链接以更改列表。有关其他信息，请参阅 将关键字分配到配置 。
参数	该网格可包含多个参数列。单击 添加/删除参数 以将参数添加到网格或从网格中删除。要将值添加到参数，请单击该字段并键入值。有关其他信息，请参阅 将参数添加到配置 。


管理执行计划、文件夹和配置套件

执行计划是指单个测试容器中存储的已分配测试的集合。执行计划可以按照可配置的计划运行，并且部署在指定的执行服务器上。使用文件夹构建执行计划、配置套件和测试周期。您可以在文件夹内嵌套文件夹。

对于自动执行计划和手动执行计划，添加和编辑执行计划的流程相同。

创建执行计划

要创建执行计划，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划树**中，选择文件夹或项目节点。
3. 在工具栏上单击  (**新建子执行计划**)，或右键单击文件夹、测试周期或节点并单击**新建子执行计划**。将显示**新建执行计划**对话框。
4. 键入执行计划的名称和说明。



注： Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 从**测试容器**列表中选择测试容器。



注： 您仅可向一个执行计划分配一个测试容器。仅可执行来自此测试容器的测试。

容器所属产品中定义的最新版本和内部版本将自动填充到**版本**和**内部版本**列表中。

6. 从列表中选择产品**版本**和**内部版本**。

开始此执行计划的新运行时，将使用这些信息。或者，您可选中**从内部版本信息文件中读取**复选框。在此情况下，将在每个运行开始时从应用程序服务器上的内部版本信息文件中读取版本和内部版本。如果内部版本信息文件在执行服务器上可用，则此文件默认为用于测试运行，从而覆盖**新建执行计划**对话框上的设置。

7. 从列表中选择执行计划的**优先级**。

对于自动执行计划，如果多个执行计划在排队等候，但只有一个执行服务器可用，则**优先级**将确定先执行的执行计划。如果执行服务器可用，但多个执行计划所需的移动设备不可用，情况也是如此。

8. 在**源代码管理标签**文本框中，您可以选择指定执行计划的版本早于最新版本。该标签必须引用与测试容器关联的源代码管理系统中的版本。如果将此文本框留空，则将获取执行计划的最新版本。仅当关联测试容器使用支持版本控制的源代码管理配置文件时，**源代码管理标签**属性才启用。当使用多个版本的源代码文件时，确保执行服务器上具有足够的可用磁盘空间。每个版本都将保存在其位于各个执行服务器上的文件夹中。



提示： 如果您想要为特定执行计划签出存储库的特定分支，请在相应执行计划的**源代码管理标签**字段中指定分支名称。

9. 单击**确定**以使用新创建的执行计划更新**执行树**。

在网格视图中创建执行计划

在**网格视图**中创建执行计划：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 通过使用**网格视图**的多选功能选择要分配到执行计划的测试。
3. 右键单击测试并选择**创建执行计划**。将显示**新建执行计划**对话框。
4. 输入新执行计划的规范。



注： 所有选定测试必须位于相同容器中。否则，将不会创建执行计划，并且会显示错误消息。测试容器已在**新建执行计划**对话框中预先选定并且无法更改。

测试状态计算

每个执行计划具有以下状态条件之一：

状态 条件

通过 所有考虑的测试执行计划的状态都为通过。

失败 至少有一个考虑的测试执行计划的状态为失败，但没有任何执行计划的状态为未执行。

未执行 至少有一个考虑的测试的状态为未执行。

测试将从最新执行计划运行的结果中获取其状态。如果您手动更改最新执行计划运行的状态，则测试状态也会改变。



注: 如果删除最新执行计划运行，则测试状态将重置为现有执行计划运行的最新状态。如果删除的执行计划运行是唯一的现有执行计划运行，则将测试的状态设为不适用，如同新建测试一样。

执行计划属性

属性是能应用于执行计划的自定义特征。您可将属性用于筛选和报告用途。



注: 属性的继承类似于属性和成功条件的继承。分配给父节点的属性在所有子文件夹和子执行计划中继承。无法为项目节点和**未分配的测试**节点定义属性。

将属性分配到执行计划

要将属性分配到执行计划，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要向其分配属性的执行计划。
3. 在**属性**部分中，单击**添加属性**。将出现**添加属性**对话框。
4. 在要分配属性的**添加**列中，单击**+**。根据选择的属性类型，将出现**编辑属性**对话框，您可在其中指定要分配到执行计划的可用属性值。
5. 选择属性值，然后单击**确定**以将属性分配到执行计划。

编辑执行计划属性

要编辑执行计划属性，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其编辑已分配属性的执行计划。
3. 在**属性**部分，单击要编辑的属性的**编辑**图标。此时将显示**编辑属性**对话框。**编辑属性**对话框中的可用选项根据您选择的属性类型而变化。
4. 选择所需的值，然后单击**确定**以保存您的设置。

从执行计划中删除属性

要从执行计划中删除属性，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要从中删除已分配的属性的执行计划。
3. 在**属性**部分，单击要删除的属性的**删除**图标。此时将显示**删除属性**确认对话框。
4. 单击**是**以删除属性。



注: 测试运行中已使用的继承属性和属性不可删除。

执行计划参数

要将特定配置应用到执行计划，可以在执行计划**属性**页上的**参数**部分中覆盖已分配到测试的参数。有关测试参数的其他信息，请参阅**测试参数**。

预定义参数

Silk Central 以参数的形式提供测试执行期间有关执行计划运行属性的信息。

您的测试自动化工具可将这些参数作为环境变量读取（请参见[测试参数](#)）。此外，任何 JUnit 测试类都可以将基础测试的测试参数作为 Java 系统属性访问（请参阅[通过 Java 系统属性访问 Silk Central 参数](#)）。使用 `AttributeGet` 方法在 `Silk Performer` 脚本中读取这些参数。

按照[在执行时替换参数令牌](#)中的说明，也可在占位符中引用这些参数值。

可以访问以下预定义参数：

参数	说明
<code>#sctm_execdef_name</code>	当前执行的执行计划的名称。如果从测试区域触发执行，则参数值是未分配的测试。
<code>#sctm_execdef_id</code>	当前执行的执行计划的数字标识符（数据库密钥）。
<code>#sctm_product</code>	已执行测试容器中定义的产品名称。
<code>#sctm_version</code>	与执行结果关联的版本的名称。
<code>#sctm_build</code>	与执行结果关联的版本的名称。
<code>#sctm_keywords</code>	用逗号分隔的列表，其中包含为此执行计划定义的关键字。
<code>#sctm_regular_execdef_run_id</code>	常规执行计划运行的数字标识符（数据库密钥）。对于安装和清理测试，此属性包含常规运行的运行 ID。
<code>#sctm_test_results_dir</code>	测试的结果文件所在目录的路径。
<code>#sctm_test_name</code>	正在执行的 Silk Central 测试的名称。
<code>#sctm_test_id</code>	正在执行的测试的数字标识符（数据库密钥）。
<code>#sctm_source_root_dir</code>	测试容器根目录的本地路径，所有受版本控制的文件都驻留在此处。
<code>#external_id</code>	测试包中要执行的测试用例的唯一标识符。如果只应该执行测试包中的特定测试用例，那么可以用作筛选器。
<code>#is_test_package_root</code>	如果为 <code>true</code> ，则执行的测试为测试包的根节点（默认）。如果为 <code>false</code> ，则只执行测试包中由 <code>#external_id</code> 指定的特定测试用例。
<code>#sctm_data_driven_parent_test_name</code>	如果执行的测试是数据驱动的行，则为父测试的名称。
<code>#sctm_data_driven_parent_test_id</code>	如果执行的测试是数据驱动的行，则为父测试的数字标识符（数据库键）。

创建执行计划参数

将新参数添加到执行计划：

1. 在菜单中，单击 **执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在 **执行树** 中，选择要向其添加新参数的执行计划。
3. 在 **参数** 部分中，单击 **新建执行计划参数**。将显示 **新建执行计划参数** 对话框。
4. 将新参数的 **名称** 和 **值** 键入对应的字段中。新执行计划参数始终为字符串类型，您不能定义其他类型。
5. 单击 **确定** 将参数添加到执行计划。




注： 您不能创建与执行计划中包括的现有测试参数同名的执行计划参数。



对于配置测试，您可以创建多个包含相同测试的执行计划，然后在**参数**页面中定义不同的配置。具有相同名称和类型的来自不同测试的参数只会在页面上显示一次。如果来自不同测试的多个参数具有相同名称，则您只能覆盖其中一个参数。

覆盖测试参数


如果测试中存在多个类型不同、名称相同的参数，您只能覆盖其中一个参数。在执行期间，只有具有相同类型和名称的参数才会被覆盖值替换。

在执行计划中覆盖测试参数：


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行树**中，选择要在其中覆盖测试参数的执行计划。
3. 在**参数**部分，在要覆盖的参数的**操作**列中，单击。此时将显示**设置执行计划参数值**对话框。
4. 在文本框中键入**新值**。
5. 单击**确定**。

 **注：**在要撤消覆盖的参数的**操作**列中，单击。

删除执行计划参数

 **注：**您无法删除执行计划中的测试参数。您只能删除执行计划参数。


删除执行计划参数：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行树**中，选择要从中删除参数的执行计划。
3. 在**参数**部分，在要删除的参数的**操作**列中，单击。

安装和清理测试

Silk Central 的测试前安装和测试后清理功能使您可以为每个执行计划定义安装测试和清理测试。安装测试通常基于为预期测试准备测试环境的脚本或手动程序建立。清理测试通常包括测试后将测试环境还原为初始状态的脚本或手动程序。中止安装测试后，不执行常规测试，但一定会执行清理测试以将测试环境还原为其初始状态。

您必须先创建安装和清理测试才可将其分配给执行计划。除多个数据驱动测试实例的父测试外，任何测试都可用作安装或清理测试。它们无需特殊配置，可以为自动或手动测试。唯一的要求是它们必须在您的测试环境中执行所需的安装和清理过程。对于自动测试，这指的是执行所需安装和清理任务的脚本。对于手动测试，这指的是手动安装和清理任务。

 **注：**执行安装和清理测试的难点在于避免其结果与所支持的常规测试结果聚合。Silk Central 解决此问题的方法是，在独立的执行计划中运行安装和清理测试（自动和手动），从而使实际测试结果与安装和清理测试可能导致的偶然性能波动分隔开来。



结合自动和手动测试

Silk Central 支持包括自动测试和手动测试组合的执行计划。对于此类执行计划，Silk Central 将阻止常规测试（手动和自动）的执行，直至完成安装测试。Silk Central 还会在运行清理测试之前确保所有常规测试已完成。

手动测试与自动测试相结合时，所有执行服务器上的自动测试都将在安装过程完成后开始。就手动安装测试而言，常规自动测试只会在手动安装程序完成后开始。

配置安装和清理执行

将测试定义为安装或清理测试：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 单击要为其配置安装或清理测试的执行计划。
3. 在**测试执行安装**部分中，选择安装测试或清理测试：
 - 要定义安装测试，请单击**安装测试**中的  (**编辑**)。将显示**编辑安装测试**对话框。
 - 要定义清理测试，请单击**清理测试**中的  (**编辑**)。将显示**编辑清理测试**对话框。

您不能将测试分配至与设置测试和常规或清理测试相同的执行计划。已分配的测试可来自项目内的任何测试容器。因此，可分配具有关联产品和源代码管理配置文件的测试，它们会随其主机执行计划的变化而变化。

4. 在**测试树**中选择测试。
5. 单击**确定**。


当重新运行失败的测试时，也会重新运行相应的设置/清理例程。设置/清理测试不与**尝试运行**测试运行一起运行，因为此执行不依赖执行计划。

配置部署环境

执行部署页面

执行计划 > 详细信息视图 > <执行计划> > 部署

部署页面显示为此执行计划定义的所有硬件配置关键字。这些关键字用于描述执行计划的执行环境需求。执行服务器仅匹配所选的自动执行计划（如果它已分配执行计划所需的所有关键字）。**部署**页面还显示指定为执行手动测试的用户以及指定为执行 **Silk Test Classic** 测试的 **Silk Test Classic AUT** 主机。

 **注：**可在**管理 > 执行服务器**中设置新的执行服务器。有关如何设置执行服务器的详细信息，请参阅 [设置执行服务器](#)。


手动测试执行

列出为此执行计划或文件夹分配的所有手动测试人员。单击**编辑**可编辑手动测试人员列表。有关其他信息，请参阅 [添加或移除手动测试人员](#)。

自动测试执行

部署页面在**自动测试执行**部分显示以下项目：

项	说明
已分配的关键字	列出已分配至执行计划的关键字。 <ul style="list-style-type: none"> 自动执行计划 关键字用于自动识别每个测试执行的相应执行服务器。 外部执行 为自动安装和清理测试选择执行服务器时，仅考虑分配的关键字。 手动执行计划 手动测试人员使用关键字反映测试环境。 有关其他信息，请参阅 将关键字分配到执行计划 。
在执行时用于部署的潜在执行服务器的关键字相关列表	列出活动执行服务器，其具有与此执行计划的关键字列表匹配的关键字列表。执行计划关键字列表中的所有关键字都必须包含在执行服务器的关键字列表中。单击列表中的执行服务器名称可访问 管理 > 执行服务器 中的执行服务器列表。
独占执行已分配测试	独占执行定义是在同一匹配执行服务器上可同时执行禁用此设置的其他执行计划的已分配测试 (已禁用)，还是仅可同时运行一个执行计划的测试 (已启用)。启用独占执行可减少所需的执行时间，对于移动测试尤为有用，因为执行计划可在设备提供商的多个设备上同时执行。禁用独占执行功能无需更改您当前的执行配置。有关其他信息，请参阅 独占执行 。

项	说明										
分布执行已分配测试	分布执行定义是在所选执行服务器上按顺序执行执行计划的测试 (已禁用)，还是将测试分布到所有匹配执行服务器上并行运行 (已启用)。开启分布执行功能无需更改您当前的执行配置。有关其他信息，请参阅 分布执行 。										
已分配测试的外部执行	打开执行计划的外部执行模式使您能够在外部的第三方系统中执行测试套件，同时在 Silk Central 中维护相应的自动测试和结果。有关其他信息，请参阅 外部执行 。										
视频录制	<p>定义在执行执行计划的过程中是否录制视频。此设置将覆盖分配至执行计划的单个测试的视频录制设置。您可以选择以下值之一：</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>值</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>---</td> <td>将禁用视频录制，设置了 recordVideo 的已分配测试除外。</td> </tr> <tr> <td>从不</td> <td>将始终禁用视频录制，即使是设置了 recordVideo 的已分配测试也是如此。</td> </tr> <tr> <td>始终</td> <td>在每次执行执行计划时录制视频。</td> </tr> <tr> <td>出错</td> <td>在执行计划的执行过程中出现错误时录制视频。</td> </tr> </tbody> </table> <p>有关其他信息，请参阅 视频捕获。</p>	值	说明	---	将禁用视频录制，设置了 recordVideo 的已分配测试除外。	从不	将始终禁用视频录制，即使是设置了 recordVideo 的已分配测试也是如此。	始终	在每次执行执行计划时录制视频。	出错	在执行计划的执行过程中出现错误时录制视频。
值	说明										
---	将禁用视频录制，设置了 recordVideo 的已分配测试除外。										
从不	将始终禁用视频录制，即使是设置了 recordVideo 的已分配测试也是如此。										
始终	在每次执行执行计划时录制视频。										
出错	在执行计划的执行过程中出现错误时录制视频。										
屏幕捕获	<p>定义在执行计划的执行过程中是否捕获屏幕截图。此设置将覆盖分配至执行计划的单个测试的屏幕捕获设置。您可以选择以下值之一：</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>值</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>---</td> <td>将禁用屏幕捕获，在其中设置 captureScreen 参数的已分配测试除外。</td> </tr> <tr> <td>从不</td> <td>将始终禁用屏幕录制，即使是在其中设置 captureScreen 参数的已分配测试也是如此。</td> </tr> <tr> <td>出错</td> <td>在执行计划的执行过程中出现错误时捕获屏幕截图。</td> </tr> </tbody> </table> <p>有关其他信息，请参阅 屏幕捕获。</p>	值	说明	---	将禁用屏幕捕获，在其中设置 captureScreen 参数的已分配测试除外。	从不	将始终禁用屏幕录制，即使是在其中设置 captureScreen 参数的已分配测试也是如此。	出错	在执行计划的执行过程中出现错误时捕获屏幕截图。		
值	说明										
---	将禁用屏幕捕获，在其中设置 captureScreen 参数的已分配测试除外。										
从不	将始终禁用屏幕录制，即使是在其中设置 captureScreen 参数的已分配测试也是如此。										
出错	在执行计划的执行过程中出现错误时捕获屏幕截图。										
执行停止条件	<p>定义当测试失败或未执行测试时是否停止执行。如果即使一个测试失败，使一组测试保持运行就没有任何意义，此设置将非常有用。使用此设置可保存资源并提前获知测试是否失败。您可以选择以下值之一：</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>值</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>---</td> <td>将继续执行，即使某个测试未执行或失败。</td> </tr> <tr> <td>出错</td> <td>第一个测试失败时，该执行会停止。</td> </tr> <tr> <td>未执行</td> <td>第一个测试未执行时，该执行会停止。</td> </tr> <tr> <td>出错或未执行</td> <td>第一个测试失败或未执行时，该执行会停止。</td> </tr> </tbody> </table> <p> 注: 如果执行已停止，则成功执行的测试的结果将会保留。测试程序包 (含所有从属测试) 将始终执行到最后。它们不会间歇性停止。但是，数据驱动型测试将在从属测试失败后立即停止。</p>	值	说明	---	将继续执行，即使某个测试未执行或失败。	出错	第一个测试失败时，该执行会停止。	未执行	第一个测试未执行时，该执行会停止。	出错或未执行	第一个测试失败或未执行时，该执行会停止。
值	说明										
---	将继续执行，即使某个测试未执行或失败。										
出错	第一个测试失败时，该执行会停止。										
未执行	第一个测试未执行时，该执行会停止。										
出错或未执行	第一个测试失败或未执行时，该执行会停止。										
Silk Test Classic AUT 主机名	列出为此执行计划定义的所有 Silk Test Classic AUT 主机。单击 编辑 可编辑 Silk Test Classic AUT 主机列表。有关其他信息，请参阅 添加 Silk Test Classic AUT 主机 。										

移动设备选择

列出选定用来执行所选执行计划的移动设备。单击 **编辑** 选择不同的设备。请注意，设备提供程序和当前项目必须分配到相同的位置，否则设备不会显示在列表中。有关附加信息，请参阅 [管理设备提供程序](#)。

代码分析设置

详细说明为此执行计划定义的代码分析设置。单击**活动/非活动**以启用或禁用此执行计划的代码分析。有关其他信息，请参阅[代码分析](#)。

添加或移除手动测试工程师

对于包含手动测试的执行计划，您可通过**部署**页面将用户作为手动测试工程师分配到所选执行计划。您可将多个手动测试工程师分配到执行计划。

将手动测试工程师分配到执行计划，或者从所选执行计划中移除测试工程师：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划**树中，选择您要编辑的执行计划。
3. 单击**部署**选项卡。
4. 单击**手动测试执行部分**中的**编辑**。此时将显示**添加/删除测试程序**对话框。
5. 从**可用**列表中选择要使用的用户组。
6. 添加或删除测试程序：

- 在**可用**列表中选择一个或多个用户，然后单击**添加**或**全部添加**。
- 在**已选定**列表中选择一个或多个用户，然后单击**删除**或**全部删除**。

您可以使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个用户。

7. 单击**确定**关闭**添加/删除测试工程师**对话框。

使用关键字执行动态硬件配置

Silk Central 的硬件配置技术可帮助您管理包含多个执行服务器的测试环境。无须为每个自动执行计划配置一对一的静态执行服务器分配，关键字使 Silk Central 能够自动为每个执行计划选择最合适的执行服务器。这是通过将每个执行计划的关键字列表与所有活动执行服务器的关键字列表进行比较来完成的。

关键字概念

关键字通常描述了您的执行环境需求，例如平台、操作系统和预安装的应用程序。关键字有各种用法，具体取决于自动还是手动执行执行计划。

自动执行计划 当执行自动执行计划时，Silk Central 会将执行计划的关键字与所有可用执行服务器的关键字进行比较。随后执行会在具有匹配关键字列表的首先识别的执行服务器上运行。

手动执行计划 对于手动执行计划，手动测试工程师可以使用关键字反映测试环境。

如果您需要在多个执行服务器上运行自动执行计划，请创建执行计划的副本并为匹配其他执行服务器的执行计划分配其他关键字。

保留关键字

如果您不需要硬件配置来执行自动执行计划，则您可以使用为每个执行服务器自动创建的保留关键字。在这种情况下，无需手动将关键字分配至执行服务器。相反，您可以为每个执行计划配置一对一的静态执行服务器分配。

保留关键字将自动分配至每个新创建的执行服务器。保留关键字采用以下结构形式：`#<execution server name>@<location name>`。

仅当为执行计划分配关键字时，保留的关键字才可用。

除了为每个定义的执行服务器自动设置保留关键字以外，还会为每个执行服务器类型设置保留关键字：

#PHYSICAL 将执行服务器配置限制为物理执行服务器。

#VIRTUAL 将执行服务器配置限制为虚拟执行服务器。

关键字和虚拟执行服务器


为虚拟执行服务器分配关键字的方式与为物理执行服务器分配关键字的方式相同。当您配置至少一个虚拟执行服务器时，**#VIRTUAL** 关键字将自动创建并且可分配至所有执行计划。如果想要在虚拟机上对执行计划予以执行，请为执行计划选择 **#VIRTUAL** 关键字。如果执行计划的关键字既不是 **#VIRTUAL** 也不是 **#PHYSICAL**，则表示可在虚拟或物理执行服务器上执行（假定执行环境的设置相同）。如果测试关键字匹配多个虚拟执行服务器，则将选择所识别的第一个匹配虚拟执行服务器。

文件夹执行

执行计划可组合到执行文件夹内，其中文件夹可包含执行子文件夹和执行计划。用于执行计划的执行选项也可用于执行文件夹的执行。

当执行文件夹时，所含的子文件夹和执行计划将视为：


已执行文件夹的关键字	所含执行计划/子文件夹的关键字	组合执行计划/子文件夹的执行
没有关键字	没有关键字	无关键字的执行计划将在执行后获取“未执行”状态
没有关键字	具有关键字	执行服务器将根据执行计划/子文件夹关键字进行分配
具有关键字	没有关键字	执行服务器将根据文件夹关键字进行分配
具有关键字	具有关键字	执行服务器将根据文件夹关键字进行分配

 **注：**如果手动执行文件夹并且没有分配关键字，或者已分配的关键字不存在执行服务器，则这些执行计划将标记为未执行。

创建新关键字


要创建新关键字，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划树**中，选择您要编辑的执行计划。
3. 单击**部署**选项卡。
4. 在页面的**执行环境**部分，单击**编辑**。此时将显示**分配关键字**。此处将列出为执行环境定义的所有关键字。

 **注：**列表中包含各执行服务器的默认保留关键字 `#<execution server name>@<location name>`。

5. 在描述执行计划所需环境的**关键字**文本框中，键入字母数字关键字。

例如，关键字可能是平台、操作系统或预装应用程序的名称。关键字中不能使用以下字符：`#$?*\\,;'"`。

 **注：**关键字不区分大小写。例如，“Vista”和“vista”会处理为相同关键字。


6. 按下 **Enter**。

该新关键字此时可用于分配。

将关键字分配到执行计划


将关键字分配到执行计划：


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划树**中，选择您要编辑的执行计划。
3. 单击**部署**选项卡。
4. 在页面的**执行环境**部分，单击**编辑**。此时将显示**分配关键字**。此处将列出为执行环境定义的所有关键字。

 **注:** 列表中包含各执行服务器的默认保留关键字 #<execution server name>@<location name>。


5. 在**选择或输入关键字**列表中选择关键字或直接输入新关键字。

使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个关键字。

 **提示:** **选择或输入关键字**字段已启用自动完成功能。当您输入字母数字字符时，该字段会使用与输入的字符匹配的现有关键字动态更新。在**选择或输入关键字**或**已分配的关键字**列表中选择多个关键字时，此字段会禁用。

 **提示:** 如果您只有几台执行服务器并且不需要硬件配置，则使用为每台执行服务器创建的默认保留关键字可能已经足够。在此情况下，不必选择其他关键字。

6. 单击 **>** 将关键字移到**已分配的关键字**列表中。单击 **<** 从列表中删除关键字。您也可双击关键字以将其从一个列表移到另一个列表。

 **注:** 与已分配的关键字匹配的**匹配执行服务器**列在下面动态更新的**匹配执行服务器**列表中。此列表会在每次添加或删除关键字时进行更新。单击列表中的执行服务器名称，以在**管理 > 执行服务器**中访问执行服务器。

7. 单击**确定**可保存关键字并关闭**分配关键字**对话框。

从执行计划中删除关键字


删除执行计划关键字分配：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。

2. 在**执行计划树**中，选择您要编辑的执行计划。

3. 单击**部署**选项卡。

4. 在页面的**执行环境**部分，单击**编辑**。此时将显示**分配关键字**。此处将列出为执行环境定义的所有关键字。


 **注:** 列表中包含各执行服务器的默认保留关键字 #<execution server name>@<location name>。

5. 选择**已分配的关键字**列表中不再需要的关键字。

使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**可选择多个关键字。

6. 单击 **<** 删除关键字分配。

7. 单击**确定**可保存关键字并关闭**分配关键字**对话框。

 **注:** 将从系统中自动删除不再使用的关键字。

独占执行

独占执行定义是在同一匹配执行服务器上可同时执行禁用此设置的其他执行计划的已分配测试（**已禁用**），还是仅可同时运行一个执行计划的测试（**已启用**）。启用独占执行可减少所需的执行时间，对于移动测试尤为有用，因为执行计划可在设备提供商的多个设备上同时执行。禁用独占执行功能无需更改您当前的执行配置。

启用独占执行之前，请注意以下几点：

- 所有 **Silk Central** 测试类型均支持并行执行，**Silk Test Classic**、**Silk Test Classic** 计划和 **Silk Performer** 除外。
- 在同一计算机上同时执行时，您的测试脚本不能彼此干扰。这意味着，测试脚本不能向常用文件夹写入数据，且受测试应用程序必须支持并行脚本执行操作。
- 所用源代码管理配置文件中的**常用工作文件夹**必须为空。这允许 **Silk Central** 使用临时工作文件夹。
- 如果一个测试计划在执行服务器上运行，且为其启用了独占执行设置，则不允许并行执行其他执行计划，无论这些执行计划的设置如何。
- 如果另一个执行计划已在并行执行期间录制，则不会显示任何视频。
- 有关并行执行 **Silk Test** 测试的其他信息，请参阅以下文档：
 - [并行运行 Silk Test Workbench 测试](#)

- [并行运行 Silk4J 测试](#)
- [并行运行 Silk4NET 测试](#)

分布执行

分布执行定义是在所选执行服务器上按顺序执行执行计划的测试（**已禁用**），还是将测试分布到所有匹配执行服务器上并行运行（**已启用**）。开启分布执行功能无需更改您当前的执行配置。

启用分布执行之前，请注意以下几点：

- 如果分配测试的执行时间非常短，分布式执行并不会提高整体执行时间，因为测试部署、源控制管理和结果提取的管理开销将超过并行测试执行的优势。
- 所有 **Silk Central** 测试类型均支持分布执行。
- 如果另一个测试已在同一执行服务器上录制，则不会提供任何代码覆盖率信息。
- 如果另一个测试已在同一执行服务器上录制，则不会提供任何视频。
- 如果其中一个测试具有执行停止条件，若满足此条件，当前正在运行的和尚未开始运行的所有测试都将停止。当前正在运行的测试将设置为**失败**，而尚未开始运行的测试将设置为**未执行**。在满足条件之前已设置为**通过**的测试仍将保持此状态。
- 不考虑使用虚拟执行服务器进行分布执行。

外部执行

打开执行计划的外部执行模式使您能够在外部的第三方系统中执行测试套件，同时在 **Silk Central** 中维护相应的自动测试和结果。

外部执行环境获取测试数据，并使用 REST API（可从 <host:port/inst/Services1.0/swagger-ui.html> 获得它的交互式文档）将测试结果推回到 **Silk Central**。

使用 REST API 调用，客户端可以获得挂起的执行计划运行和测试详细信息，如关键字、属性和参数。此外，运行这些测试后，客户端可以将结果和结果文件推送到 **Silk Central**。

在外部执行模式下，除非有自动安装或清理测试，否则不需要执行服务器即可执行测试。外部执行计划运行的安装测试是一个自定义脚本，用于准备外部执行环境并启动测试套件的外部执行。外部执行计划运行的清理测试可用于保留执行服务器和执行环境，直到执行完成。自动安装和清理测试始终在 **Silk Central** 执行服务器上执行。您可以在安装测试中使用环境变量 `#sctm_regular_execdef_run_id` 来直接访问您的 API 请求中的关联外部执行计划运行。

使用安装测试可以提高外部执行计划运行的效率。如果不使用安装测试，外部系统可能会频繁轮询挂起的执行计划运行，或者通过 API 直接启动执行计划。

您可以在 [执行部署页面](#) 中启用外部执行模式。

为自动测试选择移动设备

在可以选择要运行执行计划的移动设备（物理设备、仿真器或模拟器）之前，需要配置设备提供程序。请注意，设备提供程序和当前项目必须分配到相同的位置，否则设备不会显示在列表中。有关附加信息，请参阅 [管理设备提供程序](#)。

要选择移动设备：

1. 在菜单中，单击 **执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在 **执行计划树** 中，选择要为其选择移动设备的执行计划。
3. 单击 **部署** 选项卡。
4. 在 **移动设备选择** 部分中单击 **编辑**。将显示 **选择设备** 对话框。
5. 选择移动设备、设备筛选器或本机应用程序：
 - 要选择特定设备，请使用右侧的列表。
 - 要选择设备筛选器，请使用右侧列表中的**任何设备**。使用左侧的**搜索**字段、**平台**和**应用程序**列表编辑此筛选器。



提示: 使用搜索字段搜索特定设备类型，例如搜索仿真器或模拟器。

- 要在移动设备上安装本机应用程序以进行测试，请在左侧的**应用程序**列表中选择**本机应用程序**，然后在下面字段中指定该应用程序的 URL 或 UNC 路径（iOS 需要 URL）。示例：`\\fileservers\apps\testapp.apk`
6. **可选**：如果要为设备选择排除仿真器和模拟器，请选中**仅使用物理设备**复选框。
 7. **可选**：选中**隐藏已使用或阻止的设备**复选框，仅列出当前可用的设备。如果您要执行手动测试，或者如果您要立即运行执行计划，此功能特别很有帮助。
 8. 单击**确定**保存移动设备选择。

在执行期间，将使用并阻止所选设备或筛选器的第一个匹配设备，直至完成执行计划为止。如果所选设备不可用，或筛选器没有匹配到任何可用设备，执行作业将保留在队列中，直至有合适的执行服务器和移动设备变得可用为止。**Sauce Labs** 设备实际上并不是单个设备，而是设备类型，因此在执行过程中不会被阻止。

要在稍后更改或删除移动设备选择，请相应使用**编辑**和**删除**按钮。

代码分析

传统代码覆盖率的目标是提供关于测试覆盖哪些代码的信息。此方法通常用于获取单元测试的代码覆盖率信息。**Silk Central** 中的代码分析功能远远不止于此，它还能在受管理环境中以自动和手动方式提供单元测试、功能测试和负载测试数据。代码覆盖率测量用于跟踪测试进度和指导测试计划。**Silk Central** 中的这种创新代码覆盖率方法可提取特定测试与所测试代码之间的关系。您可通过此方法从测试角度执行代码更改的影响/依赖关系分析。它还能帮助您识别与特定代码更改最相关的测试运行，从而优化测试。

代码分析单元提供了 AUT（正在测试的应用程序）、程序包/命名空间、类、方法和语句的代码覆盖率数据，从而让您能够执行测试影响分析（这将决定应根据特定代码更改运行的测试）和工作分析（这将决定要完全覆盖特定代码更改所需的自动测试和手动测试小时数）。这些代码分析任务均可通过运行预先配置的报告来执行。单元具有导航树，可列出为所选项目创建的所有产品。您可向下钻取到产品以选择特定版本，并在最深级别选择特定内部版本。

启用代码分析

您必须配置 **Silk Central** 以从正在测试的应用程序收集代码覆盖率数据。您可以配置**执行 > 详细信息视图 > 部署**中所列的任意数目的执行计划。



提示: 请确保仅有启用了代码覆盖率的测试访问正在测试的应用程序，未执行任何并行测试。这能保证代码覆盖率数据正确无误，而且这些数据稍后能分配到特定测试。

Java 代码分析选项

要将 Java 代码分析用于 AUT，您必须使用 Java 代理运行 AUT 的 JVM。需要 Java Runtime Environment (JRE) 1.7 或更高版本。对于所有受支持的 Java 版本，您可以使用以下选项：

选项

说明

`port=19129`

可选：代码覆盖率服务的端口。如果未指定任何端口，则使用 19129 端口。

`coveragepath=[path1], [path2], ...`

代理覆盖的 .jar 文件的路径。如果部分路径包含空格，则必须使用引号。例如：`coveragepath="C:\Program Files\YourApplication\"`。如果已指定文件夹，则代理会递归查找此文件夹中所有 .class 文件。如果已指定带有尾部通配符的文件夹，则代理将查找此文件夹中的 .jar 文件。在未指定覆盖路径的情况下运行代理无效。

```
java -javaagent:agent.jar=coveragepath="C:\Program Files\YourApplication\" Aut.jar
```


选项	说明
<code>includes=[package1]:</code> <code>[package2]:</code> <code>[package3]: ...</code>	可选: 仅与这些程序包匹配的程序包才会被视为覆盖。允许使用通配符 (*) 指定包括的程序包。 <pre>java -javaagent:agent.jar=includes=com.borland.* AUT.jar</pre>
<code>excludes=[package1]:</code> <code>[package2]:</code> <code>[package3]: ...</code>	可选: 排除选项中指定的程序包将从代码覆盖率中忽略。允许使用通配符 (*) 指定排除的程序包。 <pre>java -javaagent:agent.jar=includes=com.borland.*; excludes=com.borland.internal* AUT.jar</pre>



注: 如果已在筛选器中指定包含和排除, 则先评估排除。如果包含类并通过筛选器排除类, 系统将排除此类, 并且不会为此类生成任何覆盖率数据。如果未指定筛选器选项, 将为所有使用的类生成覆盖率数据, 除非已设置覆盖路径选项, 在这种情况下, 将为覆盖路径中的所有类生成覆盖率数据。

Java 代码分析示例

Windows 示例:

```
"<java_home_directory>\bin\java" -
javaagent:agent.jar=port=19129;
coveragepath=C:\dev\deploy\lib\library1.jar,C:\dev\deploy\lib
\library2.jar;
includes=com.borland.*;excludes=com.borland.internal.*
com.borland.MyApplication
```

Linux 示例 (包括引号):

```
"<java_home_directory>/bin/java" -
javaagent:agent.jar="port=19129;
coveragepath=/tmp/dev/deploy/lib/library1.jar,/tmp/dev/
deploy/lib/library2.jar;
includes=com.borland.*;excludes=com.borland.internal.*"
com.borland.MyApplication
```

.NET 代码分析

安装 Windows 代码分析框架和 DevPartner 分析

执行该任务之前, 确保在将安装代码分析框架的计算机 (即, 承载要测试的应用程序的计算机) 上安装了 Microsoft .NET Framework 3.5。更早或更新版本的 Microsoft .NET Framework 都无效!

1. 转到托管要测试的应用程序的机器。
2. 打开 Silk Central。
3. 转至 **帮助 > 工具**, 然后单击 **Windows 代码分析框架**。此时将提示下载 CAFramework.exe。CAFramework.exe 包含 Code Analysis Framework 和 DevPartner Analytics 程序包的安装。





注: 不支持多个执行服务器根据同一代码分析框架运行测试。

4. 双击下载文件以开始安装。完成 **Windows 代码分析框架** 的安装。在安装结束时, 系统将提示您安装 DevPartner Analytics。确保在相应的安装屏幕上选中 **DevPartner 分析安装** 复选框, 并安装此组件。在此安装结束时, 将安装所有必需文件并启动正确的服务。该服务的名称为 Silk Central Code Analysis Service。


.NET 代码分析和手动测试

以下章节详细介绍安装和使用 Silk Central 随附的 DevPartner .NET 代码覆盖率组件所需的步骤。以下示例将通过使用手动测试和单个 AUT 带您入门。如果您计划使用自动测试，请先阅读和了解以下步骤，然后再查看标题为 *.NET 代码分析和自动测试* 的主题。

 **注:** 要使用 Silk Central/.NET 代码覆盖率功能，必须使用 Micro Focus DevPartner Analytics 组件版本 11.2 或更高版本。

 **注:** .NET 代码分析要求在编译要测试的 .NET 应用程序 (AUT) 时所生成的 PDB 文件与 AUT 的可执行文件位于相同目录中。如果 AUT 的 PDB 不可用，则不可能利用 .NET 代码分析功能。

手动测试 workflow



配置 DPAnalysis 以启动您的 AUT

1. 创建一个指向 DPAnalysis.exe 的 .BAT 文件。示例如下：

```
"C:\Program Files\Micro Focus\DevPartner\Analysis\dpanalysis.exe" /cov /
USE_AUTOMATION_INTERFACE
/W "C:\Common\Development\MYAPP"
/P "C:\Common\Development\MYAPP\MyApp.exe"
```

2. 为了便于阅读，上述示例分多行显示。您的 .BAT 文件应在一行上。进行以下修改：

- 确保第一行是 dpanalysis.exe 的安装路径。这两个开关都是强制性的。
- 第二行包含一个强制开关，并且需要包括可执行文件路径和 PDB。
- 第三行包括一个强制开关，并且需要包括测试应用程序的绝对路径和应用程序名称。

3. 双击 .BAT 文件以通过 DPAnalysis 启动您的应用程序。

有关运行 DPAnalysis.exe 的更多信息，请参阅标题为 *使用 DpAnalysis.exe* 的主题。该主题及相关主题包含关于其他开关的信息以及如何在有多个应用程序要测试时使用配置文件。

配置 Silk Central 以进行代码分析

- 在菜单中，单击 **执行计划 > 详细信息视图**。
- 使用测试 AUT 功能所用的步骤打开包含手动测试的现有执行计划。
- 单击 **部署** 选项卡。
- 在 **代码分析设置** 下，单击 **编辑** 以查看 **编辑代码分析设置** 对话框。
- 确保已选中 **启用代码分析**。


- 从代码分析配置文件列表中选择 DevPartner .NET 代码分析。
- 对于主机名字段，请键入主机名，后接冒号和端口号。例如：localhost:19129。

默认代码分析框架端口是 19129。您可配置代码分析框架，以使用以下 xml 文件在给定端口上运行：
`<install dir>\Code Analysis\CodeAnalysisConfig.xml`


- 单击**确定**。
- 单击**执行**区域中的**运行**以运行测试。
- 在**运行**对话框上，确保已选中**所有测试**。
- 在**设置执行计划的内部版本**中，选择执行计划的正确内部版本。
- 单击**确定**。

.NET 代码分析和自动测试

本节介绍您在执行使用代码覆盖率的测试时可能遇到的两种情况。同时还提供了在执行计划中组织测试的正确方法。以下主题中所用示例特定于 DevPartner 代码分析，但结构与其他代码分析工具类似。例如，您将在执行计划中拥有不同的启动/清理参数。

 **注：** AUT 启动与代码分析启动之间可能会有延迟，从而可能导致代码分析无法录制部分 AUT 启动代码。

自动测试 workflow



配置具有一个 AUT 的一个或多个测试

如果您在一个执行计划中拥有一个或多个测试并对一个被测试应用程序进行测试，您应按以下步骤组织您的测试：

- 创建将启动代码分析应用程序的 ProcessExecutor 测试。
ProcessExecutor **参数列表**应该启动您的代码分析程序。
例如：

- 可执行文件名：

```
cmd
```

- 参数列表：

```
/c start cmd
```

```
/c D:\sctm\dps\startDPS_Simple1.bat
```

其中, startDPS_Simple1.bat 包含:

```
"C:\Program Files (x86)\Micro Focus\DevPartner\Analysis\dpanalysis.exe" /
cov /USE_AUTOMATION_INTERFACE /O "D:\SCTM\temp" /W "D:\SCTM\DPS\TESTAPP
\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug" /P "D:\SCTM\DPS\TESTAPP
\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe"
```

2. 创建执行计划。
3. 单击**执行计划 > 详细信息视图**, 选择执行计划, 展开**测试执行设置**区域, 然后单击**设置测试**行中的**编辑**。
4. 将先前创建的测试添加为**安装测试**。
5. 将测试添加到使用自动测试工具自动执行被测应用程序的执行计划。
6. *可选*: 将另一个测试添加到使用自动测试工具自动执行被测应用程序的执行计划。
7. 创建 ProcessExecutor 测试。

ProcessExecutor **参数列表**应该关闭您的程序:

- 可执行文件名:

```
cmd
```

- 参数列表:

```
/c TASKKILL /IM SCTMCodeAnalysisTestApp.exe /F
```

8. 单击**执行计划 > 详细信息视图**, 选择执行计划, 展开**测试执行设置**区域, 然后单击**清理测试**行中的**编辑**。
9. 将先前创建的测试添加为**清理测试**。

配置具有多个 AUT 的一个或多个测试

如果您在一个执行计划中拥有一个或多个测试并对多个 AUT 进行测试, 您应按以下步骤组织您的测试:

1. 创建将启动代码分析应用程序的 ProcessExecutor 测试。

ProcessExecutor **参数列表**应该启动您的代码分析程序。例如:

- 可执行文件名:

```
cmd
```

- 参数列表:

```
/c start cmd
/c D:\sctm\dps\two_app_dps.cmd
```

其中, two_app_dps.cmd 包含:

```
"C:\Program Files (x86)\Micro Focus\DevPartner\Analysis\dpanalysis.exe" /
config D:\SCTM\DPS\configuration_file.xml
```

且 configuration_file.xml 包含:

```
<?xml version="1.0" ?>
<ProductConfiguration>
  <RuntimeAnalysis Type="Coverage" MaximumSessionDuration="1000"
NoUIMsg="true" />
  <Targets RunInParallel="true">
    <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true"
NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" >
      <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1"
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
      <Path>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\
SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe</
Path>
      <Arguments></Arguments>
      <WorkingDirectory>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\
SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug</WorkingDirectory>
    </Process>
    <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true"
```

```
>
    <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1"
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
    <Path>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development\SOURCECODE\
QADSCTMMigration\bin\QADSCTMMigration.exe</Path>
    <Arguments></Arguments>
    <WorkingDirectory>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development\
SOURCECODE\QADSCTMMigration\bin</WorkingDirectory>
  </Process>
</Targets>
</ProductConfiguration>
```

2. 创建执行计划。
3. 单击**执行计划 > 详细信息视图**，选择执行计划，展开**测试执行设置**区域，然后单击**设置测试**行中的**编辑**。
4. 将先前创建的测试添加为**安装测试**。
5. 将测试添加到使用自动测试工具自动执行第一个被测应用程序的执行计划。
6. 将另一个测试添加到使用自动测试工具自动执行第二个被测应用程序的执行计划。
7. 创建 ProcessExecutor 测试。

ProcessExecutor **参数列表**应该关闭您的程序：

- 可执行文件名：

```
cmd
```

- 参数列表：

```
/c TASKKILL /IM application1.exe /IM Application2.exe /F
```

8. 单击**执行计划 > 详细信息视图**，选择执行计划，展开**测试执行设置**区域，然后单击**清理测试**行中的**编辑**。
9. 将先前创建的测试添加为**清理测试**。

使用 DPAnalysis.exe

DPAnalysis.exe 是 DevPartner 代码覆盖率应用程序，让您可以分析 .NET 应用程序。应用程序使用命令行启动。

您可以将应用程序与这些主题中记录的传统命令行开关一起使用，或添加指向配置文件的其他传统命令行。如果您的命令行字符串过长，或在单个会话中运行多个应用程序，则可能希望使用配置文件。

/USE_AUTOMATION_INTERFACE 命令行开关是必需的。它会导致建立与框架交互所需的自动化接口环境。它还会导致避开许可检查。此命令行开关不接受任何参数。

从命令行运行 DPAnalysis.exe

DevPartner Studio 代码覆盖率安装包括 DPAnalysis.exe，即在 \Program Files\Micro Focus\DevPartner Studio\Analysis\ 目录中安装的命令行可执行文件。

使用以下语法和命令开关从命令行运行 DevPartner Studio 代码覆盖率工具：

```
DPAnalysis [/Cov] [/USE_AUTOMATION_INTERFACE] [/E|/D|/R]
[/W workingdirectory] [/PROJ_DIR] [/H hostmachine]
[/NOWAIT] [/NO_UI_MSG] [/N] [/F] [/A C:\temp1;C:\temp2]
[/NO_QUANTUM /NM_METHOD_GRANULARITY /EXCLUDE_SYSTEM_DLLS
/NM_ALLOW_INLINING /NO_OLEHOOKS /NM_TRACK_SYSTEM_OBJECTS]
{/P|/S} target [target arguments]
```

示例

您可以直接从命令行使用 DPAnalysis.exe，通过命令开关引导分析会话。例如，以下命令行可启动 SCTMCodeAnalysisTestApp.exe 应用程序的代码覆盖率会话。


```
dpanalysis.exe /cov /USE_AUTOMATION_INTERFACE /W "D:\SCTM
\DPSCoverageIntegration\Test App\
SCTMCodeAnalysisTestApp\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug" /P
"D:\SCTM\DPSCoverageIntegration\Test App\SCTMCodeAnalysisTestApp
```

```
\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin
\Debug\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe"
```

命令行开关

分析类型开关

名称	说明
/Cov[erage]	将分析类型设置为 DevPartner 覆盖率分析

 **注:** DPAnalysis.exe 不会检测不受管理的代码。要收集不受管理的应用程序的性能或覆盖率分析数据, 必须首先检测应用程序。

数据收集开关

启用或禁用给定目标的数据收集, 但不会启动目标。 可选。

名称	说明
/E[nable]	启用指定进程或服务的数据收集。
/D[isable]	禁用指定进程或服务的数据收集。
/R[epeat]	您无论何时运行指定进程都会进行分析, 直至您使用 /D 开关禁用分析。

其他开关

这些开关为可选。

名称	说明
/W[orkingDir]	指定目标进程或服务的工作目录。
/PROJ_DIR	指定用于查找播放列表等内容的 DevPartner Studio 项目的目录。
/N[ewconsole]	在其自身的命令窗口中运行进程。 如果您使用 DPAnalysis.exe 分析需要键盘输入的控制台应用程序, 则必须使用 /NewConsole 开关打开控制台窗口以接受输入。
/INCLUSION_FILTER <filterFile>	<p>/INCLUSION_FILTER 开关为可选, 它允许指定 Inclusion Filter 文件。 此文件仅在覆盖率数据提供给 Silk Central 特定 XML 格式的框架时使用。 这会导致报告生成程序筛选掉筛选器文件中未指定的所有类。 此开关需要单个参数, 如此处所示。</p> <pre>/INCLUSION_FILTER <filterFile></pre> <p>其中 <filterFile> 是在程序运行期间使用的筛选器文件的完全限定路径。</p> <p>下方的示例 Inclusion_Filter 文件是一个示例 XML 文件, 它包含要包括在已生成的报告中的类集。 它还包含一个值 <filterClasses>, 它指明是否应用筛选器。</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--D:\Public\SCTM Work\ProdAPI_Tester_CSharp_LINES.dpcov--> <inclusionInfo> <filterClasses>>false</filterClasses> <includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism .CTCS_MsgStream</includedClass> <includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism .CTCS_RecvTask</includedClass> <includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism</pre>

名称	说明
	<pre>.CTCS_TimeStamp</includedClass> <includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism .CTCS_Tracer</includedClass> <includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism .CMsgRegisterClientReqMB</includedClass> </inclusionInfo></pre>
/A[ssembly_dir]	仅用于覆盖率分析。包含参考 DLL/PDB 文件的路径列表。使用此开关可指定要在覆盖率会话文件中显示的任何参考 DLL/PDB 文件，而不是加载的 DLL/PDB 文件。使用分号 (;) 分隔多个路径。

分析选项

分析选项的示例如下：

```
<AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1"
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
```

列	类型
/NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE	配置文件的分析选项部分中的必需开关。值必须等于“1”。
/NO_QUANTUM	禁用花费在其他线程上的排除时间。
/NM_ALLOW_INLINING	启用内联方法的运行时检测（仅限覆盖率和性能）。
/NO_OLEHOOKS	禁用 COM 的收集。

目标开关

将要遵循的目标识别为进程或服务。必填。只选择一个。目标名称或路径后的所有参数将为目标参数。

名称	说明
/P[rocess]	指定目标进程（后接进程参数）
/S[ervice]	指定目标服务（后接服务参数）
/C[onfig]	配置文件的路径

DPAnalysis 配置文件

要使用 XML 配置文件管理分析会话，请通过 /config 开关和作为其目标的正确结构化 XML 配置文件从命令行运行 DPAnalysis.exe。例如：

```
dpanalysis.exe /config c:\temp\configuration_file.xml
```

通过使用配置文件，您可以配置和管理多个进程或服务。用于配置多个进程的功能在分析 Web 应用程序时非常有用。

示例配置文件

```
<?xml version="1.0" ?>
<ProductConfiguration>
  <RuntimeAnalysis Type="Coverage" MaximumSessionDuration="1000"
NoUIMsg="true" />
  <Targets RunInParallel="true">
    <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true"
NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" >
      <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1"
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
```



```

        <Path>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\
    SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe</Path>
    <Arguments></Arguments>
    <WorkingDirectory>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\
    SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug</WorkingDirectory>
</Process>
    <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true"
>
        <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1"
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
        <Path>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development\SOURCECODE
\QADSCTMMigration\bin\QADSCTMMigration.exe</Path>
        <Arguments></Arguments>
        <WorkingDirectory>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development
\SOURCECODE\QADSCTMMigration\bin</WorkingDirectory>
    </Process>
</Targets>
</ProductConfiguration>

```

AnalysisOptions 元素

使用 AnalysisOptions 的属性因运行的分析会话类型而不同。



注: DPAnalysis.exe 会忽略与分析类型不匹配的属性。

```

<AnalysisOptions
    SESSION_DIR = "c:\MyDir"
    SESSION_FILENAME = "myfile.dpcov"
    NM_METHOD_GRANULARITY = "1"
    EXCLUDE_SYSTEM_DLLS = "1"
    NM_ALLOW_INLINING = "1"
    NO_OLEHOOKS = "1"
    NM_TRACK_SYSTEM_OBJECTS = "1"
    NO_QUANTUM="1"
    NO_MACH5 = "1"
    FORCE_PROFILING = "1"
    ASSEMBLY_DIR = "C:\TEMP1;C:\TEMP2"
/>

```

SESSION_DIR

可选。与覆盖率、内存、性能和性能专家结合使用。指定用于保存分析目标生成的会话文件的目录。如果没有此属性，产生的会话文件将放置于用户的 My Documents 目录中。如果 SESSION_DIR 和 SESSION_FILENAME 均不存在，DPAnalysis.exe 将在会话结束时提示您保存位置。

SESSION_FILENAME

可选。与覆盖率、内存、性能和性能专家结合使用。为此目标所生成的会话文件指定会话名称。如果没有此属性，DPAnalysis.exe 会通过结合目标的映像名称与数字来创建唯一的名称（例如，iexplore1.dpprf）。如果指定了名称但未指定目录，文件将放置于用户的 My Documents 目录中。如果 SESSION_FILENAME 和 SESSION_DIR 均不存在，DPAnalysis.exe 将在会话结束时提示您保存位置。

NM_METHOD_GRANULARITY

可选。与性能结合使用，以将数据收集粒度设置为方法级（默认为行级）。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。

EXCLUDE_SYSTEM_DLLS

可选。与性能结合使用，以排除系统映像。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。

NM_ALLOW_INLINING

可选。与覆盖率和性能结合使用,以指定分析详细信息的级别。启用内联方法的运行时检测。相当于**检测内联函数**属性。指定值 1 以检测内联函数。省略该属性以将其禁用。

NO_OLEHOOKS

可选。与性能分析结合使用,以激活系统对象跟踪。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。

NM_TRACK_SYSTEM_OBJECTS

可选。与内存分析结合使用,以在跟踪已分配对象时忽略系统或第三方对象分配。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。当应用程序使用系统或其他未分析的资源时,您可通过默认状态(已禁用)查看内存分配情况。

NO_QUANTUM

可选。与性能和性能专家分析结合使用,以排除其他运行应用程序的线程所花费的时间。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。

FORCE_PROFILING

可选。与性能和覆盖率分析结合使用,以对不含托管代码或 DevPartner Native C/C++ 分析的编写应用程序进行强制分析。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。

ASSEMBLY_DIR

可选。与覆盖率分析结合使用,以指定绝对路径,其中包含要显示在覆盖率会话文件中的引用程序集,但不含已加载程序集。用分号分隔多个位置。省略该属性会将其禁用。

元素信息

出现次数	每个 Process 或 Service 0 或 1。
父元素	Process、Service
内容	无

备注

可选。为指定目标进程或服务定义运行时属性。与 DevPartner 覆盖率、内存和性能属性相对应的属性可从 Visual Studio 中的“属性”窗口访问。

示例

以下示例显示在服务中使用 AnalysisOptions 的构造。

```
<Service CollectData="true">
  <AnalysisOptions NM_METHOD_GRANULARITY="1" EXCLUDE_SYSTEM_DLLS="1"
NM_ALLOW_INLINING="1"
  NO_OLEHOOKS="1" ASSEMBLY_DIR="C:\TEMP">
</Service>
```

参数元素

语法

```
<Arguments>/arg1 /arg2 /arg3</Arguments>
```

属性

无

元素信息

出现次数	每个 Process 或 Service 0 或 1。
父元素	Process、Service
内容	无

备注

可选。如果省略，则没有默认值。要传递到目标进程或服务的参数。

示例

以下示例在 Process 元素中使用 Arguments。

```
<Process CollectData="true">  
  <Arguments>/arg1 /agr2 /arg3</Arguments>  
</Process>
```

ExcludeImages 元素

语法

```
<ExcludeImages>  
  <Image>ClassLibrary1.dll</Image>  
  <Image>ClassLibrary2.dll</Image>  
</ExcludeImages>
```

属性

无。

元素信息

出现次数	每 Process 或 Service 为 0 或 1。
父元素	Process、Service
内容	Image

备注

可选。如果忽略，则无默认值。提供包含至少一个图像（无最大值）的列表，如果由目标进程或服务加载，则不会对其进行配置。

示例

以下示例显示进程元素中使用 ExcludeImages 的结构。请注意 ExcludeImages 中所含的图像元素。

```
<Process CollectData="true">  
  <ExcludeImages>  
    <Image>ClassLibrary1.dll</Image>  
    <Image>ClassLibrary2.dll</Image>  
  </ExcludeImages>  
</Process>
```

主机元素

语法

```
<Host>hostmachine</Host>
```

属性

无

元素信息

出现次数	每 Process 或 Service 为 0 或 1。
父元素	Process、Service。
内容	主机名称。

备注

可选。如果忽略，则无默认值。设置目标进程或服务的主机。

示例

以下示例显示了在 Service 中使用 Host 的构造。注意，示例包括所需的 Name 元素。

```
<Service CollectData="true">  
  <Name>ServiceApp</Name>  
  <Host>remotemachine</Host>  
</Service>
```

名称元素

语法

```
<Name>MyServiceName</Name>
```

属性

无。

元素信息

出现次数	1。
父元素	Service。
内容	服务名称。

备注

必填。使用服务控制管理器注册的服务名称。这与您用于系统 NET START 命令的名称相同。

示例

以下示例显示了在 Service 中使用 Name 的构造。

```
<Service CollectData="true">  
  <Name>ServiceApp</Name>  
</Service>
```

路径元素

语法

```
<Path> c:\MyDir\target.exe </Path>
```

属性

无。

元素信息

出现次数	1.
父元素	Process。
内容	可执行文件的路径。

备注

必填。指定可执行文件的完全限定路径或相对路径。如果当前目录中已存在可执行文件，则您可以指定可执行文件的名称，而不是路径。

示例

以下示例显示进程元素中使用“路径”的结构。

```
<Process CollectData="true">  
  <Path>ClientApp.exe</Path>  
</Process>
```

Process 元素

语法

```
<Process CollectData="true or false"  
  Spawn="true or false"  
  NoWaitForCompletion="true or false"  
  NewConsole="true or false"  
  RepeatInjection="true or false"> ...  
</Process>
```

属性

运行指定进程时就会发生分析，除非您使用 /D 命令行开关禁用分析。

CollectData	可选。指定 true 或 false 。如果忽略，则默认为 true 。指定是否为目标进程启用分析。
Spawn	可选。指定 true 或 false 。如果忽略，则默认为 true 。指定 DPAnalysis.exe 是否生成指定目标。不要为 aspnet_wp.exe 或 w3wp.exe 设置为 true 。DevPartner 无法直接生成 ASP.NET 工作进程。通过打开目标网页启动 ASP.NET 工作进程。
NoWaitForCompletion	可选。指定 true 或 false 。如果忽略，则默认为 false 。默认为等到进程完成。如果设置为 true ，则仅会导致 DPAnalysis.exe 等待，直至目标开始执行。DPAnalysis.exe 不会在远程计算机上等待进程（使用 Host 元素）。RuntimeAnalysis 元素中的 MaximumSessionDuration 属性替代 NoWaitForCompletion。

NewConsole 可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 false。导致 DPAnalysis.exe 在自身的控制台窗口运行目标。默认为使用您在其中键入 DPAnalysis.exe 命令行的相同控制台。如果您使用 DPAnalysis.exe 分析需要键盘输入的控制台应用程序，则必须使用 /NewConsole 开关打开控制台窗口才可接受输入。

RepeatInjection 可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 false。导致 DPAnalysis.exe 在每次运行时分析目标，直至您明确指定 false。

元素信息

发生次数 1 次或多次。

父元素 Target。

内容 AnalysisOptions、路径、参数、WorkingDirectory 和 ExcludelImages。

备注

指定目标可执行文件。

示例

以下示例显示了使用 Process 的构造，并且包括 AnalysisOptions、路径、参数、WorkingDirectory 标记。

```
<Targets RunInParallel="true">
  <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true"
NewConsole="true">
  <AnalysisOptions NO_MACH5="1" NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:
\MyDir" />
  <Path>ClientApp.exe</Path>
  <Arguments>/arg1 /agr2 /arg3</Arguments>
  <WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
  </Process>
</Targets>
```

RuntimeAnalysis 元素

语法

```
<RuntimeAnalysis Type="Coverage" NoUIMsg="false"
NM_INCLUSION_FILTER="Q:\AppDir\InclusionFilter.xml">
```

属性

类型 必需：可能的选项为：Performance；Coverage；Memory 或 Expert。为列出的所有目标指定分析类型。

MaximumSessionDuration 可选：如果忽略，则不使用默认值。如果指定，DPAnalysis.exe 将对此时间量限制会话运行。例如，如果您指定 MaximumSessionDuration="60" 然后开始分析服务（服务的 RestartAtEndOfRun="true"），60 秒后，DPAnalysis.exe 将停止服务然后重新启动服务。

NoUIMsg 可选：如果忽略，将默认使用 false。如果设置为 true，DPAnalysis.exe 会抑制会话持续期间可能出现的所有 UI 错误消息。将此设置为 true 在会话以无人值守的方式运行，或运行大量连续测试时有用。

NM_INCLUSION_FILTER 可选：允许指定“包含筛选器”文件。此文件仅在覆盖率数据提供给 Silk Central 特定 XML 格式的框架时使用。这会导致报告生成程序筛选掉筛选器文件中未指定的所有类。此切换接受单个参数。

元素信息

发生次数	1.
父元素	ProductConfiguration。
内容	无。

备注

必填。定义分析类型和最大会话时间。

示例

以下示例显示使用 **RuntimeAnalysis** 和 **ProductConfiguration** 标记的构造。在本示例中，类型属性指定最长持续时间为 1000 秒和抑制 UI 错误消息的性能分析。

```
<?xml version="1.0" ?>
<ProductConfiguration xmlns="http://www.microfocus.com/products">
<RuntimeAnalysis Type="Performance" MaximumSessionDuration="1000"
NoUIMsg="true"/>
```

服务元素

语法

```
<Service
  CollectData = "true or false"
  Start = "true or false"
  RestartIfRunning = "true or false"
  RestartAtEndOfRun = "true or false"
  RepeatInjection = "true or false"
>
  ...
</Service>
```

属性

CollectData	可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 true。指定是否为目标服务启用分析。
开始	可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 true。指定 DPAnalysis.exe 是否启动指定目标。如果设置为 false，则为此目标启用分析，但不会开始；下次启动服务时则开始分析（不管用何种方法）。
RestartIfRunning	可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 false。将 RestartIfRunning 设置为 true 时，如果 DPAnalysis.exe 在主机计算机上运行，则将尝试重新启动指定的服务。
RestartAtEndOfRun	可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 false。指定 true 时，DPAnalysis.exe 将在运行结束时重新启动服务（生成会话文件）。如果服务是要进行分析的唯一进程，则将此属性设置为 false。
RepeatInjection	可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 false。导致 DPAnalysis.exe 在每次运行时分析目标，直至您明确指定 false。

元素信息

发生次数	配置文件必须至少包含 1 个 Process 或 1 个 Service 元素。
父元素	Targets。
内容	AnalysisOptions、路径、参数、工作目录、ExcludelImages、名称和主机。

备注

指定目标服务。

示例

以下示例显示了目标元素中使用服务的构造。

```
<Targets RunInParallel="true">
  <Service CollectData="true" Start="true" RestartIfRunning="true"
RestartAtEndOfRun="true">
    <Name>ServiceApp</Name>
  </Service>
</Targets>
```

目标元素

语法

```
<Targets RunInParallel="true or false"> ...
</Targets>
```

属性

RunInParallel 可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 true。如果您指定多个目标，请定义目标的运行方式。当 RunInParallel 为 true 时，DPAnalysis 将逐个启动目标进程和服务；多个目标将同时运行（并行）。否则，DPAnalysis 仅在进程 N 启动和退出后启动目标 N + 1；目标每次运行一个（串行）。

元素信息

发生次数	1.
父元素	RuntimeAnalysis。
内容	进程，服务。

备注

必填。开始一块一个或多个 <Process> 或 <Service> 条目。目标进程和服务按其在配置文件中所列的顺序启动。

示例

以下示例显示了使用目标的构造，以指定分析一个 <服务> 和两个 <进程> 元素。注意，RunInParallel 为 true，因此对于此示例，目标将并行运行。

```
<Targets RunInParallel="true">
  <Service CollectData="true" Start="true">
    <AnalysisOptions NM_METHOD_GRANULARITY="0" EXCLUDE_SYSTEM_DLLS="1" />
    <Name>ServiceApp</Name>
    <Host>remotemachine</Host>
  </Service>
  <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true">
```

```

    <AnalysisOptions NO_MACH5="1" NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:
\MyDir" />
    <Path>ClientApp.exe</Path>
    <WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
  </Process>
  <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true">
    <AnalysisOptions NO_MACH5="1" NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:
\MyDir" />
    <Path>TestApp02.exe</Path>
    <WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
  </Process>
</Targets>

```

WorkingDirectory 元素

语法

```
<WorkingDirectory> c:\MyWorkingDir </WorkingDirectory>
```

属性

无。

元素信息

发生次数	每 Process 或 Service 1 个。
父元素	Process, Service。
内容	目标目录的路径。

备注

可选。如果忽略，则不使用默认值。设置目标进程或服务的工作目录。

示例

以下示例显示了使用嵌套在 Process 父元素中的 WorkingDirectory 的构造。

```

<Process CollectData="true">
  <WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
</Process>


```

为执行计划启用代码分析


要为执行计划启用代码分析：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行树**中，选择执行计划。
3. 单击**部署**选项卡。
4. 在**部署**页面的**代码分析设置**部分，单击**编辑**。此时将显示**编辑代码分析设置**对话框。
5. 选中**启用代码分析**复选框。
6. 从**代码分析配置文件**列表框中选择配置文件。
7. 在**主机名**文本框中，输入逗号分隔的主机名称列表及端口（如果未使用从中收集代码分析信息的默认端口 19129）。

例如 labmachine1、labmachine2:8000、198.68.0.1。对于每个执行计划，您需要定义在其中运行 AUT 的机器资源的主机名称。例如，对于客户端/服务器系统，您不仅需要收集有关可能直接在执行服务器上运行的客户端的代码覆盖率信息，而且还要收集可能在其他机器上运行的服务器的相关信息。这适用于所有多层应用程序。

 **注:** 对于 JUnit 代码分析运行，您无需指定主机名。

8. 单击**确定**以保存您的设置。

 **注:** 为执行计划定义代码分析后，以后每次运行执行计划时都会从定义的主机名称收集代码覆盖率信息。在**活动**页面上监视执行时，您将看到在收集测试的源代码后，**Silk Central** 将收集完整的代码覆盖率信息，然后再开始运行测试。集成到每个 **Silk Central** 执行服务器的代码覆盖率控制器可在执行的运行过程中控制所有已定义的主机。对于执行计划的每个测试，控制器将启动和停止所有关联实例、为测试收集基于 XML 的代码覆盖率文件以及将结果合并到单个文件。随后测试会将合并的代码覆盖率文件保存到其执行结果。

代码分析详细信息页面

报告 > 代码分析 > 详细信息

详细信息页面在产品、程序包和类级别显示所选产品、版本和内部版本的代码覆盖率信息。

产品级别视图显示特定产品和产品内部版本的已覆盖和未覆盖程序包。通过单击**产品**视图中的程序包名称，您可向下钻取以查看该程序包中所包括类的代码覆盖率信息。

产品视图显示所选产品的以下属性：

属性	说明
名称	产品名称
语句	语句总数
程序包/命名空间	包括以下数字的直方图条形视图： <ul style="list-style-type: none">已覆盖程序包/命名空间的总百分比已覆盖程序包/命名空间的数量，显示为绿色未覆盖程序包/命名空间的数量，显示为红色
类	包括以下数字的直方图条形视图： <ul style="list-style-type: none">已覆盖类的总百分比已覆盖类的数量，显示为绿色未覆盖类的数量，显示为红色
方法	包括以下数字的直方图条形视图： <ul style="list-style-type: none">已覆盖方法的总百分比已覆盖方法的数量，显示为绿色未覆盖方法的数量，显示为红色

程序包级别视图显示特定产品和产品内部版本的已覆盖和未覆盖类。通过单击**程序包**视图中的类名称，您可向下钻取以查看该类中所包括方法的代码覆盖率信息。

程序包视图跨多行显示所选产品中每个程序包的属性：


属性	说明
程序包	程序包名称
语句	语句总数
类	包括以下数字的直方图条形视图： <ul style="list-style-type: none">已覆盖类的总百分比已覆盖类的数量，显示为绿色未覆盖类的数量，显示为红色

属性	说明
方法	包括以下数字的直方图条形视图： <ul style="list-style-type: none"> • 已覆盖方法的总百分比 • 已覆盖方法的数量，显示为绿色 • 未覆盖方法的数量，显示为红色

类级别视图显示特定产品和产品内部版本的已覆盖和未覆盖方法。


类视图跨多行显示每种方法的以下属性：


属性	说明
名称	方法名称
签名	方法签名
语句	语句总数
已覆盖	方法的已覆盖状态： <ul style="list-style-type: none"> • True 表示方法已覆盖 • False 表示方法未覆盖

 **注：**如果页面包括的元素数量过多，无法在不影响响应时间的情况下一致性显示，这些元素将以递增的方式显示。使用页面底部的导航工具栏可浏览元素。

最新内部版本和版本

在导航树中选择产品时，将自动显示具有最新覆盖版本（它表示版本的最新覆盖内部版本）的覆盖率信息的程序包和类列表。在导航树中选择产品版本时，将自动显示版本的最新覆盖内部版本的覆盖率信息。

 **注：**如果您针对同一内部版本运行多个应用程序，则所有应用程序的覆盖率将合并在一起。

 **注：**Silk Central 目前不支持在多个内部版本间进行代码分析。

生成代码更改影响报告

要生成代码更改影响报告：

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 选择要为其分析代码覆盖率数据的项目。
3. 在菜单中，单击 **报告 > 代码分析**。
4. 单击 **创建代码更改影响报告**。此时将显示 **选择报告类** 对话框。
5. 如果您要更改预选值，请选择 **产品** 和 **版本**。
6. 在 **筛选器** 字段，键入筛选程序包/命名空间的条件。例如，输入已发布将仅列出其名称中包含字符串已发布的程序包/命名空间。
7. 从 **程序包/命名空间** 列表选择程序包。
使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个程序包/命名空间。
所选程序包/命名空间中提供的类将显示在 **类** 列表中。
8. 在 **类** 列表中，选择要包括在内作为报告源的类。
使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个类。
9. 单击 **添加**。所选类已添加到 **选定的类** 列表。
10. 重复前面的步骤，直到将所有需要的类添加到 **选定的类** 列表。
您可通过选择条目并单击 **删除** 或单击 **全部删除** 来从 **选定的类** 列表中删除类。

11.从**选择报告**列表中选择报告。

12.单击**确定**可生成报告。

选择报告类对话框

报告 > 代码分析 > 创建代码更改影响报告


选择报告类对话框可使您选择作为源包括在**代码更改影响报告**中的类文件。对话框包括以下元素：

元素	说明
产品	需要代码分析信息的产品名称。
版本	需要代码分析信息的产品版本。
筛选器	输入筛选程序包的条件。例如，如果您键入字符串 已发布 ， 代码更改影响报告 将只显示名称中包含字符串“已发布”的程序包。
程序包/命名空间	选定版本中为覆盖率指定的产品程序包/命名空间。
类	选定程序包中包括的所有类。
添加	单击可添加为代码覆盖率分析选定的类。
选定的类	显示已为代码覆盖率分析选定的类。
移除	单击可从 选定的类 列表框中删除选定的类。
全部删除	单击可从 选定的类 列表框中删除所有类。
选择报告	代码更改影响报告 的类型。

查看程序包/命名空间的代码覆盖率信息

查看程序包/命名空间的代码覆盖率信息：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要查看其代码覆盖率信息的项目：
3. 在菜单中，单击**报告 > 代码分析**。
4. 在**代码分析树**中，展开导航树中的项目节点，以显示可用于选定项目的产品。
5. 展开产品节点以显示可用于此产品的版本。
6. 展开版本节点以显示可用于此版本的内部版本。
7. 选择特定的内部版本。选定内部版本的代码覆盖率信息显示在**详细信息**页面。

 **注：**要查看所有产品的代码分析信息，请单击工具栏上的**显示所有产品**。然后其他项目的产品会列在**其他项目**节点下。

添加 Silk Test Classic AUT 主机

对于运行 Silk Test Classic 测试的执行计划，设置情况可能是 Silk Test Classic 代理位于执行服务器以外的其他计算机上。在此情况下，您可定义 Silk Test Classic 代理的位置，即 Silk Test Classic AUT（测试中的代理）主机名。

将 Silk Test Classic AUT 主机添加到所选执行计划或编辑主机：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要向其分配 Silk Test Classic AUT 主机的执行计划。
3. 单击**部署**选项卡。
4. 在 **Silk Test Classic AUT 主机名**部分，单击**编辑**。将显示**编辑 Silk Test Classic AUT 主机名**对话框。
5. 在**主机名**文本框中，键入运行 Silk Test Classic 代理的计算机的名称。

需要正确配置选项文件。有关命令行选项 **-m** 的详细信息，请参阅 Silk Test Classic 文档。

6. 单击**确定**以将 Silk Test Classic AUT 主机添加到所选执行计划。

配置执行依赖关系

您可通过执行依赖关系配置一个执行计划根据另一个执行计划结果的自动执行。例如，如果执行计划“A”失败，将自动执行执行计划“B”。

添加依赖执行计划

添加依赖执行计划：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择将用作主执行计划的执行计划。
3. 单击**依赖关系**选项卡。
4. 单击**添加依赖执行计划**。将显示**添加依赖执行计划**对话框。
5. 从**条件**列表，选择触发依赖执行计划的条件。

- 任何
- 通过
- 失败
- 未执行

任何状态意味着无论上一个测试执行的状态如何都会触发依赖测试执行。

6. 从**执行计划**树选择执行计划。
7. 指定要部署依赖执行计划的位置。

选项	说明
按照依赖执行计划中的指定	分配至依赖执行计划的自动测试将在 部署 页面上为依赖执行计划指定的执行服务器上执行。分配至依赖执行计划的手动测试将分配至 部署 页面上为依赖执行计划指定的用户。
与 <所选的执行计划的执行服务器> 相同	分配至依赖执行计划的自动测试将在 部署 页面上为主执行计划指定的执行服务器上执行。分配至依赖执行计划的手动测试将分配至 部署 页面上为主执行计划指定的用户。
特定：执行服务器/手动测试工程师	从列表框中选择预先配置的执行服务器和/或手动测试工程师。分配至依赖执行计划的自动测试将在指定的执行服务器上执行。分配至依赖执行计划的手动测试将分配至指定的手动测试工程师。如果只定义特定手动测试工程师而无服务器，则将仅执行手动测试。如果只定义特定执行服务器而无手动测试工程师，则将仅执行自动测试。

8. 单击**确定**以创建依赖关系。




注：Silk Central 将不允许您创建循环执行依赖关系。您可选择手动测试的执行条件。例如，如果所选条件为失败并且所有手动测试均已通过，但部分自动测试失败，则只会执行分配到依赖执行计划的自动测试。

编辑依赖关系



注：要编辑现有依赖关系，您必须选择主要执行计划，这是将触发执行依赖执行计划的特定条件的定义。您不能从依赖执行计划中编辑依赖关系设置。

要编辑以前配置的依赖关系：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划**树中，选择您要编辑的执行计划。
3. 单击**依赖关系**选项卡。
4. 在**依赖执行计划**部分，单击  （位于依赖执行计划的**操作**列中）。此时将打开**编辑依赖关系**对话框。

5. 从**条件**列表，选择触发依赖执行计划的条件。

- 任何
- 通过
- 失败
- 未执行


任何状态意味着无论上一个测试执行的状态如何都会触发依赖测试执行。

6. 指定要部署依赖执行计划的位置。

选项	说明
按照 依赖执行计划 中的指定	分配至依赖执行计划的自动测试将在 部署 页面上为依赖执行计划指定的执行服务器上执行。分配至依赖执行计划的手动测试将分配至 部署 页面上为依赖执行计划指定的用户。
与 <所选的执行计划的执行服务器> 相同	分配至依赖执行计划的自动测试将在 部署 页面上为主执行计划指定的执行服务器上执行。分配至依赖执行计划的手动测试将分配至 部署 页面上为主执行计划指定的用户。
特定：执行服务器/手动测试工程师	从列表框中选择预先配置的执行服务器和/或手动测试工程师。分配至依赖执行计划的自动测试将在指定的执行服务器上执行。分配至依赖执行计划的手动测试将分配至指定的手动测试工程师。如果只定义特定手动测试工程师而无服务器，则将仅执行手动测试。如果只定义特定执行服务器而无手动测试工程师，则将仅执行自动测试。


删除依赖关系

要删除依赖关系：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要从中删除依赖关系的主要执行计划。
3. 单击**依赖关系**选项卡。
4. 在**依赖执行计划**部分，单击 ，这个选项位于依赖执行计划的**操作**列中。
5. 单击**删除依赖关系**对话框上的**是**以删除依赖关系。

执行依赖关系页面

执行计划 > 详细信息视图 > **<执行计划>** > **依赖关系**

 **注：**对于分配至测试周期的执行计划，此页面将不会显示。

依赖关系页面列出所选执行计划的依赖执行计划和主要执行计划。

此页面分为两部分。**主要执行计划**是特定条件为其触发所选执行计划的执行计划。**依赖执行计划**是所选执行计划导致出现特定条件时将会触发的执行计划。

主要执行计划

对于列表中的每个执行计划，该页面显示以下列：

列	说明
名称	所选执行计划所依赖的主要执行计划的名称。
条件	触发所选执行计划所必须满足的主要执行计划的条件。

依赖执行计划

对于列表中的每个执行计划，该页面显示以下列：

列	说明
名称	将所选执行计划用作主要计划的依赖执行计划的名称。
条件	触发依赖执行计划所必须满足的所选执行计划的条件。
执行服务器/用户	在其上运行依赖执行计划的执行服务器, 或者如果是手动测试执行, 则为执行手动测试的手动测试工程师。
操作	可对所选依赖关系执行的操作。 编辑设置 和 删除依赖关系 。

已分配的测试

本节介绍如何将测试分配到执行计划。

从网格视图将测试分配到执行计划

分配至所选执行计划的测试列在**已分配的测试**页面上。

从**网格视图**将一个或多个测试分配到一个或多个执行计划：

1. 在菜单中，单击**测试 > 网格视图**。
2. 选择要分配到执行计划的测试。
您可使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个测试。
3. 右键单击所选测试并单击**保存所选内容**。
4. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
5. 选择您要将所选测试分配至的执行计划。
6. 单击**已分配的测试**选项卡。
7. 单击**分配已保存的选定内容**。




注：只会插入执行计划测试容器中的测试。您可将所选测试插入多个执行计划。但不能将其插入不同项目中的需求。在您做出其他选择或关闭 **Silk Central** 之前，所选内容仍然保持不变。

手动将测试分配至执行计划

分配至所选执行计划的测试列在**已分配的测试**页面上。

要手动将测试分配至执行计划：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择您要将所选测试分配至的执行计划。
3. 单击**已分配的测试**选项卡。
4. 单击**手动分配**选项。与所选执行关联的测试容器的所有测试都将显示在**测试树**中。如果您已创建测试筛选器，则可以从**测试树**上方的筛选器列表中选择它。要创建新的测试筛选器，请在菜单中单击**测试**，然后在工具栏中单击  (**新建筛选器**)。
5. 选择要分配的测试。
您可使用键盘的 **Ctrl** 和 **Shift** 键，以通过标准浏览器多选功能选择多个测试。
6. 将所选内容拖放到**已分配的测试**区域，或单击任意测试左边的 **←**。
通过分配文件夹或顶层容器，可将父项的所有子测试分配至所选执行计划。



提示：右键单击一个节点以进行展开和折叠。


通过筛选器将测试分配到执行计划

分配至所选执行计划的测试列在**已分配的测试**页面上。

您必须使用类别**测试**创建筛选器才能执行以下步骤。有关详细信息，请参阅**创建筛选器**。或者选择现有筛选器。


使用筛选器将一个或多个测试分配到执行计划：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要向其分配测试的执行计划。
3. 单击**已分配的测试**选项卡。
4. 单击**按筛选器分配**选项。
5. 从列表中选择筛选器。

 **注：**当您从按筛选器分配测试切换为手动分配时，已分配的测试会保留。

查找分配至执行计划的测试

要在**测试树**中查找手动分配的测试：


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要查找其已分配测试的执行计划。
3. 单击**已分配的测试**选项卡。
4. **可选：**选择**手动分配**（如果未选择）。
5. 在测试的**操作**列中，单击  查找测试存储在哪个测试文件夹或容器内。

相应的父文件夹将在**测试树**中展开，并且已分配的测试将以蓝色突出显示。

删除测试分配


删除手动分配的测试：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择您要从中删除分配的执行计划。
3. 单击**已分配的测试**选项卡。
4. 在已分配测试的**操作**列中，单击  或使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**以选择多个测试，然后按 **Del** 键。

 **提示：**要删除所有已分配的测试，请单击**全部删除**。


执行已分配的测试页面


执行计划 > 详细信息视图 > <执行元素> > 已分配的测试

 **注：**对于分配至测试周期的执行计划，此页面将不会显示。

已分配的测试页面列出已分配至所选执行计划或配置套件的所有测试。使用此页面可将其他测试分配至执行计划或配置套件、从执行计划或配置套件中删除测试或更改已分配测试的执行顺序。



如果您已创建测试筛选器，则可以从**测试树**上方的筛选器列表中选择它。要创建新的测试筛选器，请导航至**测试**区域并单击工具栏上的**新建筛选器**。

 **注：**将立即应用此页面中的所有更改。

 **注：**当您从配置套件的子元素中访问该页面时，它将为只读。

此页面包含以下项目：

项	说明						
手动分配	单击可手动将测试分配至执行计划或配置套件。						
使用树顺序	选中可将已分配测试的执行顺序设置为遵循 测试 区域中的执行顺序。						
分配已保存的选定内容	单击可从 测试 > 网格视图 中分配测试选择。						
按筛选器分配	单击可根据预定义的筛选器自动将测试分配至执行计划或配置套件。可用的筛选器将在列表框中列出。						
已分配的测试	分配至执行计划或配置套件的测试数。						
测试周期的剩余时间 [hh:mm]	<p>当执行计划处于测试周期中时，此字段可用。它表示测试周期的剩余小时数，它等于测试周期的可用时间与所有测试的总计划时间之差。</p> <p> 注: 计划时间仅限于手动测试。</p>						
计划时间	<p>执行计划或配置套件中的所有测试的预计执行时间。对于配置套件，计划时间是指套件中所有配置的计划时间的总和。</p> <p> 注: 计划时间仅限于手动测试。</p>						
已分配的测试列表	<p>对于每个已分配的测试，此页面将显示以下列：</p> <p>顺序 测试的执行顺序。取消选中使用树顺序复选框可更改执行顺序。在文本框中单击，键入测试的新顺序，然后按 Enter 以确认所做的更改。每个文本框中的每次更改都必须通过按 Enter 来确认。如果您更改多个测试的顺序，而没有每次都按 Enter，则只有按 Enter 之前的最后一次更改才会生效。</p> <p>操作 单击手动分配选项按钮时，您可以对已分配的测试执行以下操作：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>从列表中删除选定的测试。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>在测试树中定位选定的测试。</td> </tr> </tbody> </table> <p>测试 测试的名称。单击可在测试区域中访问测试。</p> <p>状态 在执行计划或配置套件的上下文中上次运行测试的状态。如果在执行计划或配置套件上下文的外部执行测试，则所显示的状态将保持不变。如果尚未在执行计划或配置套件的上下文中执行测试，则状态将为不适用。</p> <p>对于配置套件中包括的测试或测试包，状态是套件中所有配置的所有状态的聚合：</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果测试仅分配给配置套件，则只有测试在所有配置中均为通过时状态才为通过。如果不是所有配置中的状态均为通过，则传播最差运行的状态，且采用以下由上而下的优先级： <ol style="list-style-type: none"> 1. 不适用 2. 未执行 3. 失败 4. 通过 <p>如果一个或多个配置中的测试失败，则分配给测试的需求状态为失败。</p>	操作	说明		从列表中删除选定的测试。		在测试树中定位选定的测试。
操作	说明						
	从列表中删除选定的测试。						
	在测试树中定位选定的测试。						


项	说明
	<ul style="list-style-type: none"> 我们不建议将测试分配给配置套件，以及一个或多个简单的执行计划。但是在这种情况下，配置状态的聚合是一个状态，而执行计划的上次状态为其他状态。上次执行的状态确定测试的最后状态。 如果测试仅分配给简单的执行计划，则会更新状态来响应上次测试运行的状态。 <p>上次执行 在执行计划或配置套件的上下文中上次运行测试的日期和时间。如果在执行计划或配置套件上下文的外部执行测试，则所显示的时间和日期将保持不变。</p> <p>计划时间 执行测试的预计时间。</p> <p> 注：计划时间仅限于手动测试。</p>
测试	<p>在测试树中显示可分配至所选执行计划或配置套件的所有测试。双击测试或使用  将测试分配至执行计划或配置套件。有关将测试区域中的多个测试插入执行计划或配置套件的信息，请参阅 将测试从网格视图分配至执行计划。</p>

计划

在**计划**页面中，定义要包括在执行计划、文件夹或配置套件中的测试后，您可以定义要按其执行执行计划、文件夹或配置套件的计划。

三个计划选项可用：

- 无
- 全局
- 自定义

 **注：**您可以为执行计划、文件夹或配置套件定义计划。如果为文件夹或配置套件定义计划，选定文件夹或配置套件中包括的所有执行计划将按指定计划执行。未分配关键字的所有执行计划、文件夹或配置套件在计划中执行时将得到未执行状态。项目副本或基线组成部分的计划选项设置为无，以防止丢失上次执行状态。有关项目的副本和基线的更多信息，请参阅 [项目基线](#)和 [复制项目或项目基线](#)。


确定运行


*确定运行*可使您定义执行测试的时间，无论是否配置了计划。

创建自定义计划


为所选执行计划、文件夹或配置套件创建自定义计划：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其配置自定义计划的执行计划、文件夹或配置套件。

 **注：**要将已编辑的全局计划版本另存为自定义计划，请在列表框中选择全局计划的同时单击**编辑**。这使您能够编辑全局计划并将结果另存为自定义计划。

3. 单击**计划**选项卡。
4. 单击**自定义**选项可启用计划控件。
5. 单击**编辑**。
6. 单击  (位于**开始**字段旁边)，并使用日历工具指定执行计划的开始时间和日期。
7. 指定执行测试的**间隔**。
8. 在**运行**部分中，指定计划的结束时间。

请选择以下选项之一：

- 单击**始终**以定义没有结束时间的计划。
- 单击**n 次**。
- 单击  (位于**直到**字段旁边), 并使用日历工具指定执行计划的结束时间和日期。

9. *可选*: 单击**添加排除**以定义不应执行计划元素的时间。
10. *可选*: 单击**添加确定运行**以定义应执行未计划执行的时间。
11. 单击**保存**以保存您的自定义计划。


指定全局计划

Silk Central 允许您定义全局计划, 可在 Silk Central 中重新使用此计划来计划测试。全局计划可以加快计划测试的进程, 因为不再需要针对每个测试定义单个计划, 只需为需要特殊计划的测试定义计划即可。

选择在整个 Silk Central 中可用的预定义计划:

1. 在菜单中, 单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择您要为其配置计划的执行计划、文件夹或配置套件。
3. 单击**计划**选项卡。
4. 单击**全局**选项按钮。
5. 从列表框中选择所需的预定义计划。

预定义计划的详细信息在只读日历视图中显示。要将全局计划的编辑版本另存为自定义计划, 请单击**编辑**。

 **注:** 您可以在**管理 > 计划**中配置全局计划。

指定无计划


指定不应为执行计划、文件夹或配置套件定义计划:

1. 在菜单中, 单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择您要定义不根据计划执行的执行计划、文件夹或配置套件。
3. 单击**计划**选项卡。
4. 单击**无**选项按钮。

计划排除

计划排除是定期重复的时间段, 在此期间会挂起执行操作, 例如周计划系统停机时间或周末期间。您可以根据需要向计划添加多个排除。排除可使您定义在此期间不执行测试的工作日和时间间隔, 无论是否配置了计划。例如, 您可能不希望在周末执行测试。

添加排除

 **注:** 要编辑全局计划, 您必须拥有管理员权限。要定义全局计划的计划排除, 请导航到**管理 > 计划**。


将排除添加到自定义计划:

1. 在菜单中, 单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其添加计划排除的执行计划、文件夹或配置套件。
3. 单击**计划**选项卡。
4. 单击**自定义**选项可启用计划控件。
5. 单击**添加排除**。
6. 在**配置计划排除**页面上, 选择应抑制测试的工作日。
7. 定义应在这些工作日抑制执行的特定时间间隔。
8. 单击**确定**。您的排除设置现在将列在**计划**页面上。

9. 单击**保存**将排除添加到当前计划，或继续添加其他排除。


编辑排除

要编辑排除：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其编辑以前配置的排除的执行计划、文件夹或配置套件。
3. 单击**计划**选项卡。
4. 在排除的**操作**列中，单击 。
5. 根据需要编辑排除，然后单击**确定**。
6. 单击**保存**。

删除排除


要删除排除：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其删除以前配置的排除的执行计划、文件夹或配置套件。
3. 单击**计划**选项卡。
4. 在排除的**操作**列中，单击 。


确定运行

确定运行是指您计划在特定时间运行的执行计划、文件夹或配置套件，它与为执行计划、文件夹或配置套件配置的计划无关。您可以根据需要为计划添加任何数量的确定运行。

添加确定运行


 **注：**要编辑全局计划，您必须拥有管理员权限。要定义全局计划的确定运行，请导航到**管理 > 计划**。

将确定运行添加到自定义计划：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其添加确定运行的执行计划、文件夹或配置套件。
3. 单击**计划**选项卡。
4. 单击**自定义**选项可启用计划控件。
5. 单击**添加确定运行**。
6. 在**配置确定运行**页面上，单击 ，然后选择确定运行执行计划、文件夹或配置套件的日期和时间。
7. 单击**确定**。您的确定运行设置列在**计划**页面上。
8. 单击**保存**以将确定运行添加到当前计划，或继续添加确定运行。


编辑确定运行

要编辑确定运行：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其编辑以前配置的确定运行的执行计划、文件夹或配置套件。
3. 单击**计划**选项卡。
4. 在确定运行的**操作**列中，单击 。
5. 根据需要编辑确定运行条件，然后单击**保存**。


删除确定运行

要删除确定运行：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其删除以前配置的确定的执行的执行计划、文件夹或配置套件。
3. 单击**计划**选项卡。
4. 在确定运行的**操作**列中，单击 。

计划页面

执行计划 > 详细信息视图 > <执行元素> > 计划


 **注：**对于分配至测试周期的执行计划，此页面将不会显示。

计划页面用于为执行计划、文件夹、配置套件和报告订阅定义计划。

页面提供以下计划类型：




计划类型	说明
无	单击此选项按钮将使资产不根据计划执行。项目的副本或基线中包含的所有计划最初设置为 无 。
全局	单击此选项按钮可从列表框中为资产选择预定义计划。选择全局计划将包括全局计划中定义的计划排除和确定运行。有关定义全局计划的信息，请参阅本帮助中的 管理 主题。选择全局计划将在 自定义 选项按钮下面显示计划详细信息。
自定义	单击此选项按钮可为执行计划、文件夹或配置套件定义自定义计划。单击 编辑 可在以下字段中编辑自定义计划。


对于每个选定的计划类型，页面将显示详细信息。对于自定义计划，详细信息可编辑。

 **警告：**如果分配给资产的测试未执行，则原因可能是资产因计划提前而继续执行，并且计划间隔比执行的持续时间更短。在这种情况下，可增加计划间隔、提高执行测试的性能或从执行计划中删除测试。要查看应用程序服务器日志文件，请单击**管理 > 日志文件**中的**应用程序服务器日志**选项卡。

计划详细信息

页面显示选定计划类型的详细信息，对于自定义计划来说可编辑。

项	说明
从	指定执行计划开始的时间。单击指定日期旁边的  可更改日期和时间。
间隔	指定执行测试的间隔。
将计划调整到夏令时	选中此复选框可将计划自动调整到夏令时。  注： 夏令时调整仅适用于两小时倍数的间隔，以免在将时间设回一小时的时候重复运行。
运行	指定执行结束的时间： 始终 单击此选项按钮可指定执行一直运行。 次 单击此选项按钮并从列表框中选择数值来定义特定的执行数。 直到 单击此选项按钮可选择测试执行结束的特定时间。单击指定日期旁边的  可更改日期和时间。
排除	为计划定义的排除。要添加排除，请单击 添加排除 。

项	说明
确定运行	为计划定义的确定运行。要添加确定运行，请单击 添加确定运行 。单击选定确定运行的操作列中的  可访问日历工具，并指定确定运行发生的时间。


执行分配至执行计划的测试

此部分介绍如何使用 **Silk Central** 运行分配到执行计划的测试。

您可以运行单个执行计划、文件夹和配置套件。在任何情况下，您都可以定义应执行所有已分配的测试还是仅执行符合特定状态条件的测试。在开始包含自动测试的执行计划后，它将处于中心执行队列中，并且将选择相应的执行服务器，以根据匹配的关键字和服务器可用性来完成测试的自动执行。对于移动设备测试，如果为此执行计划配置了移动设备选择，则会选择设备并保留用于执行。如果没有可用的执行服务器或移动设备，执行作业将保留在队列中，直至有合适的执行服务器和移动设备变得可用为止。

开始执行计划

运行与计划无关的执行计划：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划**树中，选择您想要执行的项目、执行计划、文件夹或配置套件，或使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个元素。
3. 单击工具栏上的  (**运行**)。可以为测试周期、测试周期内的执行计划和未分配测试禁用此项。此时将显示**运行**对话框。
4. 定义您要在**运行**对话框中执行的测试。
5. 为执行定义测试后，选中**转到活动页面**复选框可前往**活动**页面。

运行对话框

执行计划 > 详细信息视图 > <执行元素> > 运行

执行计划 > 文档视图 > <执行元素> > 运行

运行对话框可使您根据筛选条件指定您要执行的测试，并指定测试应运行的产品内部版本。要打开**运行**对话框，请选择执行计划或执行文件夹，然后单击工具栏上的**运行**。


项	说明								
所有测试	选择此选项可执行所有测试。								
测试...	选择此选项仅执行符合以下选项之一的测试：								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>选项</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>状态为失败</td> <td>选中可重新执行选定执行计划中状态为失败的所有测试。</td> </tr> <tr> <td>状态为“未执行”</td> <td>选中可重新执行选定执行计划中状态为未执行的所有测试。</td> </tr> <tr> <td>未运行内部版本...</td> <td>选中可重新执行选定内部版本中未执行的所有测试。选定或更高内部版本中执行的测试不会重新执行。</td> </tr> </tbody> </table>	选项	说明	状态为失败	选中可重新执行选定执行计划中状态为失败的所有测试。	状态为“未执行”	选中可重新执行选定执行计划中状态为未执行的所有测试。	未运行内部版本...	选中可重新执行选定内部版本中未执行的所有测试。选定或更高内部版本中执行的测试不会重新执行。
选项	说明								
状态为失败	选中可重新执行选定执行计划中状态为失败的所有测试。								
状态为“未执行”	选中可重新执行选定执行计划中状态为未执行的所有测试。								
未运行内部版本...	选中可重新执行选定内部版本中未执行的所有测试。选定或更高内部版本中执行的测试不会重新执行。								
自上次运行后已修复问题的测试	选择此选项可仅执行自测试的上次执行后已将问题推进到已修复状态的测试。								
设置执行计划的内部版本	从 设置执行计划的内部版本 列表框中选择以前的内部版本，以便对以前的特定内部版本运行测试。此字段默认为当前内部版本。注意，如果执行计划配置为从内部版本信息文件中读取内部版本号，则此选项不可用。如果执行文件夹包含的每个执行计划分配有不同的产品版本，则无法选择内部版本来执行执行文件夹。								

项	说明
运行类型	选择 按指定运行 可运行具有各自测试类型的所有选定测试, 或选择 手动运行自动测试 以手动重新运行所有选定的测试。
转到活动页面	为执行定义测试后, 选中此复选框可前进到 活动 页面。

手动执行自动测试

自动测试有时可能因环境问题提供意外结果。如果在系统进行此类测试失败, 并且您要验证该失败是否由系统组件所导致, 或者您知道该问题由当前功能失调的系统组件引起, 则可以重新手动运行自动测试。

要手动运行自动测试, 请执行以下步骤:

1. 在菜单中, 单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划**树中, 选择您想要执行的项目、执行计划、文件夹或配置套件, 或使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择多个元素。
3. 单击工具栏上的  (**运行**)。可以为测试周期、测试周期内的执行计划和未分配测试禁用此项。此时将显示**运行**对话框。
4. 定义要执行的测试。
5. 在**运行类型**列表框中选择**手动运行自动测试**。所有选定的测试随后都被视为手动测试, 并且**当前运行**页面将打开。

管理外部执行环境中的执行

使用 Silk Central 19.0 或更高版本, Silk Central 通过提供使用自动测试结果 (不具有通过 Silk Central 执行服务器执行的自动测试) 的功能, 进一步扩展了与现有工具生态系统集成的能力。

这让具备现有专有执行环境 (这些执行环境过于复杂或特殊, 无法被 Silk Central 的执行环境所采用) 的用户, 或者具有来自各种来源 (例如持续集成 (CI) 系统) 的自动测试结果的用户, 仍然能够在中心地点收集整个测试过程的所有结果, 并将这些结果与他们的需求、版本和内部版本关联起来, 以获得全面的报告和决策。

围绕测试创建 (这意味着在 Silk Central 中的实际测试表示) 以及围绕执行计划的整个过程不会改变。您可以在 Silk Central 中创建测试, 并将这些测试分配给执行计划来执行它们。

不同之处在于执行计划的部署设置。您不必指定执行服务器, 而是启用所谓的**已分配测试的外部执行**。

运行这样的执行计划会导致一次执行计划运行, 可以像正常执行计划运行一样在 Silk Central UI 中查看它, 区别在于此执行计划正在等待从外部执行环境接收结果。

对于外部执行计划运行, 您可以使用与在 Silk Central 执行服务器上所执行运行相同的方式创建安装和清理测试。例如, 您可以使用安装测试来触发外部执行环境中的执行计划运行。这将在外部执行计划运行期间阻止 Silk Central 执行服务器, 然后可以在同一执行服务器上执行清理测试。此类安装和清理测试与外部执行计划运行具有相同的 ID。您可以通过预定义参数 `#sctm_regular_execdef_run_id` 获取 ID。有关其他信息, 请参阅 [预定义参数](#)。

如果系统上安装了 Silk Central, 则可以通过交互式 REST API 文档来更新此类执行计划运行, 可从 host:port/inst/Services1.0/swagger-ui.html 访问该文档, 其中 host 是您的 Silk Central 主机。例如 <http://localhost:19120/Services1.0/swagger-ui.html>。

使用 REST API 进行外部执行


您可以通过 REST API 更新从外部执行环境执行的执行计划运行, 可从 host:port/inst/Services1.0/swagger-ui.html 访问该 REST API, 其中 host 是您的 Silk Central 主机。例如 <http://localhost:19120/Services1.0/swagger-ui.html>。

要在 REST API 调用内进行身份验证, 请在 Silk Central UI 的**用户设置**页面中生成 Web 服务令牌。要访问此页面, 请将鼠标光标悬停在 Silk Central 菜单中的用户名上, 然后选择**用户设置**。

您还可以为 API 调用中的身份验证创建会话 ID。

1. 单击浏览器窗口右上角的**授权**。此时将显示**可用授权**对话框。
2. 将 Silk Central 凭据输入**基本授权**区域中的字段。
3. 单击**授权**。
4. 关闭**可用授权**对话框。
5. 要登录并创建会话 ID，请展开 REST API 中的 **login-api-controller**。
6. 展开 **/login** API 调用。
7. 单击**尝试**。
8. 单击**执行**。
9. 从“响应正文”字段中复制会话 ID 以用于进一步的 API 调用。
10. 复制会话 ID 以用于进一步的 API 调用。


有关如何对 Web 服务令牌或会话 ID 限制使用 REST API 服务的信息，请参阅 *限制使用 REST 服务的 JMX 度量*。

 **注：**Micro Focus 建议通过 Web 服务令牌进行身份验证。

筛选器

筛选器可提供有效方式来查找需要的准确信息，同时排除无关的细节。筛选器将仅突出显示与需要相关的元素，可使您快速整理需求、测试元素和执行计划。通过定义全局筛选器，您可定义在整个 Silk Central 中可用的复杂筛选器条件，而无需在每次需要筛选列表时定义筛选器条件。


您可根据需要在项目级别创建新的筛选器、编辑现有筛选器、选择筛选器、删除筛选器或关闭筛选。项目不包含默认筛选器。您可从 Silk Central 单元的工具栏和从**项目设置**单元访问和编辑筛选器。

 **注：**筛选器不应用于报告。**最新更改**筛选器使您可查看自上次更改确认后其他用户对测试所做的项目级更改和添加操作。**测试**区域的**显示更改/全部显示**开关按钮和**确认**按钮可帮助您找出其他用户所做的更改。系统管理员可以配置电子邮件通知，提醒您对测试设置做出的更改。电子邮件提醒包括使您直接转到最新更改视图的链接。


创建筛选器

要创建筛选器，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**筛选器**选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击**新建筛选器**。将显示**新建筛选器**对话框。
4. 键入新筛选器的**名称**。
当筛选器可用时，此名称将显示在列表框中。
5. 从列表中选择**类别**，以使筛选器在 Silk Central 的**需求、测试或执行计划**区域中可用。
6. **可选：**键入新筛选器的**说明**。
7. **可选：**选中**对其他用户可见**复选框，以允许其他用户看见筛选器。
8. **可选：**选中**其他用户可编辑**复选框，以允许其他用户编辑筛选器。

 **注：**如果选中**对其他用户可见**和**其他用户可编辑**，则筛选器为公用筛选器。要删除非公用（专用）筛选器，您必须是筛选器的所有者或者需要**删除其他用户的专用筛选器**权限。

9. 从**选择条件**列表中选择筛选条件的类别。可用类别取决于您选择的常规筛选器类别。

 **注：**您可以选择**嵌套测试筛选器**或**嵌套需求筛选器**来合并筛选器。选择其中一个类别可使您将现有筛选器包括在新筛选器中。

10. 从各自的列表中选择筛选器的**属性、运算符和值**。


属性 可用属性取决于您在上一步中选择的筛选器类别。定义您要为之定义筛选器设置的属性。如果您选择了属性类别，则属性列表包括对其查询的自定义属性。

运算符 指定筛选器运算符。运算符取决于您选择的属性类型。例如，如果您选择了基于字符串字段类型的属性，则以下运算符可用：

运算符	说明
=	字符串等于定义值。
不	字符串与定义值不同。
包含	字符串包含定义值。
不包含	字符串不包含定义值。

值 输入您要筛选掉的值。根据您的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。字符串允许使用的通配符包括 *（任意数量的字符）和 ?（仅一个字符）。

11. 可选： 如果要将多个筛选器类别添加到新筛选器，请单击**更多**。重复此步骤以定义新类别。

 **注：** 如果定义多个筛选器类别，您必须定义除了现有类别（AND 关系）之外是否需要满足其他类别，或者筛选器是否会在满足筛选器类别之一（OR 关系）时返回 true。选择 **AND** 或者 **OR** 以定义筛选器类别关系。您可定义嵌套式 AND、OR 关系。



12. 可选： 要删除筛选器类别，请单击**更少**。这将删除最后的筛选器类别。

13. 单击**确定**以保存新筛选器，或单击**取消**以中止操作。

创建高级筛选器

您可使用高级自定义筛选器合并简单筛选器，以创建同时应用多个筛选器条件的复杂筛选器。


创建高级自定义筛选器：

1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求**、**测试**或**执行计划**。
2. 单击工具栏中的 （**新建筛选器**）。将显示**新建筛选器**对话框。
3. 如有必要，请单击**高级**以显示整个对话框。
4. 单击**更多**，以显示第二组筛选器参数字段，可用于定义第二组筛选器参数。
5. 为筛选查询的应用程序选择逻辑运算符。例如，如果使用运算符 and，则已筛选元素必须同时满足两组条件，如果使用运算符 or，则已筛选元素必须满足一组而非两组条件。
6. 要删除筛选器参数字符串，请单击 。
7. 要显示其他筛选器参数字段和创建其他筛选器查询，请单击**更多**。要删除过多的筛选器参数集，请单击**更少**。

编辑筛选器

要编辑筛选器：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**筛选器**选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击要编辑的筛选器的名称。此时将显示**编辑筛选器**对话框。
4. 编辑筛选器的**名称**和**说明**。
5. 从**选择条件**列表中选择筛选条件的类别。可用类别取决于您选择的常规筛选器类别。

 **注：** 您可以选择**嵌套测试筛选器**或**嵌套需求筛选器**来合并筛选器。选择其中一个类别可使您将现有筛选器包括在新筛选器中。

6. 从各自的列表中选择筛选器的**属性**、**运算符**和**值**。

属性 可用属性取决于您在上一步中选择的筛选器类别。定义您要为之定义筛选器设置的属性。如果您选择了属性类别，则属性列表包括对其查询的自定义属性。

运算符 指定筛选器运算符。运算符取决于您选择的属性类型。例如，如果您选择了基于字符串字段类型的属性，则以下运算符可用：


运算符	说明
=	字符串等于定义值。
不	字符串与定义值不同。
包含	字符串包含定义值。
不包含	字符串不包含定义值。

值 输入您要筛选掉的值。根据您的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。字符串允许使用的通配符包括 *（任意数量的字符）和 ?（仅一个字符）。

7. 单击**确定**以保存编辑过的筛选器定义。

复制筛选器

通过复制现有筛选器和更改设置来创建新筛选器。

1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求**、**测试**或**执行计划**。
2. 在所选区域的工具栏中，从列表框中选择筛选器。
3. 单击。将打开**编辑筛选器**对话框以及原始筛选器的设置。
4. 编辑筛选器的属性，然后单击**确定**。

删除筛选器

要删除筛选器：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**筛选器**选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击要删除的筛选器的**删除筛选器**。此时将显示确认对话框，要求您确认删除。
4. 单击**是**以删除选定的筛选器或单击**否**以中止操作。如果您单击**是**，您将返回筛选器列表，已删除的筛选器将不再显示。

全局筛选器详细信息

全局筛选器使您可快速处理 **Silk Central** 区域中的元素，仅突出显示与您的需要相关的元素。

要查看全局筛选器的详细信息，单击菜单中的**项目：<项目名称> > 项目设置 > 筛选器**，然后单击筛选器的名称。

通过选择常规筛选器类别可定义其中提供新筛选器的特定 **Silk Central** 区域。

每个全局筛选器必须具有来自相应列表框的属性、运算符和值：

属性 提供的属性取决于筛选器的类别。它可定义将为其定义筛选器设置的属性。如果选择属性类别，则属性列表将包括要查询的自定义属性。


运算符 指定筛选器运算符。运算符取决于属性类型。例如，如果选择基于字符串字段类型的属性，则提供的运算符为 =（等于定义值）、not（不同于定义值）、包含（字符串中包含定义值）和不包含（字符串中不包含定义值）。

值 要筛选的值。根据您的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。

最新更改


最新更改筛选器可使您自上次更改确认后有效查看和确认其他用户对项目范围内的需求、测试或执行计划做出的更改和添加。

工具栏最右边的两个按钮（即**显示更改/全部显示**切换按钮和**确认**按钮）可帮助您查找其他用户做出的更改。

 **注：**系统管理员可以配置电子邮件通知，提醒您对测试设置做出的更改。电子邮件提醒包括使您直接转到最新更改视图的链接。

应用筛选器

创建并存储自定义筛选器之后，您可将该筛选器应用到所选树。自定义筛选器可应用于需求、测试和执行计划。只有符合已应用筛选器条件的元素才会显示在树中。

 **注：**已筛选需求以只读形式返回，并且无法进行编辑。已筛选需求的**编辑属性**按钮将禁用。

应用存储的筛选器：

1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求、测试或执行计划**。
2. 从工具栏上的**筛选器**列表框中选择所需筛选器。
3. 将显示符合筛选器条件的所有元素。

 **注：**要删除筛选和显示所有元素，请从工具栏上的**筛选器**列表框中选择 **<无筛选器>**。

屏幕捕获

您可以为测试元素或执行计划启用屏幕捕获。屏幕截图被添加到**测试运行结果**对话框的**文件**页面和**时间线**页面的结果文件中。然后您可以分析屏幕截图，例如测试期间是否发生错误。

执行计划的**部署**页面中的**屏幕捕获**设置可以替代执行计划中包含的特定测试元素的设置。

启用屏幕捕获

要为测试启用屏幕捕获：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择容器、文件夹或测试。
3. 单击**参数**选项卡。
4. 单击**添加自定义参数**。此时将打开**设置自定义参数**对话框。
5. 在**名称**文本框中，键入 captureScreen。
6. 从**类型**列表框中，选择字符串。
7. 在**值**文本框中，键入以下项之一：
 - onError - 如果您希望在执行计划的执行过程中出现错误时将屏幕截图添加到结果文件。
 - 任何其他字符串或无字符串 - 如果您不希望将屏幕截图添加到结果文件。

视频捕获

您可以为测试元素或执行计划启用视频捕获。将视频作为 WMV 视频文件添加到**测试运行结果**对话框的**文件**页面中的结果文件。然后您可以分析视频，例如测试期间是否发生错误。

执行计划**部署**页面中的**视频捕获**设置可以替代包括在执行计划中的特定测试元素的设置。

限制：

- 仅 Microsoft Windows 客户端机器支持视频录制。
- 在 Microsoft Windows 10 N 和 KN 版本上不支持视频捕获。
- Windows 7 经典主题不支持 WPF 窗口的视频录制。
- 不支持录制 4K 分辨率的视频。



注: 要在 Windows Server 2008 执行服务器上使用视频捕获，您需要安装以下服务器功能：

- Desktop Experience
- Quality Windows Audio Video Experience

要在 Windows Server 2012 执行服务器上使用视频捕获，您需要安装以下服务器功能：

- Desktop Experience
- Media Foundation



注意: 捕获视频的进程要消耗大量 CPU 资源。仅在需要时使用此功能。要使用此功能，您需要具有足够 CPU 功能的系统，例如具有多个 CPU 的系统。

对于 JUnit 4 测试和 Silk Test Classic 计划测试，“现成”支持为套件中的每个测试用例捕获视频。要为其他测试类型使用此功能，请使用 TestCaseStartFinishSocketClient 接口中的方法。有关其他信息，请参阅 [表示视频捕获的开始和完成](#)。

启用视频捕获

要为测试启用视频捕获：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中，选择容器、文件夹或测试。
3. 单击**参数**选项卡。
4. 单击**添加自定义参数**。此时将打开**设置自定义参数**对话框。
5. 在**名称**文本框中，键入 recordVideo。
6. 从**类型**列表框中，选择字符串。
7. 在**值**文本框中，键入以下项之一：
 - 始终 - 如果您希望在每次执行执行计划时将视频添加到结果文件。
 - onError - 如果您希望在执行计划的执行过程中出现错误时将视频添加到结果文件。
 - 任何其他字符串或无字符串 - 如果您不希望将视频添加到结果文件。

自动删除结果和结果文件

定义规则来清理执行计划运行的旧结果和结果文件，以减少数据库大小并提高执行计划运行的可管理性。

执行此任务需要**删除执行计划运行**权限。

运行执行计划时，收集的结果和结果文件的数量会随着时间而增长。不久以后，某些结果可能不再相关，如果只保留重要信息，管理结果会更加容易。在 Silk Central 中，可以定义规则来自动清理不再需要的结果和结果文件。

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划树**中选择要配置结果清理规则的节点。所有子节点继承定义的规则。要专门为未分配的测试定义清理规则，请在**执行计划树**中选择**未分配的测试**节点。未分配的测试包括上载的 Silk Performer 测试和试运行等项。
3. 在**属性**页上的**结果清理规则**部分中，单击**新建规则**。**新建结果清理规则**对话框随即出现。
4. 指定**规则类型**。可以选择只删除结果文件或删除整个运行，后者也包括结果。
5. 在**删除条件**列表中，选择在多少时间后，该规则将触发删除。清理规则只在为所选节点存储新结果时触发。



注: 如果以下某一情况适用, 则不会删除运行和结果文件:

- 包含测试运行, 且该测试运行有标记的内部版本
- 包含测试运行, 该测试运行是此测试在这个执行计划中最新的运行
- 包含未分配的测试, 这是此测试的最新运行
- 只有一个执行计划运行

6. 如果选择了规则类型**删除结果文件**, 可以在**只删除该类型的文件**字段中限制只删除特定文件类型的文件。以逗号分隔列表的形式输入文件类型扩展名, 如 `bmp`, `png`。将此字段留空即删除所有结果文件。

7. 单击**确定**。

要更新或移除清理规则, 请单击**删除**或**编辑**图标。您还可以切换**状态**来停用清理规则。继承的规则只能在创建这些规则时所在的顶级节点上修改。

执行计划视图

Silk Central 提供了多种视图和工具来计划和执行您的测试。

使用执行计划树

执行计划 > 详细信息视图

通过层次树结构**执行计划**树显示、组织和维护文件夹、执行计划、配置套件和测试周期。您可以在树中使用任意数量的层次级别。



注: 如果页面包括的元素数量过多, 无法在不影响响应时间的情况下一致性显示, 这些元素将以递增的方式显示。使用页面底部的导航工具栏可浏览元素。

键盘功能（执行计划）

可对所选节点执行以下操作:

键	操作
向上	将选定内容上移
向下	将选定内容下移
右	展开元素
左	折叠元素
F2	编辑元素
Ctrl+C	复制元素
Ctrl+X	剪切元素
Ctrl+V	粘贴元素
Del	删除元素
单击	选择一个元素并将其标记为当前元素。
Ctrl+单击	切换所单击元素的选择状态, 通过多次单击添加/删除其他元素。
Shift+单击	选择从当前所选元素到新选择元素的范围。
Shift+向上	选择上面的元素。
Shift+向下	选择下面的元素。
输入	分配元素 (仅在分配树中)

展开或折叠执行计划树

您可根据查看需要来整合**执行计划**树的级别或显示所有层次级别。

要折叠或展开**执行计划**树的级别：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择**执行计划**树中的文件夹，然后继续选择以下选项之一：
 - 单击文件夹名称左侧的 ▸ 可展开文件夹。
 - 单击文件夹名称左侧的 ◀ 可折叠文件夹。
 - 右键单击文件夹并选择**展开**或**折叠**。

编辑执行计划树的元素



要编辑现有**执行计划**元素：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划**树中，选择您要编辑的**执行计划**、文件夹、测试周期或配置套件。
3. 在**详细信息**部分，单击**编辑**。此时将显示**编辑**对话框。
4. 通过在对话框中修改条件来编辑元素。

对于**执行计划**，如果没有为**执行计划**分配运行和测试，则您可以从**测试容器**列表框中为测试计划选择其他测试容器。
5. 单击**确定**以保存编辑过的元素。


复制执行计划树的元素

复制和粘贴**执行计划**、文件夹或配置套件：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划**树中，选择要复制的元素。
3. 单击工具栏上的  或右键单击元素并选择**复制**。
4. 选择粘贴元素的目标文件夹。
5. 单击工具栏上的  或右键单击目标节点并选择**粘贴**。**执行计划**树将使用已粘贴元素的副本进行更新。所有已分配的测试、筛选器和计划参数都将与元素一起复制。

删除执行计划树的元素

要删除**执行计划**、文件夹或配置套件：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划**树中，选择您要删除的元素。
3. 单击工具栏上的  或右键单击元素节点并选择**删除**。
4. 单击确认删除对话框上的**是**以从**执行计划**树中删除元素。

当删除**执行计划**树的元素时，也会删除已分配测试的运行结果。测试运行结果可能仍显示在报告中，因为它们存储在数据库中，在删除元素后不会立即得到更新。

筛选执行计划树

遵照以下步骤筛选**执行计划**树，以便仅显示所选节点和子节点。这在您要将**执行计划**的子集打印为 PDF 时非常有用。

1. 创建将定义要查看的**执行计划**的自定义筛选器。

2. 选择树视图中的文件夹或配置套件，然后右键单击并选择**筛选子树**。

打印已分配的测试

对于**执行计划**树中的每个执行计划，可以打印相应的文档，文档中包含有关分配到执行计划的所有测试的信息。您可以将此文档打印到 PDF 或本地打印机。

打印分配到执行计划的所有测试的信息：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划**树中，右键单击执行计划，然后单击**打印已分配测试的详细信息**。此时将出现**测试详细信息**对话框。
3. 要将已分配的测试信息打印到本地打印机，请单击**打印**。要将信息另存为 PDF 文档，请单击**下载为 PDF**。


测试周期属性页面

执行计划 > 详细信息视图 > <测试周期> > 属性

当您从**执行计划**树中选择任何测试周期并单击**属性**时，将出现**测试周期属性**页面。

单击**编辑属性**以显示**编辑测试周期**对话框，您可在此编辑测试周期的**名称**、**说明**和**计划时间**的位置。

下表显示可用的测试周期属性。

属性	说明
测试周期名称	测试周期的名称。在 编辑测试周期 对话框中编辑此值。单击  可在 手动执行计划 单元中查找测试周期。
测试周期 ID	测试周期的唯一 ID。
说明	测试周期的说明。在 编辑测试周期 对话框中编辑此值。
上次运行的状态	状态是测试周期的执行计划中所有测试状态上次运行的聚合： 通过 、 失败 、 未执行 或 不适用 。
上次运行的开始时间	上次运行的开始时间。
测试周期开始日期	测试周期的计划开始日期。
测试周期结束日期	测试周期的计划结束日期。
容量 [hh:mm]	您预期测试周期花费的时间。在 编辑测试周期 对话框中编辑此值。 如果您将手动测试工程师分配给测试周期，则 容量 值是每个手动测试工程师的 容量 总和。
计划时间 [hh:mm]	在测试周期的所有已分配执行计划中，所有手动测试的累计计划时间。
剩余时间 [hh:mm]	这是从 容量 减去 计划时间 后剩余的可用时间。
创建于	创建测试周期的日期。
创建者	创建测试周期的用户。
更改时间	上次修改测试周期的日期。
更改者	上次修改测试周期的用户。

已分配手动测试工程师

本部分列出了周期中包括的所有手动测试工程师。

属性	说明
测试工程师	测试工程师的姓名。
容量	输入此测试工程师可用于测试周期的时间量（采用 hh:mm 格式）。每个测试工程师的所有容量值的总和为测试周期的 容量 值。

属性	说明
添加/删除测试工程师	单击此项可显示 手动测试人员 对话框，您可使用此对话框将测试工程师添加到测试周期。

执行计划工具栏功能

执行计划 > 详细信息视图

执行计划 > 文档视图


执行工具栏可提供管理执行计划的重要命令。



注：执行计划工具栏中的某些命令也可通过**执行计划**树中的上下文菜单获取。

执行计划工具栏中包含以下命令：

命令	图标	说明
详细信息视图		显示 详细信息视图 ，使您可深入了解 执行计划 树的单个元素的属性。
文档视图		显示 文档视图 ，可在单个视图中显示所有执行的选定属性。
新建子文件夹		添加新的文件夹至所选项目或文件夹。对于分配至测试周期的执行计划，此命令将被禁用。
新建子测试周期		添加新的测试周期至所选项目或文件夹。
新建子配置套件		添加新的配置套件至所选项目或文件夹。对于分配至测试周期的执行计划，此命令将被禁用。
新建子执行计划		添加新的执行计划至所选项目、文件夹或配置套件。对于分配至测试周期的执行计划，此命令将被禁用。
编辑		打开 执行计划 树的选定元素进行编辑。
删除		删除 执行计划 树的选定元素。对于分配至测试周期的执行计划，此命令将被禁用。
剪切		剪切 执行计划 树的某一元素并将其保存至剪贴板。对于分配至测试周期的执行计划，此命令将被禁用。
复制		复制 执行计划 树的某一元素至剪贴板。对于分配至测试周期的执行计划，此命令将被禁用。
粘贴		粘贴剪贴板上的某一元素至 执行计划 树。对于分配至测试周期的执行计划，此命令将被禁用。
粘贴为子项		将剪贴板上的某一元素作为子项粘贴至 执行计划 树的当前所选元素。对于分配至测试周期的执行计划，此命令将被禁用。
运行		启动分配至执行计划的测试执行。对于分配至测试周期的执行计划，此命令将被禁用。
新建筛选器		为 执行计划 树创建新的自定义筛选器。
筛选器		列出 执行计划 树的可用筛选器。
编辑筛选器		编辑当前所选的自定义筛选器。
删除筛选器		删除当前所选的自定义筛选器。
复制筛选器		复制当前所选的自定义筛选器。

命令	图标	说明
下载为 PDF		此功能仅在 文档视图 中可用。此操作将生成包括 执行计划 树所有当前可见节点的 PDF。

执行计划属性页面

执行计划 > 详细信息视图 > <执行树元素> > 属性

属性页面提供所有属性的详细信息，以及所选项目、文件夹、执行计划、测试周期或配置套件的相关信息。在此页的每个部分，都有展开和折叠信息的选项。这样您就可以根据自己的特定需求，自定义看到的信息。

详细信息

详细信息部分显示有关所选元素的基本信息。有关其他信息，请参阅 [创建执行计划](#)和 [编辑执行计划树的元素](#)。

执行状态

执行状态部分显示有关最新运行的信息。**上次运行的状态**显示文件夹或配置套件的最新运行执行计划的累计测试状态或所有包含的执行计划的累计测试状态。**持续时间**显示最新运行的执行计划的持续时间。或者，如果是文件夹或配置套件，则显示最新运行的所有包含的执行计划的累计持续时间。举个最简单的案例，对于单个执行服务器上的自动测试或仅手动测试，持续时间是指**运行**页面上显示的最近运行时间。如果上次执行涉及自动和手动测试，则只会根据在后面执行的测试来考虑自动或手动测试。如果执行计划包含多个测试，则持续时间将为从开始执行第一个测试到完成最后一个测试的时间。这包含在执行之间停止/开始测试所需的额外时间。

有关更多信息，请参阅 [分析测试运行](#)。

测试执行设置

测试执行设置部分显示有关分配的测试或测试人员的信息。有关其他信息，请参阅 [管理执行计划文件夹和配置套件](#)以及 [测试分配](#)。

属性

属性是能应用于执行计划的可自由定义的特征。有关其他信息，请参阅 [执行计划属性](#)。

参数

参数部分显示有关参数（可自由配置的执行计划输入值）的信息。有关其他信息，请参阅 [执行计划参数](#)。

通知和报告

通知和报告部分所含的复选框可让您选择是否要根据执行结果收到通知。仅当您的管理员已配置电子邮件服务器时，通知才可工作。您还必须在 <用户名> > **用户设置**中指定帐户的电子邮件地址。此外，您还可以根据执行结果触发报告订阅。可用报告列表基于已定义订阅的报告。有关其他信息，请参阅 [管理报告订阅](#)。

复选框	说明
成功完成执行	选中可在每次成功完成执行运行时接收通知电子邮件。
执行完成，但未通过测试	选中可在每次完成执行且状态为未执行或失败时接收通知电子邮件。
执行完成，但未通过的测试数发生改变	选中可在执行完成时与上次运行相比失败或未执行的测试数量每次发生改变时接收通知电子邮件。

结果清理规则

使用**结果清理规则**部分定义规则来清理执行计划运行的旧结果和结果文件。有关其他信息，请参阅 [自动删除结果和结果文件](#)。


执行计划文档视图

执行计划 > 文档视图

执行计划区域提供两个执行属性视图：**文档视图**和**详细信息视图**。**文档视图**为所选项目中最新运行的所有执行计划、文件夹和配置套件提供已定义属性和特征的高级只读视图。使用**文档视图**来计划执行计划的执行。您可以使用筛选器来获取已筛选执行计划子集的执行持续时间预估。

文档视图为执行计划树中的所选元素显示以下列：

列	说明
状态	文件夹或配置套件的最新运行执行计划的累计测试状态或所有包含的执行计划的累计测试状态。如果对 执行计划 树应用筛选器，测试状态总数则仅基于已筛选的执行计划。
已分配的测试	已分配的测试总数。如果对 执行计划 树应用筛选器，已分配的测试数则仅基于已筛选的执行计划。
内部版本	执行执行计划时使用的内部版本。
版本	执行执行计划时使用的版本。
产品	已关联的测试容器所基于的产品。
优先级	对于自动执行计划，如果多个执行计划在排队等候，但只有一个执行服务器可用，则 优先级 将确定先执行的执行计划。如果执行服务器可用，但多个执行计划所需的移动设备不可用，情况也是如此。
上次执行	上次启动执行计划的时间。
计划时间	所有手动测试的总计划时间。如果对 执行计划 树应用筛选器，计划时间则仅基于已筛选的执行计划。
持续时间	最新运行的执行计划的持续时间，或者如果是文件夹或配置套件，最新运行的所有包含的执行计划的累计持续时间。如果对 执行计划 树应用筛选器，持续时间则仅基于已筛选的执行计划。
下次执行	下次安排的执行。
测试容器	包含分配至此执行计划的测试容器。
属性	如果已将属性分配到执行计划，您可选择在网格中显示属性。属性是能应用于执行计划的自定义的特征。您可将属性用于筛选和报告用途。

 **注：**对于当前显示的所有执行计划，执行计划总数累计到父级别。如果对**执行计划**树应用筛选器，执行计划总数则仅基于已筛选的执行计划。例如，执行计划总数包括使用筛选器选定的所有子执行计划的执行运行，项目总数包括使用筛选器选定的所有执行计划的执行运行。

当前运行页面

执行计划 > 详细信息视图 > <执行计划> > 当前运行

要访问执行计划的**当前运行**页面，请在执行计划树中选择**执行计划**，然后单击**当前运行**选项卡。**当前运行**页面显示与所选执行计划的活动测试运行相关的信息。手动和自动测试运行显示不同页面。

手动测试运行

当前运行页面显示活动的手动测试运行，直至测试运行完成。对于分配到测试周期的手动测试，此页面将重命名为**运行**页面。在此情况下，**运行**页面将在运行完成后继续显示运行。该页面具有两种网格视图，**已分配的测试**和**测试步骤**。**已分配的测试**显示关于活动手动测试运行的信息，而**测试步骤**显示手动测试中每个步骤

的信息。您可在**已分配的测试**视图中按所选列筛选测试运行。**测试详细信息**和**步骤详细信息**视图显示其他信息。

单击**重新加载**以刷新**当前运行**页面。如果您更改了执行计划的测试分配，或在**测试**区域中更新了测试，并且想要在当前运行中体现这些更改，请单击**同步当前运行**。这样会更新当前运行的所有已分配测试。

如果在**当前运行**尚未完成时开始其他执行计划运行，系统将显示通知，表明有较新的运行可用。您可在**活动**页面中查看关于这些运行的信息。

自动测试运行


对于自动测试，**当前运行**页面将显示执行的进度。单击**更新**以刷新**当前运行**页面。对于移动设备上运行的自动测试，单击**显示屏幕截图**以查看设备上各种活动的实时流。实时流不适用于 **Sauce Labs** 设备。

执行计划历史记录页面

执行计划 > 详细信息视图 > <项目> > 历史记录

历史记录页面详细列出选定项目的执行计划历史记录。您可显示或隐藏列、调整宽度以及拖动列来更改其顺序。在网格中单击要对内容进行筛选的列。以下操作可生成执行计划历史记录条目：

- 删除执行计划、文件夹、测试周期、配置套件或配置

 **注：**如果页面包括的元素数量过多，无法在不影响响应时间的情况下一致性显示，这些元素将以递增的方式显示。使用页面底部的导航工具栏可浏览元素。

使用 Silk Performer 项目

Silk Performer 与 Silk Central 的测试和执行功能完全集成。Silk Performer 项目可以集成到 Silk Central 测试并通过 Silk Central 直接执行。这可实现强大的测试结果分析和报告。它还可启用无人值守的测试，这意味着测试由 Silk Central 根据预配置计划自动运行。

有关配置 Silk Performer 与 Silk Performer 集成的详细信息，请参阅 Silk Central 帮助。


可以在 Silk Performer 的 Silk Performer 中直接打开 Silk Central 项目文件，在此可编辑脚本和设置。随后可将编辑后的 Silk Performer 项目再次登入 Silk Central，以供将来执行测试使用。


 **注：**术语“项目”在 Silk Performer 中与 Silk Central 中的用法不同。上载到 Silk Performer 的 Silk Central 项目将成为 Silk Central 测试的核心元素。Silk Central 项目是包括多个 Silk Performer 项目、测试、执行计划和需求的高级实体。


下载 Silk Performer 项目

打开 Silk Performer 项目可能涉及从源代码管理工具签出 Silk Performer 项目、在 Silk Performer 中编辑项目以及将项目签回 Silk Central，而下载项目则涉及下载项目的副本以及独立于 Silk Central 进行处理。对已下载项目所做的更改不会自动迁移回 Silk Central。

要下载 Silk Performer 项目：


1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试**树中选择 Silk Performer 测试。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 向下滚动到 **Silk Performer 测试属性**部分。
5. 单击。此时将显示文件下载对话框，要求您确认希望将特定的 Silk Performer 项目下载到本地系统。
6. 单击**保存**以在 Silk Performer 中打开文件。如果尚未在后台打开，将调用 Silk Performer。
7. 此时将打开**选择目标目录**对话框，并加载有特定 Silk Performer 项目将保存到的默认目录路径。如果接受该特定的路径名，请单击**确定**，否则单击**浏览**以指定其他路径。


 **注:** 即使您已配置源代码管理集成，系统也不会提示您从源代码管理系统签出 **Silk Performer** 项目，因为您将独立于 **Silk Central** 使用该文件。

 **注:** 也可以从 **Silk Performer** 用户界面直接下载由 **Silk Central** 使用的 **Silk Performer** 项目。有关其他信息，请参阅 **Silk Performer** 文档。

打开 **Silk Performer** 项目

从 **Silk Central** 中打开 **Silk Performer** 项目：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中选择 **Silk Performer** 测试。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 向下滚动到 **Silk Performer** **测试属性**部分。
5. 单击 。此时将显示文件下载对话框，询问您是否要在 **Silk Performer** 中打开指定的 **Silk Performer** 命令文件 (.spwbcmd)。
6. 单击**打开**以在 **Silk Performer** 中打开文件。如果尚未在后台打开，将调用 **Silk Performer**。此时将打开**选择目标目录**对话框，并加载有特定 **Silk Performer** 项目将保存到的默认目录路径。
7. 如果接受该特定的路径名，请单击**确定**，否则单击**浏览**以指定其他路径。
8. 如果您已为 **Silk Central** 配置源代码管理集成，例如 **StarTeam**，则会提供源代码管理客户端的登录屏幕。输入有效的用户连接设置并单击**确定**以继续。

 **注:** **Silk Central** 利用的 **Silk Performer** 项目也可以从 **Silk Performer** 直接打开。有关其他信息，请参阅 **Silk Performer** 文档。

访问执行计划运行属性


Silk Central 提供 **Silk Performer** 测试执行期间有关执行计划运行属性的信息。使用 `AttributeGet` 方法访问 **Silk Performer** 脚本中的执行计划运行属性。您可以访问脚本的以下属性：

参数	说明
<code>#sctm_execdef_name</code>	当前执行的执行计划的名称。如果从 测试 区域触发执行，则参数值是未分配的测试。
<code>#sctm_execdef_id</code>	当前执行的执行计划的数字标识符（数据库密钥）。
<code>#sctm_product</code>	已执行测试容器中定义的产品名称。
<code>#sctm_version</code>	与执行结果关联的版本的名称。
<code>#sctm_build</code>	与执行结果关联的版本的名称。
<code>#sctm_keywords</code>	用逗号分隔的列表，其中包含为此执行计划定义的关键字。
<code>#sctm_regular_execdef_run_id</code>	常规执行计划运行的数字标识符（数据库密钥）。对于安装和清理测试，此属性包含常规运行的运行 ID。
<code>#sctm_test_results_dir</code>	测试的结果文件所在目录的路径。
<code>#sctm_test_name</code>	正在执行的 Silk Central 测试的名称。
<code>#sctm_test_id</code>	正在执行的测试的数字标识符（数据库密钥）。
<code>#sctm_source_root_dir</code>	测试容器根目录的本地路径，所有受版本控制的文件都驻留在此处。
<code>#external_id</code>	测试包中要执行的测试用例的唯一标识符。如果只应该执行测试包中的特定测试用例，那么可以用作筛选器。


参数	说明
<code>#is_test_package_root</code>	如果为 <code>true</code> ，则执行的测试为测试包的根节点（默认）。如果为 <code>false</code> ，则只执行测试包中由 <code>#external_id</code> 指定的特定测试用例。
<code>#sctm_data_driven_parent_test_name</code>	如果执行的测试是数据驱动的行，则为父测试的名称。
<code>#sctm_data_driven_parent_test_id</code>	如果执行的测试是数据驱动的行，则为父测试的数字标识符（数据库键）。


执行有人值守的 Silk Performer 测试

有人值守的测试是指可在 Silk Performer 中手动执行的 Silk Performer 测试，它不会根据 Silk Central 中的预定义计划来自动执行。

 **注：**要将 Silk Central 的数据驱动而是功能与 Silk Performer 脚本配合使用，具有与相应 Silk Performer 项目属性相匹配的列名称的数据源必须与 `AttributeGet` 方法一起使用（密码属性无法通过，并且始终使用在脚本中指定的值）。

在 Silk Performer 中执行有人值守的测试运行：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中选择 Silk Performer 测试。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 向下滚动到 **Silk Performer 测试属性**部分。
5. 单击。此时将显示文件下载对话框，询问您是否要运行指定的 Silk Performer 命令文件（.spwbcmd）。
6. 单击**打开**以在 Silk Performer 中打开项目。如果尚未在后台打开，将调用 Silk Performer。此时将显示**选择目标目录**对话框，并加载有特定 Silk Performer 项目将保存到的默认目录路径。
7. 如果接受该特定的路径名，请单击**确定**，否则单击**浏览**以指定其他路径。此时将打开 **Silk Performer 工作负载配置**对话框，并显示与 Silk Performer 项目关联的所有工作负载设置。
8. 根据需要编辑工作负载设置，然后单击**运行**以开始测试并使用 Silk Performer 监视测试结果。

 **注：**在不编辑任何工作负载设置的情况下单击**运行**将会执行 Silk Performer 测试，如同该测试作为无人值守的测试直接从 Silk Central 中执行一样。

编辑 Silk Performer 测试属性

 **注：**要将 Silk Central 的数据驱动测试功能与 Silk Performer 脚本配合使用，您必须将具有与相应 Silk Performer 项目属性相匹配的列名称的数据源与 `AttributeGet` 方法一起使用。

要编辑 Silk Performer 测试属性：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中选择 Silk Performer 测试。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 向下滚动到 **Silk Performer 测试属性**部分。
5. 单击**编辑 Silk Performer 测试属性**。
6. 继续配置您的 Silk Performer 测试。


分析 Silk Performer 测试结果

Performance Explorer 能够深入分析 Silk Performer 测试结果。与“下载结果包”相比，**分析结果**选项只会下载所选结果。为帮助您分析优化工作的结果，您甚至可使用 Performance Explorer 在自定义比较报告中并排比较多个测试运行的统计信息。

使用 Silk Central 运行的测试结果可通过**测试区域**中**运行**页面上的命令自动加载到 Performance Explorer。

有关使用 Performance Explorer 以及集成 Silk Performer 与 Silk Central 的完整详情，请参阅 Silk Performer 文档。

在 Performance Explorer 中打开 Silk Performer 测试结果：


1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择有兴趣查看的测试。
3. 单击**运行**选项卡。
4. 单击要为其下载结果的测试执行的**操作**列中的。将显示**文件下载**对话框，为您显示将要下载的 Performance Explorer 命令文件的名称 `.sppecmd`。
5. 单击**打开**可打开 Performance Explorer 中的结果。另外，您可单击**保存**来本地保存结果。
6. 如果尚未在后台打开 Performance Explorer，此时会将其打开（直接连接到您的 Silk Central 安装）并获取所选执行运行的结果。


 **注：** 要在一个报告中准备比较多个执行结果的自定义比较报告，您可从**运行**页面下载其他执行的结果。其他执行结果显示在 Silk Central 功能区 Performance Explorer 的现有实例中。有关自定义比较报告的其他详细信息，请参阅 Performance Explorer 文档。

下载 Silk Performer 测试结果包

如果您要分析测试运行的完整结果集，或者要下载完整结果集以进行离线分析，则下载结果包是一个理想选择。由于结果包通常包含大型 TrueLog On Error 文件，可压缩结果包并将其以 `.lrz` 文件下载到您的本地硬盘。如果您使用的 Internet 连接速度较慢，则将结果下载到本地也很有帮助。

要下载 Silk Performer 测试结果：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在**测试树**中选择 Silk Performer 测试。
3. 单击**运行**选项卡。
4. 在要下载其结果的测试执行的**操作**列中，单击。此时将显示**文件下载**对话框，显示您要下载的压缩结果包文件 `.lrz` 的名称。
5. 单击**打开**可打开 Performance Explorer 中的结果。另外，您可单击**保存**来本地保存结果。
6. 如果尚未在后台打开，则将立即打开 Performance Explorer。此时将显示**导入项目**对话框，它指定了要将结果保存到的目标目录。单击**确定**以接受默认路径，或单击**浏览**以选择其他路径。已下载的结果将显示在 Performance Explorer 中。


 **注：** 如果您接受通常在其中存储结果包的默认项目目录，则该结果将与所有其他 Silk Performer 结果存储在一起，并且可通过 Performance Explorer 添加 Loadtest 结果命令轻松进行访问。

上载 Silk Performer 测试结果

在 Silk Performer 中完成运行有人值守的测试后，您可将测试结果上载到 Silk Central 并将结果与测试关联。

从有人值守的 Silk Performer 测试上载结果：

1. 运行有人值守的 Silk Performer 测试。
有关其他信息，请参阅*执行有人值守的 Silk Performer 测试*。
2. 测试完成后，从**结果**菜单中选择**将结果上载到 Silk Central**。
此时将显示**将结果上载到 Silk Central** 向导的**登录**屏幕。
3. 输入**密码**并单击**下一步**。

 **注：** 因为这是有人值守的测试，所以向导已知道这些结果将上载到的测试的相应主机名和用户名。

4. 如果默认情况下未在项目列表中选择，则选择您要将 Silk Central 结果上载到的 Silk Performer 项目。
5. 如果默认情况下未在树列表中选择，则选择您要将结果上载到的测试。单击**下一步**。



注: 您可以右键单击树，并使用上下文菜单中的命令创建可用于保存结果的新测试、子测试、测试文件夹或子测试文件夹。

- 在后续屏幕上，您可以指定上载结果所属的已分配产品的版本和内部版本号。还可指定 Silk Performer 测试结果状态，例如通过和失败。



注: 如果测试运行期间出现任何错误，默认情况下，测试结果状态被设为失败。

- 单击**完成**以上载结果。上载的结果显示在**测试 > 详细信息视图 > <Silk Performer 测试> > 运行中**。

使用 Silk Performance Explorer

Silk Performance Explorer (Performance Explorer) 用于深入分析测试运行。Performance Explorer 结果分析可通过**运行**页面上的执行运行，直接从 Silk Central 的**执行区域**和**测试区域**启动，或从 Performance Explorer 本身直接启动。有关 Performance Explorer 与 Silk Central 集成的详细信息，请参阅 Performance Explorer 文档。

也可将 Silk Performer 中加载测试运行的结果上载到 Silk Central 并与测试关联。有关更多详细信息，请参阅 *Silk Performer 帮助*。

有关 Silk Central 集成与 Silk Performer 集成的其他信息，请参阅 *Silk Performer 帮助*和 *Performance Explorer 用户手册*。

Silk Test Classic 测试

本部分介绍如何在 Silk Test Classic 中执行测试。

添加 Silk Test Classic AUT 主机

对于运行 Silk Test Classic 测试的执行计划，设置情况可能是 Silk Test Classic 代理位于执行服务器以外的其他计算机上。在此情况下，您可定义 Silk Test Classic 代理的位置，即 Silk Test Classic AUT (测试中的代理) 主机名。

将 Silk Test Classic AUT 主机添加到所选执行计划或编辑主机：

- 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
- 选择要向其分配 Silk Test Classic AUT 主机的执行计划。
- 单击**部署**选项卡。
- 在 **Silk Test Classic AUT 主机名**部分，单击**编辑**。将显示**编辑 Silk Test Classic AUT 主机名**对话框。
- 在**主机名**文本框中，键入运行 Silk Test Classic 代理的计算机的名称。

需要正确配置选项文件。有关命令行选项 `-m` 的详细信息，请参阅 Silk Test Classic 文档。

- 单击**确定**以将 Silk Test Classic AUT 主机添加到所选执行计划。

Silk Test Classic 测试的自动执行


执行计划中所有测试均使用相同 Silk Test Classic 实例进行测试。Silk Test Classic GUI 将在第一次执行 Silk Test Classic 测试时打开并在最后一次执行 Silk Test Classic 测试后自动关闭。每个 Silk Test Classic 测试执行都会产生其自己的结果。如果 Silk Test Classic GUI 在测试过程中出于任何原因关闭，它将在下一次执行 Silk Test Classic 测试时自动重新打开。

数据驱动 Silk Test Classic 测试用例的自动执行

如果选中 Silk Test Classic 测试属性中的**数据驱动**复选框，则每个 Silk Test Classic 测试都将在外部数据源的每个数据行中重复一次。默认情况下，基于计划的执行模式用于数据驱动测试。这意味着所有数据行的结果都将列于 `.res` 结果文件中的一个节点下方。如果在 `SccExecServerBootConf.xml` 中将执行模式切换为基于脚本的数据驱动，则将在 `.res` 结果文件中为每个数据行创建一个结果节点。

指定测试中的代理 (AUT)

当 Silk Test Classic 代理无法在与运行 Silk Central 执行服务器相同的机器上运行时, 例如测试在非 Windows 的平台上运行时, 主机名和端口可能由执行计划部署页面中的 Silk Test Classic AUT 主机名设置指定。如果未定义设置, 则使用 Silk Test Classic 默认值, 例如从 partner.ini。AUT 的语法为 hostname:port。必须在测试执行前手动启动代理并将其配置为在指定端口侦听。默认情况下, TCP/IP 协议用于 Silk Test Classic 实例和 Silk Test Classic 代理之间的通信。确保两个程序已配置为使用相同的协议。

 **注:** 将多个执行服务器分配给执行计划时一定要小心, 因为 Silk Test Classic 代理一次只能与一个 Silk Test Classic 实例一起工作。

Silk Test Classic 超时设置

如果您的 Silk Test Classic 测试用例需要 1 小时以上才可完成, 则必须在 Silk Central 中调整超时设置。否则, Silk Central 会假定执行出错并终止 Silk Test Classic。有关设置 Silk Test Classic 超时的详细信息, 请参阅本帮助中的 [管理主题](#)。

Silk Test Classic 日志

Silk Test Classic 中的 RMS 日志文件用于在测试运行进行时记录每个测试用例的数据。有三种类型的数据记录会写入此文件: 状态、内存和用户记录。通过监视此文件, RMS Remote Agent 得以确定每个测试运行的进度。

您可以通过执行 PrintToRMSLog 4Test 功能, 将自己的注释写入日志文件的用户记录。

示例:

```
PrintToRMSLog ("Error", "An intended error")
PrintToRMSLog ("Info", "testcase sleep1 started")
PrintToRMSLog ("Warning", "TestCase 1 started a second time")
```

rms.inc 中的用户功能定义:

```
PrintToRMSLog (STRING sMessageType, STRING sUserMessage)
```

以下列格式写入日志文件:

```
U | {sTestCaseName} | {sScriptName} | {sArgStr} | {sUserMessage} | {sMessageType}
```

问题跟踪和结果分析

分析测试结果，创建和跟踪已发生的问题以及使用报告记录结果。

分析测试运行

本节介绍如何使用 Silk Central 分析测试运行。

分析手动测试结果

如果您的测试运行处于已完成或未完成上下文之中，使用**手动测试结果**视图可提供易于阅读的手动测试结果视图，其中包括附加问题和附件等所有信息。您可立即看到所有这些信息。还可以打印和下载 PDF 版本。

手动测试结果视图包含左侧的树视图和右侧的详细信息视图。树视图基于在其中打开结果视图的选择的上下文。例如，如果您选择了一个测试周期，则可看到所有已分配的测试工程师及其测试。选择特定节点时，将使用所选内容的恰当信息更新详细信息视图。

几乎在所有查看手动测试的上下文中，您都可以单击测试的**查看手动测试结果**图标 (🔍) 来打开**手动测试结果**视图。此类上下文包括手动执行计划、仪表板面板、活动页面和执行**运行**网格以及测试**运行**网格。

分析自动测试结果

查看执行计划运行的测试结果，以了解高级根本原因分析，或者比较多个运行的结果，实现测试状态区别可视化。

测试结果视图和**运行比较**视图提供了易于读取的结果概览，带有完整的向下钻取功能。其中包含所有信息，例如结果文件、缩略图屏幕快照、消息和堆栈跟踪。这允许您快速分析测试运行失败的根本原因，特别是可以并行比较多次运行的结果。

例如，您可能想要执行以下任务：

- 分析配置套件或表示多种配置的执行计划内所有配置的运行
- 比较相同执行计划的多次运行，例如为找到是否有任何测试状态发生了变化
- 一次性显示一个执行计划的全部失败测试

分析自动测试运行的结果：

1. 在执行**运行**网格或**活动 > 上次执行**网格中，选择一个或多个执行。
2. 单击**查看自动测试结果**图标，以分析单个执行的结果，也可右键单击您选择的项目，然后选择**比较自动测试结果**来比较多次执行。
3. 单击页面顶端的图标或特定状态图标可以访问详细信息，例如结果文件、缩略图屏幕快照、消息和堆栈跟踪。



提示: 使用**仅显示失败的测试**复选框缩小显示结果的范围。

比较多次测试运行的测试结果

比较一个测试的多次运行的结果以实现测试状态区别可视化。

测试结果视图提供完整的向下钻取功能的优化结果概览。其中包含所有信息，例如结果文件、缩略图屏幕快照、消息和堆栈跟踪。这允许您快速分析测试运行失败的根本原因，特别是可以并行比较多次运行的结果。

1. 在**测试运行**网格 (**测试 > 详细信息视图 > <测试> > 运行**) 中，选择两次或多次运行。

2. 右键单击您的选择并选择**比较自动测试结果**以比较多次测试运行。
3. 单击页面顶端的图标或特定状态图标可以访问详细信息，例如结果文件、缩略图屏幕快照、消息和堆栈跟踪。



提示: 使用**仅显示失败的测试**复选框缩小显示结果的范围。

更改测试运行的状态

手动更改测试运行的状态：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划树**中，选择您要编辑的执行计划。
3. 单击**运行**选项卡。
4. 选择执行计划运行。**运行**页面的测试部分列出了测试运行。
5. 单击测试的**运行 ID**。
将显示**测试运行结果**对话框。
6. 单击**详细信息**选项卡。
7. 单击**更改状态**。将打开**更改状态**对话框。
8. 从**新状态**列表框中选择测试运行的新状态。
9. 在**注释**文本框中键入手动状态更改的说明。



注: 必须插入注释。

10. 单击**确定**以确认状态更改。



注: 状态更改会引起历史记录更改。要查看测试运行的所有状态更改历史记录，请单击**测试运行结果**对话框中的**消息**选项卡。

查看测试运行详细信息

查看测试运行的详细信息：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择**执行计划树**中的执行计划。
3. 单击**运行**选项卡。
4. 在底部的**测试运行**网格中，单击您要查看其详细信息的**测试运行 ID**。此时将出现**测试运行结果**对话框。
5. 单击**详细信息**选项卡。

删除测试运行结果

要删除特定测试运行的结果：


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划树**中，选择您要编辑的执行计划。
3. 单击**运行**选项卡。
4. 在要删除其结果的测试运行的**操作**列中，单击 **X**。
5. 在随后出现的确认对话框上单击**是**以完成删除。


删除执行计划的运行和结果文件


您可以确定要删除运行（包括结果文件以及所有属于该运行的其他项目和信息）还是仅删除运行的结果文件。结果文件是指在数据库中需要大量存储空间的文件，例如视频或屏幕图像。通过仅删除结果文件，您可以清理数据库并释放存储空间，而同时可保留有关运行的所有基本信息。

要删除运行或结果文件：

1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行计划**树中右键单击执行计划、文件夹、配置套件或项目，然后选择**删除运行或结果文件**。
3. 此时将显示**删除运行或结果文件**对话框。选择要删除的内容：
 - 单击**所有运行（包括结果文件）**以删除所有运行及全部结果文件。
 - 单击**所有运行的结果文件**以仅删除结果文件，而不删除运行本身。
4. 选中**从 ... 至 ... 时间范围内**以仅删除特定时间周期内的运行或结果文件。
5. 选中**保留上次运行**以删除除上次运行以外的所有运行（如果指定了时间范围，则为该时间范围内的所有运行）。
6. 单击**确定**。

 **注：**此操作将不会删除带标记的内部版本的运行。要删除带标记的内部版本的运行，请在**管理 > 产品、版本和内部版本 > 产品**中取消标记内部版本。

 **注：**如果要删除多个项目，则从数据库中删除项目时 UI 更新可能会稍微延迟。

 **注：**如果您右键单击项目节点，删除项目的所有运行或结果文件，所有未分配测试的运行或结果文件都将同时删除。

执行计划运行结果


跟踪 > 活动 > 上次执行 > 运行 ID

执行计划运行结果对话框列出执行计划运行的详细信息。

您还可以从**执行计划 > 详细信息视图**中访问该对话框。选择要查看其详细信息的执行计划，单击**运行**选项卡，右键单击运行并选择**查看详细信息**。

该对话框显示有关以下项目的详细信息：

项目	说明
执行计划名称	执行计划的名称。
执行计划 ID	执行计划的唯一标识符。
执行计划运行 ID	执行计划运行的标识符。
开始时间	运行开始的时间。
持续时间	执行所有包含的测试所花的时间。包括设置和清理测试的持续时间以及提取自动文件和代码覆盖率、启动执行工具和其他任务所花的时间。对于手动执行，此为开始和完成执行之间的时间。
执行服务器	分配至执行计划的执行服务器。
警告/错误	在运行过程中生成的警告和错误数。
状态	在条形图中显示已通过的测试、失败的测试以及未执行的测试。

项目	说明
版本/内部版本	为运行指定的产品版本和内部版本。它们由此执行计划的用户设置, 或者在执行时从内部版本信息文件中读取。如果内部版本已标记, 其会标记为粗体且具有  。
Silk Test Classic AUT 主机名称	Silk Test Classic AUT (测试中的代理) 主机的名称。
安装测试	为预期测试准备测试环境的测试。单击测试名称以查看或编辑测试。单击测试运行的 ID 可打开 测试运行结果 对话框。
清理测试	在完成测试后, 将测试环境还原为原始状态的测试。单击测试名称以查看或编辑测试。单击测试运行的 ID 可打开 测试运行结果 对话框。

执行计划运行结果对话框提供有关所含文件和在执行计划运行过程中所生成消息的其他信息。其中还会列出执行计划的所有已分配测试。

对于手动测试, 请单击**手动测试结果**以获取只读版本的**当前运行**页面, 以及有关手动测试的详细信息。


已分配的测试部分列出已分配至此执行计划的所有测试。单击测试名称以查看或编辑测试, 或者单击测试的运行 ID 以打开**测试运行结果**对话框。


测试运行结果

测试运行结果页面列出测试或执行计划详细信息。您可以从以下位置访问此页面：

- 测试 > 详细信息视图 > <测试> > 运行 > <运行 ID>
- 执行计划 > 详细信息视图 > <执行计划> > 运行 > <运行 ID>
- 执行计划 > 详细信息视图 > <执行计划> > 运行 > 测试运行<运行 ID>
- 跟踪 > 活动 > 上次执行 > <运行 ID> > 已分配的测试 > <运行 ID>

测试运行结果页面显示以下选项卡/部分：

选项卡	说明
详细信息	<p>显示运行详细信息, 包括其持续时间、执行路径、包括此测试运行的执行计划运行的执行计划运行 ID、任何警告/错误和运行注释 (如果向运行添加了注释)。此选项卡还使您可更改测试运行的状态。如果您需要手动否决测试运行的状态, 则可使用此选项。</p> <p>执行手动状态更改时, 更改的详细信息反映在此选项卡的状态、状态更改时间、状态更改者、上一个状态和状态更改注释字段中。</p>
时间线	<p>时间线选项卡显示的网格使您可以通过结合以下内容轻松分析测试运行的结果和错误：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 测试套件的结构 (如果包括失败/错误/警告计数的 output.xml 文件可用)。 • output.xml 文件中的事件。 • 日志条目和消息。 • 结果文件。 <p>条目按时间顺序列出, 并且视图包含允许您筛选不同类型项目的复选框。</p> <p>您也可以通过测试运行网格中的分析结果和分析错误操作访问此选项卡。</p> <p> 注: 此选项卡对除手动测试和 Silk Test Workbench 测试外的所有测试类型显示。</p>

选项卡	说明
特定	仅对 Silk Test Classic、Silk Performer 和手动测试显示。此选项卡包括特定于选定测试类型的详细信息。例如，选择 Silk Test Classic 测试时，此视图包括选定测试用例、测试数据和测试运行期间显示的任何警告。
文件	<p>列出了此运行生成的所有文件及其文件大小。Silk Test Classic .rex 文件的名称充当下载链接。下载文件后，可以在文本编辑器中直接查看。</p> <p>上表列出了与测试关联的文件，例如结果文件或为手动测试而手动上载的文件。下表列出了与执行计划关联的文件，例如执行日志文件或代码分析结果。</p> <p>在结果文件的操作列中，单击  以删除特定结果文件。请注意，部分文件受到保护，无法删除。</p> <p>单击下载所有文件可使用压缩包的形式下载测试运行生成的所有结果文件。</p> <p>对于 Silk Test Workbench，单击 result.stwx 文件可在结果文件的上下文中打开 Silk Test Workbench。</p> <p>对于 Silk Test Workbench，单击 error.png 可在发生回放错误时查看 Visual Test 的最后屏幕截图。</p>
消息	列出了此运行生成的所有消息及其时间戳和严重性。
成功条件	仅对自动测试显示。此选项卡显示测试计划进程期间为 测试 > 详细信息视图 > <测试 >> 属性 中的测试定义的所有成功条件，以及执行运行的结果值。成功条件用于确定测试是通过还是失败。
数据驱动	仅对数据驱动测试显示，可以选择对数据集中的所有数据行使用单个测试。此选项卡列出了测试的每个实例（数据行）运行的状态。单击实例可打开 测试运行结果 对话框的其他实例，以及选定实例的运行详细信息。
属性	为测试配置的任何属性。
参数	为测试配置的任何参数。

下表列出了用于逐步查看执行运行的测试结果的 UI 元素。这些元素仅在从执行计划访问**测试运行结果**对话框时可见。

项	说明
跳过“通过”	用于确定在使用 上一个结果 和 下一个结果 按钮浏览时应显示的测试运行结果。选中此选项仅显示状态不是通过的测试。
<上一个结果	跳转到选定执行计划运行中上一个测试的结果详细信息。
下一个结果>	跳转到选定执行计划运行中下一个测试的结果详细信息。

查看数据驱动测试的执行活动

查看数据驱动测试的执行活动：


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 选择基于数据驱动测试的执行计划。
3. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
4. 单击相关执行计划的**运行 ID**。
5. 在已分配的**测试表**中，单击数据驱动测试的**运行 ID**。




注：如果您运行多个数据驱动测试，您会在数据源中看到每个数据行有一个测试。

此时将打开此特殊测试的结果页面。

6. 单击**数据驱动**选项卡。您可以在此处查看已执行测试的所有实例。

 **注:** 测试的数据驱动属性列在**数据驱动属性表**的**详细信息**页面中。

7. 单击实例名称以查看此特定实例的测试运行详细信息。

 **注:** 如果您使用多个数据驱动测试实例，则会为数据源中的每个数据行创建单独的实例。

8. 单击**参数**选项卡以查看此特定测试运行期间已使用的数据源值。

执行运行页面

执行计划 > 详细信息视图 > <执行计划> > 运行

运行页面显示与所选执行计划的所有运行相关的统计信息。

对于配置套件，页面显示所包含的配置的所有运行。

对于测试周期，页面显示所包含的执行计划的所有运行和文件夹。


页面分为两个单独的部分，第一部分列出执行计划运行，第二部分列出在第一部分所选的执行计划运行的测试运行。

网格可进行自定义：您可显示或隐藏列、调整宽度以及拖动列来更改其顺序。在网格中单击要对内容进行排序、分组或筛选的列。

要打开**执行计划运行结果**对话框，右键单击运行，然后选择**视图详细信息**。要比较多个执行计划运行，请使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**来选择两个运行。右键单击所选内容，选择**比较自动测试结果**。

执行计划运行部分将列出所选执行计划的运行。使用此部分底部的菜单栏来定义每页显示的行数以及浏览各个页面。此页面将显示每个运行的以下列：

列	说明
操作	可对执行计划执行的操作。 删除运行 单击可删除此运行的结果。如果删除所选运行的结果，Silk Central 会从运行页面中删除运行。在后台处理完成删除之前，运行将变灰。另外，按下 Delete 可删除测试运行结果。对于带标记的内部版本，您必须确定要删除结果。 查看手动测试结果 (仅适用于手动测试) 在 手动测试结果 页面上单击以分析一项手动测试运行的结果。 查看自动测试结果 (仅适用于自动测试) 在 测试结果 页面上单击以分析一项自动测试运行的结果。
ID	执行计划的标识符。
执行计划	已执行的执行计划名称。此列仅针对配置套件显示。
状态	运行的状态摘要。一个条形将列出通过、失败和未执行测试的数目。每个已分配测试的运行状态在页面的第二部分显示。
运行 ID	执行计划运行的标识符。单击可访问运行的结果。
关键字	分配至执行计划的关键字。
执行者	执行运行的执行服务器名称。对于手动测试，将列出执行运行的用户名称。
产品	正在测试的应用程序。
版本	此版本可由此执行计划的用户设置，或在执行时通过内部版本信息读取。此信息可在 管理 > 产品、版本和内部版本 > 产品 中设置。

列	说明
内部版本	此内部版本可由此执行计划的用户设置，或在执行时通过内部版本信息读取。此信息可在 管理 > 产品、版本和内部版本 > 产品 中设置。如果内部版本已标记，其会标记为粗体且具有  。
开始时间	开始运行的时间。
持续时间	执行所有包含的测试所花的时间。包括设置和清理测试的持续时间以及提取自动文件和代码覆盖率、启动执行工具和其他任务所花的时间。对于手动执行，此为开始和完成执行之间的时间。
开始类型	显示测试运行的开始方式。手动、通过 Web 服务或通过计划。
开始程序名称	开始执行的计划、测试工程师或 Web 服务用户的名称。
开始范围	运行对话框中指定的范围。
执行计划父项	父级执行计划的名称。
运行注释	您可使用此列来为运行添加信息。要编辑注释，右键单击运行，然后选择 编辑运行注释 。
移动设备选择	部署页面上指定的设备筛选器（如果执行计划配置为在移动设备上运行）。
已使用的设备	与设备筛选器匹配且实际用来执行测试的设备（如果执行计划配置为在移动设备上运行）。对于手动测试，将显示在此执行计划中测试工程师上次选择的设备。 如果已将属性分配到执行计划，您可选择在网格中显示属性。属性是能应用于执行计划的可自由定义的特征。您可将属性用于筛选和报告用途。

测试运行部分将列出所选执行计划运行的测试运行。使用此部分底部的菜单栏来定义每页显示的行数以及浏览各个页面。此页面将显示每个运行的以下列：

列	说明
操作	可以对测试运行执行的操作。 <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;">查看或下载结果</div> <div>如果运行所属的测试为可生成结果文件的测试类型，单击图标可查看或下载结果文件。</div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 20px;">新问题</div> <div>单击可打开新问题对话框，并为测试创建新问题。</div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 20px;">分配现有问题</div> <div>将问题从外部配置的问题跟踪系统分配到测试。</div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 20px;">查看手动测试结果</div> <div>单击可以只读模式查看当前运行页面。</div> </div>
状态	运行的状态摘要。对于单个测试，显示为单个状态。栏将列出测试包或套件节点的通过、失败和未执行测试的数目。
状态原因	特定测试运行状态为 通过 、 失败 或 未执行 的原因。
运行 ID	测试运行的标识符。单击可打开 测试运行结果 对话框。
ID	测试的标识符。此列默认为隐藏。
测试	测试的名称。单击可访问 测试 > 详细信息视图 中的测试。此图标对应测试类型。
版本	执行运行所依据的版本。
开始时间	运行开始的日期和时间。
持续时间	测试运行的持续时间。
执行者	执行运行的执行服务器名称。对于手动测试，将列出执行运行的用户名称。
发现的问题	显示分配给测试运行的问题数。当未向测试运行分配问题时，列为空。单击链接可访问 测试 > 详细信息视图的问题 页面中的问题。
错误	运行中发生的错误数。
警告	运行中发生的警告数。

列	说明
内部版本	执行运行所依据的内部版本。
运行注释	对于 Silk Performer 测试运行，Silk Performer 在上载结果时使用此列将信息添加到测试运行。对于所有其他测试类型，您可以使用此列将信息添加到运行。要编辑注释，右键单击运行，然后选择 编辑运行注释 。

跟踪

跟踪区域提供项目级信息，包括**活动**、**跨项目活动**、**项目概述报告**和**质量目标**。

活动

本节介绍如何管理即将执行、当前执行和最近执行的测试运行。

删除上次执行运行

要从上次执行列表中删除运行：

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 在**活动**页面的**上次执行**区域中，右键单击要删除的测试运行，然后选择**删除运行结果**。
3. 通过单击**确定**确认删除。

在活动页面上显示或隐藏列

要在**活动**页面上显示或隐藏列：

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 打开列标题的上下文菜单。
3. 展开**列**子菜单以查看项目中可用的所有列。
4. 选中要显示的所有列的复选框。当您每次打开活动项目时，都会保存和显示列显示首选项。

在活动页面上输入问题

可以直接在**活动**页面上输入新问题。

要在**活动**页面上输入问题：

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 在**上次执行**区域中，单击相关执行计划的**运行 ID**，以查看测试执行结果。
与执行运行关联的每个测试都将在视图下部的**已分配的测试**表中列出。
3. 在要与问题关联的测试的**操作**列中，单击**新建问题**。
4. 继续定义问题。

在活动页面筛选测试运行

您可根据列的值在**活动**页面上筛选视图。您可指定要应用的筛选字符串：

- 基于文本的数据字段。
- 基于日期的字段的日历筛选器（使用**之前**、**之后**或**当天**运算符）。
- 数据运算符（**>**、**<**和**=**），用于基于数字的字段。

在活动页面筛选基于文本的值

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 打开基于文本且要作为筛选器依据的列的列标题上下文菜单。
3. 展开上下文菜单中的**筛选器**子菜单，以显示**筛选器**文本框。
4. 将文本字符串输入文本框中。
5. 按下 **Enter**。与筛选器条件匹配的所有条目将动态显示在已筛选列表中。

在活动页面筛选基于日期的值

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 打开基于日期且要作为筛选器依据的列的列标题上下文菜单。
3. 将光标停留在上下文菜单的**筛选器**上可显示**之前**、**之后**或**当天**子菜单。
4. 从以下项选择：
 - a) 将光标保持在**之后**上可定义应该排除其之前（并包括该日期）的所有条目的日期。
 - b) 将光标保持在**之前**上可定义应该排除其之后（并包括该日期）的所有条目的日期。
 - c) 将光标停留在**当天**上可排除具有指定日期的条目之外的所有条目。此时将显示日历工具。
5. 使用日历工具选择日期（或单击**今天**来指定为当天日期）。



提示: 您必须明确单击日历工具上的日期，或按**输入**来激活基于日期的筛选更改。

与筛选器条件匹配的所有条目将动态显示在已筛选列表中。

在活动页面筛选基于数字的值

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 打开基于数字且要作为筛选器依据的列的列标题上下文菜单。
3. 展开上下文菜单上的**筛选器**子菜单，以显示 **> (大于)**、**< (小于)** 和 **= (等于)** 运算符。
4. 从以下项选择：
 - a) 在 **>** 文本框中输入一个数字，以定义一个数字，小于（或等于）该数字的所有条目都应排除。
 - b) 在 **<** 文本框中输入一个数字，以定义一个数字，大于（或等于）该数字的所有条目都应排除。
 - c) 在 **=** 文本框中输入一个数字，以排除具有指定数字的条目之外的所有条目。



注: 数字值舍入到两位小数。

5. 按下 **Enter**。与筛选器条件匹配的所有条目将动态显示在已筛选列表中。

在活动页面筛选布尔值

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 打开基于布尔值且要作为筛选器依据的列的列标题上下文菜单。
3. 展开上下文菜单中的**筛选器**子菜单，以显示可用值。
4. 单击**是**或**否**选项按钮。与筛选器条件匹配的所有条目将动态显示在已筛选列表中。

使用活动页面上的预定义列表筛选值

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 打开以下列的列标题上下文菜单：该列有要作为筛选器依据的预定义筛选器值。
3. 展开上下文菜单中的**筛选器**子菜单，以显示**筛选器**文本框。
4. 选中要使用的筛选器值的复选框。此时将显示具有所选条件之一的所有条目。

在活动页面分组测试运行

除了简单地按列分类外，您可将条目分块至组以便查看。组基于作为分组依据的列中的通用共享值。

在活动页面上将组应用到测试运行

在活动页面上对条目进行分组：

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 打开要排序依据列的列标题的上下文菜单。
3. 选择**按此字段分组**。

然后，将根据所选列中经常共享的值对条目进行分组。

在活动页面上删除测试运行分组

删除分组：


1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 打开任何列标题的上下文菜单。
3. 取消选中**按组显示**复选框。

删除活动筛选器

 **注：**隐藏列将删除应用到该列的所有筛选器。

删除一个或多个筛选器：

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 打开含有要删除的筛选器的列的列标题上下文菜单。

 **注：**您可以按标题识别筛选的列，这些标题以粗体和倾斜文本显示。

3. 请执行以下操作之一：
 - a) 要删除特定筛选器：取消选中**筛选器**复选框。
 - b) 要删除所有筛选器：请选择**重置筛选器**。

在活动页面上对列重新排序

在活动页面上对列重新排序：

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 选择您要移动的列的列标题。
3. 将列拖到所需位置，然后将其释放。

将保存您的列顺序首选项，每次打开活动项目时将按此显示。

调整活动页面上列的大小

调整活动页面上列的宽度：

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 选择您要调整的列的垂直列标题分隔线。
3. 将列边界拖到所需位置，然后将其释放。

将保存您的列宽首选项，每次打开活动项目时将按此显示。

还原默认活动页面视图设置

还原默认视图设置将重置当前项目的所有用户定义的设置，即列顺序、列宽度、显示/隐藏列、应用筛选器、排序和分组。

还原默认视图设置：

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 打开任何列标题的上下文菜单。
3. 选择**重置视图**。

在活动页面上对测试运行排序

在**活动页面**上对测试运行排序：

1. 在菜单中，单击**跟踪 > 活动**。
2. 打开要作为测试运行排序依据的列的列标题上下文菜单。
3. 选择**升序排序**将按升序对测试运行排序，或选择**降序排序**按降序对测试运行排序。将保存您的排序首选项，每次打开活动项目时将按此显示。

活动页面

跟踪 > 活动


活动页面提供了一个集中位置，您可从该位置对项目的即将执行、当前执行和最近执行的测试运行进行管理。**活动**页面上的网格视图提供了每位用户可单独配置的筛选、排序和分组选项。您可使用点击和拖动操作显示或隐藏列、调整列宽和移动列。

活动页面分为三部分：**下次执行**、**当前执行**和**上次执行**。可通过拖动视图之间的分隔符来调整网格视图大小。

上下文相关菜单命令适用于每个测试运行。您可使用这些命令直接链接到所列的执行计划、继续手动测试、管理测试运行结果等。

您可通过**活动**页面更轻松确定执行计划之间的匹配点和查找特定执行计划信息。标准 Windows 键盘快捷键可用于选择测试运行条目，因此可轻松选择和操作特定执行计划组及测试结果。排序、分组和筛选功能通过上下文菜单命令提供，以帮助更好地对测试运行进行组织和分组。您的所有视图自定义首选项都与项目一起保存，并可在您每次访问**活动**页面时使用。

 **注：**活动页面上的数据不会自动刷新。单击每个视图下部的分页按钮旁边的**重新加载**可刷新页面内容。

 **注：**您可使用 **Ctrl+单击** 选择多个已排队的执行，然后通过一次单击全部放弃。

下次执行

下次执行视图列出了计划在未来运行的执行计划。为了提高性能，当您拥有多个执行计划时，仅显示即将运行的 50 个执行计划。您可使用可用的筛选功能访问其他未来执行计划。要编辑执行计划，请右键单击执行计划并选择**转到执行计划**或单击执行计划名称左侧的箭头。此操作会将您带到**执行**区域，您可在此区域查看和编辑执行计划的详细信息。

默认情况下，所有执行计划都按**开始时间**进行排序。**下次执行**视图中的列不能进行排序或分组。

下次执行视图可通过单击视图标题栏右侧的双箭头按钮进行折叠和展开。

对于每个执行计划，**下次执行**视图会显示以下列：

列	说明
ID	已计划执行计划的标识符。此列默认为隐藏。

列	说明
执行计划/文件夹	已计划执行计划或文件夹的名称。
关键字	分配到已计划执行计划的关键字。
手动测试工程师	对于手动测试，此列包含分配到测试的手动测试工程师的名称。未向测试分配任何手动测试工程师时，此列为空。
优先级	已分配到执行计划的优先级。
开始时间	测试运行的计划开始时间。
执行计划父项	执行计划在其中执行的上下文中的配置套件、文件夹或测试周期。单击可访问 执行计划 树中的套件或文件夹。如果配置套件或文件夹中未包含执行计划，则不显示任何内容。

当前执行

当前执行视图列出了当前运行的执行计划（自动和手动测试运行）。



要中止当前正在进行的执行计划，请单击执行计划的**操作**列中的**中止**。要查看或编辑执行计划，请右键单击执行计划并选择**转到执行计划**或单击执行计划名称左侧的箭头。要查看执行的进度，请右键单击自动执行计划并选择**查看详细信息**或单击执行计划的**运行 ID/任务 ID** 链接。对于移动设备上运行的自动测试，详细信息视图还支持查看设备上各种活动的实时流。实时流不适用于 **Sauce Labs** 设备。

只要某个手动测试仍处于打开状态，**当前执行**列表中其余的相应执行计划将处于**待定**状态。单击**操作**列中的**继续手动测试**，以打开**手动测试**窗口。

要查看手动测试结果，请右键单击手动执行计划并选择**查看详细信息**，或单击执行计划的**运行 ID/任务 ID** 链接，以打开**执行计划结果**页面。在此页面中，单击**已分配的测试**部分中的手动测试名称，以打开**结果**对话框。手动测试的详细结果将显示于此。返回**执行计划结果**页面，单击**手动测试结果**以转到**手动测试**视图，您可在**此**获得有关已分配手动测试的状态的信息。

当前执行的页面视图分为各自包含 **20** 个执行计划的多个视图。您可使用位于**当前执行**视图下部的**第一个、最后一个、下一个和上一个**浏览各页面。或者，您也可在**页面**文本框中键入页码，然后按 **Enter**。

对于每个执行计划，**当前执行**视图会显示以下列：

列	说明
操作	<p>您可对执行计划执行以下操作：</p> <p>中止 单击以取消当前执行。或者按删除。当您中止执行时，这些执行会呈灰色，直至后台处理完成删除。</p> <p> 注: 如果执行是测试周期的一部分，将禁用中止操作。上下文菜单中的  图标和条目将呈灰色，并且会在您中止多个运行时忽略此类运行。</p> <p>继续手动测试 单击以打开手动测试窗口。</p> <p>查看手动测试结果 单击可以只读模式查看当前运行页面。</p>
ID	执行计划的标识符。此列默认为隐藏。
执行计划	执行计划的名称。
运行 ID/任务 ID	手动测试在执行期间会收到 运行 ID 。手动测试完成时， 运行 ID 会传递到 上次执行 视图。自动测试在执行期间会收到 任务 ID 。 任务 ID 不会传递到 上次执行 视图。已完成的执行计划会在 上次执行 视图中收到 运行 ID 。

列	说明
状态	活动执行计划或手动测试的状态。对于自动测试，使用基于文本的值表示状态。对于手动测试，使用彩色直方图表示状态。自动测试状态使用文本描述并可进行筛选。手动测试可通过选中 筛选器 子菜单上的相关属性进行筛选。
关键字	分配到执行计划的关键字。
执行者	<ul style="list-style-type: none"> 对于手动测试，此列显示被分配执行手动测试的用户。未向测试分配任何手动测试工程师时，此列为空。 对于自动执行，此列显示执行服务器的名称。
优先级	对于自动执行计划，如果多个执行计划在排队等候，但只有一个执行服务器可用，则 优先级 将确定先执行的执行计划。如果执行服务器可用，但多个执行计划所需的移动设备不可用，情况也是如此。
开始时间	执行计划运行开始的时间。
剩余时间	测试完成之前剩余的时间。对于没有预计时间的手动测试，此列的值为未知。
开始类型	显示测试运行的开始方式。 <ul style="list-style-type: none"> 手动 通过 Web 服务 通过计划 通过依赖关系
开始程序名称	开始执行的计划、测试工程师或 Web 服务用户的名称。
开始范围	运行对话框 中定义的范围。
执行计划父项	<p>执行计划在其中执行的上下文中的配置套件、文件夹或测试周期。单击可访问执行计划树中的套件或文件夹。如果配置套件或文件夹中未包含执行计划，则不显示任何内容。</p> <p>如果已将属性分配到执行计划，您可选择在网格中显示属性。属性是能应用于执行计划的可自由定义的特征。您可将属性用于筛选和报告用途。</p>

上次执行

上次执行视图列出以前的所有执行计划运行。此列表可以筛选和排序，例如按照开始时间筛选和排序。

要查看或编辑执行计划，请右键单击执行计划运行并选择**转到执行计划**，或单击执行计划名称左侧的箭头。要显示执行计划运行的**执行计划结果**页面，请右键单击运行并选择**查看详细信息**，或单击执行计划的**运行 ID**链接。此页面显示所选执行计划运行的详细信息，并包括执行期间生成的任何文件和消息。要打开测试的**结果对话框**，请单击测试的**运行 ID**（位于**执行结果**页面的**已分配的测试**部分）。

要比较执行计划运行，请使用 **Ctrl+单击** 选择多个运行。右键单击所选项，然后单击**比较自动测试结果**执行自动测试，或者单击**报告 > 运行比较...**执行手动测试。

右键单击执行计划，然后单击**运行执行计划**以运行执行计划。**Silk Central** 考虑当前分配至执行计划的所有测试，而不是选定执行计划运行最初分配的测试。


要删除执行计划运行，请右键单击运行条目并选择**删除结果**或单击运行的**操作**列中的**删除**。

测试结果页面视图分为各自包含 20 个测试结果的多个视图。您可使用位于**上次执行**视图底部的**第一个**、**最后一个**、**下一个**、**上一个**浏览各页面。或者，您也可在**页面**文本框中键入页码，然后按 **Enter**。

上次执行视图可通过单击视图标题栏右侧的双箭头按钮进行折叠/展开。

对于每个执行计划，**下次执行**视图会显示以下列：

列	说明
操作	您可对执行计划执行以下操作：

列	说明
删除	单击以删除执行计划运行结果。当您删除执行时，这些执行会呈灰色，直至后台处理完成删除。或者，按删除以删除执行计划运行。对于带标记的内部版本，您必须确定要删除结果。
查看手动测试结果	单击可以只读模式查看 当前运行 页面。
ID	已执行执行计划的标识符。未分配的测试的 ID 值为 N/A。此列默认为隐藏。
执行计划	已执行执行计划的名称。单击名称旁边的按钮，以在 执行计划 单元中查看执行计划。
运行 ID	分配到测试运行的 ID。单击链接以查看测试运行的详细信息。
状态	在条形图中显示已通过的测试、失败的测试以及未执行的测试。筛选、排序和分组不适用于此列。
关键字	在执行时分配到执行计划的关键字。
执行者	<ul style="list-style-type: none"> 对于手动测试，此列显示被分配执行手动测试的用户。未向测试分配任何手动测试工程师时，此列为空。 对于自动执行，此列显示执行服务器的名称。
开始时间	执行计划运行开始的时间。
持续时间	执行所有包含的测试所花的时间。包括设置和清理测试的持续时间以及提取自动文件和代码覆盖率、启动执行工具和其他任务所花的时间。对于手动执行，此为开始和完成执行之间的时间。
产品	测试中的产品。此列默认为隐藏。
版本	版本由此执行计划的用户设置，或在执行时从内部版本信息文件读取。此列默认为隐藏。
内部版本	内部版本由此执行计划的用户设置，或在执行时从内部版本信息文件读取。如果内部版本已标记，其会标记为粗体且具有  。
开始类型	显示测试运行的开始方式。手动、通过 Web 服务或通过计划。
开始程序名称	开始执行的计划、测试工程师或 Web 服务用户的名称。
开始范围	运行对话框 中定义的范围。
执行计划父项	执行计划在其中执行的上下文中的配置套件、文件夹或测试周期。单击可访问 执行计划 树中的套件或文件夹。如果配置套件或文件夹中未包含执行计划，则不显示任何内容。
移动设备选择	部署 页面上指定的设备筛选器（如果执行计划配置为在移动设备上运行）。
已使用的设备	与设备筛选器匹配且实际用来执行测试的设备（如果执行计划配置为在移动设备上运行）。对于手动测试，将显示在此执行计划中测试工程师上次选择的设备。 如果已将属性分配到执行计划，您可选择在网格中显示属性。属性是能应用于执行计划的可自由定义的特征。您可将属性用于筛选和报告用途。

跨项目活动页面

跟踪 > 跨项目活动

跨项目活动页面可授予用户“超级用户”权限，以查看跨项目的所有执行相关活动。它还提供了**活动**页面提供的所有选项以及其他跨项目选项。这允许对执行队列做出结论。超级用户可从队列中删除执行以解决瓶颈问题。

跨项目活动仅对超级用户可见。该页面分成与**活动**页面相同的三个部分：**下次执行**、**当前执行**和**上次执行**。所有这三个部分还包括一个具有**项目 ID**的列。

项目	说明
项目 ID	执行计划所属项目的 ID。

项目概述报告

Silk Central > 跟踪 > 项目概述报告

项目概述报告包含选定项目状态的高级概述。

Silk Central、基于风险的测试和质量目标

通常在软件开发期间，必须在测试范围、时间和成本之间实现平衡。确定此平衡的一个常用方法是基于风险的测试。

基于风险测试的关键实践是，根据对质量和应用程序最终用户来说重要的因素，对测试资产进行分类的过程。

基于此分类过程，质量实践者可根据质量过程的可用时间和预期目标来确定合适的测试集。执行测试子集有一定的风险。以相关方式量化此风险可确保在整个过程中通知相关人员，这是成功实施基于风险的测试的关键。

在 Silk Central 中，基于风险的测试所使用的因素可使用 *质量目标* 完全自定义。可以为任何 **列表** 类型的自定义属性或需求属性创建质量目标，以用于对测试资产分类。这可以让用户定义需要执行的测试子集，以使项目符合特定的质量条件。质量目标报告可使用户向相关人员传达有关测试资产的测试计划、执行进程、相关范围、时间和质量度量标准。

质量目标

质量目标(退出条件)是项目必须达到的一组可定义的测试度量标准,以使质量视为可接受。每个 Silk Central 项目可以包含一个或多个质量目标。Silk Central 将质量目标用作实施基于风险测试的主要方法,这样允许您在给定的测试周期仅计划、测试和报告最重要的测试。

在 Silk Central 中,质量目标由以下两个元素组成:

- 需求或测试。
- 以下之一:
 - 具有相应百分比值的 **列表** 类型的自定义属性。
 - 以下默认需求属性之一:具有相应百分比值的 **优先级**、**已审阅** 或 **风险**。

质量目标示例

如果需求的 MyCustomRisk 属性具有高、中和低值,则可以定义以下内容的质量目标:

质量目标 - MyCustomRisk	高 = 100%
	中 = 50%
	低 = 10%

100% 表示符合此条件 (链接到与具有 *高* 属性值的需求) 的所有测试必须执行和通过才能符合此目标。

权限

质量目标基于权限。有关权限的详细信息,请参阅 *质量目标权限*。

质量目标页面

跟踪 > 质量目标

可在 **质量目标** 选项卡上执行以下控制,以便您创建、编辑或删除项目的质量目标:

质量目标网格

列	说明
目标名称	目标的名称。 在列名上选择下拉列表，然后选择 按组排列 以显示列表中的所有目标。
名称	名称 列中详细列出了每个属性列表类型的值。
目标 (%)	此文本字段必须包含 0 到 100 的一个数值。此值表示达到定义的质量目标所需的测试百分比。


按钮

- **管理目标** - 单击可显示**管理质量目标**对话框。
- **计划报告** - 单击可显示**质量目标计划报告**。
- **执行报告** - 单击可显示**质量目标执行报告**。

添加质量目标

创建质量目标之前，您需要创建要用于质量目标的类型列表的测试自定义属性或需求自定义属性。或者，您可以使用**优先级**、**已审阅**或**风险**的需求字段。

例如，如果希望质量目标跟踪值为高、中和低的需求自定义属性，请先转到**项目：<项目名称> > 项目设置 > 需求属性**，然后创建包含这些值的列表类型自定义属性。

 **注：**您只能在每个项目中将属性用作质量目标一次。

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择项目。
3. 单击**跟踪 > 质量目标**。
4. 单击**管理目标**。将打开**管理质量目标**对话框。
5. 在**新目标名称**字段中，输入目标的名称。
6. 在**属性/自定义属性**列表中，选择包含要用于质量目标的值的项目。列表包含以下类型的项目：
 - **类型列表**的需求属性。
 - **优先级**、**已审阅**或**风险**的默认需求属性。
 - **类型列表**的测试属性。
7. 单击**添加新目标**。
8. 单击**关闭**。**管理质量目标**对话框将关闭，并且新目标将添加到**质量目标**网格。
9. 对于列表中的每个值，请在**达到目标所需的测试百分比**中输入 0 至 100 之间的数值。

删除质量目标

要删除质量目标：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择一个项目。
3. 单击**跟踪 > 质量目标**。
4. 单击**管理目标**。此时将打开**管理质量目标**对话框。
5. 单击要删除的质量目标旁边的**删除**图标。



使用质量目标执行基于风险的测试方法

对于给定项目，用户要平衡测试范围和时间，同时还需确保应用程序的质量可被接受。以下步骤阐明了用户如何使用质量目标以执行基于风险的测试方法的高级 workflow。

在此项目中，相关人员对确保执行足够的测试台以及确保充分测试最重要的需求感兴趣。以下示例中的数据也包括在 Demo 项目中，该项目包括新版本的 Silk Central。

1. 选择一个项目。
2. 创建类型**列表**的需求属性以捕获需求的重要性。
对于此示例，请使用以下值创建需求属性业务值：
 - 低
 - 中
 - 高
3. 创建类型**列表**的测试属性以捕获测试目标的类型。
对于此示例，请使用以下值创建测试属性级别：
 - 完整
 - 回归
 - 冒烟
4. 单击**跟踪 > 质量目标**。
5. 创建新的质量目标。
对于此示例，请使用以下**目标 %** 为需求属性创建质量目标业务值：
 - 高 - 100%
 - 中 - 75%
 - 低 - 50%
6. 创建新的质量目标。
对于此示例，请用以下**目标 %** 为测试属性创建质量目标测试目标：
 - 完整 - 80%
 - 回归 - 50%
 - 冒烟 - 100%
7. 开发测试资产后，将特性/属性分配到需求和测试。
8. 要确定测试范围并确保相关人员协议在测试范围内，请单击**报告 > 详细信息视图**。
9. 单击**测试 > 状态报告 > 质量目标计划报告**。

此报告将显示每个质量目标值的数字和百分比、手动测试的总计划时间和满足目标所需的测试数与 在此项目中可用的测试数。



10. 计划获准后，如果项目正在进行测试执行，则可使用**质量目标执行报告**轻松评估质量目标的测试状态。
11. 单击**测试 > 状态报告 > 质量目标计划报告**。



问题


介绍如何在 Silk Central 中处理问题。

创建新问题


您可通过**问题**页面轻松创建与所选测试相关的问题。

要创建新问题，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其创建新问题的测试。
3. 单击**问题**选项卡。
4. 单击**新建问题**以打开**新建问题**对话框。
5. 选择要向其提交问题的问题跟踪系统的**配置文件**。

 **注：**您在此选择的配置文件将成为将来输入新问题时的默认选择。将新问题添加到问题跟踪系统时，系统会提示您提供问题跟踪系统的登录凭据。将来会自动预先选定您所提供的凭据。

6. 输入问题的简短**摘要**。
7. 输入有意义的问题**说明**。
8. 使用对话框右侧的 UI 控件提供关于问题的信息。

 **注：**这些 UI 控件因所选**配置文件**而异。例如：如果要创建将使用 Bugzilla 处理的问题，则需要指定产品、组件等等。如果将使用 JIRA 处理问题，则需要指定其他值，如问题类型或优先级。

9. 单击**确定**以创建问题。

以文档视图查看问题统计信息

以**文档视图**查看问题统计信息：

1. 在菜单中，单击**问题 > 文档视图**。
2. 在**问题树**中，选择要查看其统计信息的项目、问题跟踪系统或产品。

问题 文档视图

问题 > 文档视图

文档视图以表格格式显示所选项目的问题统计信息。

列	说明
日期	更新问题详细信息的日期和时间。
未解决	所选项目、数据库或产品中状态为未解决的问题数。
已修复	所选项目、数据库或产品中状态为已修复的问题数。
已验证	所选项目、数据库或产品中状态为已验证的问题数。
已关闭	所选项目、数据库或产品中状态为已关闭的问题数。
已推迟	所选项目、数据库或产品中状态为已推迟的问题数。

以详细信息视图查看问题统计信息

以**详细信息视图**查看问题统计信息：

1. 在菜单中，单击**问题 > 详细信息视图**。
2. 在**问题树**中，选择要查看其统计信息的项目、问题跟踪系统或产品。
3. 日历工具功能使您可以指定您要查看问题统计信息的时间段。单击时间范围的日期链接可展开日历。
4. 使用**开始日期**和**结束日期**字段旁边的**编辑**图标，指定问题统计信息的开始时间和结束时间。
5. 单击**更新**以根据指定的时间范围更新图表视图。

问题页面

问题 > 详细信息视图 > 问题

问题页面列出为所选项目配置的所有问题跟踪系统中的问题。此页面包含以下项目：

项	说明
日历工具	允许您指定应报告问题的时间范围。单击时间范围日期链接可展开日历工具。
更新	根据日历更改更新 问题视图 。

分配现有问题

您可通过**问题**页面从问题跟踪系统将问题分配到所选测试。

将现有问题分配到测试：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其分配问题的测试节点。
3. 单击**问题**选项卡。
4. 单击**分配现有问题**以打开**分配现有问题**对话框。
5. 选择在其中跟踪问题的预先配置问题跟踪系统的配置文件。
6. 在**问题 ID** 字段中键入问题编号（以逗号隔开）。

7. 单击**确定**。



注: 您也可以**在当前运行**页面、**执行运行**页面（位于**执行计划**中）和**测试运行**页面（位于**测试**中）将现有问题分配到当前运行的执行计划。

更新问题状态

同步 Silk Central 和问题跟踪系统之间的问题状态：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择您要为其更新相应问题的测试节点。
3. 单击**问题**选项卡。
4. 单击**更新问题状态**，以将 Silk Central 中列出的问题状态与问题跟踪系统中的相应问题同步。

删除问题（问题引用）

删除问题引用：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 选择要从中删除问题的测试。
3. 单击**问题**选项卡。
4. 在**操作**列中，单击 **✗**。
5. 单击**删除问题**选项卡上的**是**以确认删除。



重要: 此操作仅删除 Silk Central 中的问题引用。而不会删除问题跟踪系统中的问题本身。

Issue Manager

欢迎使用 Issue Manager ！

Issue Manager 是用于自动跟踪问题的综合工具。借助 Issue Manager，您可以通过为组织工作流建模的方式输入、处理和管理问题。

Issue Manager 可协助您管理软件缺陷、文档问题、增强请求等。它旨在满足应用程序开发人员、质保部工程师、技术支持、文档专家、经理和 IT 人员等广大用户的需求。

Issue Manager 采用称为**行为驱动工作流**的技术。此工作流技术可根据用户行为和问题状态在整个生命周期内自动移动问题，它可自定义为您企业的工作流。从报告问题到关闭问题，当用户对该问题执行操作时，Issue Manager 将自动处理问题路由。

您的管理员可将路由规则和工作流设置为在分配给单个用户或组的收件箱之间自动推进问题。具有特殊安全权限的用户可以覆盖预定义的问题路由。

Issue Manager 允许您执行以下任务：

- 通过 Web 界面报告问题。
- 添加、审查、重新分配、修复、验证和关闭问题。
- 查看有关任何问题的详细信息。
- 查看用户帐户和收件箱。
- 当问题发生特定更改时接收电子邮件。
- 通过运行查询，从数据库中检索问题信息。
- 生成报告和图表。
- 存档问题。

Issue Manager 使用入门

作为最终用户

熟悉最终用户的任务。

先创建示例数据库，然后再创建和配置组织的生产数据库。有关其他信息，请参阅 *数据库*。

作为管理员

开始使用 Issue Manager 之前，需要设置数据库。有关其他信息，请参阅 *数据库*。

浏览示例数据库

以管理员身份浏览示例数据库以熟悉 Issue Manager 的功能。要浏览示例数据库：

1. 启动 Issue Manager 并以 dhart（无限制权限的**开发**用户）登录到示例数据库。
2. 输入现有产品的问题。
3. 保存问题。Issue Manager 填写**问题详细信息**页面的自动字段和**历史记录**选项卡。
4. 对问题执行操作并完成相应的操作对话框。此时将更改**问题详细信息**页面。执行其他操作，直到您对进程感到满意。
5. 查看多个用户帐户。
 - a) 注意用户分配至的组。
 - b) 查看用户的安全权限。
 - c) 注意用户的默认收件箱。
6. 添加组。
 - a) 分配安全权限。
7. 为新用户添加收件箱。
 - a) 将收件箱与新建组关联。
8. 为新用户添加帐户。
 - a) 将新的收件箱分配至用户。
 - b) 将任何剩余的安全权限分配至此用户帐户。
9. 添加新产品，包括其路由规则。
 - a) 为产品添加一个或多个版本。
 - b) 将每个版本与一个或两个平台关联。
10. 退出系统。
11. 以新用户登录。
12. 要查看问题如何通过工作流处理，请输入并保存新产品的问题。
 - a) 在**已分配到**字段中，问题已路由到路由规则中指定的其中一个收件箱。缺陷处于**开发部准备就绪**状态。选择**历史记录**选项卡并注意此处的条目。
 - b) 选择**历史记录**选项卡并注意此处的条目。
 - c) 将问题重新分配至其他开发人员。
 - d) 查看**历史记录**选项卡如何反映此操作。
 - e) 将问题设置为**已修复**以使其前进至下一个状态。**状态**字段将变为**质保部准备就绪**且**已分配到**字段将更改至路由规则中指定的收件箱中。假设此为质保部工程师的收件箱。
 - f) 将问题设置为**验证**，这就意味着质保部工程师已验证此缺陷已修复。此问题应移至**已关闭**状态。再次查看**历史记录**选项卡。它有何变化？
13. 为新产品添加两个组件。
14. 为部件设置路由规则，为整个产品指定不同的收件箱。

15.输入特定产品组件的另一个问题。重复步骤 12 中所述的子步骤，以查看路由有何变化。



注：因为所有问题的工作流相同，所以问题通过的状态保持相同。

16.更改问题详细信息页面上的字段标签。

17.将产品代码更改为产品。

18.打开现有问题的问题详细信息可查看更改。

19.添加新字段至自定义选项卡 1。

20.打开现有问题的问题详细信息选项卡，然后选择自定义选项卡可查看新的字段。

21.生成几个在报告单元可用的预定义报告和图表。

使用 Issue Manager 可执行的操作

作为针对问题跟踪需求的完整解决方案，Issue Manager 使您可以：

- **创建新问题：**
- **导入问题：** Silk Test Assistant 使您可将 Silk Test 测试用例的详细信息作为新问题的基础直接转发到 Issue Manager。同样，当您发现需要关注的 Silk Central 执行结果时，您也可轻易将结果用作新问题的基础。
- **进程问题：** Issue Manager 使您可审阅、重新分配、修复、验证和关闭问题（权限因用户类型而异）。
- **将文件与 Issue Manager 问题关联：** 如果您或客户拥有问题重现所需的文件，可以将这些文件上载到 Issue Manager 并将其附加到问题。在这种情况下，您可以轻易查找需要确认、修复或验证缺陷的文件。
- **查看系统中每个问题的完整历史记录：** Issue Manager 记录用户对问题执行的每项操作。默认问题历史记录条目包括对问题执行的操作、执行操作的用户以及说明操作的注释。
- **与工作组交互：** 您的 Issue Manager 管理员可以在组织中设置工作组，以便共享特权、权限、收件箱和分配。在这种情况下，您可以与每个用户和组中的用户交互，以分担相似的工作职责。
- **查询系统以获取符合条件的问题信息：** 您可以使用预先定义的查询，按照示例构建查询或通过 SQL 创建高级查询。
- **生成报告和图表：** 根据您的指定的问题条件创建预定义报告，或通过 SQL 创建高级查询。
- **定义通知：** 定义问题状态或分配更改时发送通知。
- **与问题数据库远程交互：** 通过 Web 远程输入和查询问题。
- **将测试分配到问题：** 使用 Silk Central

使用 Issue Manager

Issue Manager 帮助提供信息和指导，有助于您通过 Issue Manager 跟踪问题以满足软件开发环境的需求。


概述

此部分提供 Issue Manager UI 的概述。它包含问题跟踪页面、问题详细信息页面、问题详细信息选项卡和问题跟踪工具栏。

问题跟踪页面

在菜单中，单击问题 > 问题跟踪。

概述




此时问题跟踪页面将显示收件箱的问题列表。要查看其他收件箱，请从工具栏的显示列表中选择一个。收件箱可以按组进行组织。要仅显示特定组的收件箱，请从工具栏的列表选择一个。您可显示或隐藏列、调整宽度以及拖动列来更改其顺序。在网格中单击要对内容进行排序、分组或筛选的列。单击网格中的 （查看问题）以在问题详细信息页面上显示问题的详细信息。您也可以使用键盘上的向上和向下键浏览列表，并按 Enter 显示问题的详细信息。

使用显示列表定义您希望看到的问题：

- **所有未解决的问题**：显示未处于终结状态的所有收件箱的所有问题。
- **所有问题**：显示所有收件箱的所有问题，包括已关闭的问题。
- **<收件箱名称>**：显示当前分配到选定收件箱的所有问题。

工具栏

单击工具栏中的按钮以执行以下操作：


- 单击  (**我的收件箱**) 以显示收件箱的问题列表。
- 单击 **新问题** 以添加新问题。
- 单击  (**下载为 XLSX**) 以将问题列表导出为 Excel 表。
- 在 **转到问题号** 工具栏字段中输入问题号，然后按 **Enter** 以快速移到特定问题。
- 单击  (**打开 Silk Test Classic 智能助理**)。仅当 SRFrontendBootConf.xml 文件中的 ShowSilkTestAssistant 标记取消注释并设置为 true 时，此图标才会显示。有关更多信息，请参阅 *Silk Test 智能助理*。


批量更新

您可使用键盘的 **Ctrl** 和 **Shift** 键，以通过标准浏览器多选功能选择多个问题。根据用户的权限，可以通过右键单击选定项对多个问题执行以下操作：

- 重新分配问题，前提是未选择任何已关闭的问题。
- 工作流程操作，前提是所选问题的类型和状态均相同。请注意，如果所选问题具有相同产品，则只能启用使用产品相关字段的工作流程操作。

“问题详细信息”页面

在菜单中，单击 **问题 > 问题跟踪**，从工具栏的列表中选择 **收件箱**，然后在网格中单击  (**查看问题**)。此时 **问题详细信息** 页面将显示有关问题的详细信息。



Issue Type: BUG Platform: General


Product: Demo Product Component: Charging Unit

Release: 3.1 352 Created By: dbrauer

Description History Customers Traceability Custom

工具栏

页面顶部的工具栏中显示操作列表。单击链接可处理某个问题。可用链接根据问题状态和您的权限而变化。有关所有可用链接的列表，请参阅 [处理问题的操作](#)。

单击  (**返回收件箱**) 以返回 **问题跟踪** 页面上的问题列表。您也可以使用 **退格** 键完成此操作。

在 **转到问题号** 工具栏字段中输入问题号，然后按 **Enter** 以快速移到特定问题。



问题详细信息

操作链接下方显示有关问题的最重要信息，您可添加附件和配置通知。使用问题摘要下方的**附件**和**通知**图标可添加附件和配置通知。

名称	说明
收件箱中的上一个问题	显示所选收件箱的问题列表中上一个问题的数据。您也可以使用 向上 和 向左 键完成此操作。
收件箱中的下一个问题	显示所选收件箱的问题列表中下一个问题的数据。您也可以使用 向下 和 向右 键完成此操作。
附件	允许您添加包含与问题相关的其他信息的文件。您可以使用 操作 列中的按钮编辑和移除文件。无需先单击 编辑 。
通知	允许您配置电子邮件通知。 Issue Manager 在问题的特定值发生更改时通知您。无需先单击 编辑 。
显示可打印版本	显示所选问题的可打印数据视图。

问题详细信息选项卡

问题详细信息选项卡显示在**问题详细信息**页面的问题详细信息下方。在编辑选项卡上的值（如添加客户或更新说明）之前，您需要单击**问题详细信息**页面上的**编辑**。您也可以使用 **F2** 键完成此操作。提供以下选项卡：


名称	说明
说明	包含问题的 摘要 和 说明 。  注: Silk Central 支持 HTML 格式, 并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于 说明 文本框。
历史记录	跟踪与问题有关的所有更改。例如：问题创建时间、问题创建者，以及重新分配、修复、验证、添加客户、文件、测试用例等操作。
客户	允许您添加报告问题的客户的相关信息。您可以使用 操作 列中的按钮编辑和移除客户。
可跟踪性	显示与 Issue Manager 问题相关联的测试。输入您的 Silk Central 凭据以激活此选项卡。单击测试名称以转到 测试详细信息视图 。在 测试详细信息 的 问题 选项卡上，您可以查看为测试分配的所有问题。
自定义	包含 Issue Manager 管理员设置的任何自定义字段和列表。
测试用例	允许您添加 Silk Test 测试用例。质保部和开发人员可以通过单击 操作 列中的  (运行测试用例) 来直接执行测试用例。 Silk Test 测试用例还可以使用 Silk Test 智能助理进行导入。仅当 <code>SRFrontendBootConf.xml</code> 文件中的 <code>ShowTestcasesTab</code> 标记取消注释并设置为 <code>true</code> 时，此选项卡才会显示。


输入问题

本章介绍如何在 **Issue Manager** 中创建和编辑问题、如何使用 **Silk Test** 智能助理创建 **Silk Test** 结果文件之外的问题以及如何从 **Silk Test** 导出结果。

创建问题 (Issue Manager)


在 **Issue Manager** 中创建新问题：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪**。
2. 在工具栏中，单击  (**新建问题**)。
3. 选择**问题类型**、**产品**、**版本**、**平台**、**组件**和**严重性**的值。


 **注:** 突出显示的字段和列表是必需的。

当您输入值时，Issue Manager 会根据已配置的规则动态分配收件箱和问题的初始状态。


4. 输入**摘要和说明**。要创建此问题与其他问题的链接，请将相关问题的问题编号或摘要键入**已链接问题**字段（启用自动建议）。已链接问题列在**历史记录**选项卡中。

 **注:** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. **可选**：添加问题的更多详细信息。单击选项卡，然后单击以下按钮：


- **添加客户**：跟踪关于报告问题的客户的信息。
- **添加文件**：添加包含关于问题的其他信息的文件。
- **添加测试用例**：质保部和开发人员可通过单击**测试用例**选项卡上的**操作**列中的 （**运行测试用例**）直接执行已添加的 Silk Test 测试用例。Silk Test 测试用例还可以使用 Silk Test 智能助理进行导入。
- **添加通知**：配置为当问题的某些值发生更改时使用电子邮件进行通知。

6. 单击**确定**。

此时将显示**问题详细信息**页面。要返回收件箱的问题列表（**问题跟踪**页面），请单击 （**我的收件箱**）。

编辑问题 (Issue Manager)


要在 Issue Manager 中编辑问题：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪**。
2. 在网格中单击 （**查看问题**）。此时将显示**问题详细信息**页面。
3. 单击**编辑**。
4. 编辑列表和字段的值。
5. 单击选项卡以编辑问题的更多详细信息。
6. 单击**确定**。

可在历史记录中跟踪更改。单击**历史记录**选项卡以查看更改。


Silk Test 智能助理

Silk Test 智能助理分析 Silk Test 结果文件 (.rex) 中的测试用例。然后助理将创建可以通过 Issue Manager 跟踪的测试用例问题。

 **注:** 仅当 SRFrontendBootConf.xml 文件中的 ShowSilkTestAssistant 标记取消注释并设置为 true 时，**打开 Silk Test Classic 智能助理**图标才会显示。


根据测试用例结果，您可以创建新问题或更新现有问题。例如：如果您运行测试用例后失败，智能助理可将测试用例附加到新问题。质保部工程师随后可以直接从 Issue Manager 执行附加的测试用例，并确定问题是否已修复。

您可以将一个或多个测试用例分配给一个问题。但是，您不能将一个测试用例分配给多个问题。如果两个测试用例的脚本名称、测试用例名称和参数相同，则智能助理会将其视为相同。

 **注:** 您可以指示智能助理将不同平台上运行的相同测试用例视为单独的测试用例。智能助理不会提出要修复的测试用例，直至测试用例在所有平台上传递。

将 Silk Test 结果导入到 Issue Manager

要导入 Silk Test 测试的结果：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪**。
2. 从工具栏中的列表中选择**收件箱**。
3. 单击工具栏中的 （**打开 Silk Test Classic 智能助理**）。

4. 浏览到计算机中的 .rex 文件。
5. 从列表中选择平台以将测试所运行的平台用作合并逻辑中的因子。
6. 单击复选框以包括无错误且未与问题关联的测试，然后单击**下一步**。
7. 单击复选框以选择测试库，然后单击以下按钮之一：
 - 单击**新问题**以创建新问题并为其分配测试用例。有关更多信息，请参阅 *创建问题 (Issue Manager)*。
 - 单击**现有问题**，然后输入问题号以为其分配测试用例。

已分配的测试用例将不再显示在列表中。

8. 单击**下一步**。
9. 确认建议的操作，然后单击**完成**。

测试用例将分配到问题。要运行或编辑测试用例，请单击**测试用例**选项卡上**操作**列中的按钮。

从 Silk Test 中导出结果

要从 Silk Test 中导出结果：

1. 在 Silk Test 中，单击**结果 > 发送到 Issue Manager**。此时将显示**将问题发送到 Issue Manager**对话框。
2. 选择结果文件 (.res)。
3. 单击**确定**。此时将启动智能助理。**智能助手**选项卡将显示已下载至**已导出测试结果 (.rex)**字段的結果文件的路径。
4. 单击**下一步**。此时将显示**将测试和问题关联**对话。

遵照将 *Silk Test* 结果导入到 *Issue Manager* 中的步骤。

建议的更改

在将测试用例结果和 Silk Test 测试用例与问题关联时，Silk Test 智能助理会比较问题的结果和当前信息，以生成问题的建议更改列表。

列表包括问题的建议操作，以及您确认操作后将导致的新问题状态和原因代码。每个建议的操作基于每个问题的当前状态和原因代码，以及关联测试用例的结果。

要创建建议的更改列表，Silk Test 智能助理使用以下公式：

[当前状态和原因代码] + [测试结果] = [特别操作、新状态和原因代码]

例如：如果问题的当前状态为**质保部准备就绪**及其原因代码为**已修复**，并且与此问题关联的测试用例失败，则智能助理将建议 **AutoRejectFix** 操作，这会将问题的状态更改为**质保部准备就绪**，并将其原因代码更改为**已拒绝**。以下公式总结了此示例：

[质保部准备就绪和已修复] + [失败的测试] = [AutoRejectFix、质保部准备就绪和已拒绝]

处理问题

Issue Manager 提供了一系列可供您处理问题的操作。例如，您可以将问题标记为**已修复**或**已实施**，您可以指示**需要更多信息**或问题**不再是问题**等。

这些操作的按钮显示在**问题详细信息**页面的右侧。有关所有可用操作的列表，请参阅**处理问题的操作**。问题列表因问题的状态和特定用户的权限而异。许多操作可由 **Issue Manager** 管理员配置和自定义。

处理问题的操作

问题详细信息页面顶部显示操作列表。单击链接可处理某个问题。操作根据问题状态和您的权限而变化。



您可执行以下操作：

操作	说明
接受	表示问题中描述的增强或文档问题已获批，可进一步处理。
添加注释	允许您添加关于正在对问题采取的操作的注释。
添加解决方法	表示不会立即修复问题，但会产生解决方法。
已完成	表示问题已修复。
仲裁	表示存在关于问题状态的分歧。开发部、文档部或质保部需要讨论问题及其状态。
保留原样	表示问题实际上并非问题，因为功能可按预期正常运行。
不能执行	表示不能实施所请求的增强。
无法修复	表示问题无法修复。这可能是因为它太危险或可能太耗时。
确认为缺陷	表示问题确实是一个问题，需要进行修复。
复制到项目	允许您将问题复制到另一个项目。所有客户、附加文件和测试用例会随问题一起复制。不会复制通知。单击按钮，再从列表中选择 项目 ，然后单击 确定 。字段和列表中会填充来自源问题的值。根据需要编辑这些值，然后单击 确定 。
延期进行	允许您将问题延期到以后的版本。
编辑	允许您编辑字段中的值以及 问题详细信息 页面和 问题详细信息 选项卡上的列表。
已修复	表示问题已修复。指定已在其中修复问题的内部版本或版本。
已实施	表示已实施增强。
标记为重复	将问题标记为另一个问题的副本。指定匹配问题的问题号。问题将保持打开。
需要更多信息	表示开发部需要来自质保部的关于此问题的更多信息。当缺陷无法重现或描述不清楚时便可能发生此情况。
不再是问题	表示问题已过期。当新功能或另一个缺陷修复已解决问题时便可能发生此情况。
不是缺陷	表示问题并不是缺陷，而是问题报告人员对功能有所误解。
不可再生	表示问题无法重现。
重新分配	允许您将问题分配到其他收件箱。
拒绝	表示以下情况之一： <ul style="list-style-type: none"> • 问题已修复，但无法验证，因此被拒绝。 • 请求的增强功能未获批。
重新打开缺陷	表示质保部已重新打开问题。当问题已在先前的内部版本中得到修复并在更高内部版本中再次提出时，便可能发生此情况。
验证	表示问题已修复并接受为已修复。

对问题执行操作

对现有问题执行操作：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪**。

- 单击  (我的收件箱) 或从工具栏中的列表中选择组和收件箱。
- 单击网格中的  (查看问题)。此时将显示问题详细信息页面。页面顶部显示操作列表。
- 单击操作链接并在对话框中输入所需值。


有关所有可用操作的列表，请参阅 [处理问题的操作](#)。

设置问题验证首选项

通过问题验证首选项，每次创建新问题或使用现有问题时，您都可以配置验证问题的方式。

设置问题验证首选项：

- 在菜单中，单击问题 > 配置。
- 单击首选项。
- 请选择以下选项之一：
 - 单击始终使用普通路由：这是默认系统路由。
 - 单击始终验证自己的问题：将向您返回所有输入的问题以便您进行验证。
 - 单击提示每个新问题：确定针对各个情况，是将问题返回给您还是问题使用标准路由。

 **注：**您需要问题验证首选项安全权限才可设置首选项。Issue Manager 管理员可以将此权限分配给您。如果您没有此权限，此选项按钮将被禁用。

电子邮件通知

您可以将 Issue Manager 配置为在发生预定义事件时通知您。这些事件为：

- 重新分配：重新分配问题且状态不发生改变。
- StateChange：问题更改其状态。
- AnyChange：对生成新历史记录条目的问题进行更改。

Issue Manager 管理员可以为特定事件定义其他规则。定义规则后，用户可以设置电子邮件通知。您可以为特定问题定义系统级通知或通知。对于这些操作，您需要以下安全权限：

操作	必需的安全权限
定义通知规则	电子邮件通知规则和系统级通知
定义电子邮件通知	每个问题的电子邮件通知
定义系统级通知	电子邮件通知规则和系统级通知

系统管理员必须配置电子邮件服务器设置。否则，电子邮件通知将无法工作。

任何用户均可定义基本电子邮件通知，无论分配的权限如何。如果您设置基本通知，Issue Manager 将在其他用户对您收件箱中的问题进行更改或将新问题分配至您的收件箱时通知您。

定义通知规则

Issue Manager 提供三种默认通知规则：任意更改、重新分配和状态更改。要定义其他通知规则：

- 在菜单中，单击问题 > 配置。
- 单击左侧的通知规则。
- 单击添加规则。此时将显示新建通知规则。
- 输入规则名称、说明和 WHERE 子句。如需了解其他信息，请参见 [定义电子邮件通知规则](#)。
- 选中处于活动状态复选框以激活规则。
- 单击确定。



通知规则将添加到列表。





注: 您需要拥有电子邮件通知规则和系统级通知安全权限才能定义通知规则。

定义电子邮件通知

要定义电子邮件通知，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪**。
2. 单击  (**我的收件箱**) 或从工具栏中的列表中选择**组**和**收件箱**。
3. 单击网格中的  (**查看问题**)。此时将显示**问题详细信息**页面。
4. 单击**通知**图标。
5. 单击**添加通知**。此时将显示**添加通知**对话框。
6. 输入所需的值，然后单击**确定**。通知将添加到列表。

要编辑通知，请单击  (**编辑通知**)；要删除通知，请单击操作列中的  (**删除通知**)。有关配置系统级通知的信息，请参阅 [管理系统级通知](#)。

配置基本电子邮件通知

配置基本电子邮件通知：

1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击左侧的**首选项**。
3. 选中**当用户向我分配问题或对我的收件箱中的问题做出更改时通知我**复选框。



注: 不管分配的权限如何，任何用户均可定义基本电子邮件通知。基本电子邮件通知的主题行和内容均可在 `SRFrontendBootConf.xml` 文件中进行配置。

报告 (Issue Manager)

通过可高度自定义的 Issue Manager 报告，您可以将数据转换为有意义的图表。Issue Manager 提供多个预配置报告，划分为三个类别。这些类别显示在**报告树**中：

- 常用报告
- 文本搜索
- 管理报告

文本搜索是以表格格式返回报告数据的查询。报告模板使用 BIRT Report Designer（一种基于 Eclipse 的开源报告工具）或 Microsoft Excel 创建。


如果选定的项目中没有任何数据，或您未连接到正确的 Issue Manager 数据库，则生成空报告。





您可以使用基于 GUI 的工具或手动写入 SQL 代码创建报告。使用此高级方法，对如何查询数据并在报告中显示数据几乎没有限制。

有关如何使用报告的更多信息，请参阅 [报告](#)。

创建报告

创建 Issue Manager 报告：

1. 在菜单中，单击**问题 > 报告**。
2. 在**报告树**中选择文件夹。
3. 在工具栏中，单击  (**新建子报告**)。将显示**创建新报告**对话框。
4. 输入**名称**和**说明**。
5. 如果要与其他用户共享此报告，请选中此复选框。

6. 输入**超时 [秒]**以定义 Issue Manager 等待报告执行完成的时间。
7. 从列表中选择**默认选项卡**和**结果类别**。
如果使用上下文菜单（例如，右键单击测试时）访问报告，您将直接转到定义的**默认选项卡**。
8. 从列表中选择**选择条件、属性、运算符和值**。
字符串允许使用的通配符包括 *（任意数量的字符）和 ?（仅一个字符）。
9. 单击**更多**以创建其他查询字符串，然后选择 **AND** 或 **OR** 运算符以连接查询字符串。单击 （删除）以删除查询字符串。
10. 单击**下一步**以配置报告的列。您可**添加列**、**全部删除**、通过单击 （上移）或 （下移）设置顺序、通过单击 （删除）删除单列、设置排序和分组选项以及输入**别名**。
11. 单击**完成**。


您也可通过手动编写 SQL 代码来创建报告。在**创建新报告**对话框上单击**高级**，然后输入或粘贴您的 SQL 代码。有关更多信息，请参阅 *使用 SQL 编写高级查询*。有关所有可用函数占位符的列表，请参阅 *自定义报告的 SQL 函数*。

添加子报告

要将多个报告的结果汇总到当前所选报告中，您可添加子报告。子报告的结果列和行会串联到所选报告的结果。


添加子报告：

1. 在菜单中，单击**问题 > 报告**。
2. 在**报告树**中选择报告。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 单击**添加子报告**。将显示**添加子报告**对话框。
5. 从**报告树**中，选择要追加到当前报告的子报告。
6. 单击**确定**。子报告将显示在**子报告**部分中相关报告的**属性**页面上。

要删除子报告，请单击**操作**列中的 （删除）。

编辑报告属性

要编辑报告的属性：

1. 在菜单中，单击**问题 > 报告**。
2. 从**报告树**中选择报告。
3. 单击工具栏中的 （编辑）。此时将显示**编辑报告**对话框。
4. 根据需要编辑值。
5. 单击**完成**。

有关此对话框的 UI 控件的更多信息，请参阅 *创建报告*。

编辑报告参数

要编辑报告的参数：

1. 在菜单中，单击**问题 > 报告**。
2. 在**报告树**中选择报告。
3. 单击**参数**选项卡。
如果已为报告定义任何参数，则此处将列出这些参数。

4. 单击**编辑参数**。此时将显示**编辑参数**对话框。
5. 根据需要编辑所列参数的**标签或值**。
6. 单击**确定**。

有关报告参数的更多信息，请参阅[报告参数页面](#)。

Issue Manager SOAP API

Issue Manager 提供开放式 API（应用程序编程接口），允许从第三方应用程序访问 Issue Manager 存储库，例如提交缺陷。

WSDL 所基于的接口显示在下方。此接口还包含这些方法的文档：

```
/**
 * A Project object has a ProjectID and a ProjectName. The ProjectID
 * is used for all further methods
 * for specifying the Issue Manager project you want to work on.
 * @param sessionID
 * @return Array of initialized Issue Manager projects available
 * for the user used for generating the sessionID
 * @throws SQLException
 */
public Project[] getProjects(long sessionID) throws SQLException;

/**
 * @param sessionID
 * @param projectID
 * @return the names of the 3 issue types
 */
public String[] getIssueTypes(long sessionID, int projectID)
throws RemoteException, SQLException, LoginException;

/**
 * @param sessionID
 * @param projectID
 * @return Array of ProductNames that are configured for the
 * provided Issue Manager project
 */
public String[] getProducts(long sessionID, int projectID)
throws RemoteException, SQLException, LoginException;

/**
 * @param sessionID
 * @param projectID
 * @param product
 * @return Array of ReleaseNames that are configured for the
 * provided product
 */
public String[] getReleases(long sessionID, int projectID,
String product) throws RemoteException, MissingValueException,
SQLException, LoginException;

/**
 * @param sessionID
 * @param projectID
 * @return Array of available PlatformNames
 */
public String[] getPlatforms(long sessionID, int projectID) throws
RemoteException, SQLException, LoginException;
```

```

/**
 * @param sessionId
 * @param projectID
 * @param product
 * @return Array of ComponentNames that are configured for the
provided product
 */

public String[] getComponents(long sessionId, int projectID,
String product) throws RemoteException, MissingValueException,
SQLException, LoginException;

/**
 * The list of Severities can be grouped by IssueType or Product.
If the list is grouped by IssueType the
 * parameter issueType has to be provided and the product parameter
can be empty. If the list is grouped by
 * product issueType can be empty and the product has to be selected.
 * @param sessionId
 * @param projectID
 * @param product
 * @param issueType
 * @return Array of values that can be used for entering an issue in
the given project when the provided
 * IssueType/Product is selected.
 */

public String[] getSeverities(long sessionId, int projectID,String
product,String issueType) throws RemoteException,
MissingValueException, SQLException, LoginException,
NotExistingValueException;

/**
 * @param sessionId
 * @param projectID has to be a ProjectID delivered by
the method getProjects
 * @param issueType has to be a values delivered by
the method getIssueTypes
 * @param product has to be a values delivered by
the method getProducts
 * @param release has to be a values delivered by
the method getReleases for the selected product
 * @param platform has to be a values delivered by
the method getPlatforms
 * @param component has to be a values delivered by
the method getComponents for the selected product
 * @param severity has to be a values delivered by
the method getSeverities for the selected projectID
and IssueType/Product
 * @param synopsis the Synopsis for the new issue
 * @param description the Description for the new issue
 * @return the Issue Number of the new issue
 */

public int saveNewIssue(long sessionId, int projectID,
String issueType, String product, String release, String
platform, String component, String severity, String
synopsis, String description) throws RemoteException,
MissingValueException, NotExistingValueException,
SQLException, LoginException;

```


项目 (Issue Manager)


Issue Manager 使用基于项目的工作流。仅可查看或处理与活动项目关联的问题。要访问各个问题，您需要选择项目。在菜单中，单击**问题 > 项目列表**，然后单击项目名称将其激活。在您选择其他项目前，选定的项目会保持活动状态。

初始化存储库配置

您需要先为 Issue Manager 初始化一个项目，之后才能使用它。

已初始化的项目显示在**操作列**的**初始化**中。

要初始化项目：

1. 在菜单中，单击**问题 > 项目列表**。
2. 单击**操作列**中的  (**初始化项目<项目名称>的存储库配置**)。此时将显示**初始化存储库**对话框。
3. *可选*：单击**创建示例数据**，为您要初始化的数据库创建示例数据。
4. 单击**确定**以开始初始化。此时将显示**启动配置向导**对话框。
5. 单击**是**以继续配置向导，或者如果您计划以后配置项目，请单击**否**。

有关如何配置 Issue Manager 的更多信息，请参阅 *Issue Manager 管理*。

Issue Manager 管理

除了管理用户帐户和其他管理任务外，Issue Manager 还与 Silk Central 共享其数据库存储库。Issue Manager 项目也是在 Silk Central **管理**单元中创建、配置和管理的。这样可将 Issue Manager 项目与 Silk Central 项目进行完全集成。

将 Issue Manager 与 Silk Central 一起使用时，除了问题外，项目可能还包含许多元素，其中包括需求、测试和执行定义。

Issue Manager 项目

Issue Manager 使用基于项目的工作流。仅可查看或处理与活动项目关联的问题。在授予单个问题的访问权限之前，您必须选择 Issue Manager 项目（通过**项目**单元）。所选项目将保持为您每次访问 Issue Manager 时的默认选定项目，直到您选择要使用的其他项目，此时新选择的项目将变成默认项目。

初始化数据库配置

在创建项目后，必须先初始化它的数据库连接，然后才能将其用作 Issue Manager 项目。

设置数据

熟练使用 Issue Manager 后，您可将组织信息输入到数据库。您可以在**配置**页面输入此信息。要打开**配置**页面，请单击**问题 > 配置**。

您首先应收集有关组织工作流程的信息。花时间仔细计划。要在组织中有效使用 Issue Manager，您必须收集有关以下主要区域的信息：

- 人员。
- 产品。
- **问题跟踪**页面的适用性、操作对话框和组织的 Issue Manager 工作流。

按以下顺序完成以下活动：

1. 收集组织人员的信息。
2. 收集产品信息。
3. *可选*：评估 Issue Manager 的接口和工作流。您可以自定义**问题跟踪**页面、操作对话框、严重性列表和**配置**页面中的工作流。
4. 创建您自己的数据库并用设置数据填充。

收集组织中的人员信息

要收集组织中的人员信息：

1. 拟定组列表。
2. 确定适合每组所有成员的安全权限和初始问题状态。
3. 拟定帐户列表。
每个登录到 **Issue Manager** 的用户均需要具有帐户。
4. 确定帐户的命名方案。
包括已分配的组和一个或多个收件箱（如果必要）。询问您自己以下问题：
 - 哪些帐户需要组权限未包括的额外安全权限？
 - 此帐户的初始问题状态是否应与组中其他账户不同？
 - 您是否希望需要密码才能登录？
5. 审阅用户帐户列表时，记下需要收件箱的用户。
组是否也需要收件箱？确定收件箱命名方案。
6. 您可自定义所有用户的默认视图。
所有用户都具有相同的默认收件箱视图。视图包括八列信息。

收集产品信息

要收集组织中的产品信息：

1. 拟定产品、每个产品的版本和每个版本的平台列表。
2. 将平台列表与**管理 > 平台**中的列表进行比较。
3. 拟定每个产品的软件和文档组件列表。
无需组件（功能区域）；但是，它们使您可根据产品、版本、平台和组件跟踪问题并对问题路由进行更精确的控制。
4. 拟定问题严重性列表。
此列表上的值将显示在**问题跟踪**页面上的**严重性**列。您可按照产品或问题类型将此列表分类，或提供所有产品和问题类型的通用列表。
5. 将您的列表与**管理 > 值列表**中的列表进行对比。
6. 确定接收与产品、组件、版本和平台相关的问题的收件箱。
这些是**路由规则**。

可选：评估界面和工作流

评估 **Issue Manager** 的界面和工作流：

1. 评估**问题跟踪**页面的外观和行为，以确定是否要执行以下任务：
 - 修改默认列标签。
 - 添加列以获取更多信息。
 - 修改**操作**对话框上的字段，或添加您自己的字段。保留您的修改列表。您有责任将所做修改通知您所在组织的用户。
2. 评估默认工作流，以确定其是否满足您所在组织的需求。
查看每种状态及其有效操作。操作的默认组权限是否符合要求？

例程管理任务

有时，初始安装完成后，您需要执行例程管理任务来确保 **Issue Manager** 保持最新。以下是最常用的任务：

添加新用户

对于新用户，您需要执行以下任务：

- 如果需要，在设置帐户前创建收件箱。
- 设置新帐户并将帐户与现有组和默认收件箱（如果需要）关联。
- 如果用户需要通过自动路由接收问题，则将用户的收件箱添加到路由规则。

删除用户

用户离开组织后，您应执行以下任务：

- 立即停用用户帐户，使用户无法再登录。如果用户已创建或已修改问题，则您无法删除帐户。
- 将路由规则中对用户收件箱的任何引用替换为其他收件箱。此步骤阻止将新问题发送到此收件箱。



注：您应仅在无其他用户登录 Issue Manager 时对路由规则做出更改。

- 将问题重新分配到其他收件箱可清除用户的收件箱。
- 删除用户的收件箱。

转移工作分配

您需要在用户更换工作时更新组分配。比如，质保部工程师 Sarah 转到开发部。您也需要修改路由规则，以使用户接收适合其新职责的问题。例如，Sarah 现在应接收需要开发部而非质保部关注的问题。

用户更改项目时，您需要修改路由规则以反映其当前职责。您也需要确保默认收件箱仍适用。比如，Judy 过去是为产品 A 编写手册的作者，但现在为产品 B 编写文档。Judy 的默认收件箱 Judy - Doc（产品 A）应更改为 Judy - Doc（产品 B）。

添加新产品信息

有时您需要执行以下任务：

- 添加新产品。
- 为现有产品添加其他版本、平台和组件。
- 更改路由规则以适应新的产品、组件、版本和平台。

可选功能

在设置数据库并且学会使用 Issue Manager 后，请考虑使用以下可选功能：

电子邮件通知

电子邮件通知功能允许在问题出现特定事件（例如重新分配或状态更改）时向 Issue Manager 用户发送电子邮件。拥有**电子邮件通知规则**和**系统级通知**安全权限的用户可以定义发送电子邮件的其他情况。请咨询您的用户他们希望在什么情况下接收电子邮件。

存档问题

数据库中的问题数越多，执行操作（例如查询）所需的时间可能越长。为帮助您提高整体性能，Issue Manager 允许您将不再与组织工作相关的问题存档。存档问题将会在数据库中隔离它们，举例来说，这样您就能够仅针对活动问题运行查询。

设置组

组可以是整个部门、跨部门项目团队或部门内部团队，具体取决于您的组织。

每个组都有明确的安全权限。Issue Manager 组也确定组成员报告的问题进入工作流的位置。用户组确定用户可以在 Issue Manager 中执行的操作，并影响用户所报告问题的路由方式。

示例数据库提供以下默认组：

- 企业
- 开发部
- 文档部
- 质保部
- 研发管理部
- 技术支持部

所有 Issue Manager 用户必须分配到组，无论他们执行什么任务。用户一次只能位于一个组。

必须在设置收件箱和用户帐户前设置组，因为每个收件箱和用户必须与组关联。



注: 可在**管理 > 用户管理**的**组**选项卡中创建、编辑和删除组，但特定于 Issue Manager 的组设置在**问题 > 配置 > 组**中配置。

组属性

组具有多个属性。基本组信息（例如组的名称）在**管理 > 用户管理**中的**组**选项卡中指定。特定于 Issue Manager 的组设置（例如初始问题状态和某些安全权限）在**问题 > 配置**中的**组**选项卡中指定。



注: 必须先创建组，然后才可修改特定于 Issue Manager 的组设置。

组信息

下表列出了为**管理 > 用户管理**中的组设置的属性：

属性	说明
Name	需要组的唯一名称，例如文档。可包含最多 20 个字符。
Description	可选：组的说明，例如文档可产生所有技术出版物，包括手册和发行说明。可包含最多 80 个字符。
Account and Role Assignment	用户自身必须分配有某些角色。
Project Assignment	一个组必须分配到最少一个项目。分配至组的用户只能访问分配至各自组的项目。

初始问题状态

初始问题状态是指在给定组成员提交时为缺陷、增强请求或文档问题分配的第一个状态。不同的组可拥有相同类型问题的不同初始问题状态。此外，在一个组内，每个问题类型、缺陷、加强和文档问题可具有不同的初始状态。

例如，您可能会为开发组成员提交的软件缺陷分配初始状态开发部准备就绪，因为您假设开发人员可以正确评估真正的软件缺陷。另一方面，您可能会为公司组成员提交的软件缺陷分配初始状态未审阅，因为您可能希望先验证该问题是否真正为新缺陷，然后再将其发送到开发部门进行修复。

Issue Manager 提供了各种默认状态供您选择。在您的组织中设置组之前，您还可以创建自己的问题状态。

虽然初始状态适用于组的每个成员，但您可以为特定用户覆盖这些设置。

组安全设置

安全权限可定义组中所有用户可执行的活动。您可以通过编辑组中给定用户的帐户来为其分配其他权限，但您无法收回已授予用户组的权限。

要为组分配安全权限，单击**问题 > 配置 > 组**中的**定义组设置**。选中复选框以将相应权限分配至组。要授予组超级用户的权限，则选中所有复选框。

下表列出了允许组成员执行特定自定义任务的权限：


复选框	说明
组、收件箱和用户帐户	创建并编辑组、收件箱和用户帐户，包括安全权限。
产品	创建并编辑产品、版本、平台和组件。编辑平台列表和其他列表。
路由规则	定义如何根据所记录问题的产品、版本、平台和组件将问题从一个收件箱移动到另一个收件箱。
GUI 自定义	自定义问题跟踪页面中的字段和选项卡。
工作流自定义	定义问题状态和操作、操作权限、帮助文本以及操作对话框的外观和使用。
电子邮件通知规则和系统级通知	定义应用到数据库中所有问题的电子邮件通知规则并添加电子邮件通知。
存档问题	将所选问题从与此问题相关的问题和表中删除，并将其放置在与存档相关的存档和表中。

下表列出了影响问题路由和电子邮件通知的权限：

复选框	说明
重新分配问题	将问题从一个收件箱移动到另一个收件箱。
问题验证首选项	选中以覆盖普通路由规则。
每个问题的电子邮件通知	将电子邮件通知添加到单个问题。
输入/编辑问题	输入和编辑问题的权限。

设置收件箱

收件箱类似于邮箱。所有发往（分配）到特定用户或用户组的未解决问题均传送到收件箱。请一定不要混淆收件箱和用户帐户。问题通常被分配到收件箱，而非特定用户。

 **注：**已存档问题不显示在收件箱中。

如何将问题路由到收件箱？

Issue Manager 的路由规则将问题自动发送到相应的收件箱。问题将保留在收件箱中，直至用户对其执行操作，例如开发人员修复缺陷时。然后 Issue Manager 根据工作流和路由规则，将问题自动分发到下一收件箱。最后关闭问题时，Issue Manager 会从最后的收件箱中删除问题。

当具有重新分配问题安全权限的用户将问题手动重新分配到其他收件箱时，也可将问题路由到其他收件箱。

哪些用户需要收件箱？

对问题执行操作的用户应具有收件箱。开发人员、质保部工程师和技术文档作者处于此类别。仅报告或查看缺陷的用户不需要收件箱。定期报告客户发现的缺陷但不对缺陷执行操作的技术支持人员可能处于此类别。

用户需要多少个收件箱？

用户可以有多个收件箱。例如，开发人员可能需要两个单独的收件箱来接收两种不同产品的缺陷报告。在这种情况下，您可能要设置 *Dan - 开发部（产品 A）* 和 *Dan - 开发部（产品 B）* 这两个收件箱。

单个收件箱和组收件箱

您可以为单个用户、用户组或问题子集设置收件箱。例如，质保部工程师 Sarah 和 Mike 可能负责验证不同产品的缺陷修复。在这种情况下，您要设置 *Sarah - 质保部* 和 *Mike - 质保部* 这两个收件箱。

用户也可共享收件箱。例如，产品管理组可能只需要一个接收所有增强请求的收件箱；整个组可能会定期一起来审阅建议的改进。在这种情况下，您可能要设置称作 *PM - 收件箱* 的单个收件箱。

收件箱的另一个用途可以是问题的子集保留位置。例如，您可能希望为产品 C 的所有推迟问题创建收件箱。在这种情况下，可能可以创建称作 *已推迟*（产品 C）的收件箱。

分配用户的默认收件箱

设置用户帐户时，将收件箱分配给用户帐户。此收件箱是用户的默认收件箱。用户只能有一个默认收件箱。

查看默认收件箱和其他收件箱

您可以选择 **问题 > 问题跟踪** 来查看默认收件箱。如果未显示默认收件箱，请单击工具栏中的 **我的收件箱**。


要查看非默认收件箱的收件箱，请选择 **收件箱** 列表框中列出的其他收件箱。任何用户都可以查看收件箱，但仅具有正确权限的用户才可以对问题执行操作或重新分配问题。

系统默认视图

Issue Manager 为所有用户提供收件箱的初始默认视图。您可以为所有用户自定义收件箱的默认视图。

添加收件箱

您应为操作问题的每位用户添加至少一个收件箱。

 **注：**您需要 **组、收件箱和用户帐户** 安全权限才可添加、编辑或删除收件箱。

添加收件箱：

1. 在菜单中，单击 **问题 > 配置**。
2. 单击 **收件箱**。此时将打开 **收件箱** 页面。
3. 单击 **添加收件箱**。此时将打开 **收件箱设置** 对话框。
4. 在 **名称** 字段中键入收件箱的名称。

每个收件箱需要一个包含最多 50 个字符的唯一名称。以下是示例收件箱名称：

- Dave（开发部）
- PM 收件箱
- Jesse - 文档部
- Dan - 开发部（产品 A）
- Dan - 开发部（产品 B）

用户收件箱名称可以是您选择的任何格式，但应遵循一致的格式。以下是示例格式：

- 用户（组）
- 用户 - 组
- 用户 - 组（产品-名称）
- user


组收件箱也应遵循一致的格式，例如以下格式之一：

- 组
- 组（产品-名称）

不允许特殊字符。收件箱名称按 ASCII 排序顺序（大写字母优先）显示在 **收件箱** 页面上。


5. 从 **组** 列表框中，选择与此收件箱关联的组。基于此关联，Issue Manager 可帮助用户选择性地重新分配问题。例如，假设文档部小组成员 Denise 在其收件箱中重新分配了一个问题。Issue Manager 将打开 **问题重新分配** 对话框，并将文档部作为默认组。然后，Denise 可从 **新收件箱** 列表框中选择其他文档部小组成员，而无需扫描整个收件箱列表。
6. **可选：**在 **说明** 字段中输入收件箱说明。
说明长度可包含最多 80 个字符。例如，开发人员 David Hanson 的收件箱或 dhart 用于产品 B 问题的收件箱。

7. 处于活动状态复选框默认为选中。

 **注:** 如果路由规则中使用了收件箱，则您无法取消选中处于活动状态复选框。


8. 单击**确定**以创建新收件箱。

编辑收件箱

 **注:** 您需要组、收件箱和用户帐户安全权限才可添加、编辑或删除收件箱。

要编辑收件箱：


1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**收件箱**。此时将打开收件箱页面。
3. 单击要编辑的收件箱的名称。此时将打开**收件箱设置**对话框。
4. 编辑收件箱的名称。
5. 从组列表框中选择其他组。
6. 编辑收件箱的说明。
7. 选中或取消选中处于活动状态复选框。

 **注:** 如果路由规则中使用了收件箱，则您无法取消选中处于活动状态复选框。


8. 单击**确定**以保存您所做的更改。

删除收件箱

仅当收件箱不包含任何问题、未在路由规则中引用并且不是用户的默认收件箱时，您才能删除该收件箱。在您尝试删除收件箱之前，编辑路由规则以防止新问题路由到该收件箱，然后在收件箱中重新分配现有问题。

 **注:** 您需要组、收件箱和用户帐户安全权限才可添加、编辑或删除收件箱。

要删除收件箱：

1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**收件箱**。此时将打开收件箱页面。
3. 在要删除的收件箱的**操作**列中，单击 。此时将打开确认对话框。
4. 单击**是**以从系统中删除收件箱。

设置初始默认收件箱视图

安装 Issue Manager 时，初始默认收件箱视图由以下八列组成：


- 严重性
- 问题号
- 产品
- 组件
- 版本
- 摘要
- 创建者
- 更改者

您可以对所有用户的初始默认收件箱视图执行以下自定义任务：





- 从显示视图中添加或删除列。
- 编辑列的标签。
- 更改列的排序顺序。


单个用户可以创建收件箱的自定义初始视图。

修改默认收件箱视图

 **注:** 您需要组、收件箱和用户帐户安全权限才可添加、编辑或删除收件箱。


要修改初始默认收件箱视图：

1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**收件箱视图**。此时将打开**收件箱视图**页面。此页面显示可选择在收件箱视图中显示的所有字段。大部分字段都可从**问题详细信息**页面中识别。其他字段（例如 **NumHistory**、**NumCases**、**NumAttaches**、**NumTestcases** 和 **NumNotify**）是指**问题详细信息**页面上的相应**历史记录**、**客户**、**附件**、**测试用例**和**通知**页面上的条目数。**收件箱视图**页面还显示每个列的架构或**数据库字段名称**。
3. 从**用户视图**列表框中，选择**系统默认**。
要更新其他用户的收件箱视图，请选择相应用户。
4. 要将列添加至收件箱，请单击与**可用字段列表**中的列对应的 。
5. 要从收件箱中删除列，请单击与收件箱列列表中的列对应的 。
6. 要更改列标签和排序次序，请执行以下步骤：
 - a) 在**收件箱列标签**列中单击收件箱列的名称。此时将打开**收件箱列属性**对话框。
 - b) 将列的新标签键入**收件箱列标签**字段中。
 - c) 单击相应的选项按钮以更改排序次序。
 - d) 单击**确定**。
7. 要将列移到收件箱的左侧，请单击 。要将列移到收件箱的右侧，请单击 。
8. 单击**查看收件箱**返回到**问题跟踪**页面。


 **注:** 如果您更新了系统默认收件箱视图或其他用户的视图，更改将在相应用户注销并重新登录后才会生效。

设置用户帐户

用户帐户是有关给定用户的信息集合。每个用户都会分配到组，如果用户对问题执行操作，则被分配一个收件箱。用户帐户可以带密码保护。登录系统来报告问题、对问题执行操作或只是浏览问题的每个人均需要用户帐户。


 **注:** 您可以在**管理 > 用户管理**的**帐户**选项卡中创建、编辑或删除用户帐户。

用户继承所在组的安全权限和初始问题状态。要为单个用户提供增强的权限或其他初始问题状态，您必须编辑此用户的帐户。无法删除由组设置定义的权限。超级用户、管理员或项目经理始终拥有所有权限，与用户是否是具有较少权限的组的成员无关。要配置这些设置，请使用**问题 > 配置**中的**用户帐户**选项卡。

 **注:** 在设置用户帐户之前，您必须已设置组和收件箱。


用户帐户属性

用户帐户的问题相关属性在**问题 > 配置**的**用户帐户**选项卡中指定。

 **注:** 在查看或编辑问题相关帐户属性前，您必须创建用户帐户。

单击**用户帐户**选项卡中的用户名称以编辑问题相关的帐户属性。

下表列出了问题相关的帐户属性：

属性	说明
Login	用户必需的唯一登录名称。最多可包含 30 个字符。不允许特殊字符。  注: 您无法在 Issue Manager 中编辑登录名称。
Inbox	用户的默认收件箱。您可以从 收件箱 列表框中选择用户的备用默认收件箱。
Setting Group	必填。此用户所属的组。从 设置组 列表框中选择组时, Issue Manager 会将组的初始问题状态和组安全设置默认值自动分配给用户。

初始问题状态

初始问题状态是指在用户提交时为缺陷、增强请求或文档问题分配的第一个状态。默认值为分配至用户所属组的组默认值。

例如, 如果用户具有较高级别的技术能力, 则您可能希望为用户帐户更改默认初始问题状态。例如, 假设在一组非技术经理中, 有一位经理的技术能力明显高出一筹。您可能希望在工作流中将此用户的问题进一步输入 Issue Manager。

用户安全设置

安全权限定义用户可以执行的活动。用户的默认安全权限是用户所属组的安全权限。您可以通过编辑组中给定用户的帐户来为其分配其他权限, 但您无法收回已授予用户组的权限。默认安全权限为只读。

要将安全权限分配给用户帐户, 请单击**问题 > 配置 > 用户帐户**中的用户名称。选中相应复选框以将相应权限分配给用户。


下表列出了允许用户执行特定自定义任务的权限:

复选框	说明
组、收件箱和用户帐户	创建并编辑组、收件箱和用户帐户, 包括安全权限。
产品	创建并编辑产品、版本、平台和组件。编辑 平台 列表和其他列表。
路由规则	定义如何根据所记录问题的产品、版本、平台和组件将问题从一个收件箱移动到另一个收件箱。
GUI 自定义	自定义 问题跟踪 页面中的字段和选项卡。
工作流自定义	定义问题状态和操作、操作权限、帮助文本以及操作对话框的外观和使用。
电子邮件通知规则和系统级通知	定义应用到数据库中所有问题的电子邮件通知规则并添加电子邮件通知。
存档问题	将所选问题从与此问题相关的问题和表中删除, 并将其放置在与存档相关的存档和表中。

下表列出了影响问题路由和电子邮件通知的权限:

复选框	说明
重新分配问题	将问题从一个收件箱移动到另一个收件箱。
问题验证首选项	选中以覆盖普通路由规则。
每个问题的电子邮件通知	将电子邮件通知添加到单个问题。
输入/编辑问题	输入和编辑问题的权限。

编辑用户帐户

 **注:** 您需要**组、收件箱和用户帐户**安全权限才能编辑用户帐户。

要编辑用户帐户的安全权限和初始问题状态：


1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**用户帐户**。此时将打开**用户帐户**页面。
3. 单击要编辑其安全权限的用户的名称。此时将打开**用户设置**对话框。
4. 更改用户的安全权限和初始问题状态。
5. 单击**确定**以保存您所做的更改，或单击**取消**以退出而不进行更改。

定义产品设置

除了跟踪特定产品的问题外，**Issue Manager** 还可以跟踪以下项的问题：

- 产品的特定版本。
- 与产品版本关联的特定平台。
- 特定产品组件。

产品团队通常有多名人员为给定的应用程序编写代码。**Issue Manager** 允许您将产品和组件与特定收件箱相链接。此外，**Issue Manager** 还可根据产品、组件、版本和平台，自动将新问题分配给相应的开发人员。

 **注:** 您可在 **Silk Central** 的**管理**单元中创建和编辑产品、组件、版本、内部版本和平台。产品收件箱设置是唯一可通过 **Issue Manager** 进行配置的属性。

您可以根据需要定义如何将产品与组件区分开来。某个组织中的产品可能在另一个组织内定义为组件。以下基本定义可能对您有所帮助：

产品 产品是指一套可与随其提供的其他软件分开运行的软件。如果需要，它可以单独出售。在产品中，可执行程序与代码库分开。产品可能包含多个组件。

组件 组件是指产品的功能区。组件无法单独出售，并且用户不会将组件视为明确的产品。产品可能具有一个或多个与其关联的组件。

发布 版本是指特定产品的特定版本或特定软件内部版本。版本可以是内部开发版本，也可以是向客户提供的版本。产品可能具有多个与其关联的版本。产品的特定版本可能在多个平台上可用。

平台 平台是指产品运行的环境。平台包含以下任何元素的组合：


- 硬件。
- 操作系统。例如 Microsoft Windows。
- 操作系统版本。例如 8.1。

为产品、版本、平台和组件定义的多个值显示在**问题 > 配置 > 产品的产品**页面上。

为项目定义收件箱设置

要在 **Issue Manager** 中为特定产品定义收件箱设置：

1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**产品**。此时将打开**产品**页面。
3. 单击**定义产品设置**。此时将打开**产品设置**对话框。
4. 从**产品**列表框中，选择要为其定义收件箱设置的产品。

 **注:** 通过在**产品**页面中单击已分配给问题的产品名称，您可以跳过此步骤。

5. 从**质保部收件箱**列表框中，选择分配给质保部并使用给定产品定义的问题应该路由到的预定义收件箱。
6. 从**开发部收件箱**列表框中，选择分配给开发部并使用给定产品定义的问题应该路由到的预定义收件箱。

7. 从**增强请求收件箱**列表框中，选择使用给定产品定义的增强请求问题应该路由到的预定义收件箱。
8. 从**文档部收件箱**列表框中，选择分配给文档部并使用当前产品定义的问题应该路由到的预定义收件箱。
9. 单击**确定**。

删除产品

删除 Issue Manager 中的产品不会从存储库中实际删除产品，而是会将该产品从所选项目中分离，因此无法再从 Issue Manager 访问该产品。



注：您只能删除没有为该特定产品输入任何问题的产品。

要从活动项目中删除产品：

1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**产品**。此时将打开**产品**页面。
3. 在要删除的产品的**操作**列中，单击**X**。此时将打开确认对话框。
4. 单击**是**以完成删除。

设置路由规则

Issue Manager 依赖于定义的路由规则、每个问题的当前状态和相应的状态所有者，来确定问题的生命周期内将问题路由到的收件箱。这种复杂的路由机制可取代问题调度人员的沉闷任务。

问题的状态为问题的当前情形。状态数在 Issue Manager 的默认工作流中提供。状态所有者是组织中负责对给定状态的问题执行操作的角色。

以下是默认问题工作流中问题状态和所有者的示例：

- 未审阅** 某人需要确定此问题是否确实为缺陷或文档错误。质保部工程师通常拥有此角色。
- 开发部准备就绪** 代码已就绪，可供解决问题。开发人员通常拥有此角色。
- 质保部准备就绪** 某人需要验证缺陷实际上已修复。质保部工程师通常拥有此角色。

相同类型的不同问题可以进入不同状态的工作流，具体取决于提交此问题的人员。路由也会相应受影响。例如，开发人员提交的问题进入“开发部准备就绪”状态的工作流，因此会路由到开发人员的收件箱。企业用户提交的问题进入“未审阅”状态的工作流，因此会路由到质保部工程师的收件箱。所谓的初始问题状态通过组设置分配。

用户对此问题执行操作时，问题会从工作流中的一个状态移到另一个状态。例如，当质保部工程师确认已报告但未审阅的问题确实为缺陷时，问题将从“未审阅”状态移到“开发部准备就绪”状态。在此使用路由逻辑的主要目标是，确保问题被质保部工程判定为缺陷后，问题从质保部工程师的收件箱移到相应的开发人员收件箱，而无需手动干预。

路由规则

问题路由基于您为产品及其关联版本、平台和组件定义的规则。这种基于规则的机制可让您很好地控制问题的分布，因为路由问题部分基于以下条件的组合：

- 产品
- 组件
- 版本
- 平台
- 问题状态
- 状态所有者

您需要为每组条件分配以下四个收件箱：

- 负责验证问题的收件箱，通常为质保部收件箱。

- 负责解决问题的收件箱，通常为开发部收件箱。
- 处理文档问题的收件箱，即文档部收件箱。
- 用于增强请求的收件箱，通常为产品管理收件箱。

示例

与 *Installer* 组件相关且与 *Motif* 平台关联的所有 *产品 A* 缺陷可以路由到一组收件箱，同时与 *Windows* 平台的 *Installer* 组件相关的所有 *产品 A* 缺陷可以发送到另一组收件箱。

默认路由

除详细的路由规则外，**Issue Manager** 需要您从整体上定义产品的路由规则，即默认路由。在默认路由中，特定产品的所有组件、版本和平台问题将路由到指定的四个收件箱。

每个收件箱覆盖以下区域之一：

- 质保部
- 开发部
- 文档部
- 增强请求

例如，*产品 X* 的所有增强请求定向到您分配的一个增强请求收件箱，无论是单个组件、平台还是版本。

Issue Manager 仅在其他路由规则不存在或不适用时使用默认路由规则。换言之，默认路由规则仅在特定规则不匹配或未指定时应用。

默认路由在 **Issue Manager** 产品安装期间设置。

分析组织中的进程

分析组织中的工作分解。审阅产品、版本和平台列表，并根据此列表依次考虑每个组件。问自己如下问题：*对于此版本和平台中的组件，谁（即哪个收件箱）负责每项操作，例如验证和解决等？*

然后为以下四个条件的不同组合定义所需的各种规则：

- 产品
- 版本
- 平台
- 组件

指定规则

将每个规则输入到**路由规则**页面，此页面位于**问题 > 配置 > 路由规则**。



注：新建路由规则对话框采用条件式布局。如果问题与特定条件匹配，即问题与特定版本、平台、组件和问题类型有关，则问题将被路由到四个指定收件箱之一。选择四个收件箱中的哪一个收件箱由问题的当前状态和所有者确定。

% 符号的通配符

新建路由规则对话框的**版本**、**平台**和**组件**字段中的百分号 (%) 用作与所有字符匹配的通配符。在所有三个字段中单独使用百分号将与默认路由相同；任何问题都会路由到对话框中指定的四个收件箱，而不考虑版本、平台和组件的值。



提示：您必须始终指定版本、组件和平台名称才可利用通配符。

规则保存后将输入到**路由规则**页面。此页面实质上是特定产品的路由表。可使用页面顶部的**产品**列表框选择替代产品。

规则的顺序很关键

组件规则的顺序很关键。Issue Manager 通过根据表中按顺序排列的每个规则评估当前状态（例如未审阅）来路由问题。Issue Manager 找到匹配项后立即执行规则。如果没有匹配项，将根据默认规则路由问题。默认路由规则只有在应用给定产品的所有其他规则后才应用。

示例

版本字段中的 Release 4.% 将与所有 Release 4 版本匹配：4.0、4.1 和 4.1.1 等。

示例：如何阅读路由规则

例如，当为开发部准备好问题时，将与所有版本和平台的产品 A 有关的问题发送到 Sonja - 开发部收件箱；当为质保部准备好问题时，则发送到 Mike - 质保部收件箱；当提交增强请求时，则发送到产品 A 增强请求收件箱 Dan - 开发部（产品 A）；当报告与向我显示组件有关的文档问题时，则发送到 Judy - 文档部收件箱。

添加路由规则

添加路由规则：

1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**产品**。此时将打开**产品**页面。
3. 从**产品**列表框中，选择您要为其配置路由规则的产品。
4. 单击**新建路由规则**。将打开**新建路由规则**对话框。
5. 单击相应的选项按钮，以定义问题是否为 **BUG 或 ENHANCEMENT (SOFT)**，或问题是否为 **DOC-ISSUE (DOC)**。
6. 从**版本**列表框中选择预定义版本。或在**特定匹配代码**字段中键入预定义版本。如果应考虑任何版本，则不选择任何内容，即用虚线表示。
7. 从**平台**列表框中选择预定义平台。或在**特定匹配代码**字段中键入预定义平台。如果应考虑任何版本，则不选择任何内容，即用虚线表示。
8. 从**组件**列表框中选择预定义组件。或在**特定匹配代码**字段中键入预定义组件。如果应考虑任何版本，则不选择任何内容，即用虚线表示。



注：您必须至少为一个版本、平台或组件选择一个值。否则，新路由规则将按照与默认规则相同的规则操作。

9. 在对话框的**则路由到这些收件箱**区域中，为以下四个收件箱类别中的每个类别选择预定义收件箱：

- 质保部收件箱
- 开发部收件箱
- 增强请求收件箱
- 文档部收件箱

10. 单击**确定**。路由将保存并添加到路由表。



注：如果您对路由表做出了更改，Issue Manager 会保存和重新配置路由规则，这可能需要一些时间。

编辑路由规则

要编辑现有路由规则：

1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**产品**。此时将打开**产品**页面。
3. 从**产品**列表框中，选择您要为其配置路由规则的产品。
4. 在要编辑的规则的**操作**列中，单击 。此时将打开**编辑路由规则**对话框。

5. 单击相应的选项按钮，以定义问题是否为 **BUG 或 ENHANCEMENT (SOFT)**，或问题是否为 **DOC-ISSUE (DOC)**。
6. 从**版本**列表框中选择预定义版本。或在**特定匹配代码**字段中键入预定义版本。如果应考虑任何版本，则不选择任何内容，即用虚线表示。
7. 从**平台**列表框中选择预定义平台。或在**特定匹配代码**字段中键入预定义平台。如果应考虑任何版本，则不选择任何内容，即用虚线表示。
8. 从**组件**列表框中选择预定义组件。或在**特定匹配代码**字段中键入预定义组件。如果应考虑任何版本，则不选择任何内容，即用虚线表示。



注: 您必须至少为一个版本、平台或组件选择一个值。否则，新路由规则将按照与默认规则相同的规则操作。

9. 在对话框的**则路由到这些收件箱**区域中，为以下四个收件箱类别中的每个类别选择预定义收件箱：

- 质保部收件箱
- 开发部收件箱
- 增强请求收件箱
- 文档部收件箱

10. 单击**确定**。路由将保存并添加到路由表。



注: 如果您对路由表做出了更改，Issue Manager 会保存和重新配置路由规则，这可能需要一些时间。

删除路由规则

要删除现有路由规则：

1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**产品**。此时将打开**产品**页面。
3. 从**产品**列表框中，选择您要为其配置路由规则的产品。
4. 在要删除的规则的**操作**列中，单击 。此时将打开**删除路由规则**确认对话框。
5. 单击**是**以完成删除。

对路由规则重新排序

对路由规则重新排序：

1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**产品**。此时将打开**产品**页面。
3. 从**产品**列表框中，选择您要为其配置路由规则的产品。
4. 在您要重新排序的规则的**操作**列中，请单击下列选项之一：
 - 要在列表中将规则上移，请单击 。
 - 要在列表中将规则下移，请单击 。

自动路由覆盖首选项

您可允许单个用户或整个用户组覆盖普通路由，以验证组织中的问题。例如，用户可能要验证报告的问题是否已修复。

要允许此覆盖，请向用户或用户组授予**问题验证首选项**权限。借助此安全权限，用户便可从**问题 > 配置 > 首选项**中选择以下三个策略之一：

策略

说明

始终使用普通路由

验证的普通路由。问题将路由至相应的质保部收件箱。

策略	说明
始终验证自己的问题	让 Issue Manager 将用户提交的问题路由到其自己的收件箱而非典型的质保部收件箱进行验证。
提示每个新问题	让 Issue Manager 为用户提供在每次报告问题时覆盖普通路由的选项。

重新分配覆盖自动路由

重新分配问题是一种覆盖自动路由机制的手动路由方法。用户可明确采用“重新分配”操作将问题路由到其他用户（通常是同组用户）的收件箱。例如，开发人员 Bill 将去度假，他可能会将“开发部准备就绪”缺陷重新分配给其开发部同事 Dan。虽然该缺陷已重新分配，但仍处于“开发部准备就绪”状态。

当已重新分配的问题返回到工作流中的先前状态时，例如，如果 Dan 拒绝缺陷修复，Issue Manager 会记住重新分配并稍后将问题返回到手动向其路由问题的收件箱（在此情况下为 Dan 的收件箱）而非最初向其路由问题的收件箱（在此情况下为 Bill 的收件箱）。

示例

要了解重新分配如何有效工作，请看将缺陷发送回工作流中较早状态的示例，在此示例中，缺陷重新分配了两次（一次是“开发部准备就绪”状态，另一次是“质保部准备就绪”状态）并且质保部工程师拒绝缺陷修复。

1. 新缺陷以 *开发部准备就绪* 状态进入工作流。路由规则将缺陷自动发送到开发人员 Bill 的收件箱。
2. Bill 将缺陷重新分配到开发人员 Dan 的收件箱。
3. Dan 声称已修复缺陷，这会将缺陷发送到 *质保部准备就绪* 状态。
4. 路由规则将缺陷自动路由到质保部工程师 Mike 的收件箱以进行验证。
5. Mike 将缺陷重新分配给其同事 Sarah 的收件箱。
6. Sarah 拒绝修复，这会将缺陷发送回“开发部准备就绪”状态。
7. Issue Manager 将“开发部准备就绪”缺陷路由回 Dan 的收件箱，因为他是在该状态下最后对缺陷采取操作的开发人员。
8. Dan 再次修复缺陷并将其发送回“质保部准备就绪”状态。
9. Issue Manager 将“质保部准备就绪”缺陷路由回 Sarah 的收件箱，因为她是在该状态下最后对缺陷采取操作的质保部工程师。

如果没有增强路由，处于“开发部准备就绪”状态的问题（步骤 7）可能会路由到 Bill 的收件箱，而 Bill 可能再次将该问题重新分配到 Dan。同样，处于“质保部准备就绪”状态的问题（步骤 9）可能会路由到 Mike 的收件箱，而 Mike 可能再次将该问题重新分配到 Sarah。

自定义问题详细信息页面

Issue Manager 允许您更改现有问题的 **新建问题** 页面和 **问题详细信息** 页面的外观和行为。例如，您可能想要让某个字段标签与您的组织更相关，如“内部版本”而非“版本”。

您对 **问题详细信息** 页面上的标签所做的更改将传播到通过 Issue Manager 的自定义调用的大部分其他页面和对话框。

Issue Manager 允许您对 **问题详细信息** 页面进行以下更改：

- 编辑标签并修改指定问题基本信息的字段属性。例如，您可能想要将标签“Synopsis”更改为“Summary”。
- 在 **自动字段** 区域中编辑字段的标签。
- 编辑选项卡标签。
- 定义“自定义选项卡 1”和“自定义选项卡 2”上的字段。您可修改或删除这些字段或添加您自己的字段。默认情况下，“自定义选项卡 1”包含四个字段。


下表介绍何处可以查找与自定义标准问题字段标签和标准问题字段内容相关的信息：

名称	编辑字段标签？	自定义字段属性？
问题类型	自定义字段和选项卡标签	是。
产品	自定义字段和选项卡标签	是。请参阅 编辑产品 。
发行	自定义字段和选项卡标签	是。请参阅 编辑版本 。
平台	自定义字段和选项卡标签	是。请参阅 编辑平台 。
组件	自定义字段和选项卡标签	是。请参阅 编辑组件 。
严重性	自定义字段和选项卡标签	是。
摘要	自定义字段和选项卡标签	否。用户填写摘要。
问题号	自定义字段和选项卡标签	否。问题号无法自定义。
已分配到	自定义字段和选项卡标签	是。请参阅 路由规则 。
状态	自定义字段和选项卡标签	是。请参阅 自定义 workflow 状态 。
原因代码	自定义字段和选项卡标签	是。请参阅 原因代码 。
操作版本	操作属性	是。

下表介绍何处可以查找与自定义选项卡标签和选项卡上的字段相关的信息：

名称	编辑选项卡标签？	自定义选项卡上的字段？
说明	自定义字段和选项卡标签	否。用户填写 说明 选项卡。
历史记录	自定义字段和选项卡标签	否。Issue Manager 填写 历史记录 选项卡，但您可自定义 操作 列。请参阅 当前状态信息 。
客户	自定义字段和选项卡标签	否。用户可采取预定义的 添加客户 操作。
自定义选项卡	创建自定义选项卡	是。请参阅 编辑自定义字段 。


自定义字段和选项卡标签

 **注：** 您需要 GUI customization 权限才可执行本主题中介绍的操作。

本主题介绍如何自定义标准问题字段、选项卡标签和自动字段（[操作版本](#) 字段除外）。有关自定义 [操作版本](#) 字段的信息，请参阅 [标准操作字段选项卡](#)。您不能删除这些字段，也不能添加字段。但是，您可更改这些字段的属性。例如，您可编辑其标签，选择其模式以及限制有权填充或修改这些字段的组。

修改标准问题字段和选项卡标签：

1. 在菜单中，单击 **问题 > 配置**。
2. 单击 **标准问题字段**。此时将打开 **标准问题字段** 页面。

 **注：** [标准问题字段](#) 页面和 [问题详细信息](#) 页面的布局类似。

3. 如果要重命名选项卡标签，请执行以下操作：
 - a) 单击要编辑的选项卡的链接。将打开 **编辑标签** 对话框。
 - b) 根据需要修改选项卡的名称。
 - c) 单击 **确定**。
4. 如果要编辑字段的属性，请执行以下操作：
 - a) 单击要编辑的任何字段的链接。将打开 **编辑字段属性** 对话框。
 - b) 根据需要修改字段的属性。
 - c) 单击 **确定**。

GUI 自定义属性

问题详细信息页面上的字段具有确定其外观和使用的属性。例如，属性可指定字段的标签和控件类型（如字段为复选框还是文本字段）。您可在**编辑字段属性**对话框中查看和编辑字段的属性。要访问**编辑字段属性**对话框，请在**问题 > 配置 > 自定义问题选项卡**或**问题 > 配置 > 自定义字段池**中，单击要编辑的字段链接。

可更改以下属性：

属性	说明
标签	字段标签文本，最多 20 个字符。如果要将其与关联内容分离，请添加一个冒号。不允许特殊字符。
控件类型	仅当创建用户定义的字段时才处于活动状态。控件类型可为 复选框 、 日期 、 文本字段 或 弹出列表 。
用例映射	仅当控件类型为 文本字段 时才处于活动状态。确定用户输入到文本字段的字符的用例。可用值为 上 、 下 和 无 。
列表名称	仅针对用户定义的弹出列表才处于活动状态。选择为此弹出列表定义值的自定义列表名称。
新问题或操作 - 模式	介绍用户报告新问题时的字段角色。

值	说明
必填	必须具有值。
可选	可以有值，也可以为空。
只读	无法编辑。

新问题或操作 - 组权限

当模式为**必填**或**可选**时处于活动状态。权限定义可在此字段中输入值的组。

- **全部**将权限授予所有组。
- **选定**将权限限制到从列表框中选择的组。如果字段为**必填**或**可选**且权限限制到已选定的组，则该字段对于所有剩余组均为只读。

现有问题或操作 - 模式

介绍用户编辑现有问题时的字段角色。

值	说明
必填	必须具有值。
可选	可以有值，也可以为空。
只读	无法编辑。



提示: 复选框不能为必填字段。如果需要必填字段，则考虑将其定义为具有两个相对值（如，是和否）的弹出列表。

现有问题或操作 - 组权限

当模式为**必填**或**可选**时处于活动状态。权限定义可在此字段中输入值的组。

- **全部**将权限授予所有组。
- **选定**将权限限制到从列表框中选择的组。如果字段为**必填**或**可选**且权限限制到已选定的组，则该字段对于所有剩余组均为只读。

记住上一个问题输入的值

选中此复选框以使**问题详细信息**页面显示最后选择的值。例如，假定已选中**产品**字段复选框。当用户报告问题时，首先从保留该值的**产品**列表框中选择一个值（例如质保部合作伙伴），以便在用户下次报告问题时，**产品**字段默认显示为质保部合作伙伴。

自定义选项卡和字段

Issue Manager 允许您为每个**自定义选项卡**最多定义 10 个用户定义字段。

自定义选项卡

默认情况下，**问题详细信息**页面上的**自定义选项卡 1** 包含三个字段。您可向此选项卡添加字段、编辑默认字段或删除字段并从头开始。

下表介绍**自定义选项卡 1** 上的默认字段：

字段	指定	模式	控制类型/值
自动？	问题在回归测试中是自动还是手动。	可选	复选框。默认为未选中状态。
添加发行说明？	是否需要将此问题上的项目添加到产品的发行说明。	可选	复选框。默认为未选中状态。
更新文档？	是否需要更新与此问题相关的文档。	可选	复选框。默认为未选中状态。

自定义选项卡 2 至 4 为空。

自定义字段

自定义字段可显示在以下两个位置：

- **问题详细信息**页面的自定义选项卡上。
- 当用户对问题采取操作时打开的操作对话框上。

要创建或编辑自定义字段，请执行以下操作：


1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**自定义问题选项卡**。此时将打开**自定义问题选项卡**页面。
3. 单击要编辑的自定义字段。按照 [GUI 自定义属性](#)中的说明继续操作。

自定义 workflow

本节中的主题介绍与 **Issue Manager** 中的 workflow 相关的关键概念。同时还介绍了三种默认 workflow 以及如何编辑这些 workflow。

操作驱动的 workflow

Issue Manager 通过操作驱动的 workflow 管理其整个生命周期内的问题。操作驱动的 workflow 意味着通过用户操作将问题从一种状态（条件）推进到另一种状态（条件），直至问题到达终端或结束状态。

 **注：** workflow 必须至少有一种终端状态，即，workflow 中的最后状态。

示例

在默认 workflow 中，客户支持所报告的新缺陷会被视为处于**未审阅**状态，这种情况意味着没有任何人确认该“问题”是一个真正的缺陷。评估情况之后，质保部工程师确认该问题是一个缺陷并准备将其发送给开发人员进行修复。在此示例中，初始状态是**未审阅**，采取的操作是**确认**并且下一个状态是**开发部准备就绪**。

另一方面，如果已输入相同的问题，则将对**此未审阅问题**采取的操作是**标记为重复**，并且下一个状态将是**已关闭**。因此，对此未审阅问题采取的不同操作会将问题发送到不同状态，在此情况下是**已关闭**。

有时候，即使已对问题采取操作，它们仍保持其当前状态。事实确实如此，例如，允许用户向现有问题的说明添加注释的**添加注释**。

系统提供的操作

Issue Manager 为每个 workflow 中的每种状态提供了两种预定义操作：

重新分配 允许用户将问题路由到另一个收件箱。

编辑 允许用户修改**问题详细信息**页面上的字段。

这些操作不会在工作流中移动问题，因此它们不会更改问题的当前状态。

操作信息

工作流定义了可在状态上执行的一组有效操作。这些操作可在**工作流**页面上进行查看。可用操作根据从列表中选择的问题类型和当前状态而不同。

操作以按钮形式显示在**问题详细信息**页面上。可用按钮（操作）因问题的类型和当前状态而不同。

状态信息

状态信息贯穿整个 Issue Manager。例如，每个组和用户帐户分配有三个初始问题状态，每个问题类型一个状态：缺陷、增强和文档问题。

初始问题状态影响问题生命周期

问题的初始状态取决于报告问题的用户对此类问题的了解程度。例如，当技术支持组成员报告文档问题时，假定已正确评估并准备好修复，则为其分配的初始状态是**开放文档**。但是，当相同人员提交软件缺陷时，不必假定其正确，因此，它在工作流中的第一个状态是**未审阅**。对于相同类型的问题，不同组可拥有不同初始状态。有关初始问题状态的更多信息，请参阅“初始问题状态”。

当用户保存问题时，Issue Manager 会根据分配给用户的初始问题状态自动分配问题的初始状态。当技术作者记录文档问题时，“问题详细信息”页面上的状态字段的值是**开放文档**。状态字段是一个**自动字段**，表示由 Issue Manager 而不是用户根据工作流和其他信息填充此字段。


状态所有者

工作流中的每个非终端状态均有一个确切的所有者。所有者是组织中负责对给定状态的问题执行操作的角色。考虑未审阅的缺陷：确认或拒绝未审阅软件问题的用户极有可能是执行质保部角色的用户。因此，未审阅缺陷的状态所有者为质保部角色。

工作流中的终端状态没有所有者，因为此状态的问题不需要用户负责对其执行操作。

在 Issue Manager 中，您可以为非终端状态选择以下四种所有者之一：

- 质保部
- 开发部
- 文档部
- 增强部

 **注：**状态所有者不是特定的质保部工程师或特定的收件箱；也与特定产品、组件、版本或平台无关。状态所有者是状态相关职责的统称。

所有者是状态的重要属性，因为状态所有者和路由规则一起确定接收问题的特定收件箱（路由规则在**设置路由规则**中有详细说明）。以下是 Issue Manager 如何使用路由规则、状态和状态所有者将问题移到特定收件箱的示例。

比如，您确定所有软件缺陷未审阅状态的所有者应为质保部角色，而不考虑特定产品和组件等。履行此角色的用户将确认报告的问题确实是缺陷。因此，在未审阅状态的状态属性对话框中，选择**质保部负责此状态**单选按钮。要访问此状态属性对话框，请转到**问题 > 配置 > 工作流**，然后单击**编辑状态**。

现在来考虑特定产品的路由规则。设置路由规则（**问题 > 配置 > 路由规则**）时，为产品、组件、版本和平台的每个组合指定四个特定收件箱。四个状态所有者单选按钮分别对应**路由规则**页面中的四个收件箱：**质保部**、**开发部**、**增强部**和**文档部**。

示例

路由规则规定，当缺陷与任何平台上任何版本的产品 C 中的电子邮件组件有关时，将缺陷路由到以下收件箱之一：**Mike - 质保部**、**Sonja - 开发部**、**Dan - 开发部**（产品 C）或**Judy - 文档部**。

根据以下两个因素选择四个收件箱之一：问题的当前状态和此状态的所有者。假设缺陷的当前状态为*未审阅*，并且您指定了质保部角色负责未审阅的问题，则问题将自动路由到 Mike 的收件箱 *Mike - 质保部*。

Mike 对问题执行操作时，实际上他会将问题沿其生命周期移到具有其他所有者的其他状态。Issue Manager 将根据问题的当前状态、状态所有者和特定产品、组件、版本和平台的适用路由规则，重新确定相应的收件箱。

原因代码

Issue Manager 原因代码是可选且可自定义的关键字，用于介绍在执行给定操作时问题状态变化的原因。

许多操作都可导致问题移到相同的状态。例如，问题可能因各种问题而关闭：不可再生、重复、不是缺陷。如果没有原因代码提供的额外信息，用户将无法完全了解问题的生命周期。

原因代码也可帮助您减少工作流中的状态数。例如，用一个称作*已关闭*的终结状态和各种原因代码足以表示表示操作关闭的原因（如*已关闭/不是缺陷*），而不用定义多个终结状态 - *不是缺陷*、*不可再生*、*重复*。

用户可在*问题详细信息*页面和操作对话框中查看原因代码。例如，技术文档作者 Judy 的收件箱中收到了文档问题。阅读说明时，她想起已报告了此问题。她将问题标记为重复。打开*标记为重复*对话框时，她可以看到此问题已从*开放文档*移至*已关闭/重复*。*已关闭*是新状态，*重复*是原因代码。

分配、清除或保留原因代码

执行某些操作时，Issue Manager 会将原因代码分配到操作，并将其传递到新状态。后续操作可能会清除或保留原因代码。通常，设置原因代码后，它会随问题一起传送，直至其达到工作流中的终结状态。

考虑一下这种情况：开发人员修复缺陷，然后执行*已修复*操作来声称缺陷已修复。此操作将缺陷从*开发部准备就绪*移到*质保部准备就绪*，并将原因代码设置为*已修复*。验证开发人员声称的质保部工程师通过执行*已验证*操作来接受缺陷修复。此操作保留*已修复*原因代码，并将缺陷移到*已关闭*状态。

但是，当问题返回到工作流中的早期状态时，您可能想清除原因代码，而不是继续进入终结状态。比如，质保部工程师对开发人员的声称提出争议，并执行*拒绝*操作，这会将问题发送到*开发部准备就绪*状态。*已修复*原因代码不再有意义，因此您可能想清除*拒绝*操作的原因代码。


是否分配、清除或保留原因代码均由*状态的新建操作*对话框中的设置决定，这会在原因代码中说明。单击 **问题 > 配置 > 工作流**，然后单击**添加操作**以查看*状态的新建操作*对话框

默认工作流

Issue Manager 提供三种默认工作流—针对缺陷、文档问题和增强功能。如果您要修改默认工作流或创建您自己的工作流，请参阅*开发您自己的工作流*。

默认缺陷工作流

下图包含默认缺陷工作流：



此示意图中已省略编辑、重新分配、添加注释和添加解决方法操作。

- 编辑和重新分配是每种状态的预定义操作，不能进行修改。这些操作不会更改问题的状态。
- 添加注释是为此工作流中的所有状态定义的操作，不会更改问题的状态。
- 添加解决方法是为所有状态（未审阅除外）定义的操作，不会影响状态。

增强工作流的默认原因代码

要查看默认增强工作流中提供的所有原因代码，请单击**问题 > 配置 > 工作流**。选择 ENHANCEMENT 作为问题类型，然后查看其有效操作和原因代码。


示例

假设增强请求已获接受并由最初的一组审阅者（未审阅状态）或管理团队（管理层调用状态）发送到开发部（开发部准备就绪）。如果最初的审阅者采取可能操作，则管理团队会收到增强请求。

如果最初的审阅者或管理团队拒绝增强请求，将关闭问题并附上原因代码已拒绝。此拒绝操作不同于质保部准备就绪状态中的拒绝操作。在后一种情况下，开发操作（已实施、不能执行、已完成或标记为重复）将存在争议。

默认文档工作流

下图包含默认文档工作流：



此示意图中已省略编辑、重新分配和添加注释操作。

- 编辑和重新分配是每种状态的预定义操作，不能进行修改。这些操作不会更改问题的状态。
- 添加注释是为此工作流程中除质保部准备就绪以外的所有状态定义的操作，不会更改问题的状态。

文档工作中的默认原因代码

要查看默认文档工作中提供的所有原因代码，请单击**问题 > 配置 > workflow**。选择 DOC-ISSUE 作为问题类型，然后查看其有效操作和原因代码。

示例

假设文档问题进入未审阅状态。此时，审阅者可采取三种操作。他可接受问题、拒绝问题或将其标记为另一个问题的副本。如果问题被拒绝或发现是重复的，则将关闭问题并附上原因代码已拒绝或重复。如果审阅者将问题视为需要修复的文档问题，则会将其移至开放文档状态和文档部收件箱。此时，文档专家可采取以下两种操作之一：采取已修复操作或标记为重复操作。

- 已修复操作会将问题发送至质保部准备就绪状态，并附上原因代码已修复。
- 标记为重复操作会将问题发送至已关闭状态，并附上原因代码重复。

如果修复稍后得到验证，则问题将移至已关闭状态，并附上原因代码已解决。另一方面，如果修复被拒绝，则问题将返回到文档部收件箱，并附上原因代码已拒绝。

开发您自己的工作流

如果您要开发自己的工作流，最简单可靠的方法就是对默认工作流进行简单修改（例如编辑状态名称）。强烈建议您修改默认工作流，而不是从头开始创建新工作流，尤其是当您对这些概念的经验不多或没有任何经验时。

您可以自定义的内容包括：

- 问题通过的状态数量和名称。
- 对特定状态有效的操作。这些操作将显示在“工作流”窗口中。

- 对当前状态执行各项操作所产生的状态；即：

```
Current State ---- Action 1 ----> New State 1
Current State ---- Action 2 ----> New State 2
```

- 有权执行各项操作的组。
- 当用户对问题执行操作时所显示的操作对话框的外观。

前提条件

让自己熟悉状态图和操作（也称为状态过渡）的概念。

绘制状态图

在白板或纸张上绘制状态图。确保在框内绘制每个状态，并使每个状态之间保持充足间距。


将状态之间的每项合法操作绘制为带单个箭头的线条。每个方向即为一项明确的操作。

示例

以下示例是您自己的工作流中可能具有的状态的小规模示例。在输入新缺陷后，您组织内的某个人员会将该缺陷分配给相应的质保部工程师以进行审查。如果质保部工程师同意所报告的行为是新缺陷，则它会发送到开发部以进行修复。开发部可对该缺陷执行多种可能的操作。

- 缺陷报告中描述的行为是预期行为，因此该问题不是缺陷。
- 该缺陷应推迟到下一次发行。
- 该缺陷无法重现。
- 该缺陷已修复。

当然，这些只是开发人员的声明，尚未得到验证。您的工作流模型可能会通过以下状态来反映这些声明：*已修复？*、*已推迟？*、*无法重现？*和*不是缺陷？*问号表示这些声明尚未经过质保部工程师的验证。




使用动词为操作命名

建议您为每个操作指定一个动词。考虑缺陷返回工作流中的上一状态的时间。为这些负操作建模。例如，质保部工程师可能会拒绝开发人员的声明，这样会将问题返回给开发部。

在考虑问题可能经历的每种方式时，您可能还会发现缺少的正操作。例如，您意识到质保部工程师也拒绝了某些问题报告，这实际上关闭了问题。在以下示例图中，由质保部工程师执行的“拒绝缺陷”操作导致出现“不是缺陷”状态。确保所有操作最终均导致终端状态。

修订的状态




优化 workflow

正如您所看到的，前面的图在使用时太过复杂。要简化 workflow，您可以消除“分发”操作，因为 **Issue Manager** 中的路由规则会负责将缺陷分发到正确的收件箱。在前面的图中，您可以删除“新缺陷”状态和“分发”操作，并以质保部工程师可以审查的状态开始缺陷。您可调用此“未审阅”状态。

workflow 中的另一个缺点就是虚拟重复状态。使用 **Issue Manager** 的方法，您可以通过为操作分配原因代码来消除冗余状态。对于需要原因代码的每个操作，请设计简短的说明性关键字。对于原因代码的完整说明，请阅读“原因代码”。要识别冗余，请在 workflow 中查找重复模式。例如，在前面的图中，最后一行的状态（不是缺陷、已推迟、不可重现和已修复）可以折叠到一个状态“关闭”，并显示每个操作的不同原因代码（例如已关闭/不是缺陷、已关闭/已修复）。

倒数第二行也可以折叠到单个状态，它可在验证开发部的声明时识别质保部的角色。您可以将此状态称为“质保部准备就绪”。您可以在此处使用原因代码来说明缺陷更改状态的原因（例如缺陷进入“质保部准备就绪”状态，并显示原因代码“已修复”或“已推迟”）。由质保部执行的四个“已拒绝”操作可以折叠到单个“已拒绝”操作。同样，由于质保部执行的四个“已验证”操作可以折叠到单个“已验证”操作。

示例



添加状态负责人和权限

问题会根据问题状态和状态负责人进行路由。状态负责人是组织中的一种角色，负责处于给定状态的问题。例如，在默认工作流程中，质保部负责处于“未审阅”状态的问题。

现在，您必须为最终图表中的每种状态分配所有者。最后，决定有权采取每个操作的组。例如，在默认工作流程中，只有开发部的用户允许修复问题（即，采取“已修复”操作）。

准备数据输入表

也可以准备表来促进到 **Issue Manager** 的数据输入。按状态输入 workflow 信息，因此第一列应为当前状态和所有者。然后添加以下列标题：

- 当前状态下允许的操作。
- 每项操作所产生的新状态。
- 原因代码（如果适用）。
- 权限 - 允许执行每项操作的组。

您的数据输入表应类似于下表：

状态/所有者	操作	新状态	权限

工作流程状态自定义

您可以在默认工作流程中修改状态的名称、所有者和说明。您可以立即输入或修改所有状态，然后添加每个状态的所有操作。您也可以在进入下一状态或操作前输入一个状态及其所有操作。

状态属性

状态具有以下属性：

状态名称	所需的唯一状态名称，最长 20 个字符。不允许特殊字符。
说明	状态的可选说明；无实际长度限制。
状态所有者	通过选择相应的选项来选择状态所有者： <ul style="list-style-type: none"> • 质保部负责此状态 • 开发部负责此状态 • 文档部负责此状态 • 增强状态 • 无人（终端状态）

自定义 workflow 状态

您必须拥有 Workflow customization 安全权限才能执行这些任务。

1. 单击 **问题 > 配置 > 工作流**。将显示 **工作流** 页面。
2. 选择表示要自定义的工作流的问题类型。
3. 按下下述操作继续处理任务：

将新状态添加到此工作流 单击 **添加状态** 按钮。继续执行步骤 4。

编辑此工作流中的状态 从 **状态** 列表中选择要编辑的状态。单击 **编辑状态** 按钮。继续执行步骤 4。

为此工作流中的状态添加操作 请参阅 *自定义操作、原因代码和操作对话框*。从步骤 3 开始此过程。

删除此工作流中的状态 从 **状态** 列表中选择要删除的状态。单击 **删除** 按钮。选择确认对话框上的 **是**。Issue Manager 只会删除问题从未引用过的状态。

修改其他工作流 返回步骤 2。

4. 使用 **状态属性** 中所述的信息引导您指定或修改状态的属性。

自定义操作、原因代码和操作对话框

仅当您想要修改 *了解默认工作流* 中所述默认工作流中的操作时阅读本节。继续之前，请阅读 *操作属性*。

1. 单击 **问题 > 配置 > 工作流**。
2. 从 **问题类型** 列表中选择要自定义的工作流。
3. 从 **状态** 列表中选择具有要修改操作的状态。
4. **工作流** 页面此时显示您将在此过程中输入的信息：

- 适用于此状态的所有操作（它们显示在 **ButtonLabel** 列中）。
- 采取给定操作时遵循当前状态的状态。
- 每个有效操作的原因代码（如果适用）。



注：Issue Manager 为所有状态预定义的“编辑”和“重新分配”操作无法修改，因此不会显示在对话框中。

5. 按下下述操作继续处理任务：

为当前状态添加操作 单击 **添加操作** 并继续执行步骤 6。

为当前状态编辑操作 从 **按钮标签** 列中选择要编辑的操作。

将新状态添加到此工作流 返回 *如何自定义 workflow 状态* 的步骤 3。

更改工作流中的操作排序次序 在列表中单击要上移或下移的操作的 **上移** 和 **下移** 按钮（位于 **操作** 列中）。

删除其他工作流中的操作

单击待删除操作的**删除**按钮（位于**操作**列中）。然后单击确认对话框上的**是**。



注: Issue Manager 只会删除问题从未引用过的操作。

修改其他工作流中的操作

返回步骤 2。

修改其他工作流中的状态

返回 *如何自定义工作流状态* 的步骤 2。

6. 在**状态的新操作**对话框上指定或修改现有操作的属性。将**操作属性**中的信息用作指南。

操作属性

定义工作流中的状态之后，您必须定义与每种状态相关操作。例如，对于默认缺陷工作流中的**开发部准备就绪**状态，开发人员可采取**已修复**操作、**无法修复**操作，等等。

每个操作都有一组与其相关的属性。

常规属性

操作的属性各不相同，并且涵盖以下方面：

- 显示在**问题详细信息**页面上的**按钮标签**。
- 显示在**历史记录**选项卡上的操作说明。
- 由此操作产生的新状态。
- 原因代码。
- 操作对话框的外观和使用。
- 允许采取此操作的组。
- 此操作的排序次序。

“状态的操作”对话框。

操作属性可在**状态的编辑操作**对话框中进行设置。（**问题 > 配置 > 工作流**）。

当前状态信息

名称	无法编辑。显示您正在定义或修改操作的当前状态的名称（例如， <i>状态的编辑操作 - 未审阅</i> ）。
按钮标签	这是执行此操作的按钮上显示的名称，位于 问题详细信息 页面上且长度为最多 30 个字符。
历史记录操作代码	已采取操作的简短语句，长度为最多 20 个字符。建议您使用大写字母（例如，VERIFIED）。此代码显示在 问题详细信息 页面的 历史记录 选项卡上的 操作 列中。
工具提示	在用户将光标扫过此操作按钮时将显示为工具提示的可选文本。
说明	此操作的可选说明。

新状态列表

名称	对问题执行此操作时，工作流中的下一状态名称。例如，在默认工作流中，如果 未审阅 的问题确认为缺陷，则 Issue Manager 会将问题移到下一状态，即 开发部准备就绪 。
原因代码	可选关键字，用于说明当执行此操作时某个问题从当前状态更改为新状态的原因。选择相应的选项： 无更改 “无更改”表明当问题移到新状态时关键字得以保留。它显示在“问题详细信息”页面的“原因代码”字段中。例如，以下工作流显示当开发人员声明已修复缺陷时，该缺陷将移到“质保部准备就绪”，并显示原因代码“已修复”。如果质保部工程师已验证该声明，则该缺陷将移到“关闭”状态，同时保留“已修复”原因代码。浏览问题的任何用户通过查看原因代码即可了解关闭缺陷的原因。

清除 表明当问题移到新状态时将清除当前状态的原因代码。当问题返回工作流程中的上一状态时（例如，当开发人员声明已修复缺陷时，该缺陷将移到*质保部准备就绪*，并显示原因代码“已修复”），“清除”是一个合理的选择。但是，如果“修复”被拒绝，则该问题将发回开发部（*开发部准备就绪*）并且将删除已修复原因代码，因为此声明具有争议。当您选择清除时，工作流程将在原因代码字段中显示清除；但是，用户将在问题详细信息页面上看到空的原因代码字段。

设置为 表明您可以将原因代码与此操作关联。输入最多包含 20 个字符的关键词。建议使用全大写字母。使用**设置为**可在操作将问题移到需要原因代码的新状态时指定原因代码。一般来说，您应该为开发人员执行的所有操作分配原因代码。

例如，在默认工作流程中，*开发部准备就绪*状态的已修复操作会将问题发送到*质保部准备就绪*状态，并且原因代码为已修复。在人员行为方面，这意味着当开发人员声明已修复缺陷后，他会将其交给质保部工程师，现在后者可以轻松扫视问题详细信息页面以查看该缺陷为何发送到他/她的收件箱（如果开发人员无法修复它或者软件是按设计工作，缺陷也可能位于此处）。

如果您未使用原因代码

原因代码是有助于最大程度减少工作流程中的状态数的可选关键词。例如，如果原因代码有助于说明问题处于关闭状态的原因，一个终端状态就已足够，而无需定义多个关闭状态（不是缺陷、不可再生、无法重现和重复）。如果您决定不使用原因代码，则您可能需要具有多个终端状态。通过选择称为无人（终端状态）的单选按钮，（它将在状态属性对话框的状态所有者字段中显示为选择），可将某个状态设为终端状态。

标准操作字段选项卡

状态的新建操作对话框上的标准操作字段选项卡定义与操作对话框的使用和外观相关的属性，具体为：

- 操作对话框上的**操作注释**字段。
- 操作对话框上的**版本信息**。
- 操作对话框上相关问题的**相关问题号**。

操作注释

未使用 用户执行此操作时，操作对话框不会显示操作注释字段。

可选 操作对话框将显示操作注释字段。用户可以选择输入与其执行的操作有关的额外信息。

必填 操作对话框显示操作注释的必填字段。用户必须在此字段中输入有关操作的额外信息。

版本信息

此组允许您将列表显示在操作对话框上，用户可从此对话框中选择在其中执行此操作的版本。用户选择的版本也会出现在问题详细信息页面的一个自动字段中。此信息对某些操作（例如与确认、修复和验证问题相关的操作）尤其有用。此信息对不更改当前状态的操作没有用。版本信息字段具有以下四个值之一：

未使用 操作对话框不显示列表。添加注释操作的操作对话框没有版本信息的列表框，因为添加注释操作不需要版本信息。

如果您选择未使用，例如，如果用户没有在操作对话框上的可选列表框中提供信息，或尚未执行使用列表的操作，则问题详细信息页面将显示空的操作版本字段。

可选或必填 操作对话框将显示用户从中选择版本的可选或必填列表。问题详细信息页面中的上个自动字段将显示在其中执行操作的版本。您需要指定列表标签才可使之适合操作。标签长度最多 20 个字符，包括尾部冒号。默认字段标签为**确认位置**：用于确认操作；**修复于**：用于修复操作；以及**验证位置**：用于验证操作。标签同时出现在操作对话框和问题详细信息页面上。列表值从管理模块中指定的版本列表中派生。

已清除 问题详细信息页面的上个自动字段中的前一个值将被删除，并且字段标签还原为默认值，即操作版本。版本信息组中的标签字段被禁用。当操作导致问题返回工作流程的上一个状态时，已清除是不错的选择。默认工作流程中的示例为**拒绝**和**重新打开缺陷**操作。例如，开

发人员执行 *已修复* 操作，并在 **修复于** 字段中填写特定版本号。此操作会将问题发送到 *质保部准备就绪* 状态。负责问题的质保部工程师拒绝开发人员对缺陷已修复的声称。拒绝操作可将问题从当前状态 (*质保部准备就绪*) 移到 workflow 中的上一个状态 (*开发部准备就绪*)。

清除操作的原因代码时，请考虑将已清除选为 **版本信息** 字段的值。

用户在操作对话框上选择的版本将出现在 **问题详细信息** 页面上。例如，用户执行已修复操作时，从“修复于”列表框中将 **4.1:prod** 选择为版本，并单击“确定”。当问题详细信息页面重新出现时，“修复于”字段将显示选定的版本。

相关问题号 允许您将文本字段置于操作对话框上，用户可从中输入副本或相关问题的编号。当用户在缺陷 workflow 中执行 *标记为重复* 操作，或在增强 workflow 中执行 *已完成* 操作时，此信息非常有用。

未使用 文本字段不会出现在操作对话框中。

可选或必填 可选或必填文本字段将出现在操作对话框中。您需要指定文本字段标签。标签长度最多 20 个字符，包括尾部冒号。缺陷 workflow 中的默认字段标签为 **编号副本**。增强 workflow 中的默认字段标签为 **另请参阅**。

用户在操作对话框中指定的问题号将出现在 **问题详细信息** 页面的 **历史记录** 选项卡的 **注释** 字段中。例如，用户对 8 号问题执行 *标记为重复* 操作时，将 6 号问题指定为重复，并单击 **确定**。**问题详细信息** 页面重新出现时，**注释** 字段将显示短语与问题号 n 相关，此处 n 是 **编号副本** 字段的值。如果 **编号副本** 字段可选，并且用户未填写此字段，则 **注释** 字段将显示 **操作注释** 字段的内容。

用户定义的操作字段选项卡

状态的新建操作对话框的用户定义的操作字段 选项卡让您可以将字段添加到给定操作的操作对话框。

八个字段位置 这些字段出现在操作对话框中，标准操作字段除外。例如，对处于 *开发就绪* 状态的 *已修复* 操作，可以从列表中选择 **修复所需的小时数** 字段以显示在操作对话框中。

来源 由于以下两个原因之一，字段出现在 **用户定义的操作字段** 选项卡的列表框中：

- 自定义字段通过 **问题 > 配置 > 自定义问题选项卡** 创建，以定义还会在 **自定义选项卡** 的问题详细信息中显示的自定义字段。
- 自定义字段通过 **问题 > 配置 > 自定义字段池** 创建，这些字段仅与操作相关。

在操作对话框中定义字段

1. 单击 **问题 > 配置 > 自定义问题选项卡** 以定义字段，这些字段也会在 **自定义选项卡** 的问题详细信息中显示。您也可以使用通过 **问题 > 配置 > 自定义字段池** 创建的自定义字段，这些字段仅与操作相关。
2. 按 **GUI 自定义属性** 中的说明配置字段属性。
3. 然后可以从 **用户定义的操作字段** 选项卡的列表框中选择您创建的自定义字段。
4. 对于定义的每个字段，您可以从列表中选择一项来指定是否需要某个字段以及是否应在测试人员执行操作之前清除该字段。默认情况下，字段按照定义时的配置保持不变，并且不会被清除。



注：复选框不能设置为必填，且无法清除。

选项	说明
---	该字段按照定义时的配置保持必填或非必填，且不会被清除。
清除	该字段按照定义时的配置保持必填或非必填，且会被清除。
必填	该字段设置为必填，且不会被清除。仅当该字段在定义时尚未设置为必填时，此选项才可用。

选项	说明
清除且必填	该字段设置为必填，且会被清除。

权限选项卡

在**权限**选项卡上，您可以为单个操作设置安全性，从而限制选定用户组的操作。

默认情况下，**应用安全性**的值为否（这意味着所有组有权限执行所有操作）。此设置出现在 **workflow**页面（作为所有组）。您可以通过选择**是**选项，然后选择有权限执行此操作的一个或多个组来设置安全性。

请考虑该定义操作安全性的示例：开发人员打开**开发部准备就绪**状态的缺陷的**问题详细信息**页面时，**无法修复**操作可用。但是，非开发人员的用户打开相同缺陷的**问题详细信息**页面时，此操作被隐藏。

智能助理

为处理测试结果，智能助理使用一组默认的四对状态/原因代码，它们与默认缺陷 workflow 定义的四种一般状态相对应。

要查看这些默认状态和原因代码：

1. 单击**配置 > 智能助理**。
2. 一般缺陷状态和特定 Issue Manager 代码之间的自定义映射。

如果已自定义问题的默认 workflow，则也必须自定义用于处理结果的状态和原因代码。例如，如果管理员更改默认 workflow 以便为声称已修复的问题分配状态**未审阅**，则他还必须将**声称已修复但尚未测试的缺陷**的状态条目从**质保部准备就绪**更改为**未审阅**。


除了在“智能助理”页面上指定的问题状态和原因代码外，智能助理还使用为问题 workflow 定义的终端状态。终端状态在“workflow”页面上定义。默认终端状态为**已关闭**。

问题存档

在使用 Issue Manager 一段时间后，您可能会发现数据库中存在与您的工作不相关的问题（例如已关闭或不受支持产品相关的问题）。数据库中的问题越多，执行操作（例如查询）的时间就越长。为帮助您提高性能，您可以存档问题。您随后可以对较少的活动（非存档）问题执行操作。


当您存档问题时，Issue Manager 会将问题从 DEFECT 和相关表格移到 ARCHIVE 和相关表格。所有问题信息都会保留。（通过比较，活动问题将保留在 DEFECT 表中，用户可以对其执行常规操作。）

用户可以在**问题详细信息**页面上查看已存档的问题，但是不能对其执行任何操作，因为它们为只读。已存档的问题不会显示在用户的收件箱中。但是，用户仍可以对已存档的问题运行查询、报告和图形。存档会在数据库中“隐藏”问题，但不会删除它们。

 **注：**强烈建议您不要手动删除问题，因为这样做可能会破坏数据的完整性。

但是，您可能希望通过创建仅从原始数据库中导入活动问题或相关信息的新自定义数据库，使生产数据库变得更小。

如果您将用户桌面上显示（但未编辑）的问题存档，用户将无法知道所做的更改，除非注销并重新登录、退出并重新启动或尝试对问题执行操作。

 **注：**Issue Manager 将警告用户不能对已存档的问题执行任何操作。

存档问题

存档问题：

1. 在菜单中，单击**问题 > 配置 > 存档**。

2. 选择与要存档问题相关的产品。

3. **版本**字段会自动填充与所选产品相关的版本。选择与要存档问题相关的特定版本。

您可通过选择多个版本存档与多个版本相关的问题。使用 **Ctrl+单击** 选择单个版本，或使用 **Shift+单击** 选择一系列版本。

4. 单击**存档**按钮。

5. 单击确认对话框上的**是**以开始存档过程。

设置电子邮件通知规则

通过电子邮件通知，您可以指示 **Issue Manager** 在感兴趣的事件发生时（例如问题更改状态时）自动通知您或组织中的其他人。

电子邮件通知规则

发生以下事件时，用户可请求向其发送电子邮件：

- 将问题重新分配到其他收件箱。
- 将问题从一个 workflow 状态移到另一个（例如，从未审阅到开发部准备就绪。
- 对在问题历史记录中生成新条目的问题做出任何更改（例如，报告问题所针对的组件发生改变）。
- 您定义的任何其他特殊事件（例如，技术支持人员希望在修复特定缺陷时收到电子邮件）。

以上所列事件简称为规则。前三个规则为预定义规则，无法修改。您可以为所需的特殊事件定义各种其他规则。

通知

电子邮件通知可指示 **Issue Manager** 在问题发生特定事件时发送电子邮件。通知由指定事件的电子邮件通知规则、电子邮件的发件人和收件人、邮件正文、可选主题行、简介和追踪者组成。

用户必须将通知应用到每个感兴趣的问题。只有拥有**每个问题的电子邮件通知**权限的用户可以向单个问题添加通知。

要查看问题的通知，请单击问题的**问题详细信息**页面的**通知**图标。

规则也可在应用到数据库中所有问题的通知中使用；这些是系统级通知。

只有拥有**电子邮件通知规则**和**系统级通知**安全权限的用户可以添加系统级通知。

定义电子邮件通知规则

先决条件

要定义您自己的规则，您必须：

- 拥有**电子邮件通知规则**和**系统级通知**权限。
- 熟悉 **SQL**，尤其是如何编写 **WHERE** 子句。
- 熟悉数据库架构，特别是问题相关视图和表的列、**IM_V_Defects** 和 **IM_DefectHistory**。
- 熟悉您的 workflow 和工作流中的值。

编写 SQL WHERE 子句的提示

此处提供一些重要提示，它们将帮助您编写在语法和语义上均正确的 **WHERE** 子句。

引用 **IM_V_Defects** 和 **IM_DefectHistory**

您的 **SQL WHERE** 子句可能需要引用 **IM_V_Defects** 和 **IM_DefectHistory**。**IM_V_Defects** 视图存储有关问题的最新信息，而 **IM_DefectHistory** 表则保留针对某个问题所执行的所有操作记录，以及对某些问题字段执行相关更改所产生的影响。

例如, IM_DefectHistory 存储执行操作之前问题的收件箱分配以及执行操作之后的收件箱分配。对于执行操作之前的收件箱分配, 这些列为 **AssignedIN**, 而对于新收件箱则为 **AssignedOUT**。

对问题执行的所有操作都将记录在 IM_DefectHistory 表的 **ActionCode** 字段中。这些操作将在 **历史记录** 选项卡的 **操作** 列中显示为操作代码。您可能在示例数据库中注意到诸如“已修复”和“已验证”之类的代码。

要在数据库中查看大多数操作的操作代码, 请查看每个状态 (“已输入”、“已重新分配”和“已修改”除外, 它们采用硬编码, 无法进行查看) 的 **状态的编辑操作** 对话框。要访问某个状态的 **状态的编辑操作** 对话框, 请转至 **问题 > 配置 > workflow**, 然后单击 **按钮标签** 列中的状态名称。在 **历史记录操作代码** 字段中查看值。

使用别名

视图和表已有别名。您必须使用别名 D 来引用 IM_V_Defects 视图, 并使用别名 DH 来引用 IM_DefectHistory 表。

标识自定义字段

自定义字段在 IM_V_Defects 视图中标识为 Custom1、Custom2 等, 具体取决于其在表中的位置。每个自定义选项卡最多具有 10 个字段, 1-10、11-20, 以此类推。在 **自定义选项卡 1** 上, 前 5 个字段在左列按降序显示; 字段 6 至字段 10 在右列按降序显示。

要找出特定自定义字段的架构名称, 请转至 **问题 > 配置 > 自定义问题选项卡**。例如, 在示例数据库的对话框中, **添加发行说明?** 复选框是 **自定义选项卡 1** 左列中的第四个字段, 问题表中的 **Custom4** 也是如此。



注: 如果您更改自定义字段的位置, 那么您需要更新引用该字段的任何电子邮件通知规则。

不会跟踪对自定义字段所做的更改

Issue Manager 不会跟踪对 IM_DefectHistory 表中的自定义字段所做的更改。您可以检查自定义字段的当前值, 但是不能引用上一个值。例如, **WHERE** 子句可测试是否已选中 **添加发行说明?** 复选框, 但是不能捕获复选框值的更改 (从未选中变为选中)。

访问复选框值

取消选中的复选框的值为 “.” (句点)。选中的复选框的值为 “X” (大写 X)。

例如, 要检索已选中 **添加发行说明?** 的所有问题, 可按以下方式指定 **WHERE** 子句的一部分:

```
D.Custom4 = 'X'
```

规则示例

此处提供您可能希望创建新规则的四种情况。前两种情况建议在单个问题的通知中使用的规则。后两种情况建议在系统级通知中使用的规则。以下每个示例均为根据示例数据库编写的 **WHERE** 子句。

示例 1 技术支持和其他组想要了解将特定缺陷修复验证为“已修复”的时间。

WHERE 子句类似于:

```
DH.ActionCode = 'VERIFIED'
```

IM_DefectHistory 表中的 **ActionCode** 值将会在用户执行操作时得到更新; 因此, 当“验证”操作导致 IM_DefectHistory 在表和“历史记录”选项卡中输入“已验证”时, 技术支持将只会收到一次邮件。

如果子句是通过引用 **原因代码** (在数据库中称为 Disposition) 编写的:

```
D.Disposition = 'FIXED'
```

几乎可以确定的是, 技术支持将多次收到邮件, 因为“原因代码”在数据库中仍为“已修复”。随后添加注释或保存问题的用户将触发电子邮件, 因为规则仍匹配。

示例 2 未对缺陷执行操作的普通用户希望了解对其输入的缺陷执行的操作。他尤其希望在缺陷得到开发人员的注意时收到电子邮件。在工作流方面，这表示问题仍处于开发部准备就绪状态，因此 WHERE 子句必须测试执行操作后的状态更改。

此 WHERE 子句为：

```
DH.StatusIN = 'Dev-Ready'  
AND DH.StatusOUT <> 'Dev-Ready'
```

在执行操作之前，状态为开发部准备就绪，但在开发人员执行操作之后，该缺陷将进入其他状态。

示例 3 文档部门已将所有文档问题发送给组收件箱**文档部（产品 A）**，而不是用户的邮箱 **Judy -- 文档部**。文档部经理希望在问题进入组收件箱时收到电子邮件。

此 WHERE 子句为：

```
DH.AssignedIN <> 'Doc (Product A)'  
AND DH.AssignedOUT = 'Doc (Product A)'
```

它指定在以下情况下应发送电子邮件：在执行操作之前收件箱并非为**文档部（产品 A）**，但在执行操作之后为**文档部（产品 A）**。当文档问题路由到**文档部（产品 A）**时，该电子邮件将只发送一次。

请注意，无 WHERE 子句的第一部分，文档部经理将在对已分配给“文档部（产品 A）”的文档问题执行任何操作时收到电子邮件。虽然该规则很有可能生成大量邮件，但是由于需要在系统级应用通知，两行 WHERE 子句会将规则限制为单个事件：当收件箱变为**文档部（产品 A）**时。

此规则无需将问题类型指定为 DOC-ISSUE，尽管这可能不正确，因为**文档部（产品 A）**仅保留与文档相关的问题。

示例 4 发行经理希望在下个月针对无法修复的最严重缺陷发布主要版本之前收到电子邮件。当开发人员执行“无法修复”操作时，WHERE 子句必须测试严重性、产品 B 和已分配的“无法修复”操作代码。

此 WHERE 子句为：

```
D.Severity = '1: Fatal/Data Loss'  
AND DH.ActionCode = 'Cannot-Fix'  
AND D.ProductCode = 'Product B'
```

这些限制是必需的，因为如果 WHERE 子句仅测试严重性，则规则将在任何时候更改和保存问题时匹配，除非用户明确更改严重性，否则严重性不会发生改变。

发行经理可能会收到大量邮件，尤其是在系统级通知中应用此规则时。但是，他可以在发行周期结束后轻松删除通知。

编写 SQL WHERE 子句的提示

从常规到特定情况的使用。首先，请考虑需要使用电子邮件通知规则的常规业务情况。您可能会询问所有 Issue Manager 用户希望何时收到关于问题的电子邮件。具体了解每个用户希望从电子邮件中获取什么信息。例如，某个用户可能告诉您他想要了解缺陷的修复时间。在进一步讨论后，您可能发现他真正想知道的是质保部工程师验证修复的时间。此细微变化可能需要不同的 WHERE 子句。

其次，如果您满意自己掌握的用户需求信息，请根据组织的工作流转换该情况。

最后，编写 SQL WHERE 子句。尝试通过高级查询测试 WHERE 子句，以确保准确指定所需的条件。

一般而言，用于单个问题通知的规则应该采用简单且常规的方式进行编写，而用于系统级通知的规则则应该准确并且尽可能严格以防止出现过多的电子邮件。

询问您自己用户希望接收通知的频率：仅在一次发生更改后或在每次发生更改后。如果用户希望仅触发一次邮件，则需要使规则变得更加严格。

管理电子邮件通知规则

您需要拥有**电子邮件通知规则**和**系统级通知**安全权限才能添加、编辑或删除电子邮件通知规则。

要添加、编辑或删除电子邮件通知规则：

1. 单击**问题 > 配置 > 通知规则**。
2. 根据您希望执行的任务，按照下述说明继续操作：

添加规则	单击 添加规则 按钮。此时将显示 新建通知规则 对话框。继续执行步骤 3。
编辑预定义规则	无法编辑预定义规则。
删除预定义规则	无法删除预定义规则。
编辑已创建的规则	单击要编辑的规则的 编辑图标 （在 操作列 中）。按照步骤 3 中的说明继续操作。
删除已创建的规则	单击要删除的规则的 删除图标 （在 操作列 中）。单击确认对话框上的 确定 以执行删除。

3. 在**新建通知规则**对话框上指定或修改以下属性：

规则名称	需要提供最多包含 30 个字符的唯一名称。让名称尽可能具有说明性，因为用户将按名称分配规则。
说明	最多包含 250 个字符的触发事件的可选说明。
WHERE 子句	需要用于指定触发事件的 SQL WHERE 子句，最多 250 个字符。请不要键入 WHERE 关键字


4. 单击**确定**以保存您的设置，或单击**取消**以退出而不保存。

在定义规则后，请确保：

为所有用户指定电子邮件地址	要使用电子邮件通知，用户必须在他/她的用户帐户中指定有效的电子邮件地址。
让您的数据库管理员启用电子邮件通知	启用该功能后， 通知 图标将显示在 问题详细信息 页面上。
指导您的用户	向您的用户通知可用的规则以及每个规则完成的操作。用户可通过选择 问题 > 配置 > 通知规则 来查看规则。

删除收件箱

仅当收件箱不包含任何问题、未在路由规则中引用并且不是用户的默认收件箱时，您才能删除该收件箱。在您尝试删除收件箱之前，编辑路由规则以防止新问题路由到该收件箱，然后在收件箱中重新分配现有问题。

 **注：**您需要**组、收件箱和用户帐户**安全权限才可添加、编辑或删除收件箱。

要删除收件箱：

1. 在菜单中，单击**问题 > 配置**。
2. 单击**收件箱**。此时将打开**收件箱**页面。
3. 在要删除的收件箱的**操作列**中，单击 **X**。此时将打开确认对话框。
4. 单击**是**以从系统中删除收件箱。

管理系统级通知


以下部分介绍如何管理系统级通知。

 **注：**您需要拥有**电子邮件通知规则和系统级通知**安全权限才能添加、编辑或删除系统级通知。



添加系统级通知


1. 单击**问题 > 配置 > 系统级通知**。此处列出了所有现有系统级通知。
2. 单击**添加系统级触发器**。

3. 在**添加通知**对话框上，从列表中选择规则名称。
4. 在对话框的**发件人**区域中选择单选按钮，以指明返回地址是否应为：
 - 编辑问题的用户（从而开始通知）。
 - 其他用户（从列表中选择用户）。
5. 在**收件人**字段中键入收件人的电子邮件地址，用逗号分隔多个条目。您可从**添加地址**列表选择用户。

 **注：**虽然您可在**收件人**字段中输入任何电子邮件地址，但只有在其用户帐户中指定了电子邮件地址的用户才会显示在**添加地址**列表中。因此，建议为所有用户帐户定义电子邮件地址。


6. 您可填写可选的消息文本字段：
 - **主题**是可选主题行（最多 80 个字符）。
 - **简介**是可选介绍文本（最多 250 个字符）
7. 选择消息的内容类型：
 - 内容可以是：
 - **问题摘要：**“问题详细信息”页面上半部分的信息。
 - **具有说明的问题摘要：**问题摘要及“说明”选项卡中的信息。
 - **完整问题详细信息：**所有问题信息（这是默认值）。
 - **追踪者**是可选签名字段（长度为最多 250 个字符）。
8. 单击**确定**以保存通知并关闭对话框。

要编辑通知，请单击**规则名称**。要删除通知，请单击**操作**列中的 （**删除系统级通知**）。要创建通知副本，请单击 。

 **注：**您需要拥有**电子邮件通知规则**和**系统级通知**安全权限才能定义系统级通知。

编辑系统级通知

1. 单击**问题 > 配置 > 系统级通知**。此处列出了所有现有系统级通知。
2. 单击要编辑的通知的**操作**列中的**编辑**图标。
3. 在**添加通知**对话框上，从列表中选择规则名称。
4. 在对话框的**发件人**区域中选择单选按钮，以指明返回地址是否应为：
 - 编辑问题的用户（从而开始通知）。
 - 其他用户（从列表中选择用户）。
5. 在**收件人**字段中键入收件人的电子邮件地址，用逗号分隔多个条目。您可从**添加地址**列表选择用户。

 **注：**虽然您可在**收件人**字段中输入任何电子邮件地址，但只有在其用户帐户中指定了电子邮件地址的用户才会显示在**添加地址**列表中。因此，建议为所有用户帐户定义电子邮件地址。
6. 您可填写可选的消息文本字段：
 - **主题**是可选主题行（最多 80 个字符）。
 - **简介**是可选介绍文本（最多 250 个字符）
7. 选择消息的内容类型：
 - 内容可以是：
 - **问题摘要：**“问题详细信息”页面上半部分的信息。
 - **具有说明的问题摘要：**问题摘要及“说明”选项卡中的信息。
 - **完整问题详细信息：**所有问题信息（这是默认值）。
 - **追踪者**是可选签名字段（长度为最多 250 个字符）。
8. 单击**确定**以保存通知并关闭对话框。

删除系统级通知

1. 单击 **问题 > 配置 > 系统级通知**。此处列出了所有现有系统级通知。
2. 单击要删除的通知的**操作**列中的**删除**图标。
3. 单击确认对话框上的**是**以执行删除。

在通知主题中输入参数

您可以在通知的主题字段中输入参数，以为电子邮件通知生成动态主题。

可以在主题字段中输入以下参数：

{ID}	返回缺陷数
{PROJ}	返回项目名称
{PROD}	返回产品
{COMP}	返回组件
{USER}	返回修改问题的用户
{RULE}	返回触发通知的规则的名称
{SYN}	返回摘要
{STATE}	返回问题的当前状态
{SEV}	返回严重性
{REASON}	返回问题的当前原因代码
{CUSTOM1-40}	返回指定数值的自定义字段，例如 {CUSTOM3} 返回自定义字段 3 中存储的值。

例如，如果您希望创建在问题状态发生更改时向您发出通知的电子邮件通知，您可以将以下文本添加到主题字段：


```
State of issue {ID} was changed by {user}.
```

如果 **Bill** 将修复当前处于活动状态的问题 **2**，您将收到具有以下主题的电子邮件通知：

```
State of issue 2 was changed by bpetersson.
```

启用基本电子邮件通知

可由任何用户激活的基本通知设置（无论分配的权限如何）允许用户在其他用户对其收件箱中的问题进行更改或将新问题分配至其收件箱时收到通知。

 **注：**可在 `SRFrontendBootConf.xml` 文件中配置这些通知的主题行和内容。

1. 单击 **配置 > 首选项**。
2. 选中 **当用户向我分配问题或对我的收件箱中的问题做出更改时通知我**复选框。

显示系统级通知

当用户选中**在每个问题的通知对话框中显示系统级通知**复选框（**问题 > 配置 > 首选项**）时，每个问题的**通知对话框**中将列出所有系统级通知。分配至活动问题的任何通知也会列出。

1. 单击 **问题 > 配置 > 首选项**。
2. 选中**在每个问题的通知对话框中显示系统级通知**复选框。

报告

报告数据集市

Silk Central 提供了数据集市，支持轻松访问最重要的数据。由于 SQL 查询得到大幅简化，因此简化了报告的创建，性能也得到了提升。

概述

Silk Central 报告数据集市使得出于报告目的访问数据更加轻松。它可将数据从生产表移至用于创建高级报告的专用视图。优势包括：

- 清晰的表和视图命名，允许您迅速找到所需数据。
- 经过预处理的数据，让您可以访问聚合数据，而无需自行计算。
- 性能提升，因为报告可以使用更简单、快速的 SQL 查询。
- 更少的生产数据库负载依赖关系，这也能提高性能，消除负载峰值。

当前版本的数据集市已覆盖结果区域。未来版本的数据集市将添加更多报告区域。当前提供的表和视图如下：


- DM_TestStatus 表，这是状态相关视图的基础。
- RV_TestStatusExtended 视图，提供特定测试执行的详细信息。
- RV_LatestTestStatus 视图在特定执行计划和内部版本的上下文中，提供一个测试的最新测试运行的状态和扩展信息。
- RV_LatestFinishedTestStatus 视图在特定执行计划和内部版本的上下文中，提供一个测试的最新测试运行的状态和扩展信息。该视图与 RV_LatestTestStatus 视图提供相似的信息，但仅用于已完成的执行计划运行中的测试运行。
- RV_MaxTestRunID 视图，该帮助工具用于检索各测试、执行计划和内部版本组合的最新测试运行 ID。
- RV_MaxFinishedTestRunID 视图，该帮助工具用于检索各测试、执行计划和内部版本组合的最新测试运行 ID。该视图与 RV_MaxTestRunID 视图提供相似的信息，但仅用于已完成的执行计划运行中的测试运行。
- RV_TestingCycleStatus 视图，提供测试周期的状态信息。
- RV_ExecutionPlanStatusPerBuild 视图，在内部版本的上下文中，检索各执行计划的最新测试状态汇总。
- RV_EPFinishedStatusPerBuild 视图，在内部版本的上下文中，检索各执行计划的最新测试状态汇总。该视图与 RV_ExecutionPlanStatusPerBuild 视图提供相似的信息，但仅用于已完成的执行计划运行中的测试运行。
- RV_ExecutionPlanStatusRollup 视图，在内部版本的上下文中，检索各执行计划或文件夹的通过、失败和未执行测试汇总。
- RV_EPFinishedStatusRollup 视图，在内部版本的上下文中，检索各执行计划或文件夹的通过、失败和未执行测试汇总。该视图与 RV_ExecutionPlanStatusRollup 视图提供相似的信息，但仅用于已完成的执行计划运行中的测试运行。
- RV_ConfigurationSuiteStatus 视图，列出所有配置套件和各内部版本配置的状态计数。
- RV_ConfigSuiteFinishedStatus 视图，列出所有配置套件和各内部版本配置的状态计数。该视图与 RV_ConfigurationSuiteStatus 视图提供相似的信息，但仅用于已完成的执行计划运行中的测试运行。


您可下载包含 Silk Central 的数据库架构详细信息的 .zip 文件。在菜单中，单击**帮助 > 文档**，然后单击 **Silk Central 数据库架构** 以下载 .zip 文件。

体系结构

定期在后台提取生产数据库表中的数据，并将其加载到数据集市表和视图中，以简化和加速查询。只要数据库负载不过高，通常即可在提交更改后的一分钟之内得到此数据。如果您作为系统管理员登录，可以导航到

http://<server>:<port>/sctm/check/db, 检查 **DM_TestStatus** 表, 以查看数据加载过程的当前状态。


 **注:** 如果您从不包含数据集市 Silk Central 版本 (13.0 之前的版本) 更新, 数据集市表和视图将使用生产系统的数据进行初始填充。此过程可能需要一些时间, 具体取决于数据库的大小。此过程完成后即可访问数据。



如何使用数据集市创建报告

以下示例演示了如何使用数据集市视图创建有用的报告。

编写数据集市查询

1. 在菜单中, 单击 **报告 > 详细信息视图**。
2. 在 **报告树** 中, 选择您要新报告在其中显示的文件夹。
这将确定在目录树中存储报告的位置。
3. 单击工具栏上的 。此时将打开 **创建新报告** 对话框。
4. 键入新报告的名称。
这是在 **报告树** 中显示的名称。
5. 如果您要将此报告用于其他用户, 请选中 **与其他用户共享此报告** 复选框。
6. 在 **说明** 字段中键入报告的说明。
7. 单击 **高级查询** 可打开 **报告数据查询** 字段。插入先前编写的代码或在字段中直接编写新代码。
插入占位符 列表有助于您使用预定义的函数占位符编辑 SQL 查询。有关详细信息, 请参阅 *自定义报告的 SQL 函数*。

 **注:** 如果您手动编辑查询的 SQL 代码, 请单击 **检查 SQL** 以确认操作。

8. 单击 **完成** 以保存设置。

执行计划中的测试可靠性

问题

在持续集成环境中, 最理想的测试方式是每天至少对每日内部版本执行一次测试, 确保所测试应用程序的质量。为了解您的测试集在度量 AUT 质量方面的可靠程度, 有时必须要查看结果随着时间推移而变化的情况。例如, 您的测试集中可能存在状态频繁更改的测试, 因此不具备真正的质量测量。

解决方案

使用数据集市视图 `RV_TestStatusExtended` 创建报告，列出特定执行计划上下文中特定测试的结果。这允许您查看该测试的结果随着时间推移而变化的情况。为方便起见，我们将结果列表缩小至与带标记的内部版本相关的结果，因而可以仅查看所测试应用程序的特定里程碑内部版本。此报告将在执行计划和内部版本的上下文中收集各个测试的测试结果数据。在以下查询中：

- 选择要从视图中显示的列。
- 按照希望调查的测试的 ID 以及该测试所属执行计划的 ID 缩小结果范围。
- 添加约束，以仅考虑带标记的内部版本。

```
SELECT TestName, ExecutionPlanName, VersionName, BuildName, TestRunID,
       PassedCount, FailedCount, NotExecutedCount
FROM RV_TestStatusExtended
WHERE TestID = ${TESTID|1|Test ID} AND ExecutionPlanID = ${EXECUTIONPLANID|1|
Execution Plan ID} AND BuildIsTagged = 1
ORDER BY BuildOrderNumber
```

SQL 查询的结果将得到选定执行计划内选定测试的所有测试运行。在以下示例中，可以看到对内部版本 579_Drop2 重新运行了测试：

TestName	Execution PlanName	Version Name	BuildName	TestRunID	Passed Count	FailedCount	NotExecutedCount
UI Tests	EN SQL2012 IE9 IIS	3.0	579_Drop02	7741797	59	5	0
UI Tests	EN SQL2012 IE9 IIS	3.0	579_Drop02	7745078	63	1	0
UI Tests	EN SQL2012 IE9 IIS	3.0	593_Drop03	7787437	63	1	0
UI Tests	EN SQL2012 IE9 IIS	3.0	605_Drop04	7848720	63	1	0

执行文件夹中的所有失败测试

问题

通常所有执行计划都组织在文件夹层次结构中，用于识别执行计划及其测试的不同相关区域或目的。执行计划在持续集成环境中定期触发，或在发布时间范围内不定时触发，以得到理想的执行统计信息 - 遗憾的是，这些信息仅限于每一个单独的执行计划。

有时，您需要获得为特定区域或目的而执行的所有测试的整体信息，以识别薄弱环节。

解决方案

使用数据集市视图 `RV_LatestTestStatus` 创建报告，返回特定执行计划层次级别的所有失败测试列表。

以下查询使用执行计划名称和内部版本名称等上下文信息，选择执行计划文件夹内的失败测试：

```
SELECT TestID, TestName, ExecutionPlanID, ExecutionPlanName, BuildName
FROM RV_LatestTestStatus lts
INNER JOIN TM_ExecTreePaths ON lts.ExecutionPlanID =
TM_ExecTreePaths.NodeID_pk_fk
WHERE TM_ExecTreePaths.ParentNodeID_pk_fk = ${executionFolderID|2179|
Execution Folder ID}
```

```
AND StatusID = 2
ORDER BY TestName
```

该查询执行以下操作：

- 使用视图 `RV_LatestTestStatus` 检索最新测试运行结果。
- 包含执行树层次结构 (`TM_ExecTreePaths`)，以查询该层次结构内所有执行计划的所有测试。
- 将应作为分析开始位置的顶层文件夹 ID 用作 `ParentNodeID_pk_fk`。
- 仅包含失败的测试 (`StatusID = 2`)。

可以在 `TM_TestDefStatusNames` 表中查找 `StatusID`。

SQL 查询的结果将得到选定执行文件夹内上次运行失败的所有测试。

TestID	TestName	ExecutionPlanID	ExecutionPlanName	BuildName
14073	JUnitTestPackage	2184	CI Testing	352
14107	Volatile Tests	2191	Volatile Test	352

测试周期状态

问题

测试周期属于复杂的对象，因为其中包含有关手动测试工程师、测试、产品的不同内部版本和版本的信息，甚至还可能包含配置信息。为确保掌控测试周期，必须解答下面这些问题：

- 已经完成了多少测试？
- 每个内部版本通过或失败的测试有多少？
- 我的手动测试工程师是否已满负荷工作？他们能否再承担额外的工作？

解决方案

使用数据集市视图 `RV_TestingCycleStatus`，创建按测试工程师和内部版本显示测试周期状态的报告，这让您能获得有关按手动测试工程师、配置和内部版本分组的通过、失败、未执行测试数量的概述信息。

```
SELECT BuildName, TesterLogin, TesterExecutionName,
       PassedCount, FailedCount, NotExecutedCount
FROM RV_TestingCycleStatus
WHERE TestingCycleID = ${testingCycleID}|3|Testing Cycle ID}
ORDER BY BuildOrderNumber, TesterLogin
```

该查询执行以下操作：

- 使用 `RV_TestingCycleStatus` 视图作为数据源，其中包含 `BuildName`、`TesterLogin` 和 `TesterExecutionName`，即为反映测试工程师、配置和测试而生成的名称。
- 将数据限制在您关注的测试周期 ID 范围内。

SQL 查询结果将显示各内部版本和测试工程师的状态。

BuildName	TesterLogin	TesterExecution Name	PassedCount	FailedCount	NotExecuted Count
352		No specific tester (Test Assets)	0	0	1
351	admin	admin (English SQL2008 FF Tomcat - Test Assets)	0	1	0

BuildName	TesterLogin	TesterExecution Name	PassedCount	FailedCount	NotExecuted Count
352	admin	admin (English SQL2008 FF Tomcat - Test Assets)	0	0	1
352	gmazzuchelli	gmazzuchelli (English Oracle10g IE8 Tomcat - Test Assets)	0	1	1
352	jallen	jallen (German Oracle11g FF Tomcat - Test Assets)	1	1	0
352	smiller	smiller (German SQL2008 IE8 IIS - Test Assets)	1	1	0

对于未分配的测试，将创建一个“无特定测试工程师”组，并且以下几个值为空值：TesterLogin、TesterFirstName 和 TesterLastName。

如果您想根据手动测试工程师的绩效了解测试周期的情况，可对查询略作修改：

```
SELECT TesterLogin, TesterExecutionName, SUM(PassedCount) PassedCount,
       SUM(FailedCount) FailedCount, SUM(NotExecutedCount) NotExecutedCount
FROM RV_TestingCycleStatus
WHERE TestingCycleID = ${testingCycleID|3|Testing Cycle ID}
GROUP BY TesterLogin, TesterExecutionName
ORDER BY TesterLogin
```

查询进行了如下扩展：

- GROUP BY TesterLogin, TesterExecutionName 表示剩余列。
- SUM() 是用于聚合数字的计数器。

TesterLogin	TesterExecution Name	PassedCount	FailedCount	NotExecutedCount
	No specific tester (Test Assets)	0	0	1
admin	admin (English SQL2008 FF Tomcat - Test Assets)	0	1	1
gmazzuchelli	gmazzuchelli (English Oracle10g IE8 Tomcat - Test Assets)	0	1	1
jallen	jallen (German Oracle11g FF Tomcat - Test Assets)	1	1	0
smiller	smiller (German SQL2008 IE8 IIS - Test Assets)	1	1	0

执行树状态

问题

常见的做法是将执行计划置于表示不同测试区域或目的的层次结构中。在某些情况下，例如要了解测试状态，进而确定一个区域或目的的质量，您需要了解总体通过、失败和未执行计数。

解决方案

使用数据集市视图 [RV_ExecutionPlanStatusRollup](#) 为特定执行计划文件夹创建报告，以返回按内部版本分组的通过、失败和未执行计数。

```
SELECT BuildName, PassedCount, FailedCount, NotExecutedCount
FROM RV_ExecutionPlanStatusRollup
WHERE ExecutionFolderID = ${executionPlanID|43|Execution Plan ID}
```

该查询执行以下操作：

- 从 BuildName 视图选择 RV_ExecutionPlanStatusRollup 和状态计数。
- 指定您希望从中获取状态的顶层文件夹 (ExecutionFolderID)。

SQL 查询结果将显示选定文件夹所有执行计划内的测试运行状态，结果按内部版本聚合。

BuildName	PassedCount	FailedCount	NotExecutedCount
351	0	0	2
352	15	7	1

如果您想查看更多详细信息，例如选定层次结构内各执行计划的状态计数，可使用数据集市视图 [RV_ExecutionPlanStatusPerBuild](#)：

```
SELECT eps.BuildName, eps.ExecutionPlanID, SUM(eps.PassedCount) PassedCount,
SUM(eps.FailedCount) FailedCount, SUM(eps.NotExecutedCount) NotExecutedCount
FROM RV_ExecutionPlanStatusPerBuild eps
INNER JOIN TM_ExecTreePaths etp ON eps.ExecutionPlanID = etp.NodeID_pk_fk
WHERE etp.ParentNodeID_pk_fk = ${execFolderID|44|Execution Folder ID}
GROUP BY eps.ExecutionPlanID, eps.BuildOrderNumber, eps.BuildName
ORDER BY eps.BuildOrderNumber, eps.ExecutionPlanID
```

该查询执行以下操作：

- 使用 RV_ExecutionPlanStatusPerBuild 视图访问特定于执行计划的数据 (ExecutionPlanID 和 ExecutionPlanName)。先前使用的 RV_ExecutionPlanStatusRollup 视图包含预先聚合的数据 (已汇总数据)，不仅包含执行计划的结果，还包括文件夹节点的结果，因此不适于此目的。
- 对 JOIN 表执行 TM_ExecTreePath 操作，选定特定文件夹内的所有节点，以获取层次结构信息。
- 通过 ExecutionFolderID 指定顶层文件夹。TM_ExecutionTreePaths 表中还包含各执行计划的自引用，因此也可以使用 ParentNodeID_pk_fk 的执行计划 ID 运行此查询，以返回与特定执行计划对应的行。
- 添加 ORDER BY BuildOrderNumber 和 ExecutionPlanID 获取经过排序的结果，此时最早的内部版本及其执行计划将显示在最前。

SQL 查询结果将显示选定文件夹所有执行计划内的测试运行状态。

BuildName	ExecutionPlanID	PassedCount	FailedCount	NotExecutedCount
351	2307	0	0	2
352	2184	11	2	0
352	2185	0	3	0
352	2186	2	1	0

BuildName	ExecutionPlanID	PassedCount	FailedCount	NotExecutedCount
352	2187	1	0	0
352	2191	0	1	0
352	2307	1	0	1

配置套件状态

问题

配置套件允许您对多种配置（例如多种浏览器或操作系统）执行相同的一组测试。为了合理判断所测试应用程序的质量和可靠性，您需要跟踪每种配置的结果。

解决方案

使用数据集市视图 [RV_ConfigurationSuiteStatus](#) 创建为每个内部版本的各配置返回通过、失败和未执行计数的报告。

```
SELECT BuildName, ConfigurationName, PassedCount, FailedCount,
NotExecutedCount
FROM RV_ConfigurationSuiteStatus
WHERE ConfigurationSuiteID = ${configSuiteID|97|Configuration Suite ID}
ORDER BY BuildOrderNumber, ConfigurationName
```

该查询执行以下操作：

- 从 [RV_ConfigurationSuiteStatus](#) 视图检索测试运行的每个内部版本的状态计数。
- 将结果缩小到配置套件 (ConfigurationSuiteID)。

SQL 查询的结果显示每种配置的测试运行状态。

BuildName	ConfigurationName	PassedCount	FailedCount	NotExecutedCount
350	Chrome	0	1	0
350	Firefox	0	1	0
350	Internet Explorer	0	1	0
351	Chrome	1	0	0
351	Firefox	1	0	0
351	Internet Explorer	0	1	0
352	Chrome	1	0	0
352	Firefox	1	0	0
352	Internet Explorer	1	0	0

在本示例中，我们使用配置套件 ID 获取所有配置。另外也可以将结果限制为特定内部版本，此时必须在 `where` 子句中包含 `BuildID`、`BuildName` 或 `BuildOrderNumber`。

 **注：**[RV_ConfigurationSuiteStatus](#) 视图仅包含聚合状态计数，不含任何特定于测试的数据。若要检索其他特定于测试的数据，可以使用 [RV_LatestTestStatus](#) 等视图。

故障排除

错误或缺失的数据


问题

在从数据集市表或视图中查询数据时，所列出的结果并非最新或有缺失。

解决方案

数据集市表和视图在后台定期更新，而非实时更新。因此，数据可能要等待几秒钟或者几分钟后才能载入数据集市表。如果您的系统负载较重，会对加载数据的后台进程的性能产生影响。原因在于其他进程的优先级更高，可能会临时阻止 DataMartUpdater 后台作业。请稍后再次运行查询，检索更新后的数据。

如果您作为系统管理员登录，可以导航到 `http://<server>:<port>/sctm/check/db`，检查 **DM_TestStatus** 表，以查看数据加载过程的当前状态。

 **注：**如果删除了一个测试，测试和依赖测试的测试运行都会从数据集中删除。这同样适用于因清理测试包而删除的测试。

数据集市降低系统性能

问题

运行数据集市后，系统整体性能似乎有所降低，或者存在不一致的行为。

解决方案

尽管不应该采取这种做法，但您可以关闭数据集市，检查问题是否能得到解决：

1. 在**实例管理**页面上，停止要修改的实例的应用程序服务器。
2. 使用文本编辑器打开 TmAppServerHomeConf.xml 文件。此文件在应用程序服务器中的默认路径为 C:\Program Files (x86)\Silk\Silk Central19.0\instance_<实例编号>_<实例名称>\Conf\AppServer。
3. 找到 Config/DataMart/Enabled XML 标记，将值设置为 false。
4. 保存并关闭 XML 文件。
5. 重新启动应用程序服务器。

参考：数据集市表和视图

以下数据集市表和视图可用于简化和加速报告。

DM_TestStatus

DM_TestStatus 表，这是状态相关视图的基础。

其他数据集市视图通常提供对详细信息数据的便捷访问，此表未提供测试名称等信息的直接访问。此表的键是 TestID、ExecutionPlanID、BuildID 和 TestRunID 列的组合。

行	说明
TestID	测试的标识符。
ExecutionPlanID	执行计划的标识符。
BuildID	内部版本的标识符。
TestRunID	测试运行的标识符。
ExecutionRunID	识别此结果是在哪个执行运行中生成的。
StatusID	此测试运行的状态（请参阅 TM_TestDefStatusNames）。

行	说明
EDRStatusID	此执行运行的状态。有关其他信息，请参阅 TM_TestDefStatusNames 。例如，状态 7 = 挂起手动运行，状态 10 = 挂起自动运行。
ReasonID	此测试运行的状态原因（请参阅 TM_ResultStatusReasons ）。可以为空。
PassedCount	所有通过的测试的总和，对于通用测试为 0 或 1，程序包测试根的此值可能更大。
FailedCount	所有失败的测试的总和，对于通用测试为 0 或 1，程序包测试根的此值可能更大。
NotExecutedCount	所有未执行的测试的总和，对于通用测试为 0 或 1，程序包测试根的此值可能更大。
ProjectID	此行所属项目的 ID。
TestStartTime	测试运行的开始时间 (UTC)。
ExecutionStartTime	执行运行的开始时间 (UTC)。
TestDurationInMilliseconds	测试运行的持续时间 (毫秒)。
IsBlocked	表示测试运行已阻止/取消阻止的标记
DbChangedAt	报告数据集市最后更新此行的时间。

RV_TestStatusExtended

RV_TestStatusExtended 视图，提供特定测试执行的详细信息。

此视图包含所有测试运行，而 [RV_LatestTestStatus](#) 视图仅包含执行计划和特定内部版本上下文中一个测试的最新测试运行。例如，您可以使用此视图创建 [列出带标记内部版本的所有测试运行的报告](#)。此表的键是 TestID、ExecutionPlanID、BuildID 和 TestRunID 列的组合。

 **注:** 如果删除了一个测试，测试和依赖测试的测试运行都会从数据集中删除。这同样适用于因清理测试包而删除的测试。

行	说明
TestID	测试的标识符。
ExecutionPlanID	执行计划的标识符。
BuildID	内部版本的标识符。
TestRunID	测试运行的标识符。
ExecutionRunID	识别此结果是在哪个执行运行中生成的。
StatusID	此测试运行的状态（请参阅 TM_TestDefStatusNames ）。
ReasonID	此测试运行的状态原因（请参阅 TM_ResultStatusReasons ）。可以为空。
PassedCount	所有通过的测试的总和，对于通用测试为 0 或 1，程序包测试根的此值可能更大。
FailedCount	所有失败的测试的总和，对于通用测试为 0 或 1，程序包测试根的此值可能更大。

行	说明
NotExecutedCount	所有未执行的测试的总和, 对于通用测试为 0 或 1, 程序包测试根的此值可能更大。
ProjectID	此行所属项目的 ID。
TestStartTime	测试运行的开始时间 (UTC)。
ExecutionStartTime	执行运行的开始时间 (UTC)。
TestDurationInMilliseconds	测试运行的持续时间 (毫秒)。
IsBlocked	表示测试运行已阻止/取消阻止的标记
DbChangedAt	报告数据集市最后更新此行的时间。
TestName	测试的名称。
TestDescription	测试的说明。
TestParentID	测试父项的 ID。
PlannedTimeInMinutes	此测试的计划时间 (分钟)。
Reason	原因的名称。可以同时包含已删除的原因。
ExecutionPlanName	执行计划的名称。
ExecutionPlanDescription	执行计划的说明。
ExecutionParentFolderID	执行计划父项的 ID。
Priority	执行计划的优先级。0 = 低, 1 = 中, 2 = 高。
BuildName	用于此测试运行的内部版本的名称。
BuildDescription	内部版本的说明。
BuildOrderNumber	内部版本的序号。
BuildIsTagged	若内部版本带标记, 则为 1, 其他均为 0。
VersionID	内部版本所属版本的 ID。
VersionName	版本名称。
VersionDescription	版本说明。
VersionOrderNumber	版本的序号。
ProductID	内部版本所属产品的 ID。
ProductCode	产品的名称。
ProductDescription	产品说明。
ProductOrderNumber	产品的序号。

RV_LatestTestStatus

RV_LatestTestStatus 视图在特定执行计划和内部版本的上下文中, 提供一个测试的最新测试运行的状态和扩展信息。

使用 [RV_TestStatusExtended](#) 视图检索有关所有测试运行的信息。您可以使用此视图创建 [列出执行文件夹内所有失败测试的报告](#)。此表的键是 TestID、ExecutionPlanID、BuildID 和 TestRunID 列的组合。

行	说明
TestID	测试的标识符。
ExecutionPlanID	执行计划的标识符。
BuildID	内部版本的标识符。
TestRunID	测试运行的标识符。
ExecutionRunID	识别此结果是在哪个执行运行中生成的。
StatusID	此测试运行的状态（请参阅 TM_TestDefStatusNames）。
ReasonID	此测试运行的状态原因（请参阅 TM_ResultStatusReasons）。可以为空。
PassedCount	所有通过的测试的总和，对于通用测试为 0 或 1，程序包测试根的此值可能更大。
FailedCount	所有失败的测试的总和，对于通用测试为 0 或 1，程序包测试根的此值可能更大。
NotExecutedCount	所有未执行的测试的总和，对于通用测试为 0 或 1，程序包测试根的此值可能更大。
ProjectID	此行所属项目的 ID。
TestStartTime	测试运行的开始时间 (UTC)。
ExecutionStartTime	执行运行的开始时间 (UTC)。
TestDurationInMilliseconds	测试运行的持续时间（毫秒）。
IsBlocked	表示测试运行已阻止/取消阻止的标记
DbChangedAt	报告数据集市最后更新此行的时间。
TestName	测试的名称。
TestDescription	测试的说明。
TestParentID	测试父项的 ID。
PlannedTimeInMinutes	此测试的计划时间（分钟）。
Reason	原因的名称。可以同时包含已删除的原因。
ExecutionPlanName	执行计划的名称。
ExecutionPlanDescription	执行计划的说明。
ExecutionParentFolderID	执行计划父项的 ID。
Priority	执行计划的优先级。0 = 低, 1 = 中, 2 = 高。
BuildName	用于此测试运行的内部版本的名称。
BuildDescription	内部版本的说明。
BuildOrderNumber	内部版本的序号。
BuildIsTagged	若内部版本带标记，则为 1，其他均为 0。
VersionID	内部版本所属版本的 ID。
VersionName	版本名称。

行	说明
VersionDescription	版本说明。
VersionOrderNumber	版本的序号。
ProductID	内部版本所属产品的 ID。
ProductCode	产品的名称。
ProductDescription	产品说明。
ProductOrderNumber	产品的序号。

RV_LatestFinishedTestStatus

RV_LatestFinishedTestStatus 视图在特定执行计划和内部版本的上下文中，提供一个测试的最新测试运行的状态和扩展信息。该视图与 RV_LatestTestStatus 视图提供相似的信息，但仅用于已完成的执行计划运行中的测试运行。

使用此视图可创建忽略当前正在运行的执行计划的报告。

使用 [RV_TestStatusExtended](#) 视图检索有关所有测试运行的信息。此表的键是 TestID、ExecutionPlanID、BuildID 和 TestRunID 列的组合。

行	说明
TestID	测试的标识符。
ExecutionPlanID	执行计划的标识符。
BuildID	内部版本的标识符。
TestRunID	测试运行的标识符。
ExecutionRunID	识别此结果是在哪个执行运行中生成的。
StatusID	此测试运行的状态。有关其他信息，请参阅 Silk Central 的数据库架构中的 TM_TestDefStatusNames 表。
EDRStatusID	此执行运行的状态。例如，状态 7 = 挂起手动运行，状态 10 = 挂起自动运行。有关其他信息，请参阅 Silk Central 的数据库架构中的 TM_TestDefStatusNames 表。
ReasonID	此测试运行的状态原因。可以为空。有关其他信息，请参阅 Silk Central 的数据库架构中的 TM_ResultStatusReasons 表。
PassedCount	所有通过的测试的总和，对于通用测试为 0 或 1，程序包测试根的此值可能更大。
FailedCount	所有失败的测试的总和，对于通用测试为 0 或 1，程序包测试根的此值可能更大。
NotExecutedCount	所有未执行的测试的总和，对于通用测试为 0 或 1，程序包测试根的此值可能更大。
ProjectID	此行所属项目的 ID。
TestStartTime	测试运行的开始时间 (UTC)。
ExecutionStartTime	执行运行的开始时间 (UTC)。
TestDurationInMilliseconds	测试运行的持续时间 (毫秒)。
IsBlocked	表示测试运行已阻止/取消阻止的标记
DbChangedAt	报告数据集市最后更新此行的时间。

行	说明
TestName	测试的名称。
TestDescription	测试的说明。
TestParentID	测试父项的 ID。
PlannedTimeInMinutes	此测试的计划时间（分钟）。
Reason	原因的名称。可以同时包含已删除的原因。
ExecutionPlanName	执行计划的名称。
ExecutionPlanDescription	执行计划的说明。
ExecutionParentFolderID	执行计划父项的 ID。
Priority	执行计划的优先级。0 = 低, 1 = 中, 2 = 高。
BuildName	用于此测试运行的内部版本的名称。
BuildDescription	内部版本的说明。
BuildOrderNumber	内部版本的序号。
BuildIsTagged	若内部版本带标记, 则为 1, 其他均为 0。
VersionID	内部版本所属版本的 ID。
VersionName	版本名称。
VersionDescription	版本说明。
VersionOrderNumber	版本的序号。
ProductID	内部版本所属产品的 ID。
ProductCode	产品的名称。
ProductDescription	产品说明。
ProductOrderNumber	产品的序号。

RV_MaxTestRunID

RV_MaxTestRunID 视图, 该帮助工具用于检索各测试、执行计划和内部版本组合的最新测试运行 ID。

此表的键是 TestID、ExecutionPlanID 和 BuildID 列的组合。

行	说明
TestID	测试的标识符。
ExecutionPlanID	执行计划的标识符。
BuildID	内部版本的标识符。
MaxTestRunID	标识在执行计划和内部版本上下文中测试的最新测试运行。

RV_MaxFinishedTestRunID

RV_MaxFinishedTestRunID 视图, 该帮助工具用于检索各测试、执行计划和内部版本组合的最新测试运行 ID。该视图与 RV_MaxTestRunID 视图提供相似的信息, 但仅用于已完成的执行计划运行中的测试运行。

使用此视图可创建忽略当前正在运行的执行计划的报告。

此表的键是 TestID、ExecutionPlanID 和 BuildID 列的组合。

行	说明
TestID	测试的标识符。
ExecutionPlanID	执行计划的标识符。
BuildID	内部版本的标识符。
MaxTestRunID	标识在执行计划和内部版本上下文中测试的最新测试运行。

RV_TestingCycleStatus

RV_TestingCycleStatus 视图，提供测试周期的状态信息。

您可使用此视图创建[显示测试周期当前状态的报告](#)。

TestingCycleID 表示测试周期，TesterExecutionID（以及 TesterExecutionName、UserID、CapacityInCycle、TesterLogin、TesterFirstName 和 TesterLastName）用于识别测试周期中已分配的测试工程师。对于尚未分配到特定测试工程师的测试，UserID、CapacityInCycle、TesterLogin、TesterFirstName 和 TesterLastName 为 null。此表的键是 TesterExecutionID 和 BuildID 列的组合。

行	说明
TestingCycleID	测试周期的标识符。
TesterExecutionID	标识分配到特定测试工程师的测试组。
TesterExecutionName	为分配到特定测试工程师的测试组生成的名称。
UserID	测试工程师的用户 ID。
CapacityInCycleInMinutes	此用户在这个测试周期中的容量（分钟）。
TesterLogin	测试工程师的登录名称。
TesterFirstName	测试工程师的名字。
TesterLastName	测试工程师的姓氏。
PassedCount	所有已通过测试的汇总。
FailedCount	所有失败测试的汇总。
NotExecutedCount	所有未执行测试的汇总。
ProjectID	项目标识符。
BuildID	内部版本的标识符。
BuildName	用于此测试运行的内部版本的名称。
BuildDescription	内部版本的说明。
BuildOrderNumber	内部版本的序号。
BuildIsTagged	若内部版本带标记，则为 1，其他均为 0。
VersionID	内部版本所属版本的 ID。
VersionName	版本名称。
VersionDescription	版本说明。
VersionOrderNumber	版本的序号。
ProductID	内部版本所属产品的 ID。

行	说明
ProductCode	产品的名称。
ProductDescription	产品说明。
ProductOrderNumber	产品的序号。

RV_ExecutionPlanStatusPerBuild

RV_ExecutionPlanStatusPerBuild 视图，在内部版本的上下文中，检索各执行计划的最新测试状态汇总。

不考虑文件夹和子节点。您可使用此视图创建[显示文件夹内各执行计划的测试运行状态的报告](#)。与 [RV_ExecutionPlanStatusRollup](#) 相比，此视图略有性能优势，因为在检索数据时不考虑层次结构。此表的键是 ExecutionPlanID 和 BuildID 列的组合。

行	说明
ExecutionPlanID	执行计划的标识符。
BuildID	内部版本的标识符。
ExecutionPlanName	执行计划的名称。
ExecutionParentFolderID	执行计划父项的 ID。
PassedCount	所有已通过测试的汇总。
FailedCount	所有失败测试的汇总。
NotExecutedCount	所有未执行测试的汇总。
ProjectID	执行计划所属项目的 ID。
BuildName	用于此测试运行的内部版本的名称。
BuildDescription	内部版本的说明。
BuildOrderNumber	内部版本的序号。
BuildIsTagged	若内部版本带标记，则为 1，其他均为 0。
VersionID	内部版本所属版本的 ID。
VersionName	版本名称。
VersionDescription	版本说明。
VersionOrderNumber	版本的序号。
ProductID	内部版本所属产品的 ID。
ProductCode	产品的名称。
ProductDescription	产品说明。
ProductOrderNumber	产品的序号。

RV_EPFinishedStatusPerBuild

RV_EPFinishedStatusPerBuild 视图，在内部版本的上下文中，检索各执行计划的最新测试状态汇总。该视图与 RV_ExecutionPlanStatusPerBuild 视图提供相似的信息，但仅用于已完成的执行计划运行中的测试运行。

使用此视图可创建忽略当前正在运行的执行计划的报告。不考虑文件夹和子节点。您可使用此视图创建[显示文件夹内各执行计划的测试运行状态的报告](#)。与 [RV_ExecutionPlanStatusRollup](#) 相比，此视图略有性能优势，因为在检索数据时不考虑层次结构。此表的键是 ExecutionPlanID 和 BuildID 列的组合。

行	说明
ExecutionPlanID	执行计划的标识符。
BuildID	内部版本的标识符。
ExecutionPlanName	执行计划的名称。
ExecutionParentFolderID	执行计划父项的 ID。
PassedCount	所有已通过测试的汇总。
FailedCount	所有失败测试的汇总。
NotExecutedCount	所有未执行测试的汇总。
ProjectID	执行计划所属项目的 ID。
BuildName	用于此测试运行的内部版本的名称。
BuildDescription	内部版本的说明。
BuildOrderNumber	内部版本的序号。
BuildIsTagged	若内部版本带标记, 则为 1, 其他均为 0。
VersionID	内部版本所属版本的 ID。
VersionName	版本名称。
VersionDescription	版本说明。
VersionOrderNumber	版本的序号。
ProductID	内部版本所属产品的 ID。
ProductCode	产品的名称。
ProductDescription	产品说明。
ProductOrderNumber	产品的序号。

RV_ExecutionPlanStatusRollup

RV_ExecutionPlanStatusRollup 视图, 在内部版本的上下文中, 检索各执行计划或文件夹的通过、失败和未执行测试汇总。

对于文件夹, 计数器包含所有子文件夹的数字。您可使用此视图创建[显示文件夹内所有测试运行状态的报告](#)。此表的键是 ExecutionFolderID 和 BuildID 列的组合。

行	说明
ExecutionFolderID	执行计划的标识符。
BuildID	内部版本的标识符。
PassedCount	所有已通过测试的汇总。
FailedCount	所有失败测试的汇总。
NotExecutedCount	所有未执行测试的汇总。
ProjectID	执行计划所属项目的 ID。
BuildName	用于此测试运行的内部版本的名称。
BuildDescription	内部版本的说明。
BuildOrderNumber	内部版本的序号。

行	说明
BuildIsTagged	若内部版本带标记, 则为 1, 其他均为 0。
VersionID	内部版本所属版本的 ID。
VersionName	版本名称。
VersionDescription	版本说明。
VersionOrderNumber	版本的序号。
ProductID	内部版本所属产品的 ID。
ProductCode	产品的名称。
ProductDescription	产品说明。
ProductOrderNumber	产品的序号。

RV_EPFinishedStatusRollup

RV_EPFinishedStatusRollup 视图, 在内部版本的上下文中, 检索各执行计划或文件夹的通过、失败和未执行测试汇总。该视图与 RV_ExecutionPlanStatusRollup 视图提供相似的信息, 但仅用于已完成的执行计划运行中的测试运行。

使用此视图可创建忽略当前正在运行的执行计划的报告。

对于文件夹, 计数器包含所有子文件夹的数字。此表的键是 ExecutionFolderID 和 BuildID 列的组合。

行	说明
ExecutionFolderID	执行计划的标识符。
BuildID	内部版本的标识符。
PassedCount	所有已通过测试的汇总。
FailedCount	所有失败测试的汇总。
NotExecutedCount	所有未执行测试的汇总。
ProjectID	执行计划所属项目的 ID。
BuildName	用于此测试运行的内部版本的名称。
BuildDescription	内部版本的说明。
BuildOrderNumber	内部版本的序号。
BuildIsTagged	若内部版本带标记, 则为 1, 其他均为 0。
VersionID	内部版本所属版本的 ID。
VersionName	版本名称。
VersionDescription	版本说明。
VersionOrderNumber	版本的序号。
ProductID	内部版本所属产品的 ID。
ProductCode	产品的名称。
ProductDescription	产品说明。
ProductOrderNumber	产品的序号。

RV_ConfigurationSuiteStatus

RV_ConfigurationSuiteStatus 视图，列出所有配置套件和各内部版本配置的状态计数。

您可使用此视图创建[显示配置套件内各配置的所有测试运行的状态的报告](#)。此表的键是 ConfigurationID 和 BuildID 列的组合。

行	说明
ConfigurationSuiteID	配置套件的标识符。
ConfigurationID	配置的标识符。
ConfigurationName	配置名称。
BuildID	内部版本的标识符。
PassedCount	所有已通过测试的汇总。
FailedCount	所有失败测试的汇总。
NotExecutedCount	所有未执行测试的汇总。
ProjectID	此行所属项目的 ID。
BuildName	用于此测试运行的内部版本的名称。
BuildDescription	内部版本的说明。
BuildOrderNumber	内部版本的序号。
BuildIsTagged	若内部版本带标记，则为 1，其他均为 0。
VersionID	内部版本所属版本的 ID。
VersionName	版本名称。
VersionDescription	版本说明。
VersionOrderNumber	版本的序号。
ProductID	内部版本所属产品的 ID。
ProductCode	产品的名称。
ProductDescription	产品说明。
ProductOrderNumber	产品的序号。

RV_ConfigSuiteFinishedStatus

RV_ConfigSuiteFinishedStatus 视图，列出所有配置套件和各内部版本配置的状态计数。该视图与 RV_ConfigurationSuiteStatus 视图提供相似的信息，但仅用于已完成的执行计划运行中的测试运行。

使用此视图可创建忽略当前正在运行的执行计划的报告。

此表的键是 ConfigurationID 和 BuildID 列的组合。

行	说明
ConfigurationSuiteID	配置套件的标识符。
ConfigurationID	配置的标识符。
ConfigurationName	配置名称。
BuildID	内部版本的标识符。
PassedCount	所有已通过测试的汇总。

行	说明
FailedCount	所有失败测试的汇总。
NotExecutedCount	所有未执行测试的汇总。
ProjectID	此行所属项目的 ID。
BuildName	用于此测试运行的内部版本的名称。
BuildDescription	内部版本的说明。
BuildOrderNumber	内部版本的序号。
BuildIsTagged	若内部版本带标记，则为 1，其他均为 0。
VersionID	内部版本所属版本的 ID。
VersionName	版本名称。
VersionDescription	版本说明。
VersionOrderNumber	版本的序号。
ProductID	内部版本所属产品的 ID。
ProductCode	产品的名称。
ProductDescription	产品说明。
ProductOrderNumber	产品的序号。

报告区域

概述

Silk Central 附带的默认报告在所有项目中可见，列于**报告树**的**全局报告**下方。这些报告不能修改，但您可以复制其副本，以根据自己的需求进行自定义。在**全局报告**树中创建自己的自定义报告也会使您的报告对所有项目可用。您还可以在项目树与**全局报告**树之间复制报告。全局报告的概念允许您在 Silk Central 的所有项目间灵活管理报告。

限制：

- 由于全局报告并非以项目为上下文，因此必须是高级报告 (SQL)。
- 全局报告不能是项目报告的子报告，子报告在全局报告部分中不可用。

共享全局报告权限

共享全局报告在所有项目中对所有用户可用，因此能够更新和删除此类报告的用户角色需要具备特殊权限：**管理共享全局报告**和**删除共享全局报告**。这些权限同样适用于共享全局报告中使用的报告模板。具备更新和删除报告的标准报告权限的用户角色可以更新和删除非共享全局报告和报告模板。这表示存在以下特殊情况：


- 如果用户不具备**管理共享全局报告**权限，则全局报告和文件夹中的**与其他用户共享此报告**选项将禁用。
- 将复制的共享报告粘贴到**全局报告**树时，如果不具备**管理共享全局报告**权限，所粘贴的报告将设置为非共享

创建和自定义报告

创建报告


Silk Central 提供了可快速轻松地将数据转换为直观图表和图形的报告。预装报告适用于**需求**、**测试**和**问题**区域。

报告使用 BIRT Report Designer、开放源代码、基于 Eclipse 的报告工具或 Microsoft Word 或 Microsoft Excel 报告模板进行创建。Silk Central 与 BIRT Report Designer 紧密集成,从而使您能够轻松生成测试管理数据的报告。Silk Central 具有高度可定制的报告功能。众多预装报告和报告模板提供了立即可用的选项,以满足广泛的报告需求。基于 GUI 的简单工具让您能够编辑预装报告和创建自己的报告。对于了解 SQL 的用户而言,数据的查询方式及其在自定义报告中的显示方式几乎没有任何限制。

 **提示:** 如果生成空白报告,则可能是所选项目中没有任何数据,或者未连接到相应的 Silk Central 数据库。报告不可脱机使用,除非 Silk Central 数据库可从本地访问。

创建新报告

要创建新报告,请执行以下操作:

1. 在菜单中,单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告树**中,选择您要新报告在其中显示的文件夹。
这将确定在目录树中存储报告的位置。
3. 单击工具栏上的 。此时将打开**创建新报告**对话框。
4. 键入新报告的名称。
这是在**报告树**中显示的名称。
5. 如果您要将此报告用于其他用户,请选中**与其他用户共享此报告**复选框。
6. 在**超时 [秒]**字段中,键入 Silk Central 应等待 SQL 查询完成的最大时间周期。
7. 从**默认选项卡**列表中,选择要在从其中一个上下文相关报告列表中选择此报告时转至的选项卡。
8. 从**结果类别**列表中选择相应结果类型。

此设置指定要为报告筛选的数据库表和视图。可用的结果类型如下:

结果类型	说明
需求	在 需求 模块中返回满足查询条件的可用需求。
测试	在 测试 区域中返回满足查询条件的可用测试。
测试执行	从 执行 区域返回满足查询条件的已执行测试结果。
执行计划	从执行区域返回执行计划。
问题	返回问题,其中包括导入的问题。
需求进度生成数	包含每个内部版本的需求进度信息,以便您能够看见跨内部版本的需求发展情况。
需求进度天数	与需求进度内部版本数相同,但显示每日进展。
测试进度生成数	显示跨内部版本的测试发展情况。
测试进度天数	与上面相同,但显示每日进展。

每种结果类型提供一组选择条件。根据所选结果类型,为报告指定相应的**选择条件**。这些条件通常基于视图或一些其他直观分组(例如,自定义属性)对属性进行分组。

9. 从**属性**列表中,选择要用于筛选的属性。
对于某些选择条件,属性是动态的。
10. 选择查询的**运算符**。
可用运算符视属性而定。示例运算符包括 =、not、like 和 not like。字符串始终为比较小写。字符串允许使用通配符“*”和“?”,其中*与任何字符匹配,而?与一个字符精确匹配。
11. 选择或指定用于筛选查询的**值**。
对于基于日期的属性,值字段将替换为可用于选择特定日期的日历工具。
12. **可选:**要将其他查询字符串添加到此报告,请单击**更多**。可通过单击字符串的**删除**按钮删除现有查询字符串。定义多个查询字符串时,**更多**旁边将显示 **AND** 和 **OR** 选项按钮。使用这些选项按钮来定义是否应将这些查询累积考虑,或者只需满足一个查询字符串的条件。

- 13.单击下一步以配置**新建报告**对话框上的报告列。
- 14.单击**添加列**。**添加列**对话框会列出所有可用报告列。
- 15.选择要在报告中包括的列，然后单击**确定**。


您可使用 **Ctrl+单击** 选择多列。

 **注:** 对于测试计划报告，可用列名称列表将使用 *LQM_V_Tests* 表中的列名称进行增强。有关详细信息，请参阅 *Silk Central 数据库模型架构*。

所选列以表格式显示在**新建报告**对话框上。

- 16.**可选:** 配置每个报告列的显示方式。对于每一列，请使用**排序**列中的上/下箭头指定排序方向（升序、降序或未排序）。
- 17.选择多列进行排序时，将在**排序次序**列中显示列表框，以便您更轻松地编辑列排序顺序。根据需要设置这些数字。
- 18.为每列提供一个**别名**。

这是每列在生成的报告中的标签名称。

 **注:** **别名**不能包含双引号 (")。

- 19.使用分组时（例如，选择一些元素或查询值汇总时），您可利用 **SQL 汇总**功能。选中**分组方式**复选框，以指定要应用 **SQL 分组方式**函数。
- 20.默认情况下，**SQL 分组方式**函数未选择的列将设置为汇总，这意味着将计算单个汇总值。从**汇总**列表中，选择适当的汇总类型。

可用的类型如下：

- 计数
- 小计
- 平均
- 最小
- 最大

- 21.您可通过**操作**列在视图中向上或向下移动列列表，或删除列。
- 22.单击**完成**以完成新报告。

自定义报告的 SQL 函数

要帮助编写高级查询，每个函数必须具有占位符。执行时函数占位符会被替换为 **SQL** 代码。函数和参数的用法类似，但函数的名称以 **\$**（美元符号）作为前缀。和参数不同的是，占位符是已定义的报告元素，无法按执行进行自定义。

下表列出了所有可用的函数占位符：

函数	作用	示例
\$TODAY	在数据库服务器上返回当前系统日期。您也可以将昨天编写为 \$TODAY-1 或将一周前编写为 \$TODAY-7。	CreatedAt > \${\$TODAY}
\$DATE (列)	返回日期，但不返回时间。	
\$DATE (“字符串”)	将给定的字符串转换为数据库日期。	CreatedAt > \${\$DATE('01/10/2005')}
\$DAYS[p1;p2]	计算两个给定参数之间的天数差异。两个参数可以为表/视图中的列或 \$TODAY。	以下示例返回上周创建的行： \${\$DAYS[CreatedAt;\$TODAY]} < 7
\$WEEK (参数)	返回给定参数的周数，此参数可为 \$TODAY 或列。	

函数	作用	示例
\$MONTH (参数)	将月份返回为给定参数的数值, 此参数可为 \$TODAY 或列。	
\$YEAR (参数)	将年份返回为给定参数的数值, 此参数可为 \$TODAY 或列。	
\$USERID	当前登录用户的 ID。	
\$USERNAME	当前登录用户的姓名。	
\$PROJECTID	当前选定项目的 ID。	
\$PROJECTNAME	当前选定项目的名称。	
\$REPORTNAME	当前选定报告的名称。	
\$REPORTID	当前选定报告的 ID。	

以下是预安装的具有子需求的需求报告的代码。使用此报告将显示选定需求及其需求 ID。还显示有关需求的子需求的完整详细信息。尽管此报告不是自定义报告, 但非常有用, 因为它利用 \$PROJECTID 函数。它还包括 reqID (需求 ID) 和 reqProp_Obsolete_0 (显示过时的需求) 两个参数。


```
SELECT r.ReqID, r.ReqCreated, r.ReqName, r.TreeOrder
FROM RTM_V_Requirements r INNER JOIN
TM_ReqTreePaths rtp ON (rtp.ReqNodeID_pk_fk = r.ReqID)
WHERE rtp.ParentNodeID_pk_fk=${reqID|22322|Requirement ID} AND
r.ProjectID = ${$PROJECTID} AND
r.MarkedAsObsolete=${reqProp_Obsolete_0|0|Show obsolete Requirements}
ORDER BY r.TreeOrder ASC
```

通过 SQL 编写高级查询


可以使用手动 SQL 编码创建高级报告。如果您知道数据库架构, 则实际上任何报告选项都可用。单击**高级查询**可隐藏查询字符串列表框, 并打开**报告数据查询**字段, 在其中可插入现有代码或编写新的 SQL 代码。

 **限制:** 不支持 SQL 语句 select top。无法直接报告从 Silk Central 返回用户信息的表单, 例如 SCC_Users、SCC_AuditEntries、SCC_UserGroups 和 SCC_UserGroupRoles。

一种方法是使用**创建新报告**中概述的列表框开始查询字符串构造。如果报告条件有效, 则会生成和显示等效的 SQL 语句, 然后移到高级模式以便进一步修改。

 **注:** 如果您从高级模式切换回简单模式, 则您在代码中所做的更改将丢失。

在 SQL 中直接编写高级查询:

1. 在菜单中, 单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告树**中, 选择您要新报告在其中显示的文件夹。
这将确定在目录树中存储报告的位置。
3. 单击工具栏上的 。此时将打开**创建新报告**对话框。
4. 键入新报告的名称。
这是在**报告树**中显示的名称。
5. 如果您要将此报告用于其他用户, 请选中**与其他用户共享此报告**复选框。
6. 在**说明**字段中键入报告的说明。
7. 单击**高级查询**可打开**报告数据查询**字段。插入先前编写的代码或在字段中直接编写新代码。
插入占位符列表有助于您使用预定义的函数占位符编辑 SQL 查询。有关详细信息, 请参阅**自定义报告的 SQL 函数**。

 **注:** 如果您手动编辑查询的 SQL 代码, 请单击**检查 SQL**以确认操作。

8. 单击**完成**以保存设置。

使用子报告

添加子报告

要将多个报告的结果汇总到当前所选报告中，您可添加子报告。添加报告作为子报告时，子报告的结果列和行会串联到所选报告的结果。

添加报告作为子报告：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告树**中选择报告。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 单击**添加子报告**。
将显示**添加子报告**对话框。
5. 从**报告树**中，选择要追加到当前报告子报告。
6. 单击**确定**以完成子报告的添加。子报告将显示在**子报告**部分中相关报告的**属性**页面上。

删除子报告

要删除子报告：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在与要删除的子报告关联的**报告树**中选择报告。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 单击要删除的子报告的**操作**列中的 **×**。
5. 单击确认对话框上的**是**以确认删除。

报告模板

报告模板定义报告数据的呈现方式。有关管理报告模板的详细信息，请参阅 [管理报告模板](#)。

共享全局报告在所有项目中对所有用户可用，因此能够更新和删除此类报告的用户角色需要具备特殊权限：**管理共享全局报告**和**删除共享全局报告**。这些权限同样适用于共享全局报告中使用的报告模板。具备更新和删除报告的标准报告权限的用户角色可以更新和删除非共享全局报告和报告模板。

选择或上传报告模板

要从本地系统选择报告模板或上传模板，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 选择您要将模板与其关联的报告。
3. 单击**报告**选项卡。
4. 要上传模板，请单击**单击此处上传新报告模板**链接以打开**上传模板**对话框。
 - a) 为模板提供有意义的**名称**和**说明**。
 - b) 在**项目**列表框中，选择您希望使用模板的项目，或选择**所有项目**以将模板与所有项目关联。
 - c) 单击**浏览**以浏览到本地系统中的模板并选择。
 - d) 单击**确定**以上载模板。
5. 要选择现有模板，请单击**单击此处选择报告模板**链接以打开**选择报告模板**对话框。
 - a) 从列表中选择设计用于正确呈现所选报告的数据的模板。
 - b) 单击**确定**以使用模板。

下载报告模板

Silk Central 报告模板可使报告数据以符合您特定需求的格式进行呈现。模板可采用 Word 文档、Excel 电子数据表、BIRT Report Designer 模板、XML 或 CSV 文件格式。通过将 Silk Central 报告模板下载到您的本地系统，您可以通过 BIRT Report Designer 或 Microsoft Excel 或 Word 进行编辑。在下载和编辑报告后，您可以上载它以使其对其他用户可用。有关详细信息，请参阅相关的 *上载报告模板* 步骤。

要下载现有报告模板以进行编辑：

1. 在菜单中，单击 **报告 > 详细信息视图**。
2. 从 **报告树** 中选择使用您要修改的模板的报告。
3. 单击 **属性** 选项卡。
4. 单击要下载的模板的下载链接。

可用的下载链接为：

生成空 BIRT 报告模板 您将会收到作为空通用 BIRT 报告模板的报告数据。数据源已配置。

生成 .XLS/.XLSX 报告模板 您将会收到一个 Excel 文件，带有含数据的工作表。您可以在邻接工作表中指定其他信息，例如图示。

下载示例 Word 报告模板 您将会收到可用于创建自定义 Word 报告的 Word docx 文件。Word 文件包含如何自定义模板以添加报告所需数据的示例。

以 .CSV 格式文件下载报告数据 您将会收到逗号分隔值 (CSV) 文件形式的报告数据。根据您的本地设置，您将收到“,” 或 “;” 作为分隔符。日期也会根据用户设置格式化。

以 .XML 格式文件下载报告数据 您将收到 XML 格式的报告数据。此方法相较于 CSV 的优势是您可以保留所有子报告数据。访问 Silk Central 之外的数据 - 您可以使用以下格式调用提供报告数据的特定 URL：

```
http://server/servicesExchange?  
hid=reportData&userName=<username>  
&password=<password>&reportFilterID=<ID of the  
report>&type=<csv|xml>  
&projectID=<ID of the project>
```

5. 此时将显示 **文件下载** 对话框。单击 **保存** 并将报告文件作为 rptdesign、docx、xlsx 或 xls 文件下载到您的本地系统，具体取决于您下载的报告类型。
6. 可根据您的需要使用 BIRT Report Designer (rptdesign 文件)、Word (docx) 或 Excel (xls/xlsx 文件) 来编辑报告。

删除报告模板

删除当前报告的模板：

1. 在菜单中，单击 **报告 > 详细信息视图**。
2. 在 **报告树** 中，选择您要从中删除模板的报告。
3. 单击 **报告** 选项卡。
4. 单击 **X**。
5. 单击后续确认对话框中的 **是**。

报告订阅

报告单元中的 **订阅** 选项卡允许您订阅报告。您可以自定义希望在何时、何处、如何接收报告，还可以修改报告参数。报告将按照选定的计划在应用程序服务器后台创建，订阅者将通过电子邮件收到报告，还可以在仪表板面板中显示报告或者通过 URL 从外部网站访问报告。

管理报告订阅

在使用订阅时，请注意以下事项：

- 如果创建报告的用户已删除，该报告的计划也会删除，该报告将禁用。其他用户必须修改订阅才能重新激活订阅。
- 在您复制项目或项目基线时，不能复制订阅。
- 在您导出项目时，不能导出订阅。
- 创建订阅后，您可以使用**操作**列中的图标编辑或删除订阅。
- 对于仪表板面板和外部访问报告，仅存储最新报告结果，无法使用历史记录。

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告树**中选择报告。
3. 单击**订阅**选项卡。
4. 单击**添加订阅**。此时将打开**编辑订阅**对话框。
5. 在**名称**字段中指定订阅的名称。
6. 若要修改订阅参数，单击**编辑参数**。此时将打开**编辑参数**对话框。更改**值**，然后单击**确定**。
7. 从**计划**列表中选择计划。如果您需要的计划不存在，您需要自行创建。您也可以选择无计划，例如，仅根据测试执行结果才会触发的订阅。
8. 在**结果处理**区域中，选择以下选项之一：
 - 如果您希望以电子邮件的形式发送报告，单击**作为电子邮件发送**并选择**格式**：报告模板（Excel、BIRT）、PDF（数据表）或 XLSX（数据表）。可用的选项取决于是否存在已配置的模板。随后，输入要将报告发送到的**电子邮件地址**。您可以同时将报告发送到多个电子邮件地址，只需使用逗号、分号或空格分隔各电子邮件地址即可。
 - 如果您希望在仪表板面板或外部网站上提供报告，单击**提供仪表板和外部访问**。选择此选项将使报告在**报告订阅**仪表板面板中可用，您也可以将所提供的链接嵌入网站、电子邮件等位置。这是一个永久链接，不会发生更改，无需登录或许可证即可访问。请注意，在使用模板时，仅以图形方式提供 BIRT 模板。其他模板显示为数据表。
9. 单击**确定**。新订阅将列入**订阅**列表。

要管理所有报告订阅，请选择**全局报告**节点或项目的根节点。使用**操作**列图标编辑或删除报告订阅。共享全局报告在所有项目中对所有用户可用，因此能够更新和删除此类报告的用户角色需要具备特殊权限：**管理共享全局报告**和**删除共享全局报告**。这些权限同样适用于共享全局报告中使用的报告模板。具备更新和删除报告的标准报告权限的用户角色可以更新和删除非共享全局报告和报告模板。

示例：在 IFrame 中嵌入外部访问链接

```
<html>
...
<body>
...
<iframe src="http://<front-end server>:19120/servicesExchange?
hid=reportOutput&linkId=ec36a037-a59a-4899-a98c-5a4a4644811f"
width="700" height="500"></iframe>
...
</body>
</html>
```

向仪表板面板添加报告

仪表板的**报告订阅**面板允许您使用**报告**单元中可用的任何报来显示现有报告。首先，创建和配置报告，然后向仪表板添加面板。


1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告树**中选择报告。

3. 单击**订阅**选项卡。
4. 单击**添加订阅**。此时将打开**编辑订阅**对话框。
5. 在**名称**字段中指定订阅的名称。
6. 若要修改订阅参数，单击**编辑参数**。此时将打开**编辑参数**对话框。更改**值**，然后单击**确定**。
7. 从**计划**列表中选择计划。如果您需要的计划不存在，您需要自行创建。您也可以选择无计划，例如，仅根据测试执行结果才会触发的订阅。
8. 单击**提供给仪表板和外部访问**使报告可以在仪表板面板中使用。
9. 单击**确定**。新订阅将列入**订阅**列表。
10. 在菜单中，单击**主页 > 我的仪表板**。
11. 单击左上方的**添加面板**。将显示**添加面板**对话框，列出可用面板以及每个面板的简短说明。
12. 选择**报告订阅**。随即将显示**配置面板**对话框，列出所有可用报告订阅。
13. 从列表中选择报告订阅，然后单击**确定**。面板将添加到您的**仪表板**。


使用图表

显示图表

要显示图表：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告树**中选择报告。
3. 单击**图表**选项卡以显示默认图表。
4. 要选择其他图表类型，请单击。此时将显示**选择图表类型**对话框。
5. 从**图表类型**列表中选择图表类型。
6. 检查要应用到图表的视图属性：
 - 3D 视图
 - 显示水平网格线
 - 显示垂直网格线
 - 显示图例
7. 指定保存这些图表选项的方式：
 - 单击**仅针对当前用户**选项以在当前用户查看此视图时使用这些图表设置覆盖报告的标准设置。
 - 单击**作为报告标准**选项以对未定义覆盖用户设置的所有用户显示这些图表设置。此设置不会影响单个用户设置。
8. 单击**确定**以显示新图表类型。



注：您在此处定义的图表配置将成为此报告的默认配置。如果标准图表和图形无法为您提供所需的特定数据，或者如果它们无法以所需格式显示数据，您可以使用 **Silk Central** 报告功能自定义所查询数据的外观。要在单独的浏览器窗口中打开当前图表，请单击**图表**页面顶部的.

打印图表



打印当前图表：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告树**中选择报告。
3. 单击**图表**选项卡。
4. 单击**打印**。图表数据以可打印格式显示在新窗口中。也显示您系统的打印对话框。
5. 根据需要配置打印设置，然后单击**确定**以打印图表。

删除图表

删除图表仅从选定的报告中删除当前选定的图表模板，而不会完全删除图表模板。

从选定的报告中删除当前图表模板：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告树**中选择报告。
3. 单击**图表**选项卡。
4. 单击**删除图表类型**。此时将打开**删除图表**对话框。
5. 请选择以下选项之一：
 - 选择**删除用户设置（并还原为报告标准）**可将当前用户的图表设置与图表一起删除。随后将根据报告的标准设置显示图表。如果未定义标准设置，则无法显示图表。
 **注:** 此选项仅在当前用户已定义特定图表设置时可用。
 - 选择**删除报告的标准图表设置**可将任何标准设置与图表一起删除。用户特定的设置不受此选项影响。
 **注:** 此选项仅在为报告定义标准图表设置后可用。
6. 单击**确定**删除图表模板。如果需要，您可以单击<**单击此处选择图表类型**>链接，以将新图表模板分配到选定的报告。

报告图表页面

报告 > 详细信息视图 > 图表

图表页面可使您为数据分析定义图表和图形。页面依赖于 **Silk Central** 的内部报告引擎，以便从选定报告查询检索到的数据创建标准图表和图形。

以下标准图表类型可用：

- 面积图
- 条形图
- 水平堆叠条形图
- 折线图
- 饼图
- 堆叠条形图

自定义报告

自定义 BIRT 报告模板

借助 **BIRT Report Designer (BIRT)**，您可自定义 **Silk Central** 的预装报告模板和创建自定义报告模板。有关使用 **BIRT** 的详细信息，请参阅本帮助中的**管理**主题和 **BIRT Report Designer** 文档。

下载现有模板进行编辑：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 选择使用 **BIRT** 报告模板的报告。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 单击**生成空 BIRT 报告模板**。您将会收到作为空通用 **BIRT** 报告模板的报告数据。数据源已配置。
5. 将模板保存到本地系统后，您可根据需要对其进行修改。
有关配置 **BIRT** 报告模板的详细信息，请参阅本帮助中的**管理**主题。
6. 要上载已修改的报告模板，请在菜单中单击**管理 > 报告模板**，然后单击**上载**。

自定义 Word 报告模板

使用 Word 报告模板创建满足您需求的自定义报告。

下载现有模板进行编辑：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 选择报告。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 单击**下载示例 Word 报告模板**链接。使用浏览器在本地保存文件。
5. 使用报告中的可用结果列，您可通过 *Word 报告模板*中包含的命令根据您的喜好自定义报告。
6. 要上载已修改的报告模板，请在菜单中单击**管理 > 报告模板**，然后单击**上载**。

Word 报告模板

关于模板

使用 Word 报告模板创建自定义报告。该模板使用 Word 合并字段获取所需数据。该模板专为 docx 文件设计，不支持 doc。下面介绍一些入门技巧：

- 要在 Microsoft Word 中插入合并字段，请单击**插入 > 快速部件 > 字段 > 合并字段**或单击 **Ctrl+F9**。
- 要编辑合并字段，请右键单击字段，然后选择**编辑字段**。
- 除了合并字段以外，您还能在报告中混合和匹配标准文本。
- 合并字段采用以下形式：« value »。

常规报告信息

下面是您可能要在报告标题中使用的数据：

字段	说明
<code>\${report.name}</code>	报告的名称。
<code>\${report.projectName}</code>	在其中执行报告的项目的名称。
<code>\${report.description}</code>	报告的说明。
<code>\${report.executedBy}</code>	执行报告的用户的登录名。
<code>\${report.generatedOn}</code>	执行报告的日期和时间。
<code>\${report.generatedOnWeek}</code>	执行报告的周数。

访问数据

以下部分介绍如何访问和显示报告的不同数据。

按索引 «`{rows[0].cols[3]}`»

按名称 «`{rows[0].ReqName}`»

在列表中 典型的使用案例可能是循环访问每行并显示每行的列信息。要获取数据列表，请执行以下操作：

```
«[#list rows as r]»  
«{r.TestDefID}» - «{r.TestName}»  
«[/#list]»
```

循环的开始由 `[#list rows as r]` 定义，而其结束由 `[/#list]` 定义。循环中的行数据使用 `r` 进行引用，这使您能够通过使用 `{r.TestName}` 进行引用来获取循环中的 Test Name。

上面的示例将循环访问所有行，并且呈现的报告将显示测试列表以及测试 ID 和名称。

在表中 在表行中定义循环开始和结束需要其他命令才能在表中继续迭代。您必须将循环的 `list` 命令放置在表中第一列并以 `@before-row` 开头。您需要使用 `@after-row` 完成列表。下表显示如何执行此操作。

<code><<\${headers[3]}>> <<\${headers[3].@name}>></code>	<code><<\${headers[4]}>> <<\${headers[4].@index}>></code>
<code><<@before-row[#list rows as r]>><<\${r.ReqName}>></code>	<code><<\${r.ReqDescription.@html}>></code>
<code><<@after-row[#list]>></code>	

标题和 HTML

- 数据的标题可使用名为 `headers` 的合并字段进行访问。
- 标题可通过附加 `.@elementName` 或 `.@name` 或 `.@index` 以不同方式显示。
- 部分 **Silk Central** 数据（如许多**说明**字段）存储为 **HTML**。如果要根据标记显示 **HTML** 编码文本，请附加属性 `.@html`。如果不添加此属性，您仍然可以看到文本，但它将包含 **HTML** 标记。例如：如果源数据是 `我的报告说明`，并且使用 `.@html`，您将看到我的报告说明。否则，您将看到：`我的报告说明`。支持的 **HTML** 标记如下：``，``，`<i>`，`<u>`，`
`，`<p>`，and `<a>`。

子报告

可以用关键字 `sub` 来访问子报告。附加您要访问的子报告的编号，例如 `sub1`、`sub2` 等。

示例：如果 `ProjectID` 位于主报告的第一列，那么使用 `<<${rows[0].ProjectID}>>` 来引用。如果 `TestID` 位于第一个子报告的第一列，那么使用 `<<${sub1.rows[0].TestID}>>` 来引用。循环访问第一个子报告的所有行，并显示 `TestID` 列及第二列：

```
<<[#list sub1.rows as sr]>>
  <<${sr.TestID}>> <<${sr.cols[1]}>>
<</#list>>
```

疑难解答

我的报告为什么显示数据错误？

您是否按索引引用列？如果是，请注意第一列使用索引 `0` 而非 `1` 进行引用。

下载我的报告时，我为何收到提及特定字段的错误？我并未在我的模板中看到此字段？

您可能已更改字段的标签，但邮件合并引用仍然是其原始值。例如，您可能收到错误消息，表明字段 `${r.requirementName}` 不存在。在您的文档中，您看到了字段 `${r.reqName}`。当您右键单击此字段并选择**编辑字段**时，您将看到引用仍然是 `${r.requirementName}`。请不要忘记通过**编辑字段**更改邮件合并字段。

示例报告

以下示例 **Word** 报告显示具有包含步骤的手动测试的报告。



注：您不能按原样复制和粘贴此实例。其目的是向您展示将报告代码用于报告中各部分的不同方法。以下示例在**报告模板**中包括为 `ManualTestResults.docx`。

```
Report generated: <<${report.generatedOn}>> <<${report.generatedOnWeek}>>
<<${report.name}>>

Project Name          <<${report.projectName}>>
Report Description    <<${report.description}>>
Report Executed By    <<${report.executedBy}>>

<<[#list rows as r]>><<[#assign firstRow=(r_index==0 ||
rows[r_index-1].ManualTestDefID != r.ManualTestDefID)]>><<[#if firstRow]>>

<<${r.TestDefinitionName}>>
<<${r.TestDefinitionDescription.@html}>>

Status: <<${r.StatusName}>>

Planned Time [hh:mm]: <<[#if r.PlannedTime!="null"]>><<${r.PlannedTime}>>
```



```

<[#else]>00:00<[#if]>
Used Time [hh:mm]: <[#if r.UsedTime!="null"]><${r.UsedTime}><[#else]>00:00<[#if]>
Build: <${r.BuildName}>
Version: <${r.VersionName}>
Execution Plan: <${r.ExecDefName}>
Changed By: <${r.ChangedBy.@text}>
Changed On: <${r.ChangedAt.@text}>

<[#if]><[#if r.StepName != "null"]><[#if firstRow]> Test Step Details:<[#if]>
Step Name: <${r.StepName}>
Description: <${r.StepDescr.@html}>
Status: <${r.StepStatus}>
Result Info: <${r.StepResultInfo.@html}>
Expected Result: <${r.ExpectedResult.@html}>
<[#if]><[#list]>

```

查看报告

因为每个模板预期特定的数据格式以产生有用的图表，所以并非所有模板都可应用到所有报告查询。如果您尝试通过不兼容的报告模板生成报告，则会收到错误消息。例如，选择*每行四个值 - 以水平条显示*模板可显示*需求状态概述*报告工作，因为此特殊 Microsoft Excel 模板正好需要报告查询提供的四个值：失败、通过、未执行和未覆盖。

生成报告：


1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告树**中，选择您要生成的报告。
3. 单击**报告**选项卡。
4. 单击链接**<单击此处选择报告模板>**。此时将显示**选择报告模板**对话框。
5. 选择您希望使用的模板。
6. 单击**确定**以显示报告。

保存报告

如何在本地保存报告取决于您选择的是 BIRT 报告模板还是 Excel 或 Word 模板。如果您选择了 Excel 模板，请单击选定报告的**属性**页面中的**下载 Excel 报告模板**链接。这将在本地计算机上调用 Microsoft Excel，并且自动加载报告。同样，如果选择 Word，请单击**下载示例 Word 报告模板**。

如果您选择了 BIRT 报告模板，请使用以下步骤保存报告。

将当前 BIRT 报告导出为 PDF：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告树**中，选择您要保存的报告。
3. 单击**报告**选项卡。
4. 单击**报告视图**工具栏上的.
5. 在**文件下载**对话框中，单击**保存**以将 PDF 文档保存到所选的位置。


制作报告书签

书签按钮可为当前显示的报告制作书签，包括您在**参数**页面中设置的参数。您可将书签 URL 发送到其他 Silk Central 用户，从而使他们只需单击即可查看报告。

书签 URL 包含以 `rp_` 为前缀的参数。日期值在 URL 中表示为相关 Long 值（世界标准时间）。

作为 PDF 查看报告

在报告浏览器框架中以 PDF 格式查看当前报告：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告树**中，选择您要查看的报告。
3. 单击**报告**选项卡。
4. 单击报告视图工具栏上的。报告以 PDF 格式显示。

访问最近使用 (MRU) 的报告

选择最近查看的报告：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
2. 在**报告**工具栏上，展开**上次使用的报告**列表框。
3. 选择要查看的报告。

报告工具栏功能

Silk Central > 报告


报告工具栏为报告管理提供重要命令。工具栏包括以下项目：

项目	图标	说明
新建子文件夹		启用新报告文件夹的创建。单击 新建子文件夹 可定义新文件夹的名称和可选说明。新文件夹在 报告树 中显示为当前选定节点的子项。
新建子报告		启用新报告的创建。单击 新建子报告 可使用 创建新报告 对话框定义新报告。新报告在 报告树 中显示为当前选定节点的子项。
编辑		编辑报告。
删除		删除报告。
剪切		剪切报告并将其添加到剪贴板。
复制		将报告复制到剪贴板。
粘贴		将报告从剪贴板粘贴到 报告树 。
粘贴为子项		将报告从剪贴板粘贴到 报告树 ，作为选定节点的子节点。
上移		在 报告树 中将报告上移。
下移		在 报告树 中将报告下移。
上次使用的报告		按日期/时间以降序列出了最近使用 (MRU) 的报告。从列表中选择报告名称可前进到此报告。每次通过单击 数据 、 图表 或 报告 选项卡访问报告时，会将此报告添加到列表框的顶部。访问报告的 属性 或 参数 选项卡不会使报告添加到 上次使用的报告 列表框。 对于新用户和尚未生成报告的用户， 上次使用的报告 列表框为空。此列表中显示的报告数可由管理员配置。有关更多信息，请参阅本帮助中的 管理 主题。

报告属性

编辑报告属性

要编辑报告的属性：

1. 在菜单中，单击**报告 > 详细信息视图**。
 2. 在**报告树**中选择报告。
 3. 单击**属性**选项卡。
 4. 单击**编辑**。此时将显示**编辑报告**对话框。
 5. 根据需要修改报告的**名称、说明和超时 [秒]**。
 6. 如果您要将此报告用于其他用户，请选中**与其他用户共享此报告**复选框。
 7. 从**默认选项卡**列表中，选择要在从其中一个上下文相关报告列表中选择此报告时转至的选项卡。
 8. 您可以通过两种方式编辑报告：
 - 创建简单报告：使用**选择条件、属性、运算符和值**列表来生成 SQL 查询。单击**更多**以添加更多查询字符串，并选择运算符 **AND** 或 **OR** 来组合查询。单击 **X** 以删除查询字符串。
 - 创建高级报告：如果您熟悉 SQL，您可能希望编辑查询代码。单击**高级查询**并修改**报告数据查询**字段内的查询代码。**插入占位符**列表有助于您使用预定义的函数占位符编辑 SQL 查询。单击**简单**以返回简单模式。
-  **注：**如果您手动编辑查询的 SQL 代码，请在完成后单击**检查 SQL**以确认您所做的工作。
9. 单击**完成**以保存您所做的更改。

报告属性页面

报告 > 详细信息视图 > 属性

属性页面显示了选定报告的基本属性，使您能编辑这些属性或报告模板。您也可以将子报告添加到报告。

页面显示以下项目：

项目	说明
报告名称	报告的名称（可自定义）
报告 ID	报告的系统定义标识符
说明	报告的说明（可自定义）
创建于	创建报告的日期。创建和连接到数据库时会创建默认报告。
创建者	创建报告的用户。默认报告由用户管理员创建。
更改时间	上次修改报告的日期。
更改者	上次修改报告的用户。
呈现器	当前分配给报告的报告模板。
默认选项卡	从其中一个上下文相关报告列表中选择此报告时，系统将您定向到的选项卡。
编辑	单击可打开 编辑报告 对话框。
添加子报告	单击可将子报告添加到报告。
报告模板	可用的预安装报告模板为： <ul style="list-style-type: none"> 生成空 BIRT 报告模板 您将会收到作为空通用 BIRT 报告模板的报告数据。数据源已配置。 生成 .XLS/.XLSX 报告模板 您将会收到一个 Excel 文件，带有含数据的工作表。您可以在邻接工作表中指定其他信息，例如图示。 下载示例 Word 报告模板 您将会收到可用于创建自定义 Word 报告的 Word docx 文件。Word 文件包含如何自定义模板以添加报告所需数据的示例。

项目	说明
以 .CSV 格式文件下载报告数据	您将会收到逗号分隔值 (CSV) 文件形式的报告数据。根据您的本地设置，您将收到 “,” 或 “;” 作为分隔符。日期也会根据用户设置格式化。
以 .XML 格式文件下载报告数据	您将收到 XML 格式的报告数据。此方法相较于 CSV 的优势是您可以保留所有子报告数据。访问 Silk Central 之外的数据 - 您可以使用以下格式调用提供报告数据的特定 URL： <pre>http://server/servicesExchange? hid=reportData&userName=<username> &passWord=<password>&reportFilterID=<ID of the report>&type=<csv xml> &projectID=<ID of the project></pre>

报告参数

编辑报告参数

要编辑报告的参数：

1. 在菜单中，单击 **报告 > 详细信息视图**。
2. 在 **报告树** 中选择报告。
3. 单击 **参数** 选项卡。如果已为报告定义参数，则此处将列出该参数。
4. 单击 **编辑参数**。此时将显示 **编辑参数** 对话框。
5. 根据需要编辑所列参数的 **标签** 或 **值**。
6. 单击 **确定**。

报告参数页面

报告 > 详细信息视图 > 参数

参数 页面列出了可自定义的语句元素。只需在 **参数** 页面中更改参数，即可在报告执行前随时定义参数。参数的语法为：\${parametername|defaultvalue|guiname}。defaultvalue 和 guiname 可选。参数名称不能包含空白字符。

当报告与参数关联后，可在每次执行报告前编辑参数值。参数值存储在当前用户上下文中，这意味着编辑值只可用于执行编辑的用户。如果没有为给定的报告执行指定参数值，则使用报告定义的默认值。

当报告分配有子报告时，这些子报告的参数也会显示在 **参数** 页面，但值仅存储在选定报告的上下文中。例如，值仅与当前子报告配置一起使用。创建新报告时，参数是在 **选择条件** 区域的 **创建新报告** 对话框中定义的值。

报告数据页面

报告 > 详细信息视图 > 数据

数据 页面用作只读结果预览，以带有排序和筛选功能的动态网格形式显示选定报告的结果。可以使用 **下载数据 (.xlsx)** 按钮将看到的数据导出到 Excel。

您可以直接从 **数据** 页面的结果列表中访问所查询的需求、测试、执行计划和 Issue Manager 问题。为此，查询必须包含您要链接到的元素的 ProjectID 列和相应 ID。

ID	说明
RequID	查询此列以链接到报告的 数据 页面上的需求。
TestDefID	查询此列以链接到报告的 数据 页面上的测试。

ID	说明
ExecDefID	查询此列以链接到报告的数据页面上的执行计划。
DefectID	查询此列以链接到报告的数据页面上的 Issue Manager 问题。

如果查询结果包括 ProjectID、RequID、TestDefID、ExecDefID 或 DefectID 这些术语作为列名的结果，数据页面会将元素 ID 列中的值显示为链接。


报告页面

报告 > 详细信息视图 > 报告

报告页面用于将数据显示为带格式的报告。如果您尚未为报告分配模板，则可在报告页面中选择一个。

列表框提供了所有可用报告模板供您选择。除了许多系统安装的模板外，此处还提供从管理 > 报告模板中上传的任何自定义报告模板。

您还可以下载现有模板，方法是单击属性选项卡，然后单击与您使用的报告格式相应的下载链接。您可以从这里根据需求自定义模板。

 **注：** 将通过缓存报告来提高报告性能。单击更新可立即更新报告数据。

项目概述报告

报告 > 项目概述报告

显示项目概述报告，其中提供了选定项目状态的高级概述。项目概述报告包括以下部分：

部分	说明
常规报告信息	当前项目名称、报告说明和计划发布日期等常规信息。
需求	需求的测试覆盖率状态。以表格和图表格式显示所有需求和高优先级需求的测试覆盖率百分比。
测试	以图表和表格形式显示的测试类型分发和测试执行结果。


代码分析

传统代码覆盖率的目标是提供关于测试覆盖哪些代码的信息。此方法通常用于获取单元测试的代码覆盖率信息。Silk Central 中的代码分析功能远远不止于此，它还能在受管理环境中以自动和手动方式提供单元测试、功能测试和负载测试数据。代码覆盖率测量用于跟踪测试进度和指导测试计划。Silk Central 中的这种创新代码覆盖率方法可提取特定测试与所测试代码之间的关系。您可通过此方法从测试角度执行代码更改的影响/依赖关系分析。它还能帮助您识别与特定代码更改最相关的测试运行，从而优化测试。

代码分析单元提供了 AUT（正在测试的应用程序）、程序包/命名空间、类、方法和语句的代码覆盖率数据，从而让您能够执行测试影响分析（这将决定应根据特定代码更改运行的测试）和工作分析（这将决定要完全覆盖特定代码更改所需的自动测试和手动测试小时数）。这些代码分析任务均可通过运行预先配置的报告来执行。单元具有导航树，可列出为所选项目创建的所有产品。您可向下钻取到产品以选择特定版本，并在最深级别选择特定内部版本。

启用代码分析

您必须配置 Silk Central 以从正在测试的应用程序收集代码覆盖率数据。您可以配置执行 > 详细信息视图 > 部署中所列的任意数目的执行计划。

 **提示：** 请确保仅有启用了代码覆盖率的测试访问正在测试的应用程序，未执行任何并行测试。这能保证代码覆盖率数据正确无误，而且这些数据稍后能分配到特定测试。

Java 代码分析选项

要将 Java 代码分析用于 AUT，您必须使用 Java 代理运行 AUT 的 JVM。需要 Java Runtime Environment (JRE) 1.7 或更高版本。对于所有受支持的 Java 版本，您可以使用以下选项：

选项	说明
<code>port=19129</code>	可选：代码覆盖率服务的端口。如果未指定任何端口，则使用 19129 端口。
<code>coveragepath=[path1], [path2], ...</code>	代理覆盖的 .jar 文件的路径。如果部分路径包含空格，则必须使用引号。例如： <code>coveragepath="C:\Program Files\YourApplication\"</code> 。如果已指定文件夹，则代理会递归查找此文件夹中所有 .class 文件。如果已指定带有尾部通配符的文件夹，则代理将查找此文件夹中的 .jar 文件。在未指定覆盖路径的情况下运行代理无效。 <pre>java -javaagent:agent.jar=coveragepath="C:\Program Files\YourApplication\" Aut.jar</pre>
<code>includes=[package1]: [package2]: [package3]: ...</code>	可选：仅与这些程序包匹配的程序包才会被视为覆盖。允许使用通配符 (*) 指定包括的程序包。 <pre>java -javaagent:agent.jar=includes=com.borland.* AUT.jar</pre>
<code>excludes=[package1]: [package2]: [package3]: ...</code>	可选：排除选项中指定的程序包将从代码覆盖率中忽略。允许使用通配符 (*) 指定排除的程序包。 <pre>java -javaagent:agent.jar=includes=com.borland.*; excludes=com.borland.internal* AUT.jar</pre>



注：如果已在筛选器中指定包含和排除，则先评估排除。如果包含类并通过筛选器排除类，系统将排除此类，并且不会为此类生成任何覆盖率数据。如果未指定筛选器选项，将为所有使用的类生成覆盖率数据，除非已设置覆盖路径选项，在这种情况下，将为覆盖路径中的所有类生成覆盖率数据。

Java 代码分析示例

Windows 示例：

```
"<java_home_directory>\bin\java" -
javaagent:agent.jar=port=19129;
coveragepath=C:\dev\deploy\lib\library1.jar,C:\dev\deploy\lib\library2.jar;
includes=com.borland.*;excludes=com.borland.internal.*
com.borland.MyApplication
```

Linux 示例（包括引号）：


```
"<java_home_directory>/bin/java" -
javaagent:agent.jar="port=19129;
coveragepath=/tmp/dev/deploy/lib/library1.jar,/tmp/dev/deploy/lib/library2.jar;
includes=com.borland.*;excludes=com.borland.internal.*"
com.borland.MyApplication
```

.NET 代码分析

安装 Windows 代码分析框架和 DevPartner 分析

执行该任务之前，确保在将安装代码分析框架的计算机（即，承载要测试的应用程序的计算机）上安装了 Microsoft .NET Framework 3.5。更早或更新版本的 Microsoft .NET Framework 都无效！


1. 转到托管要测试的应用程序的机器。
2. 打开 Silk Central。
3. 转至帮助 > 工具，然后单击 **Windows 代码分析框架**。此时将提示下载 CAFramework.exe。
CAFramework.exe 包含 Code Analysis Framework 和 DevPartner Analytics 程序包的安装。


 **注:** 不支持多个执行服务器根据同一代码分析框架运行测试。

4. 双击下载文件以开始安装。完成 **Windows 代码分析框架** 的安装。在安装结束时，系统将提示您安装 DevPartner Analytics。确保在相应的安装屏幕上选中 **DevPartner 分析安装** 复选框，并安装此组件。在此安装结束时，将安装所有必需文件并启动正确的服务。该服务的名称为 Silk Central Code Analysis Service。


.NET 代码分析和手动测试

以下章节详细介绍安装和使用 Silk Central 随附的 DevPartner .NET 代码覆盖率组件所需的步骤。以下示例将通过使用手动测试和单个 AUT 带您入门。如果您计划使用自动测试，请先阅读和了解以下步骤，然后再查看标题为 **.NET 代码分析和自动测试** 的主题。

 **注:** 要使用 Silk Central/.NET 代码覆盖率功能，必须使用 Micro Focus DevPartner Analytics 组件版本 11.2 或更高版本。

 **注:** .NET 代码分析要求在编译要测试的 .NET 应用程序 (AUT) 时所生成的 PDB 文件与 AUT 的可执行文件位于相同目录中。如果 AUT 的 PDB 不可用，则不可能利用 .NET 代码分析功能。

手动测试 workflow



配置 DPAnalysis 以启动您的 AUT

1. 创建一个指向 DPAnalysis.exe 的 .BAT 文件。示例如下：

```
"C:\Program Files\Micro Focus\DevPartner\Analysis\dpanalysis.exe" /cov /
USE_AUTOMATION_INTERFACE
/W "C:\Common\Development\MYAPP"
/P "C:\Common\Development\MYAPP\MyApp.exe"
```

2. 为了便于阅读，上述示例分多行显示。您的 .BAT 文件应在一行上。进行以下修改：
 - a) 确保第一行是 dpanalysis.exe 的安装路径。这两个开关都是强制性的。
 - b) 第二行包含一个强制开关，并且需要包括可执行文件路径和 PDB。
 - c) 第三行包括一个强制开关，并且需要包括测试应用程序的绝对路径和应用程序名称。
3. 双击 .BAT 文件以通过 DPAnalysis 启动您的应用程序。

有关运行 DPAnalysis.exe 的更多信息，请参阅标题为 **使用 DpAnalysis.exe** 的主题。该主题及相关主题包含关于其他开关的信息以及如何在有多个应用程序要测试时使用配置文件。

配置 Silk Central 以进行代码分析


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 使用测试 AUT 功能所用的步骤打开包含手动测试的现有执行计划。
3. 单击**部署**选项卡。
4. 在**代码分析设置**下，单击**编辑**以查看**编辑代码分析设置**对话框。
5. 确保已选中**启用代码分析**。
6. 从**代码分析配置文件**列表中选择 DevPartner .NET 代码分析。
7. 对于主机名字段，请键入主机名，后接冒号和端口号。例如：localhost:19129。

默认代码分析框架端口是 19129。您可配置代码分析框架，以使用以下 xml 文件在给定端口上运行：
<install dir>\Code Analysis\CodeAnalysisConfig.xml


8. 单击**确定**。
9. 单击**执行区域**中的**运行**以运行测试。
10. 在**运行**对话框上，确保已选中**所有测试**。
11. 在**设置执行计划的内部版本**中，选择执行计划的正确内部版本。
12. 单击**确定**。

.NET 代码分析和自动测试

本节介绍您在执行使用代码覆盖率的测试时可能遇到的两种情况。同时还提供了在执行计划中组织测试的正确方法。以下主题中所用示例特定于 DevPartner 代码分析，但结构与其他代码分析工具类似。例如，您将在执行计划中拥有不同的启动/清理参数。

 **注：** AUT 启动与代码分析启动之间可能会有延迟，从而可能导致代码分析无法录制部分 AUT 启动代码。

自动测试 workflow



配置具有一个 AUT 的一个或多个测试

如果您在一个执行计划中拥有一个或多个测试并对一个被测试应用程序进行测试，您应按以下步骤组织您的测试：

1. 创建将启动代码分析应用程序的 ProcessExecutor 测试。
ProcessExecutor **参数列表**应该启动您的代码分析程序。

例如：

- 可执行文件名：

```
cmd
```

- 参数列表：

```
/c start cmd  
/c D:\sctm\dps\startDPS_Simple1.bat
```

其中, startDPS_Simple1.bat 包含：

```
"C:\Program Files (x86)\Micro Focus\DevPartner\Analysis\dpanalysis.exe" /  
cov /USE_AUTOMATION_INTERFACE /O "D:\SCTM\temp" /W "D:\SCTM\DPS\TESTAPP  
\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug" /P "D:\SCTM\DPS\TESTAPP  
\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe"
```

2. 创建执行计划。
3. 单击**执行计划 > 详细信息视图**，选择执行计划，展开**测试执行设置**区域，然后单击**设置测试**行中的**编辑**。
4. 将先前创建的测试添加为**安装测试**。
5. 将测试添加到使用自动测试工具自动执行被测应用程序的执行计划。
6. *可选*：将另一个测试添加到使用自动测试工具自动执行被测应用程序的执行计划。
7. 创建 ProcessExecutor 测试。

ProcessExecutor **参数列表**应该关闭您的程序：

- 可执行文件名：

```
cmd
```

- 参数列表：

```
/c TASKKILL /IM SCTMCodeAnalysisTestApp.exe /F
```

8. 单击**执行计划 > 详细信息视图**，选择执行计划，展开**测试执行设置**区域，然后单击**清理测试**行中的**编辑**。
9. 将先前创建的测试添加为**清理测试**。

配置具有多个 AUT 的一个或多个测试

如果您在一个执行计划中拥有一个或多个测试并对多个 AUT 进行测试，您应按以下步骤组织您的测试：

1. 创建将启动代码分析应用程序的 ProcessExecutor 测试。

ProcessExecutor **参数列表**应该启动您的代码分析程序。例如：

- 可执行文件名：

```
cmd
```

- 参数列表：

```
/c start cmd  
/c D:\sctm\dps\two_app_dps.cmd
```

其中, two_app_dps.cmd 包含：

```
"C:\Program Files (x86)\Micro Focus\DevPartner\Analysis\dpanalysis.exe" /  
config D:\SCTM\DPS\configuration_file.xml
```

且 configuration_file.xml 包含：

```
<?xml version="1.0" ?>  
<ProductConfiguration>  
  <RuntimeAnalysis Type="Coverage" MaximumSessionDuration="1000"  
NoUIMsg="true" />  
  <Targets RunInParallel="true">  
    <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true"  
NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" >  
      <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1"  
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />  
    <Path>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp
```

```

\SCTMCodeAnalysisTestApp\
  SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe</
Path>
  <Arguments></Arguments>
  <WorkingDirectory>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\
  SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug</WorkingDirectory>
</Process>
  <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true"
>
  <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1"
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
  <Path>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development\SOURCECODE\
QADSCTMMigration\bin\QADSCTMMigration.exe</Path>
  <Arguments></Arguments>
  <WorkingDirectory>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development\
SOURCECODE\QADSCTMMigration\bin</WorkingDirectory>
</Process>
</Targets>
</ProductConfiguration>

```

2. 创建执行计划。
3. 单击**执行计划 > 详细信息视图**，选择执行计划，展开**测试执行设置**区域，然后单击**设置测试**行中的**编辑**。
4. 将先前创建的测试添加为**安装测试**。
5. 将测试添加到使用自动测试工具自动执行第一个被测应用程序的执行计划。
6. 将另一个测试添加到使用自动测试工具自动执行第二个被测应用程序的执行计划。
7. 创建 ProcessExecutor 测试。

ProcessExecutor **参数列表**应该关闭您的程序：

- 可执行文件名：

```
cmd
```

- 参数列表：

```
/c TASKKILL /IM application1.exe /IM Application2.exe /F
```

8. 单击**执行计划 > 详细信息视图**，选择执行计划，展开**测试执行设置**区域，然后单击**清理测试**行中的**编辑**。
9. 将先前创建的测试添加为**清理测试**。

使用 DPAnalysis.exe

DPAnalysis.exe 是 DevPartner 代码覆盖率应用程序，让您可以分析 .NET 应用程序。应用程序使用命令行启动。

您可以将应用程序与这些主题中记录的传统命令行开关一起使用，或添加指向配置文件的其他传统命令行。如果您的命令行字符串过长，或在单个会话中运行多个应用程序，则可能希望使用配置文件。

/USE_AUTOMATION_INTERFACE 命令行开关是必需的。它会导致建立与框架交互所需的自动化接口环境。它还会导致避开许可检查。此命令行开关不接受任何参数。

从命令行运行 DPAnalysis.exe

DevPartner Studio 代码覆盖率安装包括 DPAnalysis.exe，即在 \Program Files\Micro Focus \DevPartner Studio\Analysis\ 目录中安装的命令行可执行文件。

使用以下语法和命令开关从命令行运行 DevPartner Studio 代码覆盖率工具：

```

DPAnalysis [/Cov] [/USE_AUTOMATION_INTERFACE] [/E|/D|/R]
[/W workingdirectory] [/PROJ_DIR] [/H hostmachine]
[/NOWAIT] [/NO_UI_MSG] [/N] [/F] [/A C:\temp1;C:\temp2]
[/NO_QUANTUM /NM_METHOD_GRANULARITY /EXCLUDE_SYSTEM_DLLS
/NM_ALLOW_INLINING /NO_OLEHOOKS /NM_TRACK_SYSTEM_OBJECTS]
{/P|/S} target [target arguments]

```

示例


您可以直接从命令行使用 `DPAnalysis.exe`，通过命令开关引导分析会话。例如，以下命令行可启动 `SCTMCodeAnalysisTestApp.exe` 应用程序的代码覆盖率会话。

```
dpanalysis.exe /cov /USE_AUTOMATION_INTERFACE /W "D:\SCTM
\DPSCoverageIntegration\Test App\
SCTMCodeAnalysisTestApp\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug" /P
"D:\SCTM\DPSCoverageIntegration\Test App\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\bin
\Debug\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe"
```

命令行开关

分析类型开关

名称	说明
<code>/Cov[erage]</code>	将分析类型设置为 <code>DevPartner</code> 覆盖率分析

 **注：** `DPAnalysis.exe` 不会检测不受管理的代码。要收集不受管理的应用程序的性能或覆盖率分析数据，必须首先检测应用程序。

数据收集开关

启用或禁用给定目标的数据收集，但不会启动目标。可选。

名称	说明
<code>/E[nable]</code>	启用指定进程或服务的数据收集。
<code>/D[isable]</code>	禁用指定进程或服务的数据收集。
<code>/R[eppeat]</code>	您无论何时运行指定进程都会进行分析，直至您使用 <code>/D</code> 开关禁用分析。

其他开关

这些开关为可选。

名称	说明
<code>/W[orkingDir]</code>	指定目标进程或服务的工作目录。
<code>/PROJ_DIR</code>	指定用于查找播放列表等内容的 <code>DevPartner Studio</code> 项目的目录。
<code>/N[ewconsole]</code>	在其自身的命令窗口中运行进程。如果您使用 <code>DPAnalysis.exe</code> 分析需要键盘输入的控制台应用程序，则必须使用 <code>/NewConsole</code> 开关打开控制台窗口以接受输入。
<code>/INCLUSION_FILTER <filterFile></code>	<p><code>/INCLUSION_FILTER</code> 开关为可选，它允许指定 <code>Inclusion Filter</code> 文件。此文件仅在覆盖率数据提供给 <code>Silk Central</code> 特定 XML 格式的框架时使用。这会导致报告生成程序筛选筛选器文件中未指定的所有类。此开关需要单个参数，如此处所示。</p> <pre><code>/INCLUSION_FILTER <filterFile></code></pre> <p>其中 <code><filterFile></code> 是在程序运行期间使用的筛选器文件的完全限定路径。</p> <p>下方的示例 <code>Inclusion_Filter</code> 文件是一个示例 XML 文件，它包含要包括在已生成的报告中的类集。它还包含一个值 <code><filterClasses></code>，它指明是否应用筛选器。</p> <pre><code><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--D:\Public\SCTM Work\ProdAPI_Tester_CSharp_LINES.dpcov--> <inclusionInfo></code></pre>

名称	说明
	<pre><filterClasses>>false</filterClasses> <includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism .CTCS_MsgStream</includedClass> <includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism .CTCS_RecvTask</includedClass> <includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism .CTCS_TimeStamp</includedClass> <includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism .CTCS_Tracer</includedClass> <includedClass>MicroFocus.Products.Tools.TCS_TraceMechanism .CMsgRegisterClientReqMB</includedClass> </inclusionInfo></pre>
/A[ssembly_dir]	仅用于覆盖率分析。包含参考 DLL/PDB 文件的路径列表。使用此开关可指定要在覆盖率会话文件中显示的任何参考 DLL/PDB 文件，而不是加载的 DLL/PDB 文件。使用分号 (;) 分隔多个路径。

分析选项

分析选项的示例如下：

```
<AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1"
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
```

列	类型
/NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE	配置文件的分析选项部分中的必需开关。值必须等于“1”。
/NO_QUANTUM	禁用花费在其他线程上的排除时间。
/NM_ALLOW_INLINING	启用内联方法的运行时检测（仅限覆盖率和性能）。
/NO_OLEHOOKS	禁用 COM 的收集。

目标开关

将要遵循的目标识别为进程或服务。必填。只选择一个。目标名称或路径后的所有参数将为目标参数。

名称	说明
/P[rocess]	指定目标进程（后接进程参数）
/S[ervice]	指定目标服务（后接服务参数）
/C[onfig]	配置文件的路径

DPAnalysis 配置文件

要使用 XML 配置文件管理分析会话，请通过 /config 开关和作为其目标的正确结构化 XML 配置文件从命令行运行 DPAnalysis.exe。例如：

```
dpanalysis.exe /config c:\temp\configuration_file.xml
```

通过使用配置文件，您可以配置和管理多个进程或服务。用于配置多个进程的功能在分析 Web 应用程序时非常有用。

示例配置文件

```
<?xml version="1.0" ?>
<ProductConfiguration>
  <RuntimeAnalysis Type="Coverage" MaximumSessionDuration="1000"
NoUIMsg="true" />
  <Targets RunInParallel="true">
    <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true"
NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" >
      <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1"
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
      <Path>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\
      SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug\SCTMCodeAnalysisTestApp.exe</Path>
      <Arguments></Arguments>
      <WorkingDirectory>D:\SCTM\DPS\SCTMCodeAnalysisTestApp
\SCTMCodeAnalysisTestApp\
      SCTMCodeAnalysisTestApp\bin\Debug</WorkingDirectory>
    </Process>
    <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true"
>
      <AnalysisOptions NM_USE_AUTOMATION_INTERFACE="1" NO_MACH5="1"
NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\temp" />
      <Path>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development\SOURCECODE
\QADSCTMMigration\bin\QADSCTMMigration.exe</Path>
      <Arguments></Arguments>
      <WorkingDirectory>D:\SourceCode\SVNQAD\Development\Development
\SOURCECODE\QADSCTMMigration\bin</WorkingDirectory>
    </Process>
  </Targets>
</ProductConfiguration>
```

AnalysisOptions 元素

使用 AnalysisOptions 的属性因运行的分析会话类型而不同。



注: DPAnalysis.exe 会忽略与分析类型不匹配的属性。

```
<AnalysisOptions
  SESSION_DIR = "c:\MyDir"
  SESSION_FILENAME = "myfile.dpcov"
  NM_METHOD_GRANULARITY = "1"
  EXCLUDE_SYSTEM_DLLS = "1"
  NM_ALLOW_INLINING = "1"
  NO_OLEHOOKS = "1"
  NM_TRACK_SYSTEM_OBJECTS = "1"
  NO_QUANTUM="1"
  NO_MACH5 = "1"
  FORCE_PROFILING = "1"
  ASSEMBLY_DIR = "C:\TEMP1;C:\TEMP2"
/>
```

SESSION_DIR

可选。与覆盖率、内存、性能和性能专家结合使用。指定用于保存分析目标生成的会话文件的目录。如果没有此属性，产生的会话文件将放置于用户的 My Documents 目录中。如果 SESSION_DIR 和 SESSION_FILENAME 均不存在，DPAnalysis.exe 将在会话结束时提示您保存位置。

SESSION_FILENAME

可选。与覆盖率、内存、性能和性能专家结合使用。为此目标所生成的会话文件指定会话名称。如果没有此属性，DPAnalysis.exe 会通过结合目标的映像名称与数字来创建唯一的名称（例如，

iexplore1.dpprf)。如果指定了名称但未指定目录,文件将放置于用户的 My Documents 目录中。如果 SESSION_FILENAME 和 SESSION_DIR 均不存在, DPAnalysis.exe 将在会话结束时提示您保存位置。

NM_METHOD_GRANULARITY

可选。与性能结合使用,以将数据收集粒度设置为方法级(默认为行级)。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。

EXCLUDE_SYSTEM_DLLS

可选。与性能结合使用,以排除系统映像。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。

NM_ALLOW_INLINING

可选。与覆盖率和性能结合使用,以指定分析详细信息的级别。启用内联方法的运行时检测。相当于**检测内联函数**属性。指定值 1 以检测内联函数。省略该属性以将其禁用。

NO_OLEHOOKS

可选。与性能分析结合使用,以激活系统对象跟踪。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。

NM_TRACK_SYSTEM_OBJECTS

可选。与内存分析结合使用,以在跟踪已分配对象时忽略系统或第三方对象分配。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。当应用程序使用系统或其他未分析的资源时,您可通过默认状态(已禁用)查看内存分配情况。

NO_QUANTUM

可选。与性能和性能专家分析结合使用,以排除其他运行应用程序的线程所花费的时间。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。

FORCE_PROFILING

可选。与性能和覆盖率分析结合使用,以对不含托管代码或 DevPartner Native C/C++ 分析的编写应用程序进行强制分析。指定值 1 以设置该属性。省略该属性会将其禁用。

ASSEMBLY_DIR

可选。与覆盖率分析结合使用,以指定绝对路径,其中包含要显示在覆盖率会话文件中的引用程序集,但不含已加载程序集。用分号分隔多个位置。省略该属性会将其禁用。

元素信息

出现次数	每个 Process 或 Service 0 或 1。
父元素	Process、Service
内容	无

备注

可选。为指定目标进程或服务定义运行时属性。与 DevPartner 覆盖率、内存和性能属性相对应的属性可从 Visual Studio 中的“属性”窗口访问。

示例

以下示例显示在服务中使用 AnalysisOptions 的构造。

```
<Service CollectData="true">  
  <AnalysisOptions NM_METHOD_GRANULARITY="1" EXCLUDE_SYSTEM_DLLS="1" />  
</Service>
```

```
NM_ALLOW_INLINEING="1"  
  NO_OLEHOOKS="1" ASSEMBLY_DIR="C:\TEMP">  
</Service>
```

参数元素

语法

```
<Arguments>/arg1 /arg2 /arg3</Arguments>
```

属性

无

元素信息

出现次数	每个 Process 或 Service 0 或 1。
父元素	Process、Service
内容	无

备注

可选。如果省略，则没有默认值。要传递到目标进程或服务的参数。

示例

以下示例在 Process 元素中使用 Arguments。

```
<Process CollectData="true">  
  <Arguments>/arg1 /agr2 /arg3</Arguments>  
</Process>
```

ExcludeImages 元素

语法

```
<ExcludeImages>  
  <Image>ClassLibrary1.dll</Image>  
  <Image>ClassLibrary2.dll</Image>  
</ExcludeImages>
```

属性

无。

元素信息

出现次数	每 Process 或 Service 为 0 或 1。
父元素	Process、Service
内容	Image

备注

可选。如果忽略，则无默认值。提供包含至少一个图像（无最大值）的列表，如果由目标进程或服务加载，则不会对其进行配置。

示例

以下示例显示进程元素中使用 **ExcludeImages** 的结构。请注意 **ExcludeImages** 中所含的图像元素。

```
<Process CollectData="true">  
  <ExcludeImages>  
    <Image>ClassLibrary1.dll</Image>  
    <Image>ClassLibrary2.dll</Image>  
  </ExcludeImages>  
</Process>
```

主机元素

语法

```
<Host>hostmachine</Host>
```

属性

无

元素信息

出现次数	每 Process 或 Service 为 0 或 1。
父元素	Process、Service。
内容	主机名称。

备注

可选。如果忽略，则无默认值。设置目标进程或服务的主机。

示例

以下示例显示了在 Service 中使用 Host 的构造。注意，示例包括所需的 Name 元素。

```
<Service CollectData="true">  
  <Name>ServiceApp</Name>  
  <Host>remotemachine</Host>  
</Service>
```

名称元素

语法

```
<Name>MyServiceName</Name>
```

属性

无。

元素信息

出现次数	1。
父元素	Service。
内容	服务名称。

备注

必填。使用服务控制管理器注册的服务名称。这与您用于系统 NET START 命令的名称相同。

示例

以下示例显示了在 Service 中使用 Name 的构造。

```
<Service CollectData="true">
  <Name>ServiceApp</Name>
</Service>
```

路径元素

语法

```
<Path> c:\MyDir\target.exe </Path>
```

属性

无。

元素信息

出现次数	1.
父元素	Process。
内容	可执行文件的路径。

备注

必填。指定可执行文件的完全限定路径或相对路径。如果当前目录中已存在可执行文件，则您可以指定可执行文件的名称，而不是路径。

示例

以下示例显示进程元素中使用“路径”的结构。

```
<Process CollectData="true">
  <Path>ClientApp.exe</Path>
</Process>
```

Process 元素

语法

```
<Process CollectData="true or false"
  Spawn="true or false"
  NoWaitForCompletion="true or false"
  NewConsole="true or false"
  RepeatInjection="true or false"> ...
</Process>
```

属性

运行指定进程时就会发生分析，除非您使用 /D 命令行开关禁用分析。

CollectData	可选。指定 true 或 false 。如果忽略，则默认为 true 。指定是否为目标进程启用分析。
Spawn	可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 true。指定 DPAnalysis.exe 是否生成指定目标。不要为 aspnet_wp.exe 或 w3wp.exe 设置为 true。DevPartner 无法直接生成 ASP.NET 工作进程。通过打开目标网页启动 ASP.NET 工作进程。

NoWaitForCompletion 可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 **false**。默认为等到进程完成。如果设置为 true，则仅会导致 DPAnalysis.exe 等待，直至目标开始执行。DPAnalysis.exe 不会在远程计算机上等待进程（使用 Host 元素）。RuntimeAnalysis 元素中的 MaximumSessionDuration 属性替代 NoWaitForCompletion。

NewConsole 可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 false。导致 DPAnalysis.exe 在自身的控制台窗口运行目标。默认为使用您在其中键入 DPAnalysis.exe 命令行的相同控制台。如果您使用 DPAnalysis.exe 分析需要键盘输入的控制台应用程序，则必须使用 /NewConsole 开关打开控制台窗口才可接受输入。

RepeatInjection 可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 false。导致 DPAnalysis.exe 在每次运行时分析目标，直至您明确指定 false。

元素信息

发生次数 1 次或多次。

父元素 Target。

内容 AnalysisOptions、路径、参数、WorkingDirectory 和 ExcludelImages。

备注

指定目标可执行文件。

示例

以下示例显示了使用 Process 的构造，并且包括 AnalysisOptions、路径、参数、WorkingDirectory 标记。

```
<Targets RunInParallel="true">
  <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true"
NewConsole="true">
  <AnalysisOptions NO_MACH5="1" NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:
\MyDir" />
  <Path>ClientApp.exe</Path>
  <Arguments>/arg1 /agr2 /arg3</Arguments>
  <WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
  </Process>
</Targets>
```

RuntimeAnalysis 元素

语法

```
<RuntimeAnalysis Type="Coverage" NoUIMsg="false"
NM_INCLUSION_FILTER="Q:\AppDir\InclusionFilter.xml">
```

属性

类型 必需：可能的选项为：Performance；Coverage；Memory 或 Expert。为列出的所有目标指定分析类型。

MaximumSessionDuration 可选：如果忽略，则不使用默认值。如果指定，DPAnalysis.exe 将对此时间量限制会话运行。例如，如果您指定 MaximumSessionDuration="60" 然后开始分析服务（服务的 RestartAtEndOfRun="true"），60 秒后，DPAnalysis.exe 将停止服务然后重新启动服务。

NoUIMsg 可选: 如果忽略, 将默认使用 false。如果设置为 true, DPAnalysis.exe 会抑制会话持续期间可能出现的所有 UI 错误消息。将此设置为 true 在会话以无人值守的方式运行, 或运行大量连续测试时有用。

NM_INCLUSION_FILTER 可选: 允许指定“包含筛选器”文件。此文件仅在覆盖率数据提供给 Silk Central 特定 XML 格式的框架时使用。这会导致报告生成程序筛选掉筛选器文件中未指定的所有类。此切换接受单个参数。

元素信息

发生次数	1.
父元素	ProductConfiguration。
内容	无。

备注

必填。定义分析类型和最大会话时间。

示例

以下示例显示使用 RuntimeAnalysis 和 ProductConfiguration 标记的构造。在本示例中, 类型属性指定最长持续时间为 1000 秒和抑制 UI 错误消息的性能分析。

```
<?xml version="1.0" ?>
<ProductConfiguration xmlns="http://www.microfocus.com/products">
<RuntimeAnalysis Type="Performance" MaximumSessionDuration="1000"
NoUIMsg="true" />
```

服务元素

语法

```
<Service
  CollectData = "true or false"
  Start = "true or false"
  RestartIfRunning = "true or false"
  RestartAtEndOfRun = "true or false"
  RepeatInjection = "true or false"
  >
  ...
</Service>
```

属性

CollectData	可选。指定 true 或 false。如果忽略, 则默认为 true。指定是否为目标服务启用分析。
开始	可选。指定 true 或 false。如果忽略, 则默认为 true。指定 DPAnalysis.exe 是否启动指定目标。如果设置为 false, 则为此目标启用分析, 但不会开始; 下次启动服务时则开始分析 (不管用何种方法)。
RestartIfRunning	可选。指定 true 或 false。如果忽略, 则默认为 false。将 RestartIfRunning 设置为 true 时, 如果 DPAnalysis.exe 在主机计算机上运行, 则将尝试重新启动指定的服务。

RestartAtEndOfRun 可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 false。指定 true 时，DPAnalysis.exe 将在运行结束时重新启动服务（生成会话文件）。如果服务是要进行分析的唯一进程，则将此属性设置为 false。

RepeatInjection 可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 false。导致 DPAnalysis.exe 在每次运行时分析目标，直至您明确指定 false。

元素信息

发生次数 配置文件必须至少包含 1 个 Process 或 1 个 Service 元素。

父元素 Targets。

内容 AnalysisOptions、路径、参数、工作目录、ExcludelImages、名称和主机。

备注

指定目标服务。

示例

以下示例显示了目标元素中使用服务的构造。

```
<Targets RunInParallel="true">
  <Service CollectData="true" Start="true" RestartIfRunning="true"
RestartAtEndOfRun="true">
    <Name>ServiceApp</Name>
  </Service>
</Targets>
```

目标元素

语法

```
<Targets RunInParallel="true or false"> ...
</Targets>
```

属性

RunInParallel 可选。指定 true 或 false。如果忽略，则默认为 true。如果您指定多个目标，请定义目标的运行方式。当 RunInParallel 为 true 时，DPAnalysis 将逐个启动目标进程和服务；多个目标将同时运行（并行）。否则，DPAnalysis 仅在进程 N 启动和退出后启动目标 N + 1；目标每次运行一个（串行）。

元素信息

发生次数 1.

父元素 RuntimeAnalysis。

内容 进程，服务。

备注

必填。开始一块一个或多个 <Process> 或 <Service> 条目。目标进程和服务按其配置文件中列出的顺序启动。

示例

以下示例显示了使用目标的构造，以指定分析一个 <服务> 和两个 <进程> 元素。注意，RunInParallel 为 true，因此对于此示例，目标将并行运行。

```
<Targets RunInParallel="true">
  <Service CollectData="true" Start="true">
    <AnalysisOptions NM_METHOD_GRANULARITY="0" EXCLUDE_SYSTEM_DLLS="1" />
    <Name>ServiceApp</Name>
    <Host>remotemachine</Host>
  </Service>
  <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true">
    <AnalysisOptions NO_MACH5="1" NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\MyDir" />
    <Path>ClientApp.exe</Path>
    <WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
  </Process>
  <Process CollectData="true" Spawn="true" NoWaitForCompletion="true">
    <AnalysisOptions NO_MACH5="1" NM_METHOD_GRANULARITY="1" SESSION_DIR="c:\MyDir" />
    <Path>TestApp02.exe</Path>
    <WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
  </Process>
</Targets>
```

WorkingDirectory 元素

语法

```
<WorkingDirectory> c:\MyWorkingDir </WorkingDirectory>
```

属性

无。

元素信息

发生次数	每 Process 或 Service 1 个。
父元素	Process, Service。
内容	目标目录的路径。

备注

可选。如果忽略，则不使用默认值。设置目标进程或服务的工作目录。

示例

以下示例显示了使用嵌套在 Process 父元素中的 WorkingDirectory 的构造。

```
<Process CollectData="true">
  <WorkingDirectory>c:\temp</WorkingDirectory>
</Process>
```


为执行计划启用代码分析

要为执行计划启用代码分析：


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 在**执行树**中，选择执行计划。
3. 单击**部署**选项卡。

4. 在部署页面的代码分析设置部分，单击**编辑**。此时将显示**编辑代码分析设置**对话框。
5. 选中**启用代码分析**复选框。
6. 从**代码分析配置文件**列表框中选择配置文件。
7. 在**主机名**文本框中，输入逗号分隔的主机名称列表及端口（如果未使用从中收集代码分析信息的默认端口19129）。

例如 labmachine1、labmachine2:8000、198.68.0.1。对于每个执行计划，您需要定义在其中运行 AUT 的机器资源的主机名称。例如，对于客户端/服务器系统，您不仅需要收集有关可能直接在执行服务器上运行的客户端的代码覆盖率信息，而且还要收集可能在其他机器上运行的服务器的相关信息。这适用于所有多层应用程序。

 **注：**对于 JUnit 代码分析运行，您无需指定主机名。

8. 单击**确定**以保存您的设置。

 **注：**为执行计划定义代码分析后，以后每次运行执行计划时都会从定义的主机名称收集代码覆盖率信息。在**活动**页面上监视执行时，您将看到在收集测试的源代码后，**Silk Central** 将收集完整的代码覆盖率信息，然后再开始运行测试。集成到每个 **Silk Central** 执行服务器的代码覆盖率控制器可在执行的运行过程中控制所有已定义的主机。对于执行计划的每个测试，控制器将启动和停止所有关联实例、为测试收集基于 XML 的代码覆盖率文件以及将结果合并到单个文件。随后测试会将合并的代码覆盖率文件保存到其执行结果。

代码分析详细信息页面

报告 > 代码分析 > 详细信息

详细信息页面在产品、程序包和类级别显示所选产品、版本和内部版本的代码覆盖率信息。

产品级别视图显示特定产品和产品内部版本的已覆盖和未覆盖程序包。通过单击**产品**视图中的程序包名称，您可向下钻取以查看该程序包中所包括类的代码覆盖率信息。

产品视图显示所选产品的以下属性：

属性	说明
名称	产品名称
语句	语句总数
程序包/命名空间	包括以下数字的直方图条形视图： <ul style="list-style-type: none"> • 已覆盖程序包/命名空间的总百分比 • 已覆盖程序包/命名空间的数量，显示为绿色 • 未覆盖程序包/命名空间的数量，显示为红色
类	包括以下数字的直方图条形视图： <ul style="list-style-type: none"> • 已覆盖类的总百分比 • 已覆盖类的数量，显示为绿色 • 未覆盖类的数量，显示为红色
方法	包括以下数字的直方图条形视图： <ul style="list-style-type: none"> • 已覆盖方法的总百分比 • 已覆盖方法的数量，显示为绿色 • 未覆盖方法的数量，显示为红色

程序包级别视图显示特定产品和产品内部版本的已覆盖和未覆盖类。通过单击**程序包**视图中的类名称，您可向下钻取以查看该类中所包括方法的代码覆盖率信息。


程序包视图跨多行显示所选产品中每个程序包的属性：

属性	说明
程序包	程序包名称
语句	语句总数
类	包括以下数字的直方图条形视图： <ul style="list-style-type: none"> • 已覆盖类的总百分比 • 已覆盖类的数量，显示为绿色 • 未覆盖类的数量，显示为红色
方法	包括以下数字的直方图条形视图： <ul style="list-style-type: none"> • 已覆盖方法的总百分比 • 已覆盖方法的数量，显示为绿色 • 未覆盖方法的数量，显示为红色

类级别视图显示特定产品和产品内部版本的已覆盖和未覆盖方法。


类视图跨多行显示每种方法的以下属性：


属性	说明
名称	方法名称
签名	方法签名
语句	语句总数
已覆盖	方法的已覆盖状态： <ul style="list-style-type: none"> • True 表示方法已覆盖 • False 表示方法未覆盖

 **注：**如果页面包括的元素数量过多，无法在不影响响应时间的情况下一致性显示，这些元素将以递增的方式显示。使用页面底部的导航工具栏可浏览元素。

最新内部版本和版本

在导航树中选择产品时，将自动显示具有最新覆盖版本（它表示版本的最新覆盖内部版本）的覆盖率信息的程序包和类列表。在导航树中选择产品版本时，将自动显示版本的最新覆盖内部版本的覆盖率信息。

 **注：**如果您针对同一内部版本运行多个应用程序，则所有应用程序的覆盖率将合并在一起。

 **注：**Silk Central 目前不支持在多个内部版本间进行代码分析。

生成代码更改影响报告

要生成代码更改影响报告：

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 选择要为其分析代码覆盖率数据的项目。
3. 在菜单中，单击 **报告 > 代码分析**。
4. 单击 **创建代码更改影响报告**。此时将显示 **选择报告类** 对话框。
5. 如果您要更改预选值，请选择 **产品** 和 **版本**。
6. 在 **筛选器** 字段，键入筛选程序包/命名空间的条件。例如，输入已发布将仅列出其名称中包含字符串已发布的程序包/命名空间。

7. 从**程序包/命名空间**列表选择程序包。
使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个程序包/命名空间。
所选程序包/命名空间中提供的类将显示在**类**列表中。
8. 在**类**列表中，选择要包括在内作为报告源的类。
使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个类。
9. 单击**添加**。所选类已添加到**选定的类**列表。
10. 重复前面的步骤，直到将所有需要的类添加到**选定的类**列表。
您可通过选择条目并单击**删除**或单击**全部删除**来从**选定的类**列表中删除类。
11. 从**选择报告**列表中选择报告。
12. 单击**确定**可生成报告。

选择报告类对话框

报告 > 代码分析 > 创建代码更改影响报告


选择报告类对话框可使您选择作为源包括在**代码更改影响报告**中的类文件。对话框包括以下元素：

元素	说明
产品	需要代码分析信息的产品名称。
版本	需要代码分析信息的产品版本。
筛选器	输入筛选程序包的条件。例如，如果您键入字符串 已发布 ， 代码更改影响报告 将只显示名称中包含字符串“已发布”的程序包。
程序包/命名空间	选定版本中为覆盖率指定的产品程序包/命名空间。
类	选定程序包中包括的所有类。
添加	单击可添加为代码覆盖率分析选定的类。
选定的类	显示已为代码覆盖率分析选定的类。
移除	单击可从 选定的类 列表框中删除选定的类。
全部删除	单击可从 选定的类 列表框中删除所有类。
选择报告	代码更改影响报告 的类型。

查看程序包/命名空间的代码覆盖率信息

查看程序包/命名空间的代码覆盖率信息：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要查看其代码覆盖率信息的项目：
3. 在菜单中，单击**报告 > 代码分析**。
4. 在**代码分析树**中，展开导航树中的项目节点，以显示可用于选定项目的产品。
5. 展开产品节点以显示可用于此产品的版本。
6. 展开版本节点以显示可用于此版本的内部版本。
7. 选择特定的内部版本。选定内部版本的代码覆盖率信息显示在**详细信息**页面。

 **注：**要查看所有产品的代码分析信息，请单击工具栏上的**显示所有产品**。然后其他项目的产品会列在**其他项目**节点下。

默认报告

上下文相关报告

需求、测试和执行区域提供了动态生成的特定于每个单元的报告列表。上下文相关报告列表非常有用，因为它们提供了与当前活动直接相关的报告类型。

需求 需求树中的上下文相关报告列表提供了将需求 ID 作为输入参数的所有报告。

测试 测试树中的上下文相关报告列表提供了将测试 ID 作为输入参数的所有报告。

执行 执行计划树中的上下文相关报告列表提供了将执行计划 ID 作为输入参数的所有报告。在执行计划运行选项卡上，上下文相关报告列表提供了具有以下配置的所有报告：


- **结果类别** = 执行计划
- **选择条件** = 执行计划运行
- **属性** = ID

从上下文相关报告列表中选择报告时，您将在**报告**区域中直接转到该报告的默认选项卡。此默认的目标选项卡行为可使用每个报告的**编辑报告**对话框进行配置。

上下文相关报告列表中显示两种类型的报告：已访问的报告和尚未访问的报告。您先前访问的报告显示在菜单中的行分隔符上方。这些报告按时间顺序排列，并且最近查看的报告位于列表顶部。其他可用但尚未访问的默认报告显示在行分隔符下方。

除了默认配置的上下文相关报告之外，您也可将新报告和现有报告配置为包括在每个区域的上下文相关报告列表中。上下文相关性仅按每个用户、每个报告添加到报告中。


访问上下文相关执行报告

 **注：**必须将报告启用为上下文相关报告，以使其在**执行**区域中可用。

访问上下文相关执行计划报告：


1. 在菜单中，单击**执行计划**。
2. 右键单击**执行计划**树中的执行计划并选择**报告**。
3. 从**报告**子菜单中选择报告。

您将转到**报告**区域（其中，执行计划 ID 会作为值预先填充）中所选报告的**参数**选项卡。

 **注：**您可以使用每个报告的**编辑报告**对话框来配置此目标选项卡链接行为。

4. 编辑所需的报告参数。
5. 在**数据、报告**或**图表**页面完成报告配置。


访问上下文相关执行计划运行报告

 **注：**必须将报告启用为上下文相关报告，以使其在**执行**区域中可用。

访问上下文相关执行计划运行报告：


1. 在菜单中，单击**执行计划 > 详细信息视图**。
2. 单击**运行**选项卡。
3. 右键单击运行并选择**报告**。
4. 从**报告**子菜单中选择报告。

您将转到**报告**区域（其中，运行 ID 会作为值预先填充）中所选报告的**参数**页面。

 **注：**您可以使用每个报告的**编辑报告**对话框来配置此目标选项卡链接行为。

5. 编辑所需的报告参数。
6. 在**数据**、**报告**或**图表**页面完成报告配置。


访问上下文相关需求报告

 **注:** 只有接受需求 ID 作为输入参数的报告所在的**需求**区域中才具有上下文相关报告。

访问上下文相关需求报告：


1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 右键单击**需求树**中的需求并选择**报告**。
3. 从**报告**子菜单中选择报告。

您将转到**报告**区域（其中，需求 ID 会作为值预先填充）中所选报告的**参数**页面。

 **注:** 您可以使用每个报告的**编辑报告**对话框来配置此目标选项卡链接行为。


4. 编辑所需的报告参数。
5. 在**数据**、**报告**或**图表**页面完成报告配置。

访问上下文相关测试报告

 **注:** 只有接受测试 ID 作为输入参数的报告所在的**测试**区域中才具有上下文相关报告。


访问上下文相关测试报告：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 右键单击**测试树**或**网格视图**中的测试、文件夹或测试容器，并选择**报告**。

 **注:** 在**网格视图**中选择多个测试时，会禁用上下文相关报告。

3. 从**报告**子菜单中选择报告。

您将转到**报告**单元（其中，测试 ID 会作为值预先填充）中所选报告的**参数**页面。

 **注:** 您可以使用每个报告的**编辑报告**对话框来配置此目标选项卡链接行为。

4. 编辑所需的报告参数。
5. 在**数据**、**报告**或**图表**页面完成报告配置。

启用上下文相关执行报告

介绍如何启用要在上下文相关报告列表中显示的执行计划和执行计划运行报告。

要启用要在**执行树**或**运行**页面的上下文相关报告列表中显示的简单报告：

1. 创建新报告。
有关其他信息，请参阅**创建新报告**。
2. 从**结果类别**列表框中选择执行计划。
3. 选择上下文相关报告的选择条件。
4. 从**属性**列表框中选择 ID。
5. 在**值**文本框中键入值。
例如，现有执行计划或现有执行计划运行的 ID 编号。
6. 单击**完成**。

启用高级上下文相关执行报告

要启用要在**执行计划树**或**运行**页面的上下文相关报告列表中显示的高级报告：


1. 创建包含以下项之一的报告：

- 执行计划 ID，它作为要在**执行计划**树中显示的报告的输入参数。
- 执行计划运行 ID，它作为要在**运行**页面上显示的报告的输入参数。

有关其他信息，请参阅 *创建新报告* 和 *使用 SQL 编写高级查询*。

2. 要使高级查询在**执行**区域的上下文菜单中可用，请将参数名称 `execProp_Id_0` 作为 `ExecDef_ID_pk_fk` 的输入进行插入。

例如，报告的 SQL 语句可能已定义硬编码数据库列值，例如 `ExecDef_ID_pk_fk = 68`。要编辑此报告以便它动态接收列名称值，请使用 `68` 替换静态值 `${execProp_Id_0 | 68}`。

 **注：**有关表和列名定义的其他信息，请参阅 *Silk Central 数据库模型架构*。

启用上下文相关需求报告

介绍如何在上下文相关报告列表中启用需求报告。

要启用要在**需求**区域的上下文相关报告列表中显示的简单报告：

1. 创建新报告。

有关其他信息，请参阅 *创建新报告*。

2. 从**结果类别**列表框中选择需求。

3. 选择上下文相关报告的**选择条件**。

4. 在**值**文本框中键入值。

例如，现有需求的 ID 编号。

启用高级上下文相关需求报告


要启用要在**需求**区域的上下文相关报告列表中显示的高级报告：

1. 创建包含作为输入参数的需求 ID 的报告。

有关其他信息，请参阅 *创建新报告* 和 *使用 SQL 编写高级查询*。

2. 要使高级查询在**需求**单元的上下文菜单中可用，请将参数名称 `reqProp_Id_0` 作为 `Req_ID_pk_fk` 的输入进行插入。

例如，报告的 SQL 语句可能已定义硬编码数据库列值，例如 `Req_ID_pk_fk = 68`。要编辑此报告以便它动态接收列名称值，请使用 `68` 替换静态值 `${reqProp_Id_0 | 68}`。

 **注：**有关表和列名定义的其他信息，请参阅 *Silk Central 数据库模型架构*。

启用上下文相关测试报告

介绍如何在上下文相关报告列表中启用测试报告。

要启用要在**测试**区域的上下文相关报告列表中显示的简单报告：

1. 创建新报告。

有关其他信息，请参阅 *创建新报告*。

2. 从**结果类别**列表框中选择测试。

3. 选择上下文相关报告的**选择条件**。

4. 在**值**文本框中键入值。

例如，现有测试的 ID 编号。

启用高级上下文相关测试报告


要启用要在**测试**区域的上下文相关报告列表中显示的高级报告：

1. 创建将测试 ID、测试文件夹 ID 或测试容器 ID 作为输入参数的报告。

有关其他信息，请参阅 *创建新报告* 和 *使用 SQL 编写高级查询*。

2. 要使高级查询在 **测试** 区域的上下文菜单中可用，请将参数名称 `tdProp_Id_0` 作为测试 ID 的输入插入，或将参数名称 `tfProp_Id` 作为测试文件夹 ID 或测试容器 ID 的输入插入。

例如，报告的 SQL 语句可能已定义硬编码数据库列值，例如 `TestDef_ID_pk_fk = 68`。要编辑此报告以便它动态接收列名称值，请使用 `68` 替换静态值 `${tdProp_Id_0 | 68}`。

 **注：**有关表和列名定义的其他信息，请参阅 *Silk Central 数据库模型架构*。

需求报告

需求报告详述了功能需求的状态，例如兼容性需求、GUI 需求或特性需求，必须在开发期间满足这些需求。

需求还可能与产品管理目标相关，例如可靠性、可扩展性和性能。需求管理报告可帮助管理人员确定是否建立了足够的测试覆盖率来验证开发期间是否满足系统需求。当报告引用包含 HTML 格式内容的需求时，此内容将在报告中呈现。

进度报告

以下进度报告可用于 **需求** 区域：

跨内部版本 “X” 和 “Y” 的需求覆盖率 按当前需求覆盖率显示所有需求的摘要。返回的需求组受 `Priority` 参数的限制，其中指定了在数据中考虑的最低需求优先级。

过去 “X” 天的需求覆盖率 表示通过考虑过去 “X” 天的总体需求覆盖率的需求覆盖率趋势。

过去 “X” 天的特定需求覆盖率 表示通过考虑过去 “X” 天的特定需求覆盖率的需求覆盖率趋势。

状态报告

以下状态报告可用于 **需求** 区域：

需求状态概述 按当前需求覆盖率表示所有需求的分组摘要。覆盖率由通过、失败、未执行和未覆盖状态表示。

顶层需求覆盖率 表示所有顶层需求的列表。对于每个需求，将显示测试已覆盖和未覆盖的子需求数。

优先级高于 “X” 的需求状态 按当前需求覆盖率显示所有需求的摘要。返回的需求组受 `Priority` 参数的限制，其中指定了在数据中考虑的最低需求优先级。

需求影响分析报告 显示按与需求关联的执行计划分组的测试详细信息。此报告允许用户深入洞悉可能受需求更改影响的测试资产。报告包含上次执行的名称、状态和日期/时间、手动测试人员、计划时间和每个测试问题。将使用以下状态：

通过 测试通过。

失败 测试失败。

不适用 测试与需求关联，但不提交测试供执行。

未执行 测试与需求关联并已提交供执行，但尚未执行。

项目需求可跟踪性报告 显示项目中的所有需求及其关联的测试和问题。将使用以下状态：

通过 测试通过。

失败 测试失败。

不适用	测试与需求关联，但不提交测试供执行。
未执行	测试与需求关联并已提交供执行，但尚未执行。

文档报告

以下文档报告对需求可用：

所有需求	所有需求都以完整的需求信息表示。
具有子需求的需求	所选需求将与其需求 ID 一起显示。将显示有关需求的子需求的详细信息。

所有相关问题报告

所有相关问题报告提供与需求的已分配测试相关的所有问题详细列表，并介绍需求之间的关系、已分配的测试以及发生过的问题。**所有相关问题**报告的输入参数是需求的标识符。

测试报告

本部分说明 Silk Central 随附的测试相关报告。测试报告向您概述一段时间内或一系列内部版本中测试的进度和缺陷状态。

进度报告

以下进度报告可用于**测试区域**：

跨内部版本“X”和“Y”的测试进度	表示因查看内部版本上下文中的测试状态而得到的测试进度趋势。用户必须指定包括开始和结束内部版本的内部版本范围。
自内部版本 <x>后的手动测试覆盖率（累计）	表示因查看内部版本上下文中的测试状态而得到的手动测试进度趋势（不包括各种自动测试）。用户必须指定开始内部版本号，以用作计算累计进度的基础。
内部版本的自动测试覆盖率（非累计）	表示因查看内部版本上下文中的测试状态而得到的自动测试覆盖率。用户必须指定版本和产品，并且报告显示通过每个内部版本的自动测试可实现的测试覆盖率。
过去 <x> 天特定文件夹中的测试进度	表示因查看具有给定 ID 的测试树节点和过去 <x> 天的测试状态而得到的测试进度趋势。
过去“X”天的测试进度	表示通过考虑过去“X”天的测试状态的测试进度趋势。
本月的测试进度	表示因查看当月测试状态而得到的测试进度趋势
过去“X”天测试成功的百分比（每个组件）	表示每个组件过去“X”天成功测试列表的百分比；有助于标识最关键环境中的组件。
过去“X”天创建的测试（每个组件）	表示每个组件过去“X”天的新测试列表。有助于识别缺少测试活动的组件。

手动测试报告

测试区域提供以下手动测试报告。

历史计划与实际执行时间（每个用户）	表示特定时段内每个用户完成的手动测试的计划执行时间和实际所需执行时间的概述。
计划与实际执行时间（每个用户的状态）	表示每个用户当前挂起的手动测试的计划小时数与实际小时数进度。只有测试结果已由用户输入并分配到输入结果的用户，才会考虑手动测试。
手动测试结果文档	易于打印的手动测试案例报告，用于分配到指定执行计划的所有测试的最新结果。

手动测试结果文档 (Microsoft Word)	易于打印的手动测试案例报告，反映已分配到 Microsoft Word 文档中指定执行计划的所有测试的最新结果。
按执行计划划分的手动测试结果	易于打印的手动测试案例报告，用于分配到指定执行计划文件夹或测试周期的所有测试的最新结果。
手动测试的计划与 实际执行时间 (摘要)	表示手动测试执行的计划时间和实际时间之间的偏差概述，按天查看。

状态报告

以下状态报告可用于**测试**区域：

每个组件的测试 表示按测试划分的组件覆盖率概述；更易于了解需要测试活动的位置。

已实施测试 (按组件) 表示按测试划分的组件覆盖率的概述，这些测试已将**实施的**属性设为是。

失败的测试 (按组件) 表示按组件划分的失败测试的概述；更易于识别环境中最关键的组件。

测试 (按测试容器) 通过列出通过的测试数表示每个测试容器的成功率。

质量目标计划报告 表示每个目标条件中的测试数，以及上卷到目标条件的计划时间。



注: 计划时间值仅限于手动测试。自动测试没有计划时间。

针对项目中定义的每个质量目标，可使用以下三种方法拆分本报告：

- **测试范围** - 根据质量目标中每个项目的总数或所需测试数比较可用的测试总数。
- **所需计划时间** - 比较质量目标中项目所需的计划时间。
- **值表** - 列出了所有质量目标项目及相关指标：**可用测试**、**目标 (%)**、**所需测试**和**手动测试的计划时间**。



注: 对于多重选择属性，将对每个匹配事件计数测试。

质量目标执行报告 直观显示了对每个目标的每个项目执行的测试数。本报告针对项目中定义的每个质量目标拆分为两部分：

- **执行状态图** - 列出了具有彩色编码执行状态和汇总值的每个质量目标项。
- **值表** - 列出了所有质量目标项目及其执行指标：**通过**、**失败**、**未执行**、**不适用**、**总计**、**符合目标的测试**和**目标的执行百分比**。

测试状态概述 表示所有测试的状态概述，由通过、失败、未执行和不适用等状态构成。

测试状态概述 (按测试容器) 表示特定测试容器中包含的所有测试的状态概述，由通过、失败、未执行和不适用等状态构成。

测试运行比较报告

测试运行比较报告可以比较最近两次运行的测试，它会提供关于上下文、状态、错误、警告、持续时间、特性、属性、参数和成功条件的详细信息。



注: 运行比较报告不适合比较手动测试和自动测试。当报告的名称包括 (**上两次运行**) 时，您只可以比较执行计划或测试的上两次运行。

基线测试比较报告

基线测试比较报告比较基线项目与基线并显示已更改、已删除和已创建测试的数量。


基线测试比较报告的输入参数是项目和基线的标识符。

执行计划报告

此部分介绍 Silk Central 附带的执行计划报告。为了简化结果评估, 执行计划报告将为您提供在一段时间或内部版本范围内的测试执行进度和缺陷状态的详细概述。

执行计划运行比较报告

执行计划运行比较报告提供两个执行计划运行之间的比较概述。


 **注:** 运行比较报告不适合比较手动测试和自动测试。当报告的名称包括 (*上两次运行*) 时, 您只可以比较执行计划或测试的上两次运行。

以下报告将比较两个执行计划的运行:

执行计划运行比较报告	对两个执行计划的运行进行比较的默认执行计划运行比较报告。
执行计划运行比较报告 - 已更改状态	仅对两个执行计划运行的已发生状态更改的测试进行比较。
执行计划运行比较报告 - 在较新的运行中失败	仅比较两个执行计划运行的失败测试。

执行计划运行比较报告提供以下信息:

- 对执行计划状态所做的更改
- 错误数
- 警告数
- 在其中执行执行计划的上下文
- 已分配测试的执行持续时间

 **注:** 当所比较运行之间的已分配测试的状态更改为失败时, 测试将标记为红色。当所比较运行之间的已分配测试的状态更改为通过时, 测试将标记为绿色。

执行计划运行错误报告

执行计划**运行错误**报告提供未通过执行计划运行的所有测试的详细列表以及未通过的原因。

在执行计划运行过程中发生的所有错误都会在此报告中列出。用户可以快速访问结果并轻松识别执行计划运行中的不必要影响。执行计划**运行错误**报告的输入参数是执行计划运行的标识符。

未通过的测试报告

未通过的测试报告在**执行**区域中提供文件夹或项目的所有未通过测试的概述。

您可以使用此报告进行错误分析, 例如在配置测试过程中。**未通过的测试**报告的输入参数是配置套件、文件夹或项目的标识符。

每个执行计划未通过的测试报告

每个执行计划未通过的测试报告在**执行**区域中提供配置套件的每个配置或者文件夹或项目的每个执行计划未通过的所有测试的概述。

您可以使用此报告进行错误分析, 例如在配置测试过程中。**每个执行计划未通过的测试**报告的输入参数是配置套件、文件夹或项目的标识符。

执行状态概述报告

执行状态概述报告显示分配到所选节点的执行计划的所有测试的上次运行状态概述。

执行状态概述报告的输入参数是**执行计划**树中节点的标识符。

每个组件的问题报告

每个组件的问题报告提供与每个组件相关的所有问题的概述。

除提供基本问题跟踪外, 此报告有助于监视每个组件的总体问题趋势。

代码覆盖率报告

本节介绍 Silk Central 随附的代码覆盖率报告。代码覆盖率报告详细概述了一段时间内或内部版本范围内的产品代码覆盖率。

代码更改影响报告

您可通过代码更改影响报告执行测试影响分析、工作分析和风险分析。您可选择感兴趣的类并通过应用报告模板生成报告，以帮助确定更改所选类将产生的测试影响。对于所选类，您可从分析建议代码更改测试影响的报告模板中进行选择。

代码更改影响 - 测试报告确定需要重新运行以下代码更改的测试。覆盖率指数显示指定类的测试所覆盖的方法数/指定类的总方法数。

代码更改影响 - 执行计划报告确定需要重新运行以下代码更改的执行计划。

报告的使用案例

以下典型代码更改影响问题均可使用代码更改影响报告进行解决：

测试影响分析

您想知道作为代码特定更改的结果应运行哪些测试。

- 选择特定类。
- 选择并执行**代码更改影响 - 测试**报告。
- 查看覆盖此版本中所涉及类的测试列表。

工作分析

您想知道正确覆盖一组特定代码更改所需的自动和手动测试小时数。

- 选择特定类。
- 选择并执行**代码更改影响 - 执行计划**报告。
- 查看自动和手动测试所需的时间（成本）。

代码覆盖率趋势报告

显示选定的内部版本范围内产品的方法、类别和程序包的代码覆盖率的改进趋势。

代码覆盖率趋势图

显示选定内部版本范围内所选产品的代码覆盖率的总体百分比。特定程序包/命名空间、类和方法的代码覆盖率单独显示。

代码覆盖率趋势详细信息

以表格形式显示**代码覆盖率趋势图**中的信息。

方法覆盖率比较报告

比较两个产品内部版本所包含的所有程序包/命名空间的方法覆盖率。

使用阈值参数可指定使程序包/命名空间在报告中显示的最小更改量。具有更小更改百分比的程序包/命名空间不会显示在报告中。阈值范围为 0 至 100%。

性能趋势报告

性能趋势报告显示所测试的应用程序在特定时期内的性能评估。

性能报告的输入数据由 Silk Performer 负载测试提供。

平均页面时间趋势报告

显示在指定时间范围内指定测试的所有已执行测试的每页页面时间。已测试页面的页面时间性能趋势以图表显示。

输入参数

平均页面时间趋势报告的输入参数包括：

参数	说明
开始日期 (DD-MON-YYYY)	时间范围的开始日期。例如 06-DEC-2008。
结束日期 (DD-MON-YYYY)	时间范围的结束日期。例如 16-JAN-2009。
排除超过 <nnn> 个错误的运行	报告不包含生成的错误多于此处指定错误数的运行。使用此设置可避免离群值使趋势曲线倾斜。
y 轴的最大值	将图表的 y 轴限定为指定值。超过此值的事务繁忙时间会在顶部被切断。此设置用于阻止离群值导致线条变平。
度量筛选器	显示的度量仅限于其名称中包括指定字符串的度量。必须填写此字段。要显示所有可用度量，请将度量筛选器设置为 %。例如，若要仅显示在名称中任意位置包括单词 “unit” 的度量，请将度量筛选器设置为 %unit%。
测试 ID	您要为其查看报告的测试的标识符。

平均事务繁忙时间趋势报告

显示在指定时间范围内指定测试的所有已执行测试的每个事务的事务繁忙时间。已测试事务的事务繁忙时间性能趋势以趋势图显示。

输入参数

平均事务繁忙时间趋势报告的输入参数包括：

参数	说明
开始日期 (DD-MON-YYYY)	时间范围的开始日期。例如 06-DEC-2008。
结束日期 (DD-MON-YYYY)	时间范围的结束日期。例如 16-JAN-2009。
排除超过 <nnn> 个错误的运行	报告不包含生成的错误多于此处指定错误数的运行。使用此设置可避免离群值使趋势曲线倾斜。
y 轴的最大值	将图表的 y 轴限定为指定值。超过此值的事务繁忙时间会在顶部被切断。此设置用于阻止离群值导致线条变平。
测试 ID	您要为其查看报告的测试的标识符。
事务筛选器	显示的事务仅限于其名称中包含指定字符串的事务。必须填写此字段。要显示所有可用的事务，请将事务筛选器设置为 %。例如，要只显示名称中的任何位置包括 “unit” 字样的事务，请将事务筛选器设置为 %unit%。

总体页面时间趋势报告

显示在指定时间范围内指定测试的所有已执行测试的总体页面时间（在所有用户类型上累计）。所测试页面的页面时间性能趋势显示在图中。

输入参数

总体页面时间趋势报告的输入参数包括：

参数	说明
开始日期 (DD-MON-YYYY)	时间范围的开始日期。例如 06-DEC-2008。
结束日期 (DD-MON-YYYY)	时间范围的结束日期。例如 16-JAN-2009。
排除超过 <nnn> 个错误的运行	报告不包含生成的错误多于此处指定错误数的运行。使用此设置可避免离群值使趋势曲线倾斜。
y 轴的最大值	将图表的 y 轴限定为指定值。超过此值的事务繁忙时间会在顶部被切断。此设置用于阻止离群值导致线条变平。
测试 ID	您要为其查看报告的测试的标识符。

总体事务繁忙时间趋势报告

显示在指定时间范围内指定测试的所有已执行测试的总体事务繁忙时间（在所有用户类型上累计）。所测试事务的事务繁忙时间性能趋势显示在趋势图表中。

输入参数

总体事务繁忙时间趋势报告的输入参数包括：

参数	说明
开始日期 (DD-MON-YYYY)	时间范围的开始日期。例如 06-DEC-2008。
结束日期 (DD-MON-YYYY)	时间范围的结束日期。例如 16-JAN-2009。
排除超过 <nnn> 个错误的运行	报告不包含生成的错误多于此处指定错误数的运行。使用此设置可避免离群值使趋势曲线倾斜。
y 轴的最大值	将图表的 y 轴限定为指定值。超过此值的事务繁忙时间会在顶部被切断。此设置用于阻止离群值导致线条变平。
测试 ID	您要为其查看报告的测试的标识符。

自定义度量趋势报告

显示在指定时间范围内指定测试的所有已执行测试的定义度量的平均值、最小值和最大值。每个已测试度量值的性能趋势以图表显示。

输入参数

自定义度量趋势报告的输入参数包括：

参数	说明
开始日期 (DD-MON-YYYY)	时间范围的开始日期。例如 06-DEC-2008。
结束日期 (DD-MON-YYYY)	时间范围的结束日期。例如 16-JAN-2009。
排除超过 <nnn> 个错误的运行	报告不包含生成的错误多于此处指定错误数的运行。使用此设置可避免离群值使趋势曲线倾斜。
y 轴的最大值	将图表的 y 轴限定为指定值。超过此值的度量将从顶部截断。此设置用于阻止离群值导致线条变平。
度量名称	要查看其报告的自定义度量的名称。例如 <i>CreateTestDefinition</i> 。
度量类型	自定义度量的类型。例如 <code>Transaction(BusyTime)[s]</code> 。

参数

说明

测试 ID

您要为其查看报告的测试的标识符。

项目概述报告

Silk Central > 跟踪 > 项目概述报告

*项目概述报告*包含选定项目状态的高级概述。

管理

完成 **Silk Central** 的初始配置（实例配置）后，本节将引导您完成设置用户帐户、项目、位置和执行服务器等所需的步骤。这些任务必须由管理员执行。

用户角色和权限

使用 **Silk Central** 时，任务被分配给有权访问已分配项目的指定用户组。在组中，用户是项目中的授权特定角色。根据用户角色类型和组成员配置用户权限。本主题定义每个权限类型，并详述与每个用户角色关联的特定权限。

每个用户帐户可以属于一个或多个组。组指定用户在此组中具有的角色。组被分配给项目。因此，每个用户具有的权限从其定义的组/角色分配中派生。定义的权限仅应用到已分配给组的项目，每个用户在组中都具有组/角色分配。

用户角色

Silk Central 中已预定义以下用户角色：

- 超级用户
- 管理员
- 项目经理
- **Test Manager**
- 测试工程师
- 分析员
- 报告程序
- 角色分配经理

这些角色无法修改或删除。但是可以复制，因此可用作自定义角色的基础。

超级用户

超级用户角色是在 **Silk Central** 中被授予所有权限的特殊角色。

管理员

管理员任务包括配置应用程序服务器、Web 服务器和图表服务器的位置；设置和维护存储库与通知设置；创建帐户；配置位置和执行服务器等。

管理员被授予 **Silk Central** 和 **Issue Manager** 中的所有权限。

项目经理

项目经理维护他们负责的项目。项目经理对 **Silk Central** 管理单元不具有写入访问权限。项目经理只能访问作为项目经理被分配的项目，在这些项目中，他们对所有相关项目功能具有完全写入访问权限。项目经理也对分配给他们的项目具有所有 **Issue Manager** 权限。

Test Manager

测试经理的职责包括计划和执行测试，其中包括删除测试。测试经理也对共享步骤和关键字库具有完全访问权限，并对 **Silk Central** 中的需求区域具有完全读取权限。

测试工程师

测试人员角色与 Silk Central 权限有关。测试人员的任务包括计划和执行测试，但是测试人员不能删除测试。测试人员还对需求区域具有完全读取权限，可以查看、创建和编辑共享步骤和关键字库中的所有对象。

分析员

分析员可分析已分配给他们的项目的结果。他们不能修改项目设置或计划，仅具有只读权限。

报告程序

除具有分析员的所有权限外，报告人员还有权在高级模式下编辑和删除报告。高级模式允许报告人员输入、修改和删除高级报告的 SQL 语句。有关高级报告的详细信息，请参阅 Silk Central 帮助。

角色分配经理

角色分配经理仅具备为组中现有用户分配/取消分配角色的权限，且仅限于已分配给其本人的用户角色。他们无法在组中添加或删除成员，而只能更改其指定为角色分配经理所属的组中的角色分配权限。

添加用户角色

添加用户角色：

1. 在菜单中，单击**管理员 > 用户管理**。
2. 单击**角色**选项卡。
3. 单击**新建角色**。

将显示**新建角色**页面。

4. 键入新角色的**名称**。
5. *可选*：键入角色的**说明**。
6. 在**权限设置**列表中，选中要授予此角色的所有权限的**允许**文本框。



注：检查顶层父任务将自动检查该父任务的所有子任务。选择父任务的部分而非所有子任务时，父任务会用灰色复选标记选中，从而表示在该区域具有部分权限。

7. 单击**保存**以保存此角色的权限设置。

编辑用户角色



注：无法编辑预定义用户角色。可以编辑自定义用户角色。

要编辑用户角色：

1. 在菜单中，单击**管理员 > 用户管理**。
2. 单击**角色**选项卡。
3. 在**角色**列表中单击要编辑的角色的名称。

此时将显示**编辑角色**页面。


4. 根据需要编辑角色的**名称**。
5. 根据需要编辑角色的**说明**。
6. 在**权限设置**列表中，单击要向此角色授予的所有权限的**允许**复选框。取消选中任何不向此角色授予的所选权限。



注：检查顶层父任务将自动检查该父任务的所有子任务。选择父任务的部分而非所有子任务时，父任务会用灰色复选标记选中，从而表示在该区域具有部分权限。

7. 单击**保存**以保存此角色的权限设置。

复制用户角色


 **提示:** 复制现有用户角色是创建自定义用户角色的第一步。复制现有角色后，将其重命名并编辑其权限以满足您的需求。

复制用户角色：

1. 在菜单中，单击**管理员 > 用户管理**。
2. 单击**角色**选项卡。
3. 在要复制的用户角色的**操作**列中，单击**复制角色**。

然后，角色副本将显示在用户角色列表中，您可根据需要在此对其进行重命名和自定义。

删除用户角色

 **注:** 无法删除预定义用户角色。可以删除自定义用户角色。



要删除用户角色：

1. 在菜单中，单击**管理员 > 用户管理**。
2. 单击**角色**选项卡。
3. 在要删除的用户角色的**操作**列中，单击**删除**。此时将显示确认对话框。
4. 单击**是**以确认操作；单击**否**以中止。如果您选择**是**，您将返回用户角色列表，已删除的角色将不再列出。

角色设置页面

管理 > 用户管理 > 角色


角色设置页面用于配置用户角色。页面显示以下项目：

项	说明
操作	单击  可复制角色，并将其用作新自定义角色的基础。 单击  可删除用户角色。
名称	在 GUI 中显示的用户角色的名称。
允许新分配	单击可允许或阻止现有用户角色接受新用户分配。当用户角色被中止但某些用户帐户仍保留此角色时，这会很有用。
说明	用户角色的说明。
创建于	创建角色的日期。
创建者	创建角色的用户。

权限定义

要在 Silk Central 中显示权限：在菜单中，单击**管理 > 用户管理**。单击**角色**选项卡。单击网格中的角色。此时将显示该角色的权限。

此部分介绍控制用户执行任务和访问 Silk Central 中安全区域的能力的权限。每个权限类别都有一个单独的列表。

 **注:** 无法编辑预定义角色的权限。

需求权限

以下权限可用于需求：

管理员	项目经理	角色分配经理	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
查看需求	X		X	X	X	X
管理需求	X					
删除需求	X					
管理需求管理集成	X				X	
删除需求管理集成	X					

库权限

以下权限对库可用：

管理员	项目经理	角色分配经理	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
查看库	X		X	X	X	X
管理库				X	X	
删除库					X	

测试和执行权限

以下权限可用于测试和执行：

管理员	项目经理	角色分配经理	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
查看资产	X		X	X	X	X
管理资产				X	X	
删除资产					X	
开始执行				X	X	
完成执行				X	X	
执行测试				X	X	
同步手动测试运行				X	X	
删除执行计划运行				X	X	
管理源代码管理集成	X				X	
删除源代码管理集成	X				X	

手动执行计划权限

以下权限对手动执行计划可用：

	管理员	项目经理	角色分配经理	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
查看测试周期和配置		X		X	X	X	X
管理测试周期和配置						X	
删除测试周期和配置						X	

问题权限

以下权限对问题可用：

	管理员	项目经理	角色分配经理	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
管理问题跟踪集成		X				X	
删除问题跟踪集成		X				X	

质量目标权限

以下权限可用于质量目标：

	管理员	项目经理	角色分配经理	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
查看质量目标		X		X	X	X	X
管理质量目标		X				X	
删除质量目标		X				X	

报告权限

以下权限可用于报告：

	管理员	项目经理	角色分配经理	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
查看报告		X		X	X	X	X
管理报告		X			X	X	X
管理高级报告							X

	管理员	项目经理	角色分配经理	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
删除报告		X			X	X	X
管理共享全局报告							X
删除共享全局报告							X

共享全局报告权限

共享全局报告在所有项目中对所有用户可用，因此能够更新和删除此类报告的用户角色需要具备特殊权限：**管理共享全局报告**和**删除共享全局报告**。这些权限同样适用于共享全局报告中使用的报告模板。具备更新和删除报告的标准报告权限的用户角色可以更新和删除非共享全局报告和报告模板。这表示存在以下特殊情况：

- 如果用户不具备**管理共享全局报告**权限，则全局报告和文件夹中的**与其他用户共享此报告**选项将禁用。
- 将复制的共享报告粘贴到**全局报告**树时，如果不具备**管理共享全局报告**权限，所粘贴的报告将设置为非共享

项目权限

以下权限可用于项目：

	管理员	项目经理	角色分配经理	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
管理项目		X				X	
删除项目		X				X	

项目设置权限

以下权限可用于项目设置：

	管理员	项目经理	角色分配管理员	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
查看项目设置		X		X	X	X	X
管理项目设置		X			X	X	
删除项目设置		X				X	
管理筛选器		X			X	X	
删除筛选器		X			X	X	
修改其他用户		X				X	

	管理员	项目经理	角色分配管理员	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
的专用筛选器							
删除其他用户的专用筛选器		X				X	
修改 Office 导入映射文件		X				X	
删除 Office 导入映射文件		X				X	
管理状态原因					X	X	
删除状态原因						X	

管理权限

以下权限可用于管理：

	管理员	项目经理	角色分配管理员	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
查看系统设置	X	X				X	X
管理系统设置	X						
查看管理设置	X	X	X			X	X
管理管理设置	X						
管理用户的角色分配	X		X				
删除管理设置	X						
查看日志文件	X	X				X	X
删除日志文件	X						
查看审核日志	X						
管理执行服务器	X						
删除执行服务器	X						
激活和停用执行服务器	X						
查看产品、版本和内部版本	X	X				X	X
管理产品、版本和内部版本	X						

管理员	项目经理	角色分配管 理员	分析员	测试工程师	Test Manager	报告程序
删除产品、版本和内部版 X 本						

仪表板面板权限

要查看或编辑某个仪表板面板的内容，您需要以下权限：

面板	所需权限
已分配的问题	查看资产。
自定义信息	需要管理项目权限才能进行编辑。 无需任何权限即可进行查看。
简介	无需任何权限。
问题生命周期	查看项目设置。
每个测试工程师创建的问题	查看资产。
分配给我的手动测试	执行测试。
计划与实际执行时间	查看测试周期和配置。
质量目标进度	查看质量目标。
报告订阅	无需任何权限。
需求覆盖率状态	查看需求。
Silk Central Connect	在面板中显示信息所需的查看资产权限。从面板访问 Silk Central 其他区域所需的其他权限。
Silk Performer 性能趋势	查看资产。
当前正在运行的手动测试的状态	查看资产。
Testbook	无需任何权限。
测试周期进度	查看测试周期和配置。
测试周期结果摘要	查看测试周期和配置。
测试周期时间线	查看测试周期和配置。
跨测试周期的测试进度	查看测试周期和配置。
易变测试	查看资产。

用户帐户和组

必须为使用 Silk Central 的每个用户创建用户帐户。可将用户的一个或多个组分配给特定项目。只有具有用户帐户、用户角色和组分配，用户才能使用 Silk Central 项目。

维护用户帐户

用户帐户可跟踪各个用户的登录数据和配置设置。它们还可以启用用户登录。用户帐户通常分配给组帐户，并且每个特定项目具有一个或多个特定的用户角色。超级用户是唯一能够配置应用程序、Web 和图表服务器位置以及设置和维护存储库及通知设置的用户角色。



警告：由于超级用户帐户 admin 拥有所有管理权限，您应立即为此用户创建新密码以防止对这些权限的无限访问。有关更改密码的更多信息，请参阅更改系统管理员帐户的密码。

添加用户帐户


添加用户帐户：

1. 在菜单中，单击**管理员 > 用户管理**。
2. 单击**帐户**选项卡。

该页面将显示所有可用的用户帐户。首次访问此页面时，*超级用户*帐户 admin 是列出的唯一用户。
3. 单击**新建用户**。将显示**添加新用户帐户**页面。
4. 键入用户的用户名和密码。重新键入密码以进行确认。
5. 选中**混合模式验证 (LDAP)**复选框以启用 LDAP 和基于本地凭据的验证。
6. 如果要防止用户登录，请将登录设置为**已锁定**。
7. 键入用户的名字、姓氏和电子邮件地址。
8. 键入用户的本地时区并选择日期格式、短日期格式和一周的第一天。
9. 键入**页面刷新时间**（以秒为单位）、**CSV 分隔符字符串**和默认执行服务器。
10. 从相应的列表框中选择组和角色定义。
11. 单击**添加分配**以将组和角色组合添加到用户帐户。
12. 重复前两个步骤以将所有需要的组和角色组合分配给用户帐户。
13. 要从当前用户帐户中删除组和角色组合，请单击**操作**列中的**删除**图标。
14. 单击**保存**以保存您的设置。

编辑用户帐户

在设置用户帐户后，您可以编辑除**登录**名称以外的任何参数。


 **注：**当已更改的用户帐户下次登录时，对用户帐户所做的更改将生效。请通知用户注销并重新登录。

要编辑用户帐户：

1. 在菜单中，单击**管理员 > 用户管理**。
2. 单击**帐户**选项卡。

该页面将显示所有可用的用户帐户。首次访问此页面时，*超级用户*帐户 admin 是列出的唯一用户。
3. 单击要编辑的用户帐户的**登录**名称。此时将显示**配置现有用户**页面。
4. 根据需要编辑用户的密码。重新键入密码以进行确认。
5. 选中**混合模式验证 (LDAP)**复选框以启用 LDAP 和基于本地凭据的验证。
6. 根据需要编辑其他用户设置。
7. 从相应的列表框中选择组和角色定义。
8. 单击**添加分配**以将组和角色组合添加到用户帐户。
9. 重复前两个步骤以将所有需要的组和角色组合分配给用户帐户。
10. 要从当前用户帐户中删除组和角色组合，请单击**操作**列中的**删除**。
11. 单击**保存**以保存您的设置。

删除用户帐户

 **警告：**删除用户帐户操作是不可逆的。如果您希望使帐户临时不可用，您可以锁定用户帐户。有关锁定用户帐户的其他信息，请参阅**编辑用户帐户**。

要删除用户帐户：

1. 在菜单中，单击**管理员 > 用户管理**。
2. 单击**帐户**选项卡。

该页面将显示所有可用的用户帐户。首次访问此页面时，*超级用户*帐户 admin 是列出的唯一用户。


3. 在要删除的用户帐户的**操作**列中，单击**删除**。此时将显示确认对话框。
4. 单击**是**以确认操作；单击**否**以中止。如果您选择**是**，您将返回用户帐户列表，已删除的帐户将不再列出。

用户设置页面

管理 > 用户管理 > 帐户 > 新建/编辑用户


使用**用户设置**页面配置用户帐户。用户帐户设置与组帐户设置密切相关。

您可以单击菜单中的用户名称以访问登录用户的**用户设置**页面。

 **注：**您必须至少定义一个组和角色分配才可保存用户帐户。

登录数据项	说明
登录	存储在 Silk Central 存储库中的用户名。如果您选中以下 混合模式验证 (LDAP) ，则输入的用户名必须匹配定义的 LDAP 用户名。
密码	输入您 登录 的有效密码。此密码与 LDAP 密码无关。
确认密码	重新输入密码进行确认。
混合模式验证 (LDAP)	选中此复选框可启用 LDAP 和基于本地凭据的验证。如果 LDAP 服务器已存在，不选中此复选框将导致仅 LDAP 验证。
已锁定	如果您要防止用户使用给定凭据登录，则选中此复选框。这会使用户帐户处于非活动状态。

一般数据项	说明
名字	键入用户的名字。此信息不影响 Silk Central 的行为；它只跟踪用户联系信息。
姓氏	键入用户的姓氏。此信息不影响 Silk Central 的行为；它只跟踪用户联系信息。
电子邮件	键入用户的电子邮件地址。此信息用于通知目的。
主题	选择一个 Silk Central 版本，以设置 Silk Central 的 UI 将向所选用户显示的相应配色方案。
时区	用户的当地时区。时区信息用于显示用户当地时区的显示时间和日期。
日期格式	当 Silk Central 显示长日期格式时，选定的日期格式将提供给列表、报告和日历中的用户。
短日期格式	当 Silk Central 显示短日期格式时，选定的日期格式将提供给列表、报告和日历中的用户。
一周的第一天	一周的第一天确定报告中的周视图。
CSV 分隔符字符串	此字符串用作用户已下载的 CSV 文件的行分隔符。报告可以下载为 CSV 文件。
默认执行服务器	默认执行服务器用于尝试运行自动测试。

组和角色分配项	说明
组和角色分配表	列出用户的所有现有用户组/用户角色分配。您也可以单击要删除的分配旁边的  来删除组和角色分配。
组	选择要将用户分配到的组。此列表框列出了 Silk Central 管理员定义的用户组。如果已将用户分配到组，则仅列出从 LDAP 服务器导入的组。
用户角色	选择与用户一起分配给选定组的用户角色。 列表用预定义系统角色和自定义用户角色填充。
添加	单击此按钮可通过您选择的组和用户角色来创建新用户组/用户角色分配。


Web 服务令牌

该区域允许生成 Web 服务令牌，您可以通过 Web 服务，使用该令牌对 Silk Central 进行身份验证。

项	说明
生成令牌	生成新的 Web 服务令牌。
将令牌复制至剪贴板	将 Web 服务令牌复制到剪贴板。仅当已经生成令牌时才会启用此按钮。
重新生成令牌	重新生成新的 Web 服务令牌。仅当已经生成令牌时，此按钮才可用。
删除令牌	删除 Web 服务令牌。仅当已经生成令牌时才会启用此按钮。

管理组


组可定义特定项目的访问权限。每个用户都可与一个或多个组关联，它们可从中继承为所选组定义的项目的访问权限。

 **注:** 用户可以添加到具有多个角色的组，允许进行高级用户权限配置。

添加组


添加组：

1. 在菜单中，单击**管理员 > 用户管理**。
2. 单击**组**选项卡。
3. 单击**新建组**。
4. 在**组名**文本框中，键入新组的组名。
5. 在**说明**文本框中，输入新组的说明。
6. 使用各列表框中的角色分配选择用户，然后单击**添加选定内容**以将用户和角色组合添加到新的组。

 **注:** 任何已定义为不接受新用户分配的用户角色都不会显示在此列表中。这些设置通过**管理 > 用户管理 > 角色**中的**允许新分配**按钮进行控制。

对于从 LDAP 服务器导入的组，可向用户添加其他角色分配，也可删除角色分配，但每个用户必须至少保留一个角色分配。从通过 LDAP 导入的组中删除用户这一操作只能在 LDAP 服务器上完成。

7. 重复上一步以将所有需要的用户和角色组合添加到组。

 **提示:** 将**角色分配经理**角色分配给组中的一个或多个用户可能会很有用。角色分配经理仅具备为组中现有用户分配/取消分配角色的权限，且仅限于已分配给其本人的用户角色。他们无法在组中添加或删除成员，而只能更改其指定为角色分配经理所属的组中的角色分配权限。

8. 要从当前组中删除用户和角色组合，请单击**操作**列中的 **×**。
9. 在**项目分配**部分，您可将任何现有项目分配到此组。
10. 单击**保存**。

从 LDAP 服务器导入组

从 LDAP 服务器导入组和自动创建 Silk Central 用户。

必须配置 LDAP 服务器才能从 LDAP 服务器导入组。有关详细信息，请参阅**添加 LDAP 服务器**。

要将 LDAP 组及其关联用户导入 Silk Central，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**管理员 > 用户管理**。
2. 单击**组**选项卡。
3. 单击**导入 LDAP 组**。此时将显示**导入 LDAP 组**对话框。
4. 如果您的 LDAP 服务器配置已设置为使用域，且已导入用户应使用 <域>\<用户名> 模式登录 Silk Central，请选择一个**LDAP 域**。如果已导入用户应在不输入域名的情况下登录 Silk Central，请选择默认域。
5. 选择要导入的**LDAP 组**。

6. 选择 **Silk Central 默认角色**。所选 **LDAP 组** 的所有用户都将使用此角色进行设置。
7. 单击 **确定**。

从 LDAP 导入组后，建议检查组设置，尤其是项目分配。请注意，不能在已导入的 LDAP 组中添加或删除用户，因为此分配通过 LDAP 服务器严格处理。但是，您可修改单个用户的角色。



提示: 将**角色分配经理**角色分配给组中的一个或多个用户可能会很有用。角色分配经理仅具备为组中现有用户分配/取消分配角色的权限，且仅限于已分配给其本人的用户角色。他们无法在组中添加或删除成员，而只能更改其指定为角色分配经理所属的组中的角色分配权限。

所有通过 LDAP 服务器导入的组都将按照计划自动更新。有关更改或者停用此项计划，请参阅“[计划自动 LDAP 组同步](#)”。

计划自动 LDAP 组同步

如果已将用户组从 LDAP 服务器导入 Silk Central 系统中，则可指定计划，以自动同步您的 Silk Central 组和 LDAP 服务器上所做的更改。

要定义计划以同步 Silk Central 组和 LDAP 服务器上所做的更改，请执行以下操作：

1. 在**实例管理**页面上，停止要修改的实例的应用程序服务器。
2. 使用文本编辑器打开 TmAppServerHomeConf.xml 文件。

此文件在应用程序服务器中的默认路径为 C:\Program Files (x86)\Silk\Silk Central19.0\instance_<实例编号>_<实例名称>\Conf\AppServer。

3. 找到 LdapUpdate XML 标记。

您可修改以下设置：

ScheduledTime 时间戳 (hh:mm, 24 小时制)，即第一次更新 LDAP 数据的时间。
ScheduledTime 跟随应用程序服务器系统环境的时区。将此设置留空可禁用自动同步。

UpdateIntervallnMinutes 此时间间隔（分钟）指定 LDAP 组与用户同步的频率，相对于从 ScheduledTime 开始。最小值为 1。

4. 保存并关闭 XML 文件。
5. 重新启动应用程序服务器。

编辑组

要编辑组，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**管理员 > 用户管理**。
2. 单击**组**选项卡。
3. 单击要编辑的组的组名称。此时将显示**配置现有用户组**页面。
4. 在**组名称**文本框中，根据需要编辑名称。从 LDAP 服务器导入的组的此字段不可编辑。
5. 在**说明**文本框中，根据需要编辑组的说明。
6. 使用各列表框中的角色分配选择用户，然后单击**添加选定内容**以将用户和角色组合添加到新的组。




注: 任何已定义为不接受新用户分配的用户角色都不会显示在此列表中。这些设置通过**管理 > 用户管理 > 角色**中的**允许新分配**按钮进行控制。


对于从 LDAP 服务器导入的组，可向用户添加其他角色分配，也可删除角色分配，但每个用户必须至少保留一个角色分配。从通过 LDAP 导入的组中删除用户这一操作只能在 LDAP 服务器上完成。

7. 重复上一步以将所有需要的用户和角色组合添加到组。



提示: 将**角色分配经理**角色分配给组中的一个或多个用户可能会很有用。角色分配经理仅具备为组中现有用户分配/取消分配角色的权限，且仅限于已分配给其本人的用户角色。他们无法在组中添加或删除成员，而只能更改其指定为角色分配经理所属的组中的角色分配权限。

8. 要从当前组中删除用户和角色组合，请单击操作列中的 。
9. 对于从 LDAP 服务器导入的组，单击与 LDAP 同步，以同步 LDAP 服务器上的更改和 Silk Central。如果用户已从 LDAP 组中删除，则其所有的角色分配也会从组中删除。如果已在 LDAP 中添加用户，则会创建具有默认角色的新角色分配。所有其他角色分配保持不变。


 **注:** 当用户登录 Silk Central 时，组分配会自动同步。


10. 在项目分配部分，您可将任何现有项目分配到此组。
11. 单击保存以返回组页面。

删除组

在删除组之前，您必须从组中删除所有用户和角色分配。此限制不适用于从 LDAP 服务器导入的组。有关修改组的其他信息，请参阅编辑组。

要删除组：


1. 在菜单中，单击管理员 > 用户管理。
2. 单击组选项卡。
3. 在要删除的组的操作列中，单击 。此时将显示确认对话框。
4. 单击是 以确认操作；单击否 以中止。

 **注:** 删除从 LDAP 服务器导入的组时，同时也会删除所有用户/角色分配。如果已删除组的用户在任何其他组中没有分配，则用户将在 Silk Central 中删除。

组设置页面

管理 > 用户管理 > 组 > 新建/编辑组

使用组设置页面配置用户组。组设置与用户帐户设置密切相关。页面显示以下项目：

项	说明
组名	指定组的名称，因为其将显示在 GUI 中。可为组定义任何名称。
说明	组的说明。您可以输入任何说明文本。
帐户和角色分配	列出组的所有现有用户/角色分配。您还可通过单击要删除的分配旁边的  来删除用户和角色分配。
用户	此列表列出了管理员已定义的用户帐户。选择要分配到组的用户。
角色定义	列表用预定义系统角色和自定义用户角色填充。 选择与用户一起分配给选定组的用户角色。
添加选定内容	单击以用选定的用户和用户角色创建新的用户帐户和用户角色分配。
项目分配	列出所有现有项目以及是否将其分配到组帐户。选中项目旁边的复选框以将项目分配到组帐户。如果不存在项目，您可在创建后再对其进行分配。
全选	选中所有列出项目的复选框。
取消全选	取消选中所有列出项目的复选框。

执行环境


管理执行环境，指定在何处执行 Silk Central 测试。Silk Central 的执行环境包含物理和虚拟（云托管）执行服务器，分组在称为位置的逻辑容器中。

位置是执行服务器的逻辑容器。有关设置执行服务器的信息，请参阅 [设置执行服务器](#)。由于 Silk Central 支持存在点 (PoP) 的全球分布 - 执行服务器的分布，因此最好按照位置分组执行服务器。位置不一定是实际位置，只是用于将执行服务器分组为易于管理的单元。

Silk Central 执行服务器负责执行计划测试，例如 Silk Test Classic 和 Silk Performer 脚本。执行服务器可以是物理计算机，也可以是虚拟（云托管）计算机。

管理位置

位置是执行服务器的逻辑容器。有关设置执行服务器的信息，请参阅 [设置执行服务器](#)。由于 Silk Central 支持存在点 (PoP) 的全球分布 - 执行服务器的分布，因此最好按照位置分组执行服务器。位置不一定是实际位置，只是用于将执行服务器分组为易于管理的单元。

 **注:** Silk Central 将自动创建称为本地的默认位置。

添加位置


添加新位置：

1. 在菜单中，单击**管理 > 执行环境**。
2. 单击**新建位置**。
将显示**新建位置**对话框。
3. 键入**位置名称**。
4. 如果已指定代理服务器的位置，请选中相应的复选框以选择**使用系统代理**。
有关更多信息，请参阅 [配置系统代理](#)。
5. 在**位置代理**部分，您可定义此位置的执行服务器与应用程序服务器通信所用的代理服务器。
6. 在**主机**文本框中，键入托管代理服务的计算机的名称。
7. 在**端口**文本框中，键入代理主机的端口号。
8. 如果代理服务器需要用户名/密码身份验证，请在**用户名**和**密码**文本框中键入有效凭据。
9. **项目**部分包括现有项目列表。选中要分配到此位置的项目的**已分配**复选框。
10. 单击**确定**以添加新位置。

编辑位置

介绍如何编辑位置。

要编辑位置：

1. 在菜单中，单击**管理 > 执行环境**。
2. 选择要修改的位置，单击 。
此时将显示**编辑位置**对话框。
3. 根据需要修改**位置名称**。
4. 如果已指定代理服务器的位置，请选中相应的复选框以选择**使用系统代理**。
有关更多信息，请参阅 [配置系统代理](#)。
5. 在**位置代理**部分，您可定义此位置的执行服务器与应用程序服务器通信所用的代理服务器。
6. 在**主机**文本框中，键入托管代理服务的计算机的名称。
7. 在**端口**文本框中，键入代理主机的端口号。
8. 如果代理服务器需要用户名/密码身份验证，请在**用户名**和**密码**文本框中键入有效凭据。
9. **项目**部分包括现有项目列表。选中要分配到此位置的项目的**已分配**复选框。
10. 单击**确定**。

删除位置



提示: 在删除位置之前, 您必须先从该位置删除所有已分配的执行服务器。有关更多信息, 请参阅 [删除执行服务器](#)。

要删除位置:

1. 在菜单中, 单击**管理 > 执行环境**。
2. 选择要删除的位置, 单击 **✕**。此时将显示确认对话框, 要求您确认删除。
3. 单击**是**以删除位置, 或单击**否**以中止操作。

“新建位置”对话框

管理 > 执行环境 > 执行服务器 > 新建位置

使用**新建位置**对话框可配置位置。

项	说明
名称	指定在 GUI 和报告中显示的位置名称。
使用系统代理	启用此设置将强制此位置的所有执行服务器通过定义的系统代理与应用程序服务器通信。如果未启用此设置, 应用程序服务器将直接与执行服务器通信, 除非您定义位置代理。如果未定义任何系统代理, 则此复选框将被禁用。
位置代理	使用此区域定义此位置的执行服务器通过其与应用程序服务器通信的代理服务器。如果您希望此位置的执行服务器直接与应用程序服务器通信, 或者如果已选中 使用系统代理 选项, 请将此字段留空。您还可以定义系统代理和位置代理, 在这种情况下, 将通过这两个代理进行通信。 您只能定义支持安全套接字层 (SSL) 的位置代理。所有执行服务器都必须使用该代理的 SSL 端口。有关执行服务器设置的详细信息, 请参阅 设置执行服务器 。
主机名	托管代理服务的计算机名称。
端口	代理主机的端口号。默认为端口 443。
用户名	如果代理服务器要求用户名/密码验证, 请输入有效的用户名。
密码	如果代理服务器要求用户名/密码验证, 请为 用户名 文本框中指定的用户输入有效密码。
已分配的项目	列出所有现有项目。选中项目旁边的复选框以将项目分配到位置。如果不存在项目, 您可在创建后再对其进行分配。有关更多信息, 请参阅 添加项目 。所选项目可访问此位置的执行服务器。
全选	选中所有列出项目的复选框。
取消全选	取消选中所有列出项目的复选框。

设置执行服务器

Silk Central 执行服务器负责执行计划测试, 例如 **Silk Test Classic** 和 **Silk Performer** 脚本。执行服务器可以是物理计算机, 也可以是虚拟 (云托管) 计算机。

要执行 **Silk Test Classic** 和 **Silk Performer** 测试, **Silk Test Classic** 或 **Silk Performer** 软件必须安装在安装 **Silk Central** 执行服务器的相同计算机上。

对多字节应用程序或网页执行 **Silk Performer** 脚本时, 请查看 [Silk Performer 帮助](#)中的 **多字节支持**部分。

如需了解执行服务器安装的更多详细信息, 请参阅 [安装 Silk Central](#)。有关 **Silk Test Classic** 和 **Silk Performer** 的信息, 请参阅其各自的产品文档。

使用关键字执行硬件配置

Silk Central 的硬件配置技术可帮助您管理包含多个执行服务器的测试环境。无须在每个执行服务器与执行计划之间配置一对一直接关系，关键字使 Silk Central 能够选择为每个执行计划选择最适合的执行服务器。这是通过将执行计划的关键字列表与所有活动执行服务器的关键字列表进行动态比较来完成的。

关键字通常描述了执行服务器的环境，例如平台、操作系统和预安装应用程序。当执行执行计划时，Silk Central 会将执行计划的关键字与所有可用执行服务器的关键字进行比较。随后执行会在与执行计划关键字列表匹配的执行服务器上运行。如果没有匹配的执行服务器，则执行不会运行。如果存在多个具有匹配关键字列表的执行服务器，则执行将在最先识别的执行服务器上运行。

对于安装 Silk Test 的物理执行服务器，Silk Central 根据已安装的浏览器和连接的移动设备自动分配关键字。

保留的默认关键字

如果您不需要硬件配置，您可以依赖为每个执行服务器自动创建的保留关键字。在这种情况下，无需手动将关键字分配至执行服务器。相反，您可以为每个执行计划配置一对一的静态执行服务器分配。

保留关键字将自动分配至每个新创建的执行服务器。保留关键字采用以下结构形式：

```
#<execution server name>@<location name>
```

当为执行计划分配关键字时，保留关键字可用。当为执行服务器分配关键字时，它们既不可用也不适用。

除了为每个定义的执行服务器自动设置保留关键字以外，还会为每个执行服务器类型设置保留关键字：


- | | |
|------------------|---------------------|
| #PHYSICAL | 将执行服务器配置限制为物理执行服务器。 |
| #VIRTUAL | 将执行服务器配置限制为虚拟执行服务器。 |

关键字和虚拟执行服务器


为虚拟执行服务器分配关键字的方式与为物理执行服务器分配关键字的方式相同。当您配置至少一个虚拟执行服务器时，#VIRTUAL 关键字将自动创建并且可分配至所有执行计划。如果您希望在虚拟机上运行执行，请为执行计划选择 #VIRTUAL 关键字。如果执行计划没有 #VIRTUAL 或 #PHYSICAL 关键字（或都没有），则可能将在虚拟或物理执行服务器上执行（假设执行环境的设置相同）。如果执行计划的关键字与多个虚拟执行服务器匹配，则将选择识别出的第一个匹配的虚拟执行服务器。


配置物理执行服务器

物理执行服务器在物理计算机或虚拟机 (VM) 上运行。配置物理执行服务器：


1. 在菜单中，单击**管理 > 执行环境**。
 2. 选择要配置执行服务器的位置。
 - 要创建新执行服务器，请单击**新建物理执行服务器**。
 - 要编辑现有执行服务器，请单击**操作**列中的相应**编辑**按钮。
-  **注：**必须停用执行服务器才能编辑其属性。但活动执行服务器的关键字列表可进行编辑。
3. 在**主机名或 IP 地址**文本框中输入有效的 IP 地址或主机名。
 4. 在**名称**字段中输入执行服务器的名称。
 5. 单击**关键字**以从列表中选择关键字或添加描述执行服务器的新关键字。

将在执行时分析这些关键字，以便为每次执行动态选择相应的服务器。有关更多信息，请参阅[创建和分配执行服务器关键字](#)。
 6. 如果您不使用默认设置，则只需修改**高级**部分的设置。在**端口**文本框中指定执行服务器的侦听端口。

 **注：**如果要通过 SSL 连接到执行服务器，请选中**使用 SSL**复选框。

 **提示:** 要通过非标准 SSL 端口连接到执行服务器, 请参阅 [配置执行服务器的非标准 SSL 端口](#)。


7. **可选:** 在**响应超时**文本框中键入响应超时时间 (以秒为单位)。如果执行服务器在指定时间内无法访问, Silk Central 管理员将收到电子邮件通知。如果不希望 Silk Central 在此类情况下发送电子邮件, 请输入 0。
8. **可选:** 如果需要, 请更改此执行服务器上**最大并行执行数**的数量。如果您启用了执行计划的并行执行功能, 则此数量为允许在此执行服务器上并行运行的最大执行计划数量。请注意, 允许过多并行执行会严重影响执行服务器的性能, 并可能会导致测试执行失败。
9. 单击**确定**以保存您的设置。如果您收到错误消息, 请确保设置正确, 网络适当配置且已在您设置的执行服务器上安装了所需软件。


 **重要:** 因为安装执行服务器需要管理权限, 如果已启用 UAC, 将无法自动升级执行服务器。在托管执行服务器的所有计算机上禁用 UAC。

 **注:** 如果执行服务器的版本为无效旧版本, 但版本比 *SilkCentral Test Manager 2009 SP1* 新, 执行服务器将自动升级为最新的 Silk Central 版本。Silk Central 将在执行服务器列表的**信息**列中显示一条有关升级的消息。只要升级流程尚未完成, 将不会使用升级执行服务器。

配置云托管的执行服务器


云托管的执行服务器在云提供程序 (如 VMware vCloud) 上运行。要配置云托管的执行服务器, 请执行以下操作:


1. 在菜单中, 单击**管理 > 执行环境**。
2. 选择要配置执行服务器的位置。
 - 要创建新执行服务器, 请单击**新建虚拟执行服务器**。
 - 要编辑现有执行服务器, 请单击**操作**列中的相应**编辑**按钮。
 - 要同步使用云提供程序的模板的执行服务器列表, 请选择**云提供程序**选项卡。单击**操作**列中的 , 同步使用此云提供程序的模板的执行服务器列表。这将删除具有已分配不再存在的模板的此配置文件的所有虚拟执行服务器。应用 Hotfix 以后, 还会更新自动创建的虚拟执行服务器的模板。

 **注:** 必须停用执行服务器才能编辑其属性。但活动执行服务器的关键字列表可进行编辑。

3. 在**云提供程序**列表中, 从已配置云提供程序配置文件中进行选择, 确定将此执行服务器用于自动运行时, 将虚拟环境部署到哪个云中。
4. 在**虚拟映像模板**列表中, 选择用于为各自动运行创建新实例的映像模板。根据云提供程序的不同, 映像模板至少包含一个虚拟机映像。Silk Central 执行服务器必须在某个虚拟机映像内运行。如果执行服务器版本已过期, 在为各自动运行部署虚拟环境后, 服务器将自动升级。如果 VM 映像运行的是当前执行服务器版本, 部署过程将更快。
5. 在**名称**字段中输入执行服务器的名称。
6. 单击**关键字**以从列表中选择关键字或添加描述执行服务器的新关键字。

将在执行时分析这些关键字, 以便为每次执行动态选择相应的服务器。有关更多信息, 请参阅 [创建和分配执行服务器关键字](#)。
7. 如果您不使用默认设置, 则只需修改**高级**部分的设置。在**端口**文本框中指定执行服务器的侦听端口。


 **注:** 如果要通过 SSL 连接到执行服务器, 请选中**使用 SSL** 复选框。

 **提示:** 要通过非标准 SSL 端口连接到执行服务器, 请参阅 [配置执行服务器的非标准 SSL 端口](#)。

8. **可选:** 在**响应超时**文本框中键入响应超时时间 (以秒为单位)。如果云提供程序上的执行服务器在指定时间内无法访问, 虚拟机将会关闭。如果不希望在此类情况下关闭虚拟机, 请输入 0 (如果永远无法访问虚拟机, 则将需要您手动中止测试运行)。
9. 单击**确定**保存您的设置, 允许执行服务器根据指定的关键字自动运行。如果收到错误消息, 请确保端口设置正确, 并且已在虚拟机映像上安装执行服务器。如果错误消息表明已安装的执行服务器版本无效, 则可忽略此错误, 因为每次自动运行都将自动升级服务器。


创建和分配执行服务器关键字

创建和分配执行服务器关键字：

1. 在菜单中，单击**管理 > 执行环境**。
2. 选择一个位置，以访问该位置的已定义执行服务器列表。
3. 在预定义执行服务器的**操作**列中，单击 ，或者单击**新建物理执行服务器**或**新建虚拟执行服务器**，以为新执行服务器创建关键字。

 **注：**对于安装 Silk Test 的物理执行服务器，Silk Central 根据已安装的浏览器和连接的移动设备自动分配关键字。单击**操作**列中的  以刷新已分配关键字列表。

4. 单击**关键字**。此时将显示**分配关键字**对话框。
5. 在**选择或输入关键字**字段中输入新关键字，或者选择一个描述执行服务器环境（例如，平台、操作系统或预装应用程序）的现有关键字。关键字中不能使用以下字符：**# \$? * \ ; ' "**

 **注：**如果使用新的 Silk Central 安装，则可能无法看见任何可用关键字。虽然关键字在**分配关键字**对话框中不可见，但仍将为系统所配置的每台执行服务器创建保留关键字。这些保留关键字仅在将关键字分配到执行计划时可用。


您可使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**，以通过标准 Windows 多选功能选择多个关键字。注意，如果在列表中选择多个关键字，**选择或输入关键字**字段将被禁用。

如果不需要硬件配置，您可使用为每台执行服务器创建的默认保留关键字。在此情况下，不必将其他关键字分配到执行服务器。

6. 单击**添加 (>)** 以将关键字移到**已分配的关键字**列表中。
7. 单击**确定**可保存关键字并关闭**分配关键字**对话框。


激活或停用执行服务器


1. 在菜单中，单击**管理 > 执行环境**。
2. 选择一个位置，以访问为该位置定义的执行服务器列表。
3. 在要激活或停用的执行服务器的**状态**列中，单击**非活动/活动**。


 **重要：**因为安装执行服务器需要管理权限，如果已启用 UAC，将无法自动升级执行服务器。在托管执行服务器的所有计算机上禁用 UAC。

 **注：**如果执行服务器的版本为无效旧版本，但版本比 *SilkCentral Test Manager 2009 SP1* 新，执行服务器将自动升级为最新的 Silk Central 版本。Silk Central 将在执行服务器列表的**信息**列中显示一条有关升级的消息。只要升级流程尚未完成，将不会使用升级执行服务器。

删除执行服务器

 **提示：**要防止数据不一致，您需要先停用执行服务器，然后再删除它。有关其他信息，请参阅**激活或停用执行服务器**。

 **注：**删除执行服务器不会删除实际的软件安装。删除操作只会断开执行服务器的连接。您可以重新添加之前删除的执行服务器。要将执行服务器分配到不同的应用程序服务器，需要在安装执行服务器的计算机上删除以下文件：**C:\ProgramData\SilkCentral\AgentBase\ItemObjects.ser**。

1. 在菜单中，单击**管理 > 执行环境**。
2. 选择一个位置，以访问为该位置定义的执行服务器列表。
3. 在要删除的执行服务器的**操作**列中，单击 。

配置执行服务器的非标准 SSL 端口

应用程序服务器与执行服务器通信所用的默认 SSL 端口是 19125。



注: 需要为每台要通过非标准 SSL 端口连接的执行服务器执行此过程。

配置执行服务器的非标准 SSL 端口：

1. 停用要为其配置非标准 SSL 端口的执行服务器。
2. 停止执行服务器。
3. 使用文本编辑器打开 SccExecServerBootConf.xml 文件。
此文件位于执行服务器上 Silk Central 目录的 /conf/execserver 文件夹中。
4. 找到 <SSLPort> XML 标记。默认情况下，此标记设置为 <19125>。
将该值设置为要用于 SSL 通信的端口号。
5. 保存并关闭 XML 文件。
6. 在 Silk Central 中，将执行服务器的 SSL 端口设置为已在 XML 文件中指定的值。
7. 重新启动执行服务器。
8. 重新激活执行服务器。

新建/编辑执行服务器对话框

管理 > 执行环境 > 执行服务器 > 新建/编辑执行服务器


使用新建/编辑执行服务器对话框来配置某个位置中的执行服务器。

项	说明
名称	为执行服务器定义名称。此名称将出现在指定计算机执行的所有表和结果报告中。您最多可输入 100 个字符。
说明	执行服务器的说明。您可以输入任何说明文本。
物理执行服务器	选择此选项可将物理机指定为执行服务器。
主机或 IP 地址	指定安装执行服务器的计算机的主机名称或 IP 地址。 某些网络仅可在您指定完整的主机名称（包括域名，例如 MyHost.MyDomain）时才能查找执行服务器。
端口	指定在执行服务器侦听的主机或 IP 地址文本框中定义的计算机端口。默认端口为 19124。
使用 SSL	如果您要通过安全套接字层 (SSL) 将应用程序服务器连接至执行服务器，则选中此复选框。默认 SSL 端口为 19125。 如果您选择为此执行服务器分配到的位置使用代理服务器，则必须通过端口 443 选择使用 SSL。
响应超时 [秒]	对于虚拟执行服务器：在响应超时文本框中键入响应超时时间(以秒为单位)。如果云提供程序上的执行服务器在指定时间内无法访问，虚拟机将会关闭。如果不希望在此类情况下关闭虚拟机，请输入 0（如果永远无法访问虚拟机，则将需要您手动中止测试运行）。 对于物理执行服务器：在响应超时文本框中键入响应超时时间(以秒为单位)。如果执行服务器在指定时间内无法访问，Silk Central 管理员将收到电子邮件通知。如果不希望 Silk Central 在此类情况下发送电子邮件，请输入 0。
关键字	列出为此执行服务器定义的关键字。关键字启用了 Silk Central 硬件配置技术，以动态识别每个测试执行的最适合

项	说明
	的执行服务器。单击 关键字 可编辑该执行服务器的关键字列表。

云集成

Silk Central 使您可以配置云提供程序配置文件，以便与公共云或私有云服务提供程序集成。云配置文件基于插件概念，让您能为特定云提供程序编写自己的插件。云提供程序插件将在每次自动测试运行之前部署虚拟环境。

 **注：**云 API 在即将推出的 Silk Central 版本中可能会有所更改。如果您在使用此 API，升级到将来版本的 Silk Central 后可能需要更新实施。

添加云配置文件


添加云配置文件，以便与公共云或私有云服务提供程序集成。

1. 在菜单中，单击**管理 > 执行环境**。
2. 单击**云提供程序**选项卡。
3. 单击**新建配置文件**。此时将打开**新建云提供程序配置文件**对话框。
4. 从已安装插件的**类型**列表中选择您要访问的云提供程序。VMware vCloud 和 Amazon Web 服务均直接接受支持。
5. 在**名称**字段中，输入配置文件名称。在创建云托管的执行服务器时，此名称将显示在配置文件列表中。
6. 在**用户名**和**密码**字段中输入有效凭据，以远程访问云系统。对于 Amazon Web 服务，则分别是**访问密钥**和**密钥**。
7. 要配置 VMware vCloud 配置文件（若要配置其他配置文件，请跳过此步骤）：
 - a) 输入仅包含主机名的 URL，不要附加通过 Web 浏览器访问系统时使用的 /cloud/org/<组织名称>。
示例：`https://vdirectorweb`。
 - b) **可选：版本：**如果您使用的是 VMware vCloud Director 5.5（默认），请将此字段留空。如果您使用的是 vCloud Director 5.1，请输入 v5.1。
 - c) **组织：**请输入要访问的 vCloud 组织的名称，例如 dev_org。
8. 要配置 Amazon Web 服务配置文件（若要配置其他配置文件，请跳过此步骤）：
 - a) **区域：**选择您要在其中部署实例的区域。
 - b) **实例类型：**Amazon 提供的实例类型。它定义了实例的 RAM 和 CPU 功率等特征。请注意，这可能会对租赁成本产生影响。有关更多信息，请参阅 [Amazon EC2 实例页](#)。
 - c) **在连接出错时保持实例处于活动状态：**如果您希望在应用程序服务器与 Amazon 实例之间的连接断开时，实例依然保持活动状态，请选择真。
9. 单击**测试连接**，使用您输入的信息测试与云提供程序的连接。
10. 单击**确定**以保存您的设置。



如果所选云提供程序有名为“Micro Focus Silk Central 执行服务器 19.0.0.x”的模板，这些模板将自动导入为虚拟执行服务器。仅有版本与您正在运行的 Silk Central 环境版本（参见**帮助 > 关于**）完全相同的模板会被导入。

编辑云配置文件

编辑云配置文件，以修改访问公共云或私有云服务提供程序的方式。


 **重要：**如果基于此配置文件的虚拟环境已经部署（请参见网格中的**已部署实例**列），更改此项设置可能导致 Silk Central 无法再自动删除这些未使用的环境。


1. 在菜单中，单击**管理 > 执行环境**。
2. 单击**云提供程序**选项卡。

3. 单击**操作**列中的 ，同步使用此云提供程序的模板的执行服务器列表。这将删除具有已分配不再存在的模板的此配置文件的所有虚拟执行服务器。应用 Hotfix 以后，还会更新自动创建的虚拟执行服务器的模板。
4. 在要编辑的配置文件的**操作**列中，单击  (**编辑**)。此时将打开**编辑云提供程序配置文件**对话框。
5. 在**名称**字段中，输入配置文件名称。在创建云托管的执行服务器时，此名称将显示在配置文件列表中。
6. 在**用户名**和**密码**字段中输入有效凭据，以远程访问云系统。对于 Amazon Web 服务，则分别是**访问密钥**和**密钥**。
7. 要配置 VMware vCloud 配置文件（若要配置其他配置文件，请跳过此步骤）：
 - a) 输入仅包含主机名的 URL，不要附加通过 Web 浏览器访问系统时使用的 /cloud/org/<组织名称>。
示例：https://vdirectorweb。
 - b) **可选：版本**：如果您使用的是 VMware vCloud Director 5.5（默认），请将此字段留空。如果您使用的是 vCloud Director 5.1，请输入 v5.1。
 - c) **组织**：请输入要访问的 vCloud 组织的名称，例如 dev_org。
8. 要配置 Amazon Web 服务配置文件（若要配置其他配置文件，请跳过此步骤）：
 - a) **区域**：选择您要在其中部署实例的区域。
 - b) **实例类型**：Amazon 提供的实例类型。它定义了实例的 RAM 和 CPU 功率等特征。请注意，这可能会对租赁成本产生影响。有关更多信息，请参阅 [Amazon EC2 实例页](#)。
 - c) **在连接出错时保持实例处于活动状态**：如果您希望在应用程序服务器与 Amazon 实例之间的连接断开时，实例依然保持活动状态，请选择**真**。
9. 单击**测试连接**，使用您输入的信息测试与云提供程序的连接。
10. 单击**确定**以保存您的设置。

删除云配置文件

如果您不再需要访问特定公共云或私有云服务提供程序，可删除云配置文件。

 **重要**：删除配置文件时，使用此配置文件的所有执行服务器将同时被删除，当前使用这些执行服务器的所有执行都将中止。如果基于此配置文件的虚拟环境已经部署（请参见网格中的**已部署实例列**），更改此项设置可能导致 Silk Central 无法再自动删除这些未使用的环境。

1. 在菜单中，单击**管理 > 执行环境**。
2. 单击**云提供程序**选项卡。
3. 在要删除的配置文件的**操作**列中，单击  (**删除**)。此时将显示确认对话框。
4. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。

VMware vCloud 集成

映射

vCloud 执行服务器可用的模板对应于 vCloud 本地目录（而非公共目录）中的 vApp 模板。其显示为<目录名称> - <vApp 模板名称>。

为测试运行部署虚拟环境将在 vCloud Director 中创建新的 vApp，其名称基于模板名称，并带有后缀 - for Silk Central <时间戳>。

访客操作系统自定义要求

为使 Silk Central 执行服务器能正确启动，必须在 vCloud Director 的 vApp 模板虚拟机属性中激活并配置访客操作系统自定义，具体如下所述。由于执行服务器在用户会话中启动，Windows 登录只能在访客操作系统自定义初始化 VM 重新启动后进行。

- 启用**允许本地管理员密码**和**自动作为管理员登录**
- 指定密码，或者让 vCloud 生成一个新密码

- 禁用**管理员必须在初次登录时更改密码**
- 确保在 Windows 中，未激活**音频登录**，否则会导致重复登录，致使执行服务器因自定义重新启动而启动

限制




- Silk Central vCloud 集成仅允许使用本地目录（而非公共目录）中的 vApp 模板。公共目录仍然可用于在组织间复制和移动模板，但其中包含的模板在 Silk Central 中不可用。之所以存在这样的限制，原因在于若基于公共目录中最初来自另一个组织的模板创建 vApp，有可能产生问题。这是因为与模板关联的 vDC 和网络在其他组织中无效。
- 无防护支持。Silk Central 不支持 vApp 内的多个 VM 使用已知 IP 地址相互通信，因为每个已部署 VM 都会动态获得新 IP。
- 不支持包含 **Create Identical Copy** 设置的 vApp 模板。创建可在 Silk Central 中使用的 vApp 模板时，请确保 vApp 模板属性中的 **Customize VM settings** 选项已启用。如果将此选项设置为 **Identical Copy**，Silk Central 尝试从此模板部署 vApp 时会出错。请注意，只能在创建 vApp 模板时设置这个选项。
- 对公开 vCloud REST API 的商业服务提供程序的访问未经测试，但可能可以实现。集成使用以私有云形式安装的 VMware vCloud Director 5.5 进行了测试。
- 要防止 IP 分配冲突，请以为网络适配器配置的 DHCP IP 模式存储 vApp 模板。如果未进行相应配置，部署后首次引导 VM 会造成 vApp 计算机获取存储模板时的旧静态 IP。正确的 IP 在 VMware 进行访客操作系统自定义时得到更新，调整 IP 配置并启动重新启动。Silk Central 始终配置静态 IP 池模式（自定义访客操作系统后应用），不论模板如何配置。
- 如果在虚拟数据中心 (vDC) 中使用多个网络，请配置要用于存储的 vApp 模板的网络。Silk Central 将在模板 VM 网络适配器中设置的网络名称与 vDC 网络名称匹配，以在部署新 vApp 时选择正确的 vDC 网络。
- 如果在模板 VM 上安装了早于版本 15.0 的执行服务器，则必须在**作为过程**模式下运行

云提供程序页面

管理 > 执行环境 > 云提供程序

云提供程序页面列出所有已配置的云提供程序配置文件。使用此页面管理云提供程序配置文件。

您可以在此页面中执行以下操作：

- 单击**新建配置文件**以创建新的云提供程序配置文件。
- 单击**操作**列中的  (**编辑**)，以编辑设置。
- 单击  **操作**列中的 (**删除**)，以删除云提供程序配置文件。
- 单击**操作**列中的 ，同步使用此云提供程序的模板的执行服务器列表。这将删除具有已分配不再存在的模板的此配置文件的所有虚拟执行服务器。应用 **Hotfix** 以后，还会更新自动创建的虚拟执行服务器的模板。

管理设备提供程序


设备提供程序是指承载移动仿真器和模拟器的计算机和/或已连接物理移动设备的计算机，可通过访问这些计算机来执行测试。

连接至所谓的设备提供程序或在其上安装的物理移动设备、仿真器和模拟器均可供测试工程师和测试计划使用。而且，可直接在这些移动设备上执行手动测试和自动测试。

时下的软件通常需要在多个平台和各种移动设备上运行，因此这项功能特别适用于跨软件支持的所有平台和设备执行配置测试。

配置设备提供程序

要在移动设备（物理设备、仿真器和模拟器）上测试您的应用程序，请配置设备提供程序。




在配置特定设备提供程序之前，确保满足安装先决条件：

- Silk Test 信息服务：设备提供程序首先需要在托管移动设备的计算机上安装 Silk Test 信息服务。
 1. 从 [Micro Focus SupportLine](#) 下载安装文件。
 2. 执行 setup 文件，并且遵循安装向导上的提示完成安装。有关在 Mac 上设置设备提供程序的信息，请参阅 [在 Mac 上安装 Silk Test 信息服务](#)。
- Mobile Center 与 Sauce Labs：请参阅 Silk Test 文档：
 - [使用 Silk Test Workbench 测试移动应用程序](#)
 - [使用 Silk4J 测试移动应用程序](#)
 - [使用 Silk4NET 测试移动应用程序](#)
 - [使用 Silk Test Classic 测试移动应用程序](#)


要配置设备提供程序：

1. 在菜单中，单击**管理 > 执行环境**。
2. 单击**设备提供程序**选项卡。
3. 选择要为其配置设备提供程序的位置。
 - 要创建新的设备提供程序，请单击**新设备提供程序**。
 - 要编辑现有的设备提供程序，请在**操作**列中单击相应的**编辑**按钮。

 **注：**可以将相同的设备提供程序添加到多个位置。


4. 选择**设备提供程序类型**。

- Silk Test 信息服务：输入承载移动设备的计算机的 **Silk Test 信息服务 URL**。这可以是 IP 地址、URL 或主机名，例如 `http://<计算机名称>:22901`。若未指定端口，将附加默认端口 22901。
- Sauce Labs：输入您的 **Sauce Labs 用户名**和 **Sauce Labs 访问密钥**。要查找访问密钥，请登录 <https://saucelabs.com> 并选择 **My Account**。

 **注：**如果要使用 Sauce Labs 设备进行手动测试，则必须从列表中选择 **Silk Test 信息服务**。如果不选择 Silk Test 信息服务，则 Sauce Labs 设备只能用于自动测试。

- Mobile Center：输入您的 Mobile Center **URL**、**用户名**和**密码**进行自动测试。对于手动测试，在打开 Mobile Center Web UI 时必须输入凭据。
5. 在**名称**字段中，输入设备提供程序的称呼。
 6. 单击**测试连接**。如果测试连接成功，请单击**确定**。


在 Mac 上安装 Silk Test 信息服务

 **注:** 要在 Mac 上安装信息服务, 您需要具备对 Mac 的管理权限。


要在 Mac 上对 Apple Safari 或者在 iOS 或 Android 设备上对移动应用程序创建并执行测试, 请在 Mac 上安装 Silk Test 信息服务 (简称“信息服务”), 然后使用[远程位置](#)对话框连接安装有 Silk Test 的 Windows 计算机与 Mac。

要在 Mac 上安装信息服务, 请执行以下操作:

1. 确保 Mac 上已安装 Java JDK。
2. 如果要在 iOS 设备上对移动应用程序进行测试, 请确保 Mac 上已安装 Xcode。
3. 访问信息服务设置文件 SilkTestInformationService<版本>-<内部版本号>.pkg。
 - 如果您已在安装 Silk Test 的过程中下载了信息服务设置文件, 请打开 Silk Test 安装目录 (例如 c:\Program Files (x86)\Silk\SilkTest) 中的文件夹 macOS。
 - 如果您在安装 Silk Test 的过程中未下载信息服务设置文件, 您可从 [Micro Focus SupportLine](#) 下载设置文件。
4. 将文件 SilkTestInformationService<版本>-<内部版本号>.pkg 复制到 Mac。
5. 执行 SilkTestInformationService<版本>-<内部版本号>.pkg 以安装信息服务。
6. 请遵循安装向导上的说明。
7. 当系统询问密码时, 提供当前登录的 Mac 用户的密码。
8. 在 Apple Safari 打开后、消息框询问是否信任 SafariDriver 时, 请单击**信任**。

 **注:** 若要直接登录 Mac, 而不通过远程连接进行连接, 则您只能安装 SafariDriver。

为完成安装, 安装程序会注销当前 Mac 用户。要验证信息服务安装正确与否, 请登录 Mac 并单击屏幕右上角的 Silk Test 图标, 查看可用的设备和浏览器。

 **提示:** 如果 Silk Test 图标未显示, 请重新启动 Mac。

删除设备提供程序

如果所连接的设备不再用于执行测试, 删除设备提供程序。

1. 在菜单中, 单击**管理 > 执行环境**。
2. 选择一个位置来访问为此位置定义的设备提供程序的列表。
3. 在要删除的设备提供程序的操作列中, 单击 **X**。

管理报告模板

Silk Central 提供各种预安装报告, 允许您快速轻松地将数据转换为演示质量信息以便进行分析。可使用 Microsoft Excel、Microsoft Word 或 BIRT (它是适用于 Web 应用程序、基于 Eclipse 的开放源码报告工具) 自定义默认报告。您还可以使用这些工具创建全新报告。

共享全局报告在所有项目中对所有用户可用, 因此能够更新和删除此类报告的用户角色需要具备特殊权限:**管理共享全局报告**和**删除共享全局报告**。这些权限同样适用于共享全局报告中使用的报告模板。具备更新和删除报告的标准报告权限的用户角色可以更新和删除非共享全局报告和报告模板。

Silk Central 报告不支持位图 (.bmp) 图像文件格式。要正确显示, 图像必须为 JPEG、GIF 或 PNG 格式。

使用 BIRT 管理自定义报告模板


Silk Central 与商业智能和报告工具 (BIRT) Report Designer 紧密集成, 可让您更加轻松地测试、内部版本、缺陷和需求数据生成报告。

下载 BIRT Report Designer 的副本后, 您可以自定义核心 Silk Central 报告和添加您自己的报告。有关运行和自定义报告的信息, 请参阅应用程序的帮助。

有关 BIRT Report Designer 的附加信息, 请参阅 BIRT Report Designer 的联机帮助系统。您可以在 <http://www.eclipse.org/birt> 上找到有关 BIRT Report Designer 的更多信息、示例和演示。同时提供了活动新闻组 (news.eclipse.org)。

使用 BIRT 自定义报告的软件前提条件包括:

- BIRT Report Designer
- 可通过管理员权限访问 Silk Central


 **注:** Silk Central 报告不支持位图 (.bmp) 图像文件格式。要正确显示, 图像必须为 JPEG、GIF 或 PNG 格式。

从 Silk Central 中安装 BIRT

此步骤介绍如何从 Silk Central 安装中安装 BIRT Report Designer。通过这种方式安装 BIRT, 可自动完成 Silk Central 的所有必要配置。

要从 Silk Central 中安装 BIRT:

1. 确保您的系统使用 64 位 Java Development Kit (JDK) 或 Java Runtime Environment (JRE)。BIRT Report Designer 在使用 32 位 JDK 或 JRE 的系统上将不起作用。
2. 导航至 **帮助 > 工具**。
3. 单击 **BIRT RCP Report Designer** 链接。
4. 将压缩的安装程序包下载到本地系统后, 将压缩文件解压到系统目录, 例如 C:\BIRT。

 **注:** 如果在使用 Windows 压缩文件夹功能解压安装程序文件时遇到错误, 请改用 WinZip 或 WinRAR 等解压工具解压文件。

5. 从解压文件的目录中启动 BIRT.exe。

为新报告模板建立数据库访问

在使用 BIRT Report Designer 创建新报告模板之前, 您需要建立与要查询的 Silk Central 存储库的数据库访问。

要为新报告模板建立数据库访问:

1. 从 BIRT Report Designer 中, 选择菜单 **文件 > 新建 > 新建报告**。
2. 按照 **新建报告** 向导中的步骤执行操作。
3. 打开 **资源管理器**。
4. 在 **资源管理器** 中, 单击 **共享资源 > conf > birt > library.rptlibrary > 数据源 > 数据源**, 然后将所需的数据源拖放到报告的数据源目录 (位于 **大纲** 窗口中)。
5. 在 **资源管理器** 中, 单击 **共享资源 > conf > birt > library.rptlibrary > 报告参数**, 然后将四个报告参数 sourceUser、sourcePassword、sourceURL 和 sourceDriver 拖放到报告的报告参数目录 (位于 **大纲** 窗口中)。
6. 右键单击新导入的数据源以打开 **编辑数据源** 对话框。
7. 键入有效的 **驱动程序类** 和 **数据库 URL**。
有关其他信息, 请参阅 **BIRT 数据源设置** 主题。
8. 单击 **测试连接** 以测试您的设置。如果已建立数据库连接, 则您可以继续设计新报告模板。

9. 单击确定。

BIRT 数据源设置

使用 BIRT **新建 JDBC 数据源配置文件** 对话框建立对现有 Silk Central 存储库的数据库访问。要访问 **新建 JDBC 数据源配置文件** 对话框，请右键单击 **大纲** 窗格中的 **数据源**，单击 **新建数据源**，选择 **JDBC 数据源**，然后单击 **下一步 >**。

要连接到 MS SQL Server 或 MS SQL Server Express 数据库，请使用以下凭据：


项	字符串
驱动程序类	net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
驱动程序 URL	MS SQL Server jdbc:jtds:sqlserver://<HOST>:<PORT>/<DATABASE>
	MS SQL Server Express jdbc:jtds:sqlserver://<HOST>:<PORT>/<DATABASE>;instance=<INSTANCENAME>
HOST	托管数据库服务器的计算机的主机名或 IP 地址。
PORT	数据库管理系统的端口号。默认为 1433。
DATABASE	数据库的名称。
INSTANCENAME	仅适用于 MS SQL Server Express。数据库实例的实例名称。默认 MS SQL Server Express 实例为 localhost\SQLExpress。

要连接到 Oracle 数据库，请使用以下凭据：

项	字符串
驱动程序类	oracle.jdbc.OracleDriver
驱动程序 URL	jdbc:oracle:thin:@<HOST>:<PORT>:<DATABASE>
HOST	托管数据库服务器的计算机的主机名或 IP 地址。
PORT	数据库管理系统的端口号。默认为 1521。
DATABASE	Oracle SID。

调整现有报告模板

SilkCentralBMC TM ART Central 允许您下载和调整包含创建自定义报告模板所需全部信息的 BIRT 报告模板，以用于 Silk Central 模块。

 **注：** Silk Central 报告不支持位图 (.bmp) 图像文件格式。要正确显示，图像必须为 JPEG、GIF 或 PNG 格式。

基于 Silk Central 模板创建报告：

1. 在菜单中，单击 **管理 > 报告模板**。此时将显示 **报告模板** 页面，它会列出已上载的所有报告模板。
2. 单击 **操作列** 中的 。
3. 将模板文件 <文件名>.rptdesign 保存到您的本地系统。
4. 在 BIRT Report Designer 中打开已下载的模板文件。
5. 必要时重新设计报告。
有关报告设计的说明，请参阅 BIRT Report Designer 的联机帮助系统。
6. 要预览报告，请选择从 **Run** 菜单中选择 **View Report > As HTML**。

可以如下指定要用来预览报告的浏览器：

- 单击 **Window > Preferences > Web Browser**，选择 **Use external web browser**，然后选择浏览器。
 - 单击 **Window > Preferences > Report Design > Preview**，然后选中 **Always use external browsers** 复选框。
7. 如果首次预览报告，这会打开**输入参数**对话框，您需要在此对话框中指定有效的会话 ID。要生成会话 ID，请在 Web 浏览器中执行以下 URL。

```
http://<主机>:<端口>/services/sccsystem?method=logonUser&userName=<用户名>&plainPasswd=<密码>.
```

参数	说明
HOST	托管 Silk Central 的计算机的主机名或 IP 地址。
PORT	Silk Central 前端服务器的端口号。如果通过独立 Web 服务器访问 SilkCentralBMC TM ART Central，默认为 19120，如果通过 IIS 访问 Silk Central，则为 80。
USERNAME/ PASSWORD	Silk Central 用户的有效凭据。



注：有效凭据 USERNAME 和 PASSWORD 的顺序非常重要。

8. 如果在某些时候您编辑的报告未返回任何数据，则很可能是会话 ID 已超时（超时为 10 分钟）。关闭浏览器窗口，再次从 **Run** 菜单中选择 **View Report > As HTML**。要生成新会话 ID，请重复前面的步骤。

编辑报告模板属性

在您使用 BIRT Report Designer、Word 或 Excel 创建新的自定义报告模板并将其上传到 Silk Central 后，您可以编辑模板属性，如模板的名称、说明或可使用模块的模块。


1. 在菜单中，单击**管理 > 报告模板**。此时将显示**报告模板**页面，它会列出已上载的所有报告模板。
2. 单击您要为其编辑或设置权限和关联的报告模板的名称。此时将显示**编辑报告模板**对话框。
3. 使用**名称**、**文件名**和**说明**字段编辑模板属性。
4. 在**模块**列表中，您可选择报告模板是否可用于 **Issue Manager** 和/或 **Test Manager** 报告。
5. 完成编辑后，单击**确定**以保存对报告模板所做的更改。

您所做的编辑立即应用。用户将在下次访问或刷新报告列表时看到更改。

下载报告模板


将下载所选报告的报告模板（包含布局）。将 Silk Central 报告模板下载到本地系统，即可对其进行编辑。在下载和编辑报告后，您可以上载它以使其对其他用户可用。有关更多信息，请参阅**上载报告模板**。


要下载 Silk Central 报告模板：

1. 在菜单中，单击**管理 > 报告模板**。此时将显示**报告模板**页面，它会列出已上载的所有报告模板。
2. 单击要下载的报告的**操作**列中的。此时将显示**文件下载**对话框。
3. 单击**保存**并将报告文件下载到本地系统，具体取决于您下载的报告类型。
4. 现在，可根据您的需要使用 BIRT Report Designer（rptdesign 文件）、Word（docx 文件）或 Excel（xls/xlsx 文件）来编辑报告。

上载报告模板

上载 Silk Central 报告模板可使其供其他用户使用。您可能想在使用 BIRT Report Designer、Microsoft Word 或 Microsoft Excel 编辑报告模板后将其上载。您只有在有权访问与报告关联的项目和模板时才可运行报告。

 **提示:** 必须使用其他信息配置模板，以便在模板上载到 **Silk Central** 后可以识别模版。


 **注:** **Silk Central** 报告不支持位图 (.bmp) 图像文件格式。要正确显示，图像必须为 JPEG、GIF 或 PNG 格式。

将自定义模板作为新报告上载：


1. 在菜单中，单击**管理 > 报告模板**。此时将显示**报告模板**页面，它会列出已上载的所有报告模板。
2. 单击页面底部的**上载**。此时将显示**上载报告模板**对话框。
3. 键入报告的**名称**。
4. **可选**：键入报告的**说明**。
5. 从**模块**列表框中，选择与报告关联的模块。
按住 **Ctrl** 键可选择多个模块。
6. 单击**文件**字段旁边的**浏览**。
7. 浏览到用作报告模板基础的模板文件并选择。
您所选文件的扩展名必须为 rptdesign、docx、xlsx 或 xls。
8. 单击**确定**上载报告模板以便在 **Silk Central** 中使用。

更新报告来源

更新现有 **Silk Central** 报告模板可让您将已通过 **Silk Central**、Microsoft Word 或 Microsoft Excel 自定义的报告移到 **BIRT Report Designer**，并可供其他用户使用。

 **警告:** **Silk Central** 随附的报告模板将在您升级到新版本时自动修补。因此请务必在专用自定义文件夹中保存自定义报告模板，或将自定义报告模板作为新模板上载。有关更多信息，请参阅**上载报告模板**。


通过修改的模板文件更新报告模板：

1. 在菜单中，单击**管理 > 报告模板**。此时将显示**报告模板**页面，它会列出已上载的所有报告模板。
2. 单击您要更新报告的操作列中的 。
3. 单击**更新报告模板**对话框中的**浏览**，以浏览到要覆盖现有模板文件的模板文件并选择。
您所选文件的扩展名必须为 rptdesign、docx、xlsx 或 xls。
4. 单击**确定**上载文件，从而覆盖报告模板先前基于的文件。

删除报告模板

您可以从可用报告列表中删除 **Silk Central** 报告。

要删除 **Silk Central** 报告：

1. 在菜单中，单击**管理 > 报告模板**。此时将显示**报告模板**页面，它会列出已上载的所有报告模板。
2. 单击要删除的报告的**操作**列中的 。此时将显示确认对话框。
3. 单击**是**以从列表中删除报告。

报告模板页面

管理 > 报告模板

使用**报告模板**页面管理您希望可供 **Silk Central** 应用程序用于报告的报告模板。报告模板跨所有项目对所有报告全局可用。

单击**上载**将新报告模板从硬盘或 UNC 上载到 **Silk Central**。

对于每个列出的报告，页面显示以下列：

列	说明						
标题	在应用程序 GUI 中显示的报告模板名称。						
文件名	报告模板的物理文件名。						
上载时间	报告模板上载到 Silk Central 的日期。						
上载者	将报告模板上载到 Silk Central 的用户。						
模块	可能访问报告模板的 Silk Central 应用程序。如果未将模板分配到模块, 则任何应用程序都可使用此模板。如果未将模板分配到模块, 则任何应用程序都可使用此模板。						
操作	此列包含允许用户对报告模板执行以下操作的操作图标 : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>更新</td> <td>将当前上载的模板替换为新模板。</td> </tr> <tr> <td>下载</td> <td>将模板下载到本地计算机。</td> </tr> <tr> <td>删除</td> <td>永久删除模板。</td> </tr> </table>	更新	将当前上载的模板替换为新模板。	下载	将模板下载到本地计算机。	删除	永久删除模板。
更新	将当前上载的模板替换为新模板。						
下载	将模板下载到本地计算机。						
删除	永久删除模板。						

审核日志

管理 > 日志文件 > 审核日志

管理员可使用审核日志查看所有已记录的 Silk Central 用户活动。日志文件会存储所有登录和注销信息以及 Silk Central 数据库的所有更改, 例如, 项目、测试和计划。

为了能够查看审核日志, 请确保您具有查看审核日志权限。

您可通过可用功能来管理列出的日志条目, 以满足您的信息需求。

按列对数据进行排序

单击列标题可按该列对所有列出的数据进行排序。多次单击同一列标题可在升序和降序之间切换排序次序。





从日历选择范围

单击显示的时间范围以展开日历。您可通过日历的**开始**和**结束**行指定要查看数据的时段开始和结束时间。使用列表框指定**开始**和**结束**时间后, 单击**更新**以根据新时间范围更新审核日志。

您可使用**天**、**周**、**月**、**季度**、**[过去 7 天]**、**[过去 31 天]**链接而不使用日历来查看设定时段的信息。

您也可使用**向前**和**向后**箭头按以下时间间隔增大和减小所选时间范围 :

- 一天
- 一周
- 一个月
- 一个季度

使用  和  来增加和减少审核日志覆盖的时间范围。单击一次  会将时段增大 50%。单击一次  会将时段减小 50%。

当日历显示自定义时间间隔时 (例如, 放大或缩小后), 您可使用最左边的箭头 (**更早**和**更晚**) 按所选时间间隔的一半时间向前或向后移动所选时段。



提示: 指定新的时段之后, 单击**更新**以更新报告。

筛选数据

您可使用筛选器选项更好地定位您要分析的审核日志信息。

您可按以下方式筛选列出的数据 :

- 登录** 显示指定用户登录的操作。
- 对象** 显示对指定数据库项目采取的操作，例如，项目或位置。
- 操作** 显示所选操作，例如，登录、注销、创建或删除。

访问和查看审核日志

查看审核日志：

1. 确保您拥有**查看审核日志**权限。
2. 在菜单中，单击**管理 > 日志文件**。
3. 单击**审核日志**选项卡。
4. 选择日历范围以限制列出的日志条目。
5. 使用筛选器选项更好地定位您要分析的审核日志信息。

审核日志页面

管理 > 日志文件 > 审核日志

使用**审核日志**页面查看记录的所有 Silk Central 用户活动。

为了能够查看审核日志，请确保您具有**查看审核日志**权限。

项	说明
日历区域	选择日历范围以限制列出的日志条目。
筛选区域	使用筛选器选项更好地定位您要分析的审核日志信息。单击 更新 可根据筛选器设置刷新列表。
结果区域	此部分显示已记录的信息。使用页码在页面之间进行移动。单击列标题以按定义的列进行排序。

有关日历和筛选选项的详细信息，请参阅 *审核日志*。

服务器日志文件

前端服务器、应用程序服务器和执行服务器均写入日志文件。这些文件提供有价值的信息，以便进行错误分析。Silk Central 可使管理员直接从 Web 界面查看、搜索和下载这些文件。


下载服务器日志文件

您可用 CSV 格式将服务器日志文件下载到您的本地计算机，以便进一步分析数据，例如在 Microsoft Excel 中分析。

要下载服务器日志文件：

1. 在菜单中，单击**管理 > 日志文件**。
2. 单击日志文件所属服务器的选项卡。
 - 前端服务器日志
 - 应用程序服务器日志
 - 执行服务器日志

将按时间顺序显示日志文件列表。日志文件名由服务器组件名称和带时间戳的后缀组成。当前日志文件名为 FrontendServer.log、AppServer.log 和 ExecServer.log。

 **注:** 要查找执行服务器日志文件，请通过执行服务器位置导航到相应执行服务器。

3. 在日志文件的**操作**列中，单击。

可选: 要在下载之前查看日志文件的内容，请单击要下载的日志文件的名称。将显示选定的日志文件以及按时间顺序存储的日志条目。单击页面底部的**下载为 CSV**。

4. 要在电子数据表程序中查看数据，请在随后出现的对话框上选择**打开**。要在硬盘上保存数据，请在随后出现的对话框上选择**保存**。


分析服务器日志文件

分析服务器日志文件：

1. 在菜单中，单击**管理 > 日志文件**。
2. 单击日志文件所属服务器的选项卡。

- 前端服务器日志
- 应用程序服务器日志
- 执行服务器日志

将按时间顺序显示日志文件列表。日志文件名由服务器组件名称和带时间戳的后缀组成。当前日志文件名为 FrontendServer.log、AppServer.log 和 ExecServer.log。

 **注:** 要查找执行服务器日志文件，请通过执行服务器位置导航到相应执行服务器。

3. 单击要查看的日志文件的名称。将显示所选日志文件以及按时间顺序排列的日志条目。
4. 您可通过筛选器选项将记录的日志信息进行分页。


您可按以下方式筛选列出的数据：

严重性 显示具有所选严重性的事件。

日志级别 显示与所选日志级别匹配的事件。只有在服务器上设置相应日志级别，才能显示更详细的日志信息。有关配置服务器日志级别的更多信息，请参阅 *日志级别*。

模块 显示所选模块的日志信息。只有已安装各自的产品（模块）并连接到正在访问的前端服务器时，才会显示日志条目。

删除服务器日志文件


 **警告:** 删除日志文件将会永久删除服务器中的文件。您将不可再从已删除的文件中查看日志数据。


要删除服务器日志文件：

1. 在菜单中，单击**管理 > 日志文件**。
2. 单击日志文件所属服务器的选项卡。

- 前端服务器日志
- 应用程序服务器日志
- 执行服务器日志

将按时间顺序显示日志文件列表。日志文件名由服务器组件名称和带时间戳的后缀组成。当前日志文件名为 FrontendServer.log、AppServer.log 和 ExecServer.log。

 **注:** 要查找执行服务器日志文件，请通过执行服务器位置导航到相应执行服务器。

3. 在要删除的日志文件的**操作**列中，单击。此时将显示确认对话框。

4. 单击**否**以避免删除日志文件；或单击**是**以从列表中删除日志文件。

如果您选择**是**，则会重新显示日志文件的列表，已删除的日志文件将不再列出。

日志文件管理

各 Silk Central 服务器将其活动写入日志文件。有关 Silk Central 服务器的更多信息，请参阅 *Silk Central 体系结构*。当应用程序错误或系统故障发生时，这些日志文件可提供有关问题根本原因的重要信息。您可以自定义写入服务器日志文件的详细信息级别和。

Silk Central 服务器日志可通过 **管理 > 日志文件** 访问。

更改 Silk Central 服务器的日志级别

以下服务器生成日志文件：

- 前端服务器
- 应用程序服务器
- 执行服务器

更改 Silk Central 服务器的日志级别：

1. 停止要更改日志级别的服务器。
2. 使用文本编辑器打开相应的文件，具体取决于要更改日志级别的服务器：

前端服务器 SccFrontendBootConf.xml，位于前端服务器上 Silk Central 目录的 /conf/ frontendserver 文件夹中。

应用程序服务器 SccAppServerBootConf.xml，位于应用程序服务器上 Silk Central 目录的 /conf/ appserver 文件夹中。

执行服务器 SccExecServerBootConf.xml，位于执行服务器上 Silk Central 目录的 /conf/ execserver 文件夹中。

3. 在 <Log> 文件的部分找到 <LogLevel> XML 标记。
4. 将值设置为服务器写入信息的日志级别。可用日志级别如下：

值	日志级别	说明
0	概述	服务器只将最重要的信息写入日志文件。这是默认设置。
1	详细	服务器将其他信息写入日志文件： 前端服务器 连接和事件调度程序信息。 应用程序服务器 结果写入程序和结果提取程序活动。 执行服务器 交易执行活动。
2	详细	服务器将其他信息写入日志文件： 前端服务器 用户管理信息，例如 cookie 管理。 应用程序服务器 详细的结果写入程序和结果提取程序信息。 执行服务器 详细的交易执行和带宽信息。
3	调试	这是最详细的日志级别，仅可用于调试严重问题。



5. 保存并关闭该 XML 文件，然后重新启动服务器。

前端服务器日志页面

管理 > 日志文件 > 前端服务器日志

使用此页面来查看 Silk Central 前端服务器服务的日志信息。

对于每个日志文件，此页面将显示以下列：

列	说明
操作	单击  和  按钮以删除或下载日志文件。
名称	日志文件的名称。
大小	日志文件的物理大小。
日期	日志文件最后以物理方式保存的日期。

管理 > 日志文件 > 前端服务器日志 > 前端服务器日志文件名称。

如果单击日志文件名称，将会显示日志详细信息列表。此列表包含以下项目：

项	说明								
筛选区域	使用筛选器选项可按照严重性、日志级别和模块筛选日志列表信息。单击更新可根据筛选器设置刷新列表。								
表区域	显示以下日志信息：								
	<table> <tr> <td>严重性</td> <td>事件的严重性：</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 信息 • 警告 • 错误 </td> </tr> <tr> <td>日志级别</td> <td>事件的日志级别：</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • OV = 概述 • DT = 详细 • VB = 详尽 • DB = 调试 </td> </tr> </table>	严重性	事件的严重性：		<ul style="list-style-type: none"> • 信息 • 警告 • 错误 	日志级别	事件的日志级别：		<ul style="list-style-type: none"> • OV = 概述 • DT = 详细 • VB = 详尽 • DB = 调试
严重性	事件的严重性：								
	<ul style="list-style-type: none"> • 信息 • 警告 • 错误 								
日志级别	事件的日志级别：								
	<ul style="list-style-type: none"> • OV = 概述 • DT = 详细 • VB = 详尽 • DB = 调试 								



单击返回可返回至前端服务器日志页面。单击下载为 CSV 可将日志文件作为 CSV 文件下载至本地计算机。

应用程序服务器日志页面

管理 > 日志文件 > 应用程序服务器日志

使用此页面以通过 Silk Central 应用程序服务器服务查看日志信息。

对于每个日志文件，此页面将显示以下列：

列	说明
操作	单击  和  按钮以删除或下载日志文件。
名称	日志文件的名称。
大小	日志文件的物理大小。
日期	日志文件最后以物理方式保存的日期。

管理 > 日志文件 > 应用程序服务器日志 > 应用程序服务器日志文件名。

如果单击日志文件名称，将会显示日志详细信息列表。此列表包含以下项目：

项	说明
筛选区域	使用筛选器选项可按照严重性、日志级别和模块筛选日志列表信息。单击 更新 可根据筛选器设置刷新列表。
表区域	显示以下日志信息：
严重性	事件的严重性： <ul style="list-style-type: none"> • 信息 • 警告 • 错误
日志级别	事件的日志级别： <ul style="list-style-type: none"> • OV = 概述 • DT = 详细 • VB = 详尽 • DB = 调试

单击**返回**以返回应用程序服务器日志页面。单击**下载为 CSV**可将日志文件作为 CSV 文件下载至本地计算机。

执行服务器日志页面

管理 > 日志文件 > 执行服务器日志

使用此页面来查看 Silk Central 执行服务器服务的日志信息。

对于每个位置，此页面将显示以下列：

列	说明
位置	显示所有可用位置。
执行服务器	显示每个位置的执行服务器数。
状态	显示相应位置的执行服务器的摘要状态。

管理 > 日志文件 > 执行服务器日志 > 位置名称



如果单击位置名称，将会显示所选位置中的执行服务器列表。此列表将显示每个执行服务器的以下列：

列	说明
执行服务器名称	执行服务器的名称。
主机	托管执行服务器的计算机名称。
类型	为其配置执行服务器的 Silk Central 应用程序。对于 Silk Central，类型始终为 <i>Silk Central</i> 。
已分配的任务	执行服务器上当前安排的任务数。
状态	执行服务器的状态。活动或非活动。

单击**返回**可返回至位置列表。

管理 > 日志文件 > 执行服务器日志 > 位置名称 > 执行服务器名称

如果单击执行服务器名称，将会显示所选执行服务器的日志文件列表。对于每个日志文件，此页面将显示以下列：

列	说明
操作	单击  和  按钮以删除或下载日志文件。
名称	日志文件的名称。
大小	日志文件的物理大小。
日期	日志文件最后以物理方式保存的日期。

单击返回可返回至执行服务器列表。

管理 > 日志文件 > 执行服务器日志 > 位置名称 > 执行服务器名称 > 执行服务器日志文件名称

如果单击日志文件名称，将会显示日志详细信息列表。此列表包含以下项目：

项	说明								
筛选区域	使用筛选器选项可按照严重性、日志级别和模块筛选日志列表信息。单击更新可根据筛选器设置刷新列表。								
表区域	显示以下日志信息：								
	<table> <tr> <td>严重性</td> <td>事件的严重性：</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 信息 • 警告 • 错误 </td> </tr> <tr> <td>日志级别</td> <td>事件的日志级别：</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • OV = 概述 • DT = 详细 • VB = 详尽 • DB = 调试 </td> </tr> </table>	严重性	事件的严重性：		<ul style="list-style-type: none"> • 信息 • 警告 • 错误 	日志级别	事件的日志级别：		<ul style="list-style-type: none"> • OV = 概述 • DT = 详细 • VB = 详尽 • DB = 调试
严重性	事件的严重性：								
	<ul style="list-style-type: none"> • 信息 • 警告 • 错误 								
日志级别	事件的日志级别：								
	<ul style="list-style-type: none"> • OV = 概述 • DT = 详细 • VB = 详尽 • DB = 调试 								

单击返回可返回至执行服务器日志页面。单击下载为 CSV 可将日志文件作为 CSV 文件下载至本地计算机。

集成任务管理工具

外部任务管理工具可通过 Agile 项目模板将其测试与 Silk Central 集成。

Agile 项目模板是具有预选属性发布和 Sprint 的 Silk Central 项目。当您创建基于 Agile 项目模板的项目时，将为新项目创建空的子文件夹和测试容器。然后外部任务管理工具可将测试插入模板中。有关如何创建基于 Agile 项目模板的项目的信息，请参阅添加项目。

目前受 Silk Central 支持的“开箱即用”任务管理工具是 VersionOne。

VersionOne 是专为敏捷软件开发设计的项目计划和管理工具。它采用敏捷迭代管理实践，例如发布计划、迭代计划和跟踪、用户案例或积压项目管理以及任务管理。

在 Silk Central 中集成 VersionOne

要将 VersionOne 中的测试集成到 Silk Central：

1. 添加新的 Silk Central 项目并将 Agile 项目模板应用到该项目。
有关如何将基于 Agile 模板的项目添加到 Silk Central 的信息，请参阅添加项目。
2. 打开文件浏览器。

3. 导航至 VersionOne 配置 XML 文件 VersionOneConfig.xml。


该文件的默认路径为 C:\Program Files (x86)\Silk\Silk Central 19.0\instance_<实例编号>_<实例名称>\wwwrootAS\VersionOneIntegration。

4. 使用编辑器打开 VersionOne 配置 XML 文件。

5. 使用相应的设置配置 VersionOne 配置 XML 文件。

有关 VersionOne 配置 XML 文件中的设置的详细信息，请参阅 VersionOneConfig.xml 中的注释。

6. 保存并关闭配置文件。


 **注：**在编辑配置文件后，您无需重新启动应用程序服务器，因为该文件将自动更新。

7. 在 Silk Central 中，导航至**测试**区域。空测试容器将显示为不完整，因为您需要选择产品。

8. 单击容器，选择**属性**选项卡，然后单击产品链接以浏览产品。

VersionOne 现在将与 Silk Central 集成。您在 VersionOne 中为相应用户定义的新测试任务将作为手动测试插入已定义 Silk Central 项目的默认集成文件夹中。测试状态现在将在 Silk Central 与 VersionOne 之间交换。

请参阅 C:\ProgramData\SilkCentral\instance_<instance number>_<instance name>\log\日志文件了解有关 VersionOne 集成变化的信息。日志文件的默认路径是 C:\ProgramData\SilkCentral\instance_<实例编号>_<实例名称>\log\。

 **注：**要将 VersionOne 与日语 Silk Central 集成，请将注册表中的应用程序服务器服务的启动选项更改为 -Dfile.encoding=utf-8。

管理产品、组件、版本和内部版本

Silk Central 允许您创建和组织产品、产品组件、产品版本和产品版本的内部版本号。产品规范随后可与测试相关联，版本和内部版本可与执行计划相关联。您甚至可以导入之前在 Issue Manager 中定义的产品和组件。

- **组件**是离散的产品元素，可出于测试目的单独对其进行跟踪。
- **版本**是指出于开发和测试目的单独跟踪的产品版本。
- **内部版本**是指出于开发和测试目的单独跟踪的版本迭代。

Silk Central 还允许您为测试设置平台指派，例如操作系统。与产品、版本和内部版本设置一样，可以为平台指定名称、说明以及活动/非活动状态。

管理内部版本

内部版本是指出于开发和测试目的单独跟踪的版本迭代。

添加内部版本

向版本添加新内部版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 在**版本的内部版本**列表框中，选择要为其添加内部版本的版本。
5. 单击**新建内部版本**。将显示**新建内部版本**对话框。
6. 在**名称**文本框中键入新内部版本的名称。
7. 在**说明**文本框中键入内部版本的说明。
8. 选中**活动**复选框，以使此内部版本可与版本关联。
9. 单击**确定**以保存内部版本，或单击**取消**以中止操作。

编辑内部版本

要编辑版本内的现有内部版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 选择要编辑的内部版本。
5. 此时将显示**编辑内部版本**对话框，提供有关所选内部版本的**名称、说明和活动**状态的详细信息。进行所有必要更改，然后单击**确定**。
6. 选中**已标记**复选框以标记内部版本。



激活和停用内部版本

激活或停用现有内部版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 单击与要激活或停用的内部版本关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
5. 确认消息以将内部版本状态切换为活动或非活动。

对内部版本列表排序


在列表中将内部版本上移或下移，或按名称的字母顺序对内部版本列表排序：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 在**版本的内部版本**列表框中，选择您要查看其内部版本的版本。
5. 在要移动项目的**操作**列中，单击 或 。
6. 要按名称的字母顺序对列表进行排序，请单击**按名称排序**。

标记内部版本

您可以删除带标记的内部版本的运行。如果您尝试删除的运行选定内容包含带标记的内部版本，您会收到警告，而且您必须确认操作。如果您右键单击执行节点来执行批量删除（所有或特定时间范围），则不会删除带标记的内部版本。

标记现有内部版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 在**内部版本**部分，单击您要标记的内部版本的**操作**列中的。此时将显示确认对话框。
5. 单击**是**继续标记或单击**否**中止标记。

删除内部版本

要从版本中删除现有的内部版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。

3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 停用要删除的内部版本。
有关其他信息，请参阅**激活和停用内部版本**。
5. 在内部版本的操作列中，单击 **×**。此时将显示确认对话框。
6. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。

管理组件

组件是离散的产品元素，可出于测试目的单独对其进行跟踪。

添加组件

向产品添加新组件：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 单击**新建组件**。将显示**新建组件**对话框。
5. 在**名称**文本框中键入新组件的名称。
6. 在**说明**文本框中键入组件的说明。
7. 选择组件的**类型**。
可用值有 **Software** 和 **Documentation**。
8. 选中**活动**复选框，以使此组件可与产品关联。
9. 单击**确定**以保存组件，或单击**取消**以中止操作。

编辑组件

要编辑产品内的现有组件：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 选择要编辑的组件。
5. 此时将显示**编辑组件**对话框，提供有关所选组件的**名称**、**说明**和**活动**状态的详细信息。进行所有必要更改，然后单击**确定**。



注：只有先停用组件，然后才能编辑该组件的类型。有关其他信息，请参阅**激活和停用组件**。



激活和停用组件

激活或停用现有组件：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 单击与要激活或停用的组件关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
5. 确认消息以将组件状态切换为活动或非活动。


对组件列表排序

在列表中将组件上移或下移，或按名称的字母顺序对组件列表排序：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 在**组件类型**列表框中，选择您要查看的组件的组件类型。
5. 在要移动项目的**操作**列中，单击 或 。
6. 要按名称的字母顺序对列表进行排序，请单击**按名称排序**。

删除组件

要从产品中删除现有组件：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 停用要删除的组件。
有关其他信息，请参阅**激活和停用组件**。
5. 在组件的操作列中，单击。此时将显示确认对话框。
6. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。

管理平台

为**测试**设置平台指派，例如操作系统。与**产品、版本和内部版本**设置一样，可以为平台指定名称、说明以及活动或非活动状态。


添加平台

添加新平台：


1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**平台**选项卡。将显示**平台**页面，列出所有现有平台。
3. 单击**新建平台**。将显示**新建平台**对话框。
4. 在**名称**文本框中键入新平台的名称。
5. 在**说明**文本框中键入平台的说明。
6. 选中**活动**复选框，以使此平台可与**测试**关联。
7. 单击**确定**以保存平台。

编辑平台

要编辑现有平台：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**平台**选项卡。将显示**平台**页面，列出所有现有平台。
3. 在要编辑的平台的**操作**列中，单击。
4. 此时将显示**编辑平台**对话框，提供有关所选平台的**名称**、**说明**和**活动**状态的详细信息。进行所有必要更改，然后单击**确定**。

激活和停用平台



 **注：**无法停用与**测试**关联的平台。

激活或停用现有平台：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**平台**选项卡。将显示**平台**页面，列出所有现有平台。
3. 单击与要激活或停用的平台关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
4. 确认消息以将平台状态切换为活动或非活动。


对平台列表排序

在列表中将平台上移或下移，或按名称的字母顺序对平台列表排序：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**平台**选项卡。将显示**平台**页面，列出所有现有平台。
3. 在要移动项目的**操作**列中，单击 或 。
4. 要按名称的字母顺序对平台列表排序，请单击**按名称排序**。

删除平台

要删除现有平台：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**平台**选项卡。将显示**平台**页面，列出所有现有平台。
3. 停用要删除的平台。
有关其他信息，请参阅[激活和停用平台](#)。
4. 在要删除的平台的**操作**列中，单击。此时将显示确认对话框。
5. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。

平台配置页面




管理 > 平台

使用此页配置平台。

要创建新平台，请单击**新建平台**。有关其他信息，请参阅[添加平台](#)。

要按名称的字母顺序对平台列表排序，请单击**按名称排序**。有关其他信息，请参阅[对平台列表排序](#)。

对于每个列出的平台，页面显示以下列：

列	说明
操作	<p>用户可以在平台上执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none">  在列表中将平台上移一行。  在列表中将平台下移一行。  永久删除平台。删除平台前需要使其处于非活动状态，如果平台已与测试关联，则不允许删除。
名称	在 GUI 和报告中显示的平台名称。单击平台名称可修改平台的名称、说明和状态。
说明	平台的文字介绍。
状态	平台的 状态 ，活动或非活动。单击状态可在活动和非活动之间切换。
创建于	创建平台的日期。
创建者	创建平台的用户。

管理产品

介绍如何在 Silk Central 中配置产品。

添加产品

添加新产品：


1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击**新建产品**。将显示**新建产品**对话框。
4. 在**名称**文本框中键入新产品的名称。
5. 在**说明**文本框中键入产品的说明。
6. 选中**活动**复选框，以使此产品可与**测试**关联。
7. 单击**确定**以保存产品。



注：创建产品时，Silk Central 会为新产品自动创建新默认版本 1.0 和新默认内部版本 1。

编辑产品

要编辑现有产品：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 在要编辑的产品的**操作**列中，单击。此时将显示**编辑产品**对话框。
4. 对所选产品的**名称**、**说明**和**活动**状态进行所有必要更改，然后单击**确定**。



激活和停用产品

激活或停用现有产品：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击与要激活或停用的产品关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
4. 确认消息以将产品状态切换为活动或非活动。

对产品列表排序

在列表中将产品上移或下移，或按名称的字母顺序对产品列表排序：


1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 在要移动项目的**操作**列中，单击 或 。
4. 要按名称的字母顺序对列表进行排序，请单击**按名称排序**。

删除产品

要删除现有产品：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 停用要删除的产品。

有关其他信息，请参阅[激活和停用产品](#)。

4. 在要删除的产品的**操作**列中，单击 。此时将显示确认对话框。
5. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。





产品配置页面

管理 > 产品、版本和内部版本 > 产品

使用此页配置产品、组件、版本和内部版本。

单击**新建产品**可创建新产品。单击**按名称排序**可按名称的字母顺序对产品排序。

对于每个列出的产品，页面显示以下列：

列	说明
操作	您可以对产品执行以下操作： <ul style="list-style-type: none">  在列表中将产品上移一行。  在列表中将产品下移一行。  编辑产品的名称、说明和状态。  永久删除产品。删除产品前需要使其处于非活动状态，如果产品已与测试关联，则不允许删除。
名称	在 GUI 和报告中显示的产品名称。单击产品名称可修改产品的组件、版本和内部版本。
说明	产品的文字介绍。
状态	产品的状态，活动或非活动。单击状态可在活动和非活动之间切换。
创建于	创建产品的日期。
创建者	创建产品的用户。

对于选定的产品，页面显示了所包含组件、版本和内部版本的详细信息。

页面显示了产品组件的以下列：

列	说明
操作	您可以在此列中删除组件。
名称	组件的名称。单击可打开 编辑组件 对话框。
说明	组件的说明。
创建于	创建组件的日期。
创建者	创建组件的用户。
状态	组件的状态。活动或非活动。单击可切换状态。

单击**新建组件**可创建新组件。单击**按名称排序**可按名称的字母顺序对组件排序。单击**更新**可更新组件列表。

页面显示了产品版本的以下项目：

项	说明
操作	您可以在此列中删除版本，或在列表中将版本上移或下移。
名称	版本的名称。单击可打开 编辑版本 对话框。
说明	版本的说明。
创建于	创建版本的日期。


项	说明
创建者	创建版本的用户。
状态	版本的状态。活动或非活动。单击可切换状态。

单击**新建版本**可创建新版本。单击**按名称排序**可按名称的字母顺序对版本排序。

页面显示了产品内部版本的以下项目：

项	说明
操作	您可以删除或标记内部版本。
名称	内部版本的名称。单击可打开 编辑内部版本 对话框。
说明	内部版本的说明。
创建于	创建内部版本的日期。
创建者	创建内部版本的用户。
状态	内部版本的状态。活动或非活动。单击可切换状态。

单击**新建内部版本**可创建新内部版本。单击**按名称排序**可按名称的字母顺序对内部版本排序。单击**更新**可更新组件列表。

 **注：**您必须在**内部版本**列表框中选择特定版本才可启用这些按钮。

单击**返回**可返回产品列表。

管理版本

版本是指出于开发和测试目的单独跟踪的产品版本。

添加版本

向产品添加新版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 单击**新建版本**。将显示**新建版本**对话框。
5. 在**名称**文本框中键入新版本的名称。
6. 在**说明**文本框中键入版本的说明。
7. 选中**活动**复选框，以使此版本可与产品关联。
8. 单击**确定**以保存版本，或单击**取消**以中止操作。

编辑版本

要编辑产品内的现有版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 选择要编辑的版本。此时将显示**编辑版本**对话框。
5. 对所选版本的**名称**、**说明**和**活动**状态进行所有必要更改，然后单击**确定**。



激活和停用产品

激活或停用现有产品：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击与要激活或停用的产品关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
4. 确认消息以将产品状态切换为活动或非活动。


对版本列表排序

在列表中将版本上移或下移，或按名称的字母顺序对版本列表排序：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 在要移动项目的**操作**列中，单击 或 。
5. 要按名称的字母顺序对列表进行排序，请单击**按名称排序**。

删除版本

要从产品中删除现有版本：

1. 在菜单中，单击**管理 > 产品、版本和内部版本**。
2. 单击**产品**选项卡。将显示**产品**页面，列出所有现有产品。
3. 单击产品名称。将打开产品的**产品详细信息**页面。
4. 停用要删除的版本。
有关其他信息，请参阅**激活和停用版本**。
5. 在要删除的产品的**操作**列中，单击。此时将显示确认对话框。
6. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。

维护值列表

值列表用于填充在**问题 > 配置**内可为 **Issue Manager** 配置的自定义问题选项卡中的自定义属性。有关自定义问题属性和选项卡的详细信息，请参阅本帮助文档中的 **Issue Manager** 主题。

添加值列表

添加新值列表：

1. 在菜单中，单击**管理 > 值列表**。
2. 单击**新建列表**。将显示**新建值列表**对话框。
3. 在**名称**文本框中键入新值列表的名称，并在**说明**文本框中键入值列表的说明。
4. 从**分组方式**列表框中，选择对此列表进行分组所用的参数。

此选择是确定的，不能在保存新列表之后进行编辑。分组值意味着列表中每个值都必须分配为**分组方式**列表框中所选列表的值。不分组值意味着您可手动定义自定义值。

5. 单击**新建值**以将值添加到列表。将显示**新建值**对话框。
6. 键入新值的**名称**和**说明**。
7. 如果适用，请从**分组方式**列表框中选择值。

8. 从**在其后插入**列表框中选择新值在现有值列表中所处的位置，或选择 <最后一个条目> 以将新值添加到列表末尾。
9. 单击**确定**以保存值。**新建值列表**对话框会显示新添加的值。
10. 根据需要添加尽可能多的值，以完成值列表。
11. 单击**确定**以保存值列表。

编辑值列表

要编辑现有值列表：

1. 在菜单中，单击**管理 > 值列表**。
2. 单击要编辑的值列表的名称。此时将显示**编辑值列表**对话框。
3. 更改所选值列表的**名称**、**说明**和**分组方式**设置，然后单击**确定**。



注：也可以编辑为列表配置的各个值。有关编辑单个值的详细信息，请参阅**编辑单个值**。

编辑单个值

要编辑值列表中的单个值：

1. 在菜单中，单击**管理 > 值列表**。
2. 单击要编辑的值列表的名称。此时将显示**编辑值列表**对话框。
3. 单击要编辑的值的名称。此时将显示**编辑值**对话框。
4. 根据需要编辑值的**名称**和**说明**。
5. 单击**确定**以保存您所做的更改。

激活和停用值列表



注：您无法停用**问题类型**值列表，因为此列表是 Issue Manager 所要求的。

激活或停用现有值列表：

1. 在菜单中，单击**管理 > 值列表**。
2. 单击与要激活或停用的值列表关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
3. 确认消息以将值列表状态切换为活动或非活动。



注：也可激活或停用为列表配置的个别值。有关激活或停用个别值的详细信息，请参阅**激活和停用个别值**。



激活和停用个别值

激活或停用值列表中的个别值：

1. 在菜单中，单击**管理 > 值列表**。
2. 单击包括要激活或停用的值的值列表名称。将显示**编辑值列表**对话框。
3. 单击与要激活或停用的值关联的**状态**图标。将显示确认对话框。
4. 单击**确定**以保存更新的值列表。


对值列表中的值排序


在值列表中将值上移或下移，或按值名称的字母顺序对值列表排序：

1. 在菜单中，单击**管理 > 值列表**。
2. 单击包括您要排序的值的值列表名称。此时将显示**编辑值列表**对话框。
3. 在要移动项目的**操作**列中，单击 或 。
4. 要按值名称的字母顺序对值列表排序，请单击**按值排序**。此时将显示**按值排序**对话框。
5. 选择排序次序，升序或降序，然后单击**确定**。
6. 单击**编辑值列表**对话框中的**确定**以保存更新的值列表。

删除值列表


要删除现有值列表：

1. 在菜单中，单击**管理 > 值列表**。
2. 停用要删除的值列表。
有关其他信息，请参阅[激活和停用值列表](#)。
3. 在要删除的值列表的“操作”列中，单击。此时将显示确认对话框。
4. 单击**是**以继续删除或单击**否**以中止删除。

 **注：**也可以删除为列表配置的各个值。有关删除单个值的详细信息，请参阅[删除单个值](#)。

删除单个值

要删除值列表中的单个值：

1. 在菜单中，单击**管理 > 值列表**。
2. 单击包含要删除的值的值列表名称。此时将显示**编辑值列表**对话框。
3. 停用要删除的值。有关其他信息，请参阅[激活和停用单个值](#)。
4. 在要删除的值的**操作**列中，单击。
5. 单击**编辑值列表**对话框中的**确定**以保存更新的值列表。

值列表配置页面

管理 > 值列表

使用此页面配置值列表。对于所列的每个值列表，该页面显示以下列：

列	说明
名称	在 GUI 和报告中显示的值列表名称。单击值列表名称以显示值列表的名称、说明和值。
分组方式	显示值列表按产品还是按问题类型分组，或者是否未分组。
状态	值列表的状态，即活动或非活动。单击状态可在活动和非活动之间切换。不能停用默认值列表 <i>问题类型</i> ，因为它是 Issue Manager 中使用的重要组件。
创建于	创建值列表的日期。
创建者	创建值列表的用户。
更改时间	上次修改值列表的日期。
更改者	上次修改值列表的用户。
操作	您可以对值列表执行以下操作：

列	说明
	✗ 永久删除值列表。在删除之前，值列表必须处于非活动状态。如果值列表已与问题关联，则不允许删除它。

单击**新建列表**可创建新的值列表。

配置全局计划

您可定义可在 **Silk Central** 中重复用于执行计划安排的全局计划。由于全局计划将定义个别计划的需减少为只需定义需要特殊安排的执行计划，因此可加快执行计划的安排进程。有关如何应用计划的详细信息，请参阅 *计划*。

排除



您可定义在其间不执行测试的工作日和当日时间间隔。例如，您可能想要测试发生在周末。

确定运行

不管配置的计划如何，您都可定义必须执行测试的时间点。

添加全局计划



添加新全局计划：

1. 在菜单中，单击**管理 > 计划**。将显示**计划**页面，列出所有现有全局计划。
2. 单击**新建计划**。此时将显示**配置计划**页面。
3. 在**名称**文本框中键入新计划的名称。好的做法是，将时区包含在名称中，例如“东部标准时间每天下午 6 点”，这样用户就能知道该计划的实际运行时间。
4. 在**说明**文本框中键入计划的说明。
5. 单击从旁边的 ，以定义计划的开始日期和时间。所有日期和时间值均以 **GMT** 格式保存到数据库。根据用户设置中指定的**时区**设置来设置值表示。例如，如果位于纽约的管理员创建了一个每天下午 6 点运行的全球计划，那么对位于巴黎的用户来说，如果他将此计划应用到自己的执行计划，那么该计划将在午夜运行。
6. 定义重复执行的**间隔**。可用时间范围为 1 分钟至 36 天。
7. 选中**将计划调整到夏令时**复选框，以根据夏令时变化自动调整计划的执行。
8. 单击运行旁边的 ，以定义执行的结束日期和时间。单击**始终**以在未定义期限内执行，或单击**直到**以在定义期限内执行。
9. 要定义不执行 **测试** 的工作日和当日时间间隔，请单击**添加排除**。
有关更多信息，请参阅 *计划排除*。
10. 要定义必须执行 **测试** 的时间点，请单击**添加确定运行**。
有关更多信息，请参阅 *计划确定运行*。
11. 完成计划定义后，单击**保存**。

编辑全局计划

要修改全局计划：

1. 在菜单中，单击**管理 > 计划**。将显示**计划**页面，列出所有现有全局计划。
2. 单击您要编辑的计划名称。此时将显示**配置计划**页面。

3. 在**名称**文本框中更改计划的名称。好的做法是，将时区包含在名称中，例如“东部标准时间每天下午 6 点”，这样用户就能知道该计划的实际运行时间。
4. 在**说明**文本框中更改计划的说明。
5. 单击从旁边的 ，为计划定义新的开始日期和时间。所有日期和时间值均以 GMT 格式保存到数据库。根据用户设置中指定的**时区**设置来设置值表示。例如，如果位于纽约的管理员创建了一个每天下午 6 点运行的全球计划，那么对位于巴黎的用户来说，如果他将此计划应用到自己的执行计划，那么该计划将在午夜运行。
6. 更改应重复执行的**间隔**。可用时间范围为 1 分钟至 36 天。
7. 选中**将计划调整到夏令时**复选框，以根据夏令时变化自动调整计划的执行。
8. 单击运行旁边的 ，以定义执行的结束日期和时间。单击**始终**以在未定义期限内执行，或单击**直到**以在定义期限内执行。
9. 要定义不执行测试的工作日和当日时间间隔，请单击**添加排除**。
有关更多信息，请参阅 [计划排除](#)。
10. 要定义必须执行测试的时间点，请单击**添加确定运行**。
有关更多信息，请参阅 [计划确定运行](#)。
11. 在完成修改计划后，单击**保存**。


激活和停用全局计划


激活或停用现有产品：

1. 在菜单中，单击**管理 > 计划**。将显示**计划**页面，列出所有现有全局计划。
2. 单击与要激活或停用的计划关联的**状态**图标。将显示确认对话框，询问您是否确实要激活或停用。
3. 确认消息以将计划状态切换为活动或非活动。

删除全局计划

要删除现有的全局计划：

1. 在菜单中，单击**管理 > 计划**。将显示**计划**页面，列出所有现有全局计划。
2. 在要删除的计划的**操作**列中，单击 。此时将显示确认对话框。
3. 单击**是**以删除当前计划（包括所有排除和确定运行），或单击**否**以中止操作。

 **注：**当全局计划正被测试使用时，您不能删除它。您必须先将所有测试重新安排到其他计划。

计划排除


计划排除：




1. 在菜单中，单击**管理 > 计划**。将显示**计划**页面，列出所有现有全局计划。
2. 单击您要编辑的计划名称。
3. 在**配置计划**页面上，单击**添加排除**。
4. 在**配置计划排除**页面上，选择应抑制测试的工作日。
5. 定义应在这些天抑制执行的特定时间间隔。
6. 排除设置定义完成后单击**确定**，或单击**取消**中止。排除设置现已列在**配置计划**页面上。
7. 单击**保存**将排除添加到当前计划，或继续添加其他排除。

 **提示：**您可以单击要修改的排除的**操作**列中的  或  来编辑和删除排除。

计划确定运行

计划确定运行：


1. 在菜单中，单击**管理 > 计划**。将显示**计划**页面，列出所有现有全局计划。
2. 单击您要编辑的计划名称。
3. 在**配置计划**页面上，单击**添加确定运行**。
4. 在**配置确定运行**页面上，单击以定义确定运行的时间点。
5. 确定运行定义完成后单击**确定**，或单击**取消**中止。确定运行设置现已列在**配置计划**页面上。
6. 单击**保存**将确定运行添加到当前计划，或继续添加其他确定运行。

 **提示:** 您可以单击要修改的确定运行的**操作**列中的或来编辑和删除确定运行。

计划配置页面

管理 > 计划

使用此页面为 Silk Central 配置全局计划。对于每个计划，页面显示以下列：

列	说明
操作	此列包含允许用户对计划执行以下操作的操作图标：  永久删除计划。如果计划已与执行计划关联，则不允许删除。
名称	在 GUI 和报告中显示的计划名称。单击计划名称可修改计划的名称、说明和状态。
说明	计划的文字介绍。
状态	计划的状态，活动或非活动。单击状态可在活动和非活动之间切换。
创建于	创建计划的日期。
创建者	创建计划的用户。

单击**新建计划**可创建新计划。

时区

Silk Central 专用于在执行服务器的网络中执行测试。由于 Internet 使此类网络可在全球范围内跨多个时区延伸，因此一定要了解 Silk Central 中的时区处理。

所有日期和时间值均以 GMT 格式保存到数据库。根据用户设置中指定的**时区**设置来设置值表示。在创建全球可用的计划时，尤其需要考虑这一点。例如，如果位于纽约的管理员创建了一个每天下午 6 点运行的全球计划，那么对位于巴黎的用户来说，如果他将此计划应用到自己的执行计划，那么该计划将在午夜运行。好的做法是，将时区包含在名称中，例如“东部标准时间每天下午 6 点”，这样用户就能知道该计划的实际运行时间。

有关时区设置的详细信息，请参阅**添加用户帐户**。

以下需求适用：

- 应用程序服务器和前端服务器应位于同一时区。在 WAN 中将这服务器从本地分开毫无意义，因为应用程序服务器与一个或几个前端服务器密切通信。另外，前端服务器和应用程序服务器还可直接访问数据库。
- 执行服务器可能位于不同时区，与应用程序服务器和其他执行服务器分开。

管理项目

Silk Central 中的项目通常会反映出贵公司中的软件项目，分别是开发团队的工作，有通用的发行日期、通用的源代码管理系统、通用需求等。

项目区域提供了 Silk Central 安装中所有项目的高级测试经理视图，包括已设置为活动的最新项目的列表，并使您能在项目之间移动。如果您具有超级用户、管理员或项目经理权限，则可以为 Silk Central 项目指定项目范围内的设置。定义全局项目设置后，设置对有权访问项目的所有用户均可用。

使用项目

此主题介绍 Silk Central 中项目的概念背景。

Silk Central 在项目上下文中管理需求、测试及其执行和结果。因此，您首先要创建一个项目。项目可用作相关任务和结果集的容器。通过将项目经理和分析人员等资源分配给具有特定项目访问权限的用户组，可以将他们分配给项目。

添加项目

创建项目：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。此时将显示**项目**页面，此页面将列出所有现有的项目和项目基线。
2. 单击**新建项目**。将显示**项目设置**页面。
3. 键入**项目名称**和**说明**。
4. 选择**项目负责人**。
5. *可选*：输入您项目的**标记**。如果您有许多项目，请使用**项目列表**页面上的**标记列**，项目标记可帮助您筛选项目。
6. *可选*：要基于 Agile 项目模板创建项目，请从**项目模板**列表框中选择 *Agile 项目模板*。
7. 要将项目初始化为 Issue Manager 项目，请单击**初始化新项目**或**重用现有项目**。有关更多信息，请参阅**将项目初始化为 Issue Manager 项目**。
8. 在**共享测试**部分，定义项目是否共享测试。选择以下选项之一：
 - **不共享测试**：该项目既不与其他项目共享测试，也不使用其他项目中的测试。
 - **共享测试**：该项目将共享其他项目可以使用的测试。
 - **使用以下项目中的共享测试**：选择编辑后的项目可从中使用共享测试的一个项目。
9. **组**部分包含可用组和已分配组的列表。根据需要分配组。使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个组。您还可单击**导入 LDAP 组**，以从 LDAP 服务器导入组。有关详细信息，请参阅**从 LDAP 服务器导入组**。如果用户组不存在，您可能要在创建用户组后再对其分配。您也可以在**组设置**页面配置组/项目分配。权限因用户角色而异。有关用户权限的信息，请参阅**用户角色和权限**。
10. **位置**部分包含可用位置和已分配位置的列表。根据需要分配位置。使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个位置。如果位置不存在，您可能要在创建位置后再对其分配。您也可以在**位置设置**页面配置位置/项目分配。有关详细信息，请参阅**管理位置**。
11. 单击**保存**以保存您的设置。您将返回到其中列出新项目的**项目列表**页面。


项目基线

本主题介绍 Silk Central 中项目基线的概念背景。


项目基线是给定时间的项目快照，可为任何项目创建项目基线，甚至创建其他项目基线。项目中每个执行计划的上次运行也包括在项目基线中。项目基线中包含的计划选项最初设置为无，以防止丢失上次运行的执行状态。例如，项目基线可用于在发布后立即保存项目快照。中的**基线比较**报告显示了目前项目中相较于项目基线而不同的 Silk Central 数。有关报告的更多信息，请参阅 *Silk Central 帮助*。


对于包括**测试**区域的元素的每个新项目基线，该元素的**历史记录**页面包括链接到项目基线及其相应元素的条目。如果元素本身作为项目基线的一部分创建，则**历史记录**页面中的第一个条目包括与原始项目及其相应元素的链接。

当原始项目中的测试包括库中的调用共享步骤对象或关键字时，您可以在创建项目基线期间定义是否解决或保留所有调用。项目基线和原始项目对库具有相同的可见性。有关共享步骤对象和关键字的更多信息，请参阅 *Silk Central 帮助* 中的库。


 **注：**项目基线可由拥有**管理项目**权限的所有用户创建。


创建项目基线

 **警告：**创建项目基线可将数据库锁定几分钟，具体取决于要为其创建项目基线的项目的大小。我们建议
在非工作时间（*Silk Central* 上的用户活动最少时）创建项目基线。


 **注：**如果原始项目包括计划，则新基线中的计划选项将设置为无，以防止丢失上次执行状态。创建基线时，基线中所包括的每个**测试**项目的**历史记录**页面将使用基线条目进行更新。

创建项目基线：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。此时将显示**项目**页面，此页面将列出所有现有的项目和项目基线。
2. 在要为其创建基线的项目的**操作**列中，单击。此时将显示**基线项目**对话框。
3. 键入新基线的名称和说明。
4. **可选：**如果项目包含使用库中共享步骤或关键字的测试，请在**库资产处理**部分中定义共享步骤的处理方式：
 - 单击**复制库资产**分离原始库中所有对共享步骤和关键字的引用，转为引用这些库在基线中新建副本中的资产。选择此选项，以出于历史或审计目的创建项目基线。默认情况下，库副本只读。
 - 单击**保留库资产引用**保留原始库中对共享步骤和关键字的所有引用。选择此选项，以出于正在进行的测试目的（例如项目的新版本）创建工作副本。
 - 为防止用户编辑库，请将库设置为只读。有关其他信息，请参阅 [管理关键字库和库属性](#)。
5. **可选：**如果项目包含手动测试或关键字驱动的测试，请在**测试资产版本控制**部分中定义是否应在原始项目和/或基线中为测试创建新版本。
 - 选中**在原始项目中创建手动资产和关键字驱动资产的新版本**复选框，以在原始项目中使用共享对象为所有手动测试和关键字驱动的测试创建新版本。
 - 选中**在新基线中创建手动资产和关键字驱动资产的新版本**复选框，以在基线中使用共享对象为所有手动测试和关键字驱动的测试创建新版本。如果选择了**复制库资产**，还会在复制的库中为所有资产创建新版本。

 **注：**不会为数据驱动实例创建版本。

6. 单击**确定**。将显示**基线项目**对话框，并通知您该操作可能需要几分钟才能完成。
7. 单击**是**以继续。将打开**基线项目 - 调整项目设置**对话框。该对话框将显示需求集成设置以及为原始项目配置的所有源代码管理配置文件。
8. 单击相应的**编辑**按钮，以将项目基线链接到源代码管理配置文件中相应的基线、分支、标签或其他引用点，或更改需求集成设置。

 **注：**有关编辑源代码管理配置文件的更多信息，请参阅 *Silk Central 帮助*。


9. 单击**完成**以完成基线的创建。
10. 在**基线项目**对话框中，单击**是**以激活新基线。

编辑项目和项目基线

要编辑现有的项目或项目基线：


1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。此时将显示**项目**页面，此页面将列出所有现有的项目和项目基线。

2. 在要编辑的项目或项目基线的项目名称的“操作”列中单击.

 **注:** 项目或项目基线必须处于非活动状态。

3. 根据需要编辑**项目名称**和**说明**。
4. 根据需要更改**项目负责人**。
5. 选中**活动**复选框以激活项目或项目基线。
6. **可选:** 输入您项目的**标记**。如果您有许多项目, 请使用**项目列表**页面上的**标记**列, 项目标记可帮助您筛选项目。
7. 在**共享测试**部分, 定义项目是否共享测试。选择以下选项之一:
 - **不共享测试:** 该项目既不与其他项目共享测试, 也不使用其他项目中的测试。
 - **共享测试:** 该项目将共享其他项目可以使用的测试。
 - **使用以下项目中的共享测试:** 选择编辑后的项目可从中使用共享测试的一个项目。
8. **组**部分包含可用组和已分配组的列表。根据需要分配组。使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个组。您还可单击**导入 LDAP 组**, 以从 LDAP 服务器导入组。有关详细信息, 请参阅**从 LDAP 服务器导入组**。如果用户组不存在, 您可能要在创建用户组后再对其分配。您也可以在**组设置**页面配置组/项目分配。权限因用户角色而异。有关用户权限的信息, 请参阅**用户角色和权限**。
9. **位置**部分包含可用位置和已分配位置的列表。根据需要分配位置。使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择多个位置。如果位置不存在, 您可能要在创建位置后再对其分配。您也可以在**位置设置**页面配置位置/项目分配。有关详细信息, 请参阅**管理位置**。
10. 单击**保存**以保存您的设置。 您将返回**项目列表**页面。

激活或停用项目和项目基线

 **注:** 您也可从**项目列表**页面激活或停用现有项目或项目基线。 有关更多信息, 请参阅**编辑项目**。


激活或停用现有项目或项目基线:


1. 在菜单中, 单击**项目 > 项目列表**。此时将显示**项目**页面, 此页面将列出所有现有的项目和项目基线。
2. 单击要激活或停用的项目或项目基线的**状态**列中的**活动/非活动**。 将显示确认对话框, 询问您是否确实要激活或停用。
3. 确认以将项目状态切换为活动或非活动。

复制项目或项目基线


将现有项目或项目基线复制到新项目。

如果原始项目或基线包括计划, 则在复制过程中计划选项会设置为无。

 **警告:** 复制项目或项目基线会将数据库锁定几分钟, 具体取决于正在复制的项目或项目基线的大小。建议在非工作时间 (Silk Central 上的用户活动最少时) 复制项目或项目基线。

 **提示:** 特别是在将大项目写入数据库时, 可能会显著降低数据库的性能。我们强烈建议您在下一个维护窗口中为 Silk Central 数据库架构执行完整索引重建。

复制项目或项目基线:


1. 在菜单中, 单击**项目 > 项目列表**。此时将显示**项目**页面, 此页面将列出所有现有的项目和项目基线。
2. 单击要复制的项目或项目基线的**操作**列中的。 将显示**复制项目**对话框。
3. 在**新建项目名称**文本框中, 键入新项目的名称。
4. 选中要随新项目一起复制的任何其他信息类型的复选框。选中**测试历史记录**复选框时, 还会复制版本。有关这些复选框的详细信息, 请参阅**复制项目对话框**。
5. 单击**确定**。
6. 如果未针对要复制的项目初始化任何 Issue Manager 项目, 请继续执行步骤 10。如果已初始化 Issue Manager 项目, 将显示对话框:

- 如果要重复使用现有 Issue Manager 项目，请单击**是**并继续执行步骤 10。
- 如果不想重复使用但想复制现有 Issue Manager 项目，请单击**否**并继续执行步骤 7。


无论您是否选择重复使用现有 Issue Manager 项目，复制的任何问题跟踪配置文件都将继续指向原始 Issue Manager 项目。


7. 选中**复制问题**复选框，以将源项目的所有现有问题复制到新项目。
8. 选中**复制存档问题**复选框，以将源项目的所有存档问题复制到新项目。
9. 单击**确定**。
10. 在**复制项目**对话框上单击**是**，以确认要开始复制过程并且知道该过程可能需要几分钟。复制过程完成时，将显示对话框通知您已复制的内容并且询问您是否要激活该项目，从而让该项目在 Silk Central 的项目视图中处于可用状态。

删除项目和项目基线

 **警告:** 当您删除项目或项目基线时，您将从存储库中永久删除所有相关的结果。您还可以销毁与项目或项目基线相关的所有内容。如果您想要保留结果，我们建议您将项目或项目基线设置为非活动，而不是删除它。有关停用项目和项目基线的信息，请参阅[激活或停用项目或项目基线](#)。

要删除项目或项目基线：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。此时将显示**项目**页面，此页面将列出所有现有的项目和项目基线。
2. 单击要删除的项目或项目基线的**操作**列中的 。

 **注:** 项目或项目基线必须处于非活动状态。

此时将显示确认对话框，要求您确认删除。


3. 单击**是**以删除项目或项目基线；或单击**否**以中止操作。如果您选择**是**，您将返回项目列表，已删除的项目或项目基线将不再列出。

导出项目

您可将项目（包括将所有项目数据）作为 .zip 文件导出到本地计算机。这在您要将数据在 Silk Central 外存档时非常有用。

要导出项目：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。此时将显示**项目**页面，此页面将列出所有现有的项目和项目基线。
2. 单击**操作**列中的 （**导出项目**）。
3. 单击确认对话框上的**确定**。
4. 在计算机中指定保存项目数据的位置。Silk Central 将项目数据保存为 .zip 文件。

 **注意:** 开始导出或导入项目之前，请仔细阅读以下建议。

- 导出/导入具有大量项目数据的大项目时，导出/导入过程可能需要很长时间（长达几个小时）。
- 各项目间的文件大小差异巨大，取决于很多因素，例如：资产数量、运行数量、附件、代码覆盖率统计以及最重要的结果文件。
- 我们建议在导出项目之前尽量减小项目的大小。因此，您应删除不需要的数据，尤其是未使用的结果文件。如果您的项目大小超过 1.2 GB，您在尝试导入该项目时会收到 Request entity is too large 错误。如果无法再减少项目的大小，您可修改 client_max_body_size 属性的值，以增加文件 nginx.conf.template（位于 C:\ProgramData\SilkCentral\InstanceAdministration\nginx\conf）中的上传限制。
- 特别是在将大项目写入数据库时，可能会显著降低数据库的性能。我们强烈建议您在下一个维护窗口中为 Silk Central 数据库架构执行完整索引重建。
- 某些浏览器有文件上载限制，例如 Internet Explorer。如果要导入的项目超过该大小，导入就会失败。请使用其他浏览器避免此类问题发生。

- 请注意，导出/导入过程会在 **Silk Central** 和数据库服务器上添加相当大的负载。导出/导入操作应在非工作时间（例如，夜间或周末）执行，或至少在 **Silk Central** 使用率低且没有用户登录时执行。
- 导出和导入数据取决于数据库及其内容并与其紧密相关。如果数据库已包含任何数据不一致情况，则导入项目可能失败。因此，我们强烈建议在导出后立即重新导入以确保有效性、数据一致性和可恢复性，这是每个备份过程的良好做法。
- 如果您要重新导入项目数据，请使用已导出的同一个 **.zip** 文件。其他文件格式将不会被接受。您可将数据仅导入到与用于导出数据相同的 **Silk Central** 和数据库版本。
- 如果您有任何关于导出/导入过程的问题，请随时联系客户支持。

导入项目


Silk Central 项目可被导出以将项目数据在 **Silk Central** 外存档。要查看数据、所有结果、报告等，必须重新导入项目。

导入项目数据时，您必须使用用于导出数据相同的 **Silk Central** 版本和数据库版本。但是，您可使用用于导出数据相同的版本将项目数据导入相同或不同数据库服务器。

要导入项目：


1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。此时将显示 **项目** 页面，此页面将列出所有现有的项目和项目基线。
2. 单击顶部的 **导入项目**。此时将显示 **导入项目** 对话框。
3. 浏览到计算机上的相应 **.zip** 文件，然后单击 **确定**。**Silk Central** 将上载数据。

 **注：** **.zip** 文件必须为事先从 **Silk Central** 中导出的文件。

 **注：** **.zip** 文件将在导入到数据库之前上载至前端服务器。因此，前端服务器需要提供适当的可用磁盘空间来存储 **.zip** 文件。

4. 单击 **是** 开始导入。请注意以下事项：

- **Silk Central** 一次只处理一个导入。
- **Silk Central** 会在导入开始、结束或失败时写入审核日志。
- 导入在后台进行处理。导入完成时，您将收到电子邮件通知。请确保您在开始导入之前已配置电子邮件地址和电子邮件服务器。否则，您将不会收到通知。有关更多信息，请参阅 [配置电子邮件服务器和用户设置页面](#)。
- 导入完成时，项目将显示在项目列表中。

 **注意：** 开始导出或导入项目之前，请仔细阅读以下建议。

- 导出/导入具有大量项目数据的大项目时，导出/导入过程可能需要很长时间（长达几个小时）。
- 各项目间的文件大小差异巨大，取决于很多因素，例如：资产数量、运行数量、附件、代码覆盖率统计以及最重要的结果文件。
- 我们建议在导出项目之前尽量减小项目的大小。因此，您应删除不需要的数据，尤其是未使用的结果文件。如果您的项目大小超过 **1.2 GB**，您在尝试导入该项目时会收到 **Request entity is too large** 错误。如果无法再减少项目的大小，您可修改 **client_max_body_size** 属性的值，以增加文件 **nginx.conf.template**（位于 **C:\ProgramData\SilkCentral\InstanceAdministration\nginx\conf**）中的上传限制。
- 特别是在将大项目写入数据库时，可能会显著降低数据库的性能。我们强烈建议您在下一个维护窗口中为 **Silk Central** 数据库架构执行完整索引重建。
- 某些浏览器有文件上载限制，例如 **Internet Explorer**。如果要导入的项目超过该大小，导入就会失败。请使用其他浏览器避免此类问题发生。
- 请注意，导出/导入过程会在 **Silk Central** 和数据库服务器上添加相当大的负载。导出/导入操作应在非工作时间（例如，夜间或周末）执行，或至少在 **Silk Central** 使用率低且没有用户登录时执行。
- 导出和导入数据取决于数据库及其内容并与其紧密相关。如果数据库已包含任何数据不一致情况，则导入项目可能失败。因此，我们强烈建议在导出后立即重新导入以确保有效性、数据一致性和可恢复性，这是每个备份过程的良好做法。

- 如果您要重新导入项目数据，请使用已导出的同一个 .zip 文件。其他文件格式将不会被接受。您可将数据仅导入到与用于导出数据相同的 Silk Central 和数据库版本。
- 如果您有任何关于导出/导入过程的问题，请随时联系客户支持。

复制项目对话框

项目 > 项目列表 > 复制项目

使用此对话框将现有项目复制到新项目。



注: 选中要随新项目一起复制的任何其他信息类型的复选框。如果未选择其他信息类型，则将复制仅带有组分配、位置分配和项目设置的空项目。

项	说明
新建项目名称	指定现有项目要复制到的新项目的名称。
新建项目说明	指定现有项目要复制到的新项目的说明。
设置	选中此复选框，以将项目设置、筛选器、属性、自定义需求属性、更改通知和集成配置设置信息复制到新项目。不会复制第三方集成配置设置信息。
需求树（包括需求设置）	选中此复选框，以复制需求树以及每个需求的所有信息，例如，属性、附件和其他。不会复制第三方需求信息。为外部需求管理系统配置项目后，系统将询问您是否要将 RMS 设置传输到项目副本。
需求历史记录	选中此复选框，以复制每个需求的历史信息。此选项仅在选中需求树时可用。
测试树（包括测试设置）	选中此复选框，以复制测试树以及每个测试的所有信息。同时选中需求树和测试树时，除了上面列出的信息之外，还会复制与需求和测试（已分配的需求和已分配的测试）之间的关系相关的信息。
测试历史记录	选中此复选框，以复制每个测试的历史信息。此选项仅在选中测试树时可用。
执行计划树（包括测试树）	选中此复选框，以复制执行树以及每个执行计划的所有信息。
测试的上次运行	选中此复选框，以复制每个测试的上次运行。此选项仅在选中执行计划树时可用。选中需求树、执行计划树和测试的上次运行时，将复制其中的所有树。同时建立这些树之间的关系。
报告	选中此复选框，以将所有与项目相关的报告复制到新项目。

对于 Issue Manager，该对话框将显示以下其他复选框：

复制项目 — Issue Manager 对话框项目	说明
复制问题	选中此复选框，以将所有源项目的现有问题复制到新项目。
复制存档问题	选中此复选框，以将所有源项目的存档问题复制到新项目。

如果未选中这两个复选框之一，问题数据将不会复制到新项目。

源项目配置将自动复制到新项目。其中包括：

- 产品
- GUI 配置
- 通知规则和系统级触发器
- 路由规则
- 工作流
- 收件箱中的用户视图
- 工作组
- 收件箱

- 用户帐户配置

项目设置页面

项目 > 新建项目

使用 **项目设置** 页面配置项目。页面显示以下项目：


项	说明
项目名称	指定应出现在 GUI 和报告中的项目名称。
说明	项目的说明。您可以输入任何说明文本。
项目负责人	指定项目负责人。选定的用户帐户没有任何特殊权限；此设置仅为参考信息。
活动	选中此复选框可激活项目。非活动项目在应用程序中不可见。
标记	如果您有许多项目，请使用 项目列表 页面上的 标记列 ，项目标记可帮助您筛选项目。
项目模板	此列表框定义项目是否基于 Agile 项目模板。选择 Agile 项目模板 使项目基于 Agile 项目管理工具的模板，或选择 <无> 创建简单项目。
Issue Manager 集成	选择以下选项之一： <ul style="list-style-type: none"> • 无项目：未创建任何 Issue Manager 集成。 • 初始化新项目：新项目初始化为 Issue Manager 项目。单击页面底部的 保存 时，将显示对话框，您可在此配置项目的所有必要设置（组、收件箱、产品等）。 • 重复使用现有项目：使用现有项目。从列表中选择项目。如果之前未将项目配置为 Issue Manager 项目，则您必须配置所有必要设置。单击 保存 时，将显示对话框。如果之前已将项目配置为 Issue Manager 项目，则您只需配置凭据和状态映射。
共享测试	选择以下选项之一： <ul style="list-style-type: none"> • 不共享测试：该项目既不与其他项目共享测试，也不使用其他项目中的测试。 • 共享测试：该项目将共享其他项目可以使用的测试。 • 使用以下项目中的共享测试：选择编辑后的项目可从中使用共享测试的一个项目。
组	组 部分包含可用组和已分配组的列表。根据需要分配组。使用 Ctrl+单击 或 Shift+单击 选择多个组。您还可单击 导入 LDAP 组 ，以从 LDAP 服务器导入组。有关详细信息，请参阅 <i>从 LDAP 服务器导入组</i> 。如果用户组不存在，您可能要在创建用户组后再对其分配。您也可以在 组设置 页面配置组/项目分配。权限因用户角色而异。有关用户权限的信息，请参阅 <i>用户角色和权限</i> 。
位置	位置 部分包含可用位置和已分配位置的列表。根据需要分配位置。使用 Ctrl+单击 或 Shift+单击 选择多个位置。如果位置不存在，您可能要在创建位置后再对其分配。您也可以在 位置设置 页面配置位置/项目分配。有关详细信息，请参阅 <i>管理位置</i> 。

将项目初始化为 Issue Manager 项目

在 Silk Central 中创建新项目时，您可将该项目与 Issue Manager 项目集成：

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。此时将显示 **项目** 页面，此页面将列出所有现有的项目和项目基线。
2. 单击 **新建项目**。将显示 **项目设置** 页面。
3. 配置设置。有关更多信息，请参阅 *添加项目*。
4. 在 **Issue Manager 集成** 行中，您可选择：
 - **初始化新项目**：初始化新 Issue Manager 项目并将其与新创建的 Silk Central 项目集成。
 - **重复使用现有项目**：现有 Issue Manager 项目将与新创建的 Silk Central 项目集成。从列表中选择项目。您必须配置凭据和状态映射。

5. 单击页面底部的**保存**。新项目将创建并显示在**项目列表**中。此时将显示**配置 Issue Manager 项目**对话框。
6. 配置您的组设置，然后单击**下一步**。
7. 单击**添加收件箱**以将收件箱手动添加到项目。单击**生成收件箱**以自动为分配到项目的所有用户生成收件箱。您可选中该复选框，以自动为将来分配的用户和用户组生成收件箱。单击**下一步**。
8. 定义产品设置，然后单击**关闭**。
9. 提供默认凭据，然后单击**确定**。您输入的用户名需要是您分配到项目的用户组的一部分。
10. 配置外部和内部属性的映射方式，然后单击**确定**。

 **注：**您可随时取消初始化过程。但是，要稍后完成初始化，您必须在**问题跟踪配置文件**页面、**Issue Manager 项目列表**页面和 **Issue Manager 配置**页面上配置这些设置。

内部版本信息

内部版本信息文件包含用于执行运行的版本和内部版本信息。通常在执行运行的执行服务器上存储和搜索内部版本信息文件。如果未在执行服务器上找到内部版本信息文件，将在应用程序服务器上搜索该文件。当您拥有多台执行服务器并在所有执行服务器之间使用一个内部版本信息文件时，此行为会非常有用。您只需在应用程序服务器上维护一个内部版本信息文件。将在应用程序服务器上立即搜索未分配执行服务器的自动测试以及所有手动测试的内部版本信息文件。

Silk Central 能够将测试结果与内部版本信息进行匹配并显示特定内部版本号的测试结果。

内部版本信息更新

必须手动创建和配置内部版本信息文件。每当有新的内部版本可用于执行服务器上的测试时，请更新内部版本信息以反映新的内部版本号。

您可通过两种不同方式更新内部版本信息：


- 通过在每次安装新的内部版本时编辑文件来手动更新。
- 如果您使用自动内部版本更新流程来更新内部版本信息文件（例如，通过 VB 脚本），则可自动更新。

创建内部版本信息文件

创建内部版本信息文件：

1. 在应用程序服务器上，导航到：`C:\ProgramData\SilkCentral\instance_<实例编号>_<实例名称>\BuildInfos`。
2. 基于模板文件 `BuildInfoExample.xml` 创建项目的内部版本信息文件。模板文件包含以下代码：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ProjectBuildInfo>
  <BuildEntryList>
    <BuildEntry name="Demo Product">
      <Version>3.1</Version>
      <BuildNr>350</BuildNr>
    </BuildEntry>
    <BuildEntry name="Product2">
      <Version>4.2</Version>
      <BuildNr>613</BuildNr>
    </BuildEntry>
  </BuildEntryList>
</ProjectBuildInfo>
```

 **注：**名为 `BuildEntryList` 的元素包含 `BuildEntry` 元素列表。`BuildEntry` 标记表示 `BuildEntry` 元素的名称属性所定义的特定产品。

3. 修改文件内容以符合您的环境。

Version 当前可用于测试的版本数量。每台执行服务器的数量不必须相同。

BuildNr 当前可用于测试的内部版本数量。每台执行服务器的数量不必须相同。

4. *可选*：如果您要求特定执行服务器使用不同版本和内部版本信息，请将修改后的内部版本信息文件分发到 C:\ProgramData\SilkCentral\BuildInfos 下的执行服务器。对于 Linux 执行服务器，该文件需要存储在用户主目录的 ~/.LinuxExecServer-19.0.0/BuildInfos/ 路径下。
5. 创建内部版本信息文件之后，您必须在相应项目的设置中指定文件名。单击 **项目：<项目名称> > 项目列表** 以查看分配给您的项目列表。选择要链接内部版本信息的项目。



注：必须在计划项目的任何测试之前执行此操作。否则，将不会更新先前计划的测试。

6. 单击 **项目设置** 选项卡。
7. 单击 **编辑** 以编辑所选项目的项目设置。将打开 **编辑项目设置** 对话框。
8. 在 **内部版本信息文件名** 文本框中，指定先前创建的 XML 文件的名称。
9. 单击 **确定** 以更新信息。对于将来所有测试执行，Silk Central 将从相应文件读取内部版本信息并将测试结果与该信息进行匹配。

比较项目与基线

对于基线项目，您可使用 *基线比较* 报告查看项目中自项目成为基线项目起的所有测试更改。

查看报告：

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 使用 **Ctrl+单击** 选择要比较的项目和项目的基线。



提示：为了更易于选择基线，请不要单击基线名称。而是点进另一列。

3. 右键单击所选内容。
4. 选择 **报告 > 基线测试比较**。



注：基线比较报告必须执行一次才会显示在上下文菜单中。如果报告呈灰色，请在 **报告** 区域中执行一次报告。

选择项目

选择项目：

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 单击项目名称进行选择。



注：您只能选择活动项目。

项目列表

项目：<项目名称> > 项目列表

项目列表 页面按字母顺序显示了与 Silk Central 安装关联的所有项目和项目基线。页面支持筛选，但不支持排序。显示的项目按名称排序。非活动项目和项目基线会禁用。

项目基线按创建日期排序，用特殊图标标记，并显示为原始项目的子节点。

有关更多信息，请参阅 *管理项目*。

将为每个项目和项目基线显示以下列：

列	说明
操作	 删除  编辑项目  复制项目  基线项目  导出项目  注: 如果当前用户不具有修改/删除项目的权限，将隐藏此列。
项目	项目名称。单击可将项目设置为活动项目。
项目 ID	项目的标识符。
状态	活动或非活动。单击可切换状态。
说明	项目说明。
项目负责人	指定项目负责人。选定的用户帐户没有任何特殊权限；此设置仅为参考信息。
发布日期	指定项目的计划发布日期。
创建于	创建项目的日期和时间。
创建者	创建项目的用户。
更改时间	上次更改项目的日期和时间。
更改者	上次更改项目的用户。
标记	<p>如果您有许多项目，请使用项目列表页面上的标记列，项目标记可帮助您筛选项目。使用 Ctrl+单击或 Shift+单击选择多个项目，然后右键单击选定项并单击编辑标记，可一次性管理多个项目的标记。</p>  注: 使用 OR 条件按标记进行筛选，这意味着将显示包含其中一个所选标记的所有项目。

切换到最近访问的项目

您可以在最近访问的五个 Silk Central 项目之间快速切换。

打开您最近打开的五个项目之一：

1. 在菜单中，单击**项目**。
2. 在**最近的项目**列表中，单击您要访问的项目名称。您可以继续使用选定的项目。

项目设置


项目设置是特定于项目的设置，例如项目发布日期。

配置项目设置

自定义项目设置：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**项目设置**选项卡以查看当前设置。将打开**项目设置**页面。
3. 单击**编辑**以修改当前项目设置。
4. 将显示**编辑项目设置**对话框。您可指定以下信息：

- 内部版本信息文件名** 内部版本信息文件包含项目信息，其中包括内部版本号、生成日志位置、错误日志位置和生成位置。在此文本框中输入项目的内部版本信息文件名称。所有测试执行从该指定文件中读取内部版本信息。
- 项目发布日期** 指定项目的计划发布日期。
- 要在结果中忽略的文件扩展名** 指定不应另存为测试执行结果的结果文件类型或其他文件类型。


 **注：**文件扩展名必须用逗号分隔，例如 `xlg, *_., res`。**内部版本信息文件名**和**要在结果中忽略的文件扩展名**字段中所做的更改将不会影响计划测试。要将任务重新分发到执行服务器，您必须重新计划任务或断开并重新连接到数据库。

5. 单击**确定**以保存您的项目设置。

筛选器

筛选器可提供有效方式来查找需要的准确信息，同时排除无关的细节。筛选器将仅突出显示与需要相关的元素，可使您快速整理需求、测试元素和执行计划。通过定义全局筛选器，您可定义在整个 **Silk Central** 中可用的复杂筛选器条件，而无需在每次需要筛选列表时定义筛选器条件。


您可根据需要在项目级别创建新的筛选器、编辑现有筛选器、选择筛选器、删除筛选器或关闭筛选。项目不包含默认筛选器。您可从 **Silk Central** 单元的工具栏和从**项目设置**单元访问和编辑筛选器。

 **注：**筛选器不应用于报告。**最新更改**筛选器使您可查看自上次更改确认后其他用户对测试所做的项目级更改和添加操作。**测试**区域的**显示更改/全部显示**开关按钮和**确认**按钮可帮助您找出其他用户所做的更改。系统管理员可以配置电子邮件通知，提醒您对测试设置做出的更改。电子邮件提醒包括使您直接转到最新更改视图的链接。


创建筛选器

要创建筛选器，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**筛选器**选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击**新建筛选器**。将显示**新建筛选器**对话框。
4. 键入新筛选器的**名称**。
当筛选器可用时，此名称将显示在列表框中。
5. 从列表中选择**类别**，以使筛选器在 **Silk Central** 的**需求、测试或执行计划**区域中可用。
6. **可选：**键入新筛选器的**说明**。
7. **可选：**选中**对其他用户可见**复选框，以允许其他用户看见筛选器。
8. **可选：**选中**其他用户可编辑**复选框，以允许其他用户编辑筛选器。

 **注：**如果选中**对其他用户可见**和**其他用户可编辑**，则筛选器为公用筛选器。要删除非公用（专用）筛选器，您必须是筛选器的所有者或者需要**删除其他用户的专用筛选器**权限。

9. 从**选择条件**列表中选择筛选条件的类别。可用类别取决于您选择的常规筛选器类别。

 **注：**您可以选择**嵌套测试筛选器**或**嵌套需求筛选器**来合并筛选器。选择其中一个类别可使您将现有筛选器包括在新筛选器中。

10. 从各自的列表中选择筛选器的**属性、运算符和值**。


属性 可用属性取决于您在上一步中选择的筛选器类别。定义您要为之定义筛选器设置的属性。如果您选择了属性类别，则属性列表包括对其查询的自定义属性。

运算符 指定筛选器运算符。运算符取决于您选择的属性类型。例如，如果您选择了基于字符串字段类型的属性，则以下运算符可用：

运算符	说明
=	字符串等于定义值。
不	字符串与定义值不同。
包含	字符串包含定义值。
不包含	字符串不包含定义值。

值 输入您要筛选掉的值。根据您的选择的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。字符串允许使用的通配符包括 *（任意数量的字符）和 ?（仅一个字符）。

11. 可选：如果要多个筛选器类别添加到新筛选器，请单击**更多**。重复此步骤以定义新类别。

 **注：**如果定义多个筛选器类别，您必须定义除了现有类别（AND 关系）之外是否需要满足其他类别，或者筛选器是否会在满足筛选器类别之一（OR 关系）时返回 true。选择 **AND** 或者 **OR** 以定义筛选器类别关系。您可定义嵌套式 AND、OR 关系。



12. 可选：要删除筛选器类别，请单击**更少**。这将删除最后的筛选器类别。

13.单击**确定**以保存新筛选器，或单击**取消**以中止操作。

创建高级筛选器

您可使用高级自定义筛选器合并简单筛选器，以创建同时应用多个筛选器条件的复杂筛选器。


创建高级自定义筛选器：

1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求、测试或执行计划**。
2. 单击工具栏中的  (**新建筛选器**)。将显示**新建筛选器**对话框。
3. 如有必要，请单击**高级**以显示整个对话框。
4. 单击**更多**，以显示第二组筛选器参数字段，可用于定义第二组筛选器参数。
5. 为筛选查询的应用程序选择逻辑运算符。例如，如果使用运算符 **and**，则已筛选元素必须同时满足两组条件，如果使用运算符 **or**，则已筛选元素必须满足一组而非两组条件。
6. 要删除筛选器参数字符串，请单击 。
7. 要显示其他筛选器参数字段和创建其他筛选器查询，请单击**更多**。要删除过多的筛选器参数集，请单击**更少**。

编辑筛选器

要编辑筛选器：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**筛选器**选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击要编辑的筛选器的名称。此时将显示**编辑筛选器**对话框。
4. 编辑筛选器的**名称和说明**。
5. 从**选择条件**列表中选择筛选条件的类别。可用类别取决于您选择的常规筛选器类别。

 **注：**您可以选择**嵌套测试筛选器**或**嵌套需求筛选器**来合并筛选器。选择其中一个类别可使您将现有筛选器包括在新筛选器中。

6. 从各自的列表中选择筛选器的**属性、运算符和值**。

属性 可用属性取决于您在上一步中选择的筛选器类别。定义您要为之定义筛选器设置的属性。如果您选择了属性类别，则属性列表包括对其查询的自定义属性。

运算符 指定筛选器运算符。运算符取决于您选择的属性类型。例如，如果您选择了基于字符串字段类型的属性，则以下运算符可用：


运算符	说明
=	字符串等于定义值。
不	字符串与定义值不同。
包含	字符串包含定义值。
不包含	字符串不包含定义值。

值 输入您要筛选掉的值。根据您的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。字符串允许使用的通配符包括 *（任意数量的字符）和 ?（仅一个字符）。

7. 单击**确定**以保存编辑过的筛选器定义。

复制筛选器

通过复制现有筛选器和更改设置来创建新筛选器。

1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求**、**测试**或**执行计划**。
2. 在所选区域的工具栏中，从列表框中选择筛选器。
3. 单击。将打开**编辑筛选器**对话框以及原始筛选器的设置。
4. 编辑筛选器的属性，然后单击**确定**。

删除筛选器

要删除筛选器：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**筛选器**选项卡以查看可用筛选器列表。
3. 单击要删除的筛选器的**删除筛选器**。此时将显示确认对话框，要求您确认删除。
4. 单击**是**以删除选定的筛选器或单击**否**以中止操作。如果您单击**是**，您将返回筛选器列表，已删除的筛选器将不再显示。

全局筛选器详细信息

全局筛选器使您可快速处理 **Silk Central** 区域中的元素，仅突出显示与您的需要相关的元素。

要查看全局筛选器的详细信息，单击菜单中的**项目：<项目名称> > 项目设置 > 筛选器**，然后单击筛选器的名称。

通过选择常规筛选器类别可定义其中提供新筛选器的特定 **Silk Central** 区域。

每个全局筛选器必须具有来自相应列表框的属性、运算符和值：

属性 提供的属性取决于筛选器的类别。它可定义将为其定义筛选器设置的属性。如果选择属性类别，则属性列表将包括要查询的自定义属性。


运算符 指定筛选器运算符。运算符取决于属性类型。例如，如果选择基于字符串字段类型的属性，则提供的运算符为 =（等于定义值）、not（不同于定义值）、包含（字符串中包含定义值）和不包含（字符串中不包含定义值）。

值 要筛选的值。根据您的属性类型，值将为您在字段中输入的字符串，或您从列表框中选择的一系列预定义值。

最新更改


最新更改筛选器可使您自上次更改确认后有效查看和确认其他用户对项目范围内的需求、测试或执行计划做出的更改和添加。

工具栏最右边的两个按钮（即**显示更改/全部显示**切换按钮和**确认**按钮）可帮助您查找其他用户做出的更改。

 **注:** 系统管理员可以配置电子邮件通知，提醒您对测试设置做出的更改。电子邮件提醒包括使您直接转到最新更改视图的链接。

应用筛选器

创建并存储自定义筛选器之后，您可将该筛选器应用到所选树。自定义筛选器可应用于需求、测试和执行计划。只有符合已应用筛选器条件的元素才会显示在树中。

 **注:** 已筛选需求以只读形式返回，并且无法进行编辑。已筛选需求的**编辑属性**按钮将禁用。

应用存储的筛选器：

1. 在菜单中，选择相应的区域：**需求**、**测试**或**执行计划**。
2. 从工具栏上的**筛选器**列表框中选择所需筛选器。
3. 将显示符合筛选器条件的所有元素。

 **注:** 要删除筛选和显示所有元素，请从工具栏上的**筛选器**列表框中选择 **<无筛选器>**。

属性

您可使用自定义属性自定义测试和执行计划信息。虽然部分属性通过 **Silk Central** 的集成功能提供（例如，优先级、组件和平台），但建议您定义自定义属性，以根据需要对测试进行分类或使测试与特定测试用例兼容。

创建自定义属性

创建自定义属性：

1. 在菜单中，单击**项目**：**<项目名称>** > **项目设置**。
2. 单击**属性**选项卡以查看当前属性列表。
3. 单击**新建属性**。将显示**新建属性**对话框。
4. 键入新属性的**名称**。当属性可用时，此名称将显示在列表框中。
5. 键入新属性的**说明**。
6. 选择属性**类型**。有关每个属性类型的说明，请参阅**自定义属性和需求属性类型**主题。
7. 单击**确定**。


自定义属性和需求属性类型

Silk Central 支持以下类型的属性和需求属性：


日期 **日期**类型支持日期值。

列表 **列表**类型支持单选或多选列表。它包含以下控件：

- **新建项目**：允许您在列表中创建条目。单击以显示**新建项目**对话框。输入列表项目的**名称**和**数值权重**并单击**确定**。

 **注:** 如果筛选器条件使用以下任意运算符，则会在筛选期间使用**数值权重**字段的值：**>**、**>=**、**<** 或 **<=**。当筛选条件使用 **=** 或 **not** 运算符时，**名称**字段的值将用于比较。

- **顺序**：使用此列表中的字段排序属性。
- **允许多选**：单击此复选框允许用户从列表中选择多个值。

 **注:** 您可以将现有单选列表更新为多选列表。多选列表无法通过更改成为单选列表。

- **操作**：使用此行中的图标删除或编辑列表中的每个项目。

编号 数字类型支持整数或小数数值。它包含以下字段：

- **最小值**：表示您可以在字段中输入的最小值。
- **最大值**：表示您可以在字段中输入的最大值。
- **小数位数**：用于定义小数点右侧有效的值数。若为整数值则选择 0，若为小数值则选择 1、2、3 或 4。



注：如果对自定义属性和需求属性的定义做出更新（例如更改**最小值**或**最大值**），则它们会显示当前值。要应用新定义，请打开并保存资产。

文本 文本类型支持任何字母数字值。它包含以下字段：

- **最大长度**：表示可以在字段中输入的最大字符数。输入 0 或将此字段留空以使长度不受限制（仅限需求属性）。

编辑自定义属性

要编辑自定义属性：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**属性**选项卡以查看当前属性列表。
3. 单击要编辑的属性的名称。此时将显示**编辑属性**对话框。
4. 编辑属性的**名称**。
如果属性可供使用，则名称将显示在筛选器、执行计划和测试的列表框中。可在按属性进行筛选的全局筛选器中使用属性，并且可应用到测试和执行计划。
5. 编辑属性的**说明**。
6. 有关每个属性类型的说明，请参阅**自定义属性和需求属性类型**主题。您有不同的编辑选项，具体取决于属性数据类型。
7. 单击**确定**。您将返回**属性**列表。

删除自定义属性

要删除自定义属性：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**属性**选项卡以查看当前属性列表。
3. 在删除属性之前，您必须先停用它。在**状态**列中，单击**活动**链接或图标，然后单击确认对话框上的**是**以停用属性。
4. 一旦属性处于非活动状态，单击**删除属性**即可删除它。此时将显示确认对话框，要求您确认删除。
5. 单击**是**以删除选定的属性；或者单击**否**以中止操作。如果您单击**是**，您将返回**属性**页面，已删除的属性将不再显示在该页面上。
6. 如果显示错误，请确保所选属性未应用于任何测试或执行计划，或未在任何全局筛选器中使用。您只能删除未使用的属性。

属性页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 属性

属性页面会列出已为当前项目创建的属性。对于每种属性，**属性**页面会显示以下列：

列	说明
操作	可对属性执行的可用操作。

列	说明
名称	属性的名称。如果属性可供使用，则名称将显示在筛选器、执行计划和测试的列表框中。可在按测试属性进行筛选的全局筛选器中使用属性，并且可应用到测试和执行计划。 单击 编辑 图标以编辑属性的名称。
类型	属性类型。有关每个属性类型的说明，请参阅 <i>自定义属性和需求属性类型</i> 主题。
状态	属性的状态，活动或非活动。
报告列	LQM Reporting 表中的属性列名称。使用此列名称在 LQM Reporting 表中查询所选属性。有关详细信息，请参阅数据库模型文档。
创建于	创建属性的时间。
创建者	创建属性的用户。
更改时间	最近修改属性的时间。
更改者	最近修改属性的用户。

需求属性

以下部分介绍可用需求属性的两种类型。

需求属性页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 需求属性

需求属性页面列出了可用于活动项目的自定义需求属性和计算属性。

计算属性

列	说明
操作	可对计算属性执行的可用操作。
名称	计算属性的名称。 单击 编辑 图标可编辑计算属性。
公式	包含计算属性的实际公式。
分类	列出了计算属性的分类。
创建于	创建属性的时间。
创建者	创建属性的用户。
更改时间	最近修改属性的时间。
更改者	最近修改属性的用户。

自定义属性

列	说明
操作	可在自定义属性上执行的可用操作。
名称	需求属性的名称。 单击 编辑 图标可编辑需求属性。
类型	属性类型。有关每个属性类型的说明，请参阅 <i>测试属性和需求属性类型</i> 主题。


列	说明
创建于	创建属性的时间。
创建者	创建属性的用户。
更改时间	最近修改属性的时间。
更改者	最近修改属性的用户。

计算属性

计算属性用于根据用户定义公式从内部或自定义属性值创建一个值。然后将此值放入名为分类的标记范围中。计算属性的目标是能够在网格中查看分类**名称**。每次显示自定义属性值时（例如，文档视图）都会显示计算属性的值。计算属性也可用于筛选器和质量目标中（如其他内部或自定义需求属性）。

每个计算属性都具有不设下限的默认分类。所有其他分类都必须具有下限。您可通过分类设置计算属性值的名称和范围。分类的名称表示值在网格中的显示方式。如果未设置公式中所用的一个或多个属性值，或根据特殊需求评估公式失败（例如，除数为零），--- 将显示为计算属性的值。

您可在公式中将项目中任何内部或自定义属性用于计算属性。内部或自定义属性类型必须为具有单个选择的数字、文本或列表。您可在公式中使用以下运算符：+ - * / ()

 **限制:** 每个项目现支持最多五个计算属性。不能在计算属性中使用其他计算属性。

创建计算属性

计算属性用于创建基于一系列值的属性。此过程将引导您创建具有三种分类（低、中和高）的名为自定义风险的计算属性。我们将使用内部属性**风险**和名为**影响**且类型为数字的自定义属性（您应提前创建该属性）。

1. 单击**需求 > 需求属性**。
2. 单击**新建计算属性**。
3. 在**名称**字段中，键入自定义风险。
4. 在**说明**字段中，键入使用风险和影响（L、M、H）计算的属性。
5. 从**插入属性**列表中选择业务影响。 $\${Business\ Impact}$ 将添加到**公式**字段。
6. 从**插入运算符**列表中选择*。 $\${Business\ Impact}*$ 将添加到**公式**字段。
7. 从**插入属性**列表中选择业务风险。 $\${Business\ Impact}*\${Business\ Risk}$ 将添加到**公式**字段。
8. 在默认的分类网格行上，将条目重命名为低。由于所有计算属性必须包含不设下限的默认分类，因此将使用此值。
9. 单击**添加分类**。一个新行将添加到分类网格。
10. 将分类命名为中并添加**下限 10**。
11. 单击**添加分类**。一个新行将添加到分类网格。
12. 将分类命名为高并添加**下限 20**。
13. 单击**确定**。

此时将创建计算属性，当为需求设置了**影响**和**风险**属性时，将使用低、中或高填充计算属性。

计算属性页面

计算属性页面用于添加或编辑项目的计算属性。要访问此页面，请单击**需求 > 需求属性**，然后单击现有计算属性或**新建计算属性**。

- 名称** 包含计算属性的名称。
- 说明** 输入有意义的计算属性说明（可引用公式或分类）。

公式 包含计算属性的公式。要实现此操作，您可手动键入公式或使用**插入属性**和**插入运算符**列表。如果您手动键入公式，则字段名称应包含在以下结构中：\${}。运算符位于此结构中。

插入属性 将光标置于**公式**字段中显示属性的位置，然后从列表中选择一种系统或自定义属性进行添加。

插入运算符 将光标置于**公式**字段中显示运算符的位置，然后选择运算符。

分类网格 **分类网格**用于设置计算属性值的变化范围。单击**添加分类**在网格中创建新行。使用**名称**字段来标识分类，并使用**下限**字段来确定计算属性的最低值。关于分类，有一点很重要：显示在网格中的是分类的**名称**而不是计算属性的值。例如，如果您的分类**名称**是中（**下限**是 5）且您的计算属性值是 7，则只要您的下一个分类下限值大于 7，计算值将显示为中。

内部属性值

可在计算属性的公式中使用多个内部属性的值。受支持属性的值如下所示。

风险

值名称	内部值
低	1
中	2
高	3
关键	4

优先级

值名称	内部值
低	1
中	2
高	3
关键	4

已审阅

值名称	内部值
否	0
是	1

自定义需求属性

您可在**需求 > 需求属性**中添加所选项目中所有需求的自定义属性字段。随后可在**编辑需求**对话框中将自定义属性与默认属性一起编辑。自定义属性将显示在**需求 > 详细信息视图 > 属性**中。如果属性的唯一值是 URL，Silk Central 会自动将其显示为一个链接，便于您直接从 Silk Central 中访问其他 Web 应用程序。

创建自定义需求属性

创建新的自定义需求属性：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**需求属性**选项卡。
3. 单击**新建需求属性**以显示**新建需求属性**对话框。

4. 在**名称**字段中键入新属性的名称。
5. 从**类型**列表中选择新属性的**数据类型**。有关每种属性类型的说明，请参阅**测试属性和需求属性类型**主题。
6. 单击**确定**。



您的自定义属性将可用于活动项目中的所有需求。

自定义属性和需求属性类型


Silk Central 支持以下类型的属性和需求属性：

日期 日期类型支持日期值。

列表 列表类型支持单选或多选列表。它包含以下控件：

- **新建项目**：允许您在列表中创建条目。单击以显示**新建项目**对话框。输入列表项目的**名称**和**数值权重**并单击**确定**。
 **注**：如果筛选器条件使用以下任意运算符，则会在筛选期间使用**数值权重**字段的值：**>**、**>=**、**<** 或 **<=**。当筛选条件使用 **=** 或 **not** 运算符时，**名称**字段的值将用于比较。
- **顺序**：使用此列中的字段排序属性。
- **允许多选**：单击此复选框允许用户从列表中选择多个值。
 **注**：您可以将现有单选列表更新为多选列表。多选列表无法通过更改成为单选列表。
- **操作**：使用此行中的图标删除或编辑列表中的每个项目。

编号 数字类型支持整数或小数数值。它包含以下字段：

- **最小值**：表示您可以在字段中输入的最小值。
- **最大值**：表示您可以在字段中输入的最大值。
- **小数位数**：用于定义小数点右侧有效的值数。若为整数值则选择 0，若为小数值则选择 1、2、3 或 4。
 **注**：如果对自定义属性和需求属性的定义做出更新（例如更改**最小值**或**最大值**），则它们会显示当前值。要应用新定义，请打开并保存资产。

文本 文本类型支持任何字母数字值。它包含以下字段：

- **最大长度**：表示可以在字段中输入的最大字符数。输入 0 或将此字段留空以使长度不受限制（仅限需求属性）。


编辑自定义需求属性

要编辑以前创建的自定义需求属性：

1. 在菜单中，单击**项目**：<项目名称> > **项目设置**。
2. 单击**需求属性**选项卡。
3. 单击要编辑的属性的名称。此时将显示**编辑需求属性**对话框。
4. 在**名称**字段中编辑属性的名称。
如果属性可供使用，则名称将显示在筛选器和需求的列表中。可在按需求属性进行筛选的全局筛选器中使用属性，并且可应用到需求。
5. 编辑属性的**说明**。
6. 请参阅**测试属性和需求属性类型**主题以获取有关每种类型的需求属性的说明。您具有不同的编辑选项，具体取决于属性数据类型。
7. 单击**确定**以保存您所做的更改。

删除自定义需求属性

要删除以前创建的自定义需求属性：


1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**需求属性**选项卡。
3. 单击。此时将显示确认对话框。
4. 单击**是**以确认删除。


步骤属性

使用步骤属性展开具有其他属性的手动测试步骤。在**项目：<项目名称> > 项目设置**中将自定义步骤属性添加到项目，以便将属性添加到项目中的所有手动测试步骤。将自定义步骤属性添加到库树中的库，以便将自定义步骤属性添加到库中的所有手动测试步骤。随后可以在**编辑手动测试步骤**对话框中编辑步骤属性以及默认属性。

创建步骤属性

创建新步骤属性：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**步骤属性**选项卡。
3. 单击**新建属性**。将打开**新建步骤属性**对话框。
4. 在**名称**文本框中输入新属性的名称。
 **注：**步骤属性字段始终声明为字符串类型。
5. 单击**确定**以使您的属性可用于所选 **Silk Central** 项目中的所有手动测试步骤。

 **注：**要为库创建步骤属性，请在**库树**中选择库节点，然后继续第二步。

编辑步骤属性

要编辑以前创建的步骤属性：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**步骤属性**选项卡。
3. 单击要编辑的属性的名称。此时将打开**编辑步骤属性**对话框。
4. 在**名称**字段中编辑属性的名称。
5. 单击**确定**以保存您所做的更改，或单击**取消**以中止操作而不保存更改。

删除步骤属性

要删除以前创建的步骤属性：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**步骤属性**选项卡。
3. 单击要删除的属性的**操作列**中的**删除属性**。此时将显示确认对话框，要求您确认删除。
4. 单击**是**以完成操作，或单击**否**以中止。

步骤属性页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 步骤属性


步骤属性页面列出了在整个活动项目中可填充到手动测试步骤的所有属性。对于每个自定义步骤属性，**步骤属性**页面显示以下列：

列	说明
名称	步骤属性的名称。
操作	可以对属性执行以下操作： <ul style="list-style-type: none"> • 删除属性 • 上移 • 下移

更改通知

当其他用户更改需求或测试时，**Silk Central** 可通过电子邮件通知您。每个用户都可以选择激活更改通知。启用通知后，请执行初始确认。此后，您可查看和确认自上次确认起发生的更改。为了避免大量通知，无论其他用户在您上次确认后执行了多少次更改，您只会在发生更改时收到一封电子邮件提醒。电子邮件提醒包括使您直接转到最新更改视图的链接。

激活需求或测试的更改通知之前，您必须在 **Silk Central** 的用户设置中配置您的电子邮件地址。

 **注：**更改通知只有在管理员已配置电子邮件服务器的情况下才能正常使用。如果更改通知尚未启用，请联系您的 **Silk Central** 管理员。

启用更改通知

要启用更改通知：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击通知选项卡。
3. 单击配置电子邮件通知以打开配置电子邮件通知对话框：
4. 如果您希望在对当前所选项目中的需求进行更改时接收通知，请选中需求更改复选框。
5. 如果您希望在对当前所选项目中的测试进行更改时接收通知，请选中测试更改复选框。
6. 单击确定以保存通知设置，或单击取消以中止操作而不保存更改。

您将通过电子邮件接收有关为其激活通知的更改。

禁用更改通知

要禁用更改通知：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击通知选项卡。
3. 单击配置电子邮件通知以打开配置电子邮件通知对话框。
4. 如果您不希望在当前所选项目中的需求进行更改时接收通知，请取消选中需求更改复选框。
5. 如果您不希望在当前所选项目中的测试进行更改时接收通知，请取消选中测试更改复选框。
6. 单击确定以保存通知设置，或单击取消以中止操作而不保存更改。

更改触发更改通知

如果已激活更改通知以通知您对需求或测试所做的更改，您将在注销后收到电子邮件提醒。如果以下一种或多种设置发生变更，您将收到电子邮件提醒：

区域	变更
需求	<ul style="list-style-type: none"> • 已创建或删除需求。 • 已编辑需求的名称或说明。 • 已编辑系统属性。

区域	变更
	<ul style="list-style-type: none"> • 已将需求设置为过时。 • 已恢复需求。 • 已将测试分配到需求或从需求中删除测试。 • 已创建、编辑或删除需求的自定义属性。
测试	<ul style="list-style-type: none"> • 已创建或编辑容器。 • 已编辑产品。 • 已编辑源代码管理配置文件。 • 已编辑“清理工作文件夹”。 • 已编辑根节点。 • 已编辑自定义数据目录。 • 已编辑包括目录。 • 已编辑隐藏测试属性。 • 已编辑 Silk Test Classic 界面。 • 已创建、编辑或删除测试文件夹。 • 已创建、编辑或删除测试。 • 已编辑计划时间。 • 已添加或编辑测试步骤。

通知页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 通知

通知页面将列出活动项目的通知事件。对于每个通知事件，通知页面将显示以下列：

列	说明
通知事件	为活动项目设置的通知事件的名称。
状态	通知事件的状态。活动或非活动。

单击每部分的配置...按钮以编辑值。

电子邮件

当激活电子邮件通知事件时，首次更改其中一个特定设置时，通知电子邮件将发送给激活该事件的用户。



注：您必须指定电子邮件地址才能接收电子邮件通知。

需求标记

您可以按不同方式为内部需求和外部需求配置通知。默认情况下，将启用所有需求标记。有关更多信息，请参阅 [标记](#) 主题。

需求管理工具集成



重要：从 Silk Central 15.0 或早期版本升级到当前版本之前，执行**全部同步**以将您的全部需求与集成的需求管理工具同步。

集成外部需求管理可让您使用可能已在使用的其他工具协调 Silk Central 的需求管理功能。集成在 **项目：<项目名称> > 项目设置** 的 **需求管理** 页面中配置。



注: 您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

Silk Central 支持通过其开放接口与外部需求管理系统 (RMS) 的集成。创建插件并将其集成到 Silk Central，这样允许集成任何 RMS。有关启用正确的外部 RMS 集成的接口信息，请参阅 *Silk Central API 帮助*。

同步需求

启用 Silk Central 和外部 RMS 之间的需求同步，可使 Silk Central 在执行同步时接收外部 RMS 中发生的更改。如果项目启用外部 RMS 集成，需求的主系统将自动为外部系统。这意味着同步始终从外部 RMS 工具到 Silk Central。需求无法再在 Silk Central 中编辑。一种异常情况是外部工具中不存在的新建需求，仅在**设置 > 需求管理**中启用选项**启用上载需求**时才会上载到外部（主）系统。

属性映射功能可使您在 Silk Central 和外部需求工具之间映射属性字段。例如，Silk Central 中称作 User 的自定义字段可能等同于 Caliber 中称作 Field_2 的属性字段。属性映射功能可确保需求属性字段的更改在项目之间准确刷新。如果您未使用属性映射功能，则仅映射需求的名称和说明。有关更多信息，请参阅 *编辑属性映射*。

可使用以下方法之一同步需求：

- 手动同步** 单击**属性**页面中根文件夹级别的**同步更改**，仅同步自上次同步后更改的需求。
- 强制手动同步** 单击**属性**页面中根文件夹级别的**全部同步**，可强制同步所有需求。
- 自动计划同步** 根据全局定义的 Silk Central 计划。
- 自动在线同步** 需求的更改自动在工具之间传播。此选项仅用于 Caliber。它要求在应用程序服务器上安装 Caliber 客户端，并在 Caliber 服务器上启用 MPX (有关启用 MPX 的详细信息，请参阅 *Caliber 安装指南*)。要启用 Caliber 和 Silk Central 之间的自动同步，请将文件 `ss.jar` 添加到位于 `Program Files\Silk\Silk Central <版本>\lib` 的应用程序服务器，并重新启动应用程序服务器。请联系客户服务以获取文件。当在 Caliber 中做出更改时，会在 Silk Central 中自动更新需求数据，当在 Silk Central 中执行测试分配更改时，会更新 Caliber 中的跟踪。此类在线同步仅在使用当前基线配置项目时可用。

可根据全局计划配置 Silk Central 和外部需求管理工具之间的需求自动同步。有关配置全局计划的详细信息，请参阅本帮助中的 *管理* 主题。




注: 打开 Caliber 按钮可打开注册用于打开扩展名为 .crm 的文件的默认程序。在某些机器上，这可能是需求查看器，而非 Caliber。此行为可以由管理员更改。客户端程序称为 `caliberrm.exe`。正确配置后，程序打开 Silk Central 中选择的需求。

需求树项目节点的活页夹图标表示项目的 RM 集成状态：


- 无配置** RM 集成不可用。
- 手动配置** 仅可通过单击**需求 > 属性 > 属性**中项目节点上的相应按钮来导入、上载和同步需求。

在项目级别，**属性**页面包括以下属性：

属性	说明
系统	启用集成的外部工具。
状态	是否已启用集成。
项目名称	与 Silk Central 项目关联的外部项目的名称。
需求类型	项目间共享的需求类型。
上次同步	上次同步的日期和时间。
上次同步状态	上次同步状态包括已创建、已更新和已删除的项目数。

 **注:** 启用 Caliber 和 Silk Central 之间的集成与自动联机同步时，项目节点将显示联机需求更改侦听器的当前状态。这些项目的三种可能状态是：已连接（已同步）、已重新连接（建议同步）和断开连接。

在工具之间同步需求

 **注:** 使用属性映射功能映射属性字段。如果您未使用属性映射功能，则仅映射需求的名称和说明。有关更多信息，请参阅 [编辑属性映射](#)。

在 Silk Central 和外部配置的需求管理工具之间同步需求

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 选择 **需求** 树中的项目节点。
3. 单击 **属性** 选项卡。属性页面将显示选定树元素的属性。
4. 单击 **同步更改**。
5. 单击 **同步需求** 确认对话框中的 **是** 开始同步。对话框在同步完成时打开，显示同步统计信息，其中包括已创建、已更新和已删除的需求数。
6. 单击 **确定** 完成同步。在外部配置的需求管理工具中，对映射需求做出的任何更新现已反映在 **需求** 树中。

根据计划同步需求

您可以配置全局计划，以自动同步 Silk Central 和外部需求管理工具之间的需求。要启用 Caliber 和 Silk Central 之间的自动同步，请将文件 `ss.jar` 添加到位于 `Program Files\Silk\Silk Central <版本>\lib` 的应用程序服务器，并重新启动应用程序服务器。要获取文件，请联系客户服务。

根据全局定义的计划同步需求：

1. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击 **需求管理** 选项卡。
3. 单击 **编辑计划**。编辑计划对话框将会打开。
4. 从 **同步更改** 列表选择一个预定义全局计划，以定义外部系统中的更改与 Silk Central 应同步的时间。
5. 从 **全部同步** 列表选择一个预定义全局计划，以定义外部系统中的所有需求与 Silk Central 应同步的时间。
6. 单击 **确定**。

有关创建全局计划的信息，请参阅 [添加全局计划](#)。

为自动同步事件定义电子邮件通知

您可以定义电子邮件通知以在 Silk Central 与外部需求管理工具之间的自动需求同步过程中发生错误时提醒用户。所有通知收件人都会收到同步日志文件的副本。

要为自动同步事件定义电子邮件通知：

1. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击 **需求管理** 选项卡。
3. 单击 **编辑通知**。此时将显示 **编辑通知** 对话框。
4. 选中 **启用通知** 复选框。
5. 从 **用户名** 列表框中选择用户名。
6. 如果需要，请在 **其他电子邮件地址** 文本框中为其他收件人添加其他电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。
7. 单击 **确定**。

Atlassian JIRA Agile 集成

Silk Central 提供与 Atlassian JIRA Agile 的需求集成，该集成基于项目和问题跟踪系统 JIRA。所有问题类型（JIRA 中的通用对象类）均可同步。Atlassian JIRA Agile 支持创建自定义问题类型，因此您可在要同步的 Silk Central 中指定 Atlassian JIRA Agile 问题类型列表，例如缺陷或改进。

目前支持与 Silk Central 集成的 Atlassian JIRA Agile 版本：Atlassian JIRA 6、7

限制：同步 JIRA 需求只对配置的 JIRA 项目的需求起作用。如果需求链接到位于其他 JIRA 项目中的需求（叙述），这些需求将不会同步。

启用与 Atlassian JIRA Agile 的集成

要启用与 Atlassian JIRA Agile 的集成：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击**需求管理**选项卡。
5. 单击**新建集成**。



注：您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **Atlassian JIRA Agile**，然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。

7. 为新配置文件键入**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

8. 输入 JIRA Agile 服务器的 **URL**。

9. 键入 JIRA Agile 的有效**用户名**和**密码**凭据。用户名必须是有效的 JIRA 用户配置文件名称。

10. 在**问题类型**字段中，指定要同步的问题类型，使用分号 (;) 分隔多个类型。

所有问题类型（JIRA 中的通用对象类）均可同步。Atlassian JIRA Agile 支持创建自定义问题类型，因此您可在要同步的 Silk Central 中指定 Atlassian JIRA Agile 问题类型列表，例如缺陷或改进。

11. **可选：**要限制同步的需求量，您可以使用**自定义 JQL** 字段在需求同步之前预筛选需求。使用有关 JQL 的详细信息，请访问 Atlassian 的[高级搜索文档](#)。查询语言 (JQL) 在您的 JIRA Agile 系统内创建查询，然后将字符串复制并粘贴到**自定义 JQL** 字段。JIRA



提示：

- 请勿在 JQL 查询中使用 ORDER BY 语句。
- JQL 字符串不能超过 1000 个字符。
- 此外，JQL 查询还用于已配置的项目和问题类型，而不会否决这些设置。

12. 单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。

如果设置正确，则会显示**连接成功**消息框。单击**确定**继续。



注：如果您无法建立连接，请咨询您的系统管理员。

13. 单击**加载**。项目列表将使用 JIRA Agile 中您拥有权限的所有项目进行填充。

14. 从**项目列表**中，选择要与 Silk Central 项目集成的外部项目。

15. 单击**确定**以保存您的设置。

Atlassian JIRA Agile 属性映射

以下属性在 JIRA Agile 与 Silk Central 之间有默认映射：

- JIRA Agile 的 积压工作内的用户案例在 Silk Central 中表现为设置为积压工作的 Sprint 属性值。这让您能通过创建筛选器轻松执行搜索。
- JIRA Agile 用户案例的默认优先级值映射为 Silk Central 的优先级属性。如果您要使用的不是 JIRA Agile 的默认优先级值，可以自定义此映射。

查看 Silk Central 中的 JIRA Agile 积压工作案例

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 使用以下条件创建新筛选器：
 - **选择条件**：外部自定义属性
 - **属性**：Sprint
 - **值**：积压工作
3. 单击**应用**立即应用筛选器，或者单击**保存并应用**保存筛选器，以备将来使用。

将 JIRA Agile 的优先级值映射为 Silk Central 的优先级

JIRA Agile 用户案例的默认优先级值映射为 Silk Central 的优先级属性，如下所示：

- Blocker=SC_Priority_Critical
- Critical=SC_Priority_High
- Major=SC_Priority_Medium
- Minor=SC_Priority_Low
- Trivial=SC_Priority_Low

如果您要使用的不是 JIRA Agile 的默认优先级值，或者希望自定义映射，您的 Silk Central 管理员应如下自定义设置：

1. 停止应用程序服务器。
2. 使用文本编辑器打开 `propertyMappings.properties` 文件。此文件位于应用程序服务器上 `plugins` 文件夹的 `JIRA Agile plugin-file JIRA Agile.zip` 中。
3. 搜索 `SC_Priority=Priority`，可以在其下方自定义 JIRA Agile 的优先级值到 Silk Central 优先级的映射。



注：Silk Central 优先级值需要使用 `SC_Priority_` 前缀。

4. 保存并关闭文件
5. 重新启动应用程序服务器。

CA Agile Central 集成

集成项目管理工具 CA Agile Central 可使您定义之后在 Silk Central 中用作需求的用户情景。然后，您可以在 Silk Central 中创建测试来覆盖这些需求。要使用对 CA Agile Central 中相应用户情景做出的任何更改来更新您创建的测试，请同步需求。

Silk Central 附带的混合功能允许您在 CA Agile Central 中显示来自 Silk Central 的与用户案例相关的测试覆盖率信息。您可以将 Silk Central 中的每个测试链接到 CA Agile Central 中的一个或多个用户案例。要将测试链接到用户案例，请将 CA Agile Central 中具有格式化用户案例 ID 值的属性分配给每个测试。

以下用户情景属性从 CA Agile Central REST Service 同步。如果在集成配置中指定了自定义字段，这些字段也会同步。您可以使用这些属性来帮助筛选用户情景并对其分类：

属性	说明
名称	CA Agile Central 中用户情景的名称。
CA Agile Central ID	CA Agile Central 中用户情景的标识符。此属性是 Silk Central 中需求的外部 ID。
说明	CA Agile Central 中用户情景的说明。
迭代	其中包含用户情景的 CA Agile Central 的迭代。
项目	其中包含用户情景的 CA Agile Central 项目。
发布	其中包含用户情景的项目发布。
状态	CA Agile Central 中用户情景的进度状态。以下状态可用：

属性 说明

- 已定义
- 正在进行
- 已完成
- 已接受

计划预计（情景点） CA Agile Central 中要完成的用户情景的预计时间。时间根据情景点预计。

启用与 CA Agile Central 的集成

要启用与 CA Agile Central 的集成：

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击 **需求管理** 选项卡。
5. 单击 **新建集成**。



注：您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的 **允许创建、编辑和删除需求...** 复选框即可。

将打开 **新建集成** 对话框。

6. 从列表中选择 **CA Agile Central**，然后单击 **下一步**。将打开 **编辑配置** 对话框。
7. 为新配置文件键入 **名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 键入 **URL**。
9. 为 CA Agile Central 键入有效的 **用户名** 和 **密码** 凭据，或者键入有效的 **API 键**。API 键可用于访问您的 CA Agile Central 订阅数据，而且无需使用您的用户名和密码。有关 CA Agile Central API 键的更多信息，请参阅 [CA Agile Central Application Manager 页面](#)。
10. **可选：**如果直接访问 Internet 受限，并且 CA Agile Central REST Service 位于内部网络范围外的机器中，请使用 **代理主机** 和 **代理端口** 字段指定 Silk Central 可通过其连接到 CA Agile Central 的代理。



注：要使用代理连接到 CA Agile Central，您需要填写 **代理主机** 和 **代理端口** 字段。

11. **可选：**如果您想要同步自定义字段，在 **自定义字段** 字段中键入其名称，用逗号分隔。此时必须使用内部字段名称，而非显示名称。
12. 单击 **测试连接** 以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确，则会显示 **连接成功** 消息框。单击 **确定** 继续。



注：如果您无法建立连接，请咨询您的系统管理员。

13. 单击 **确定**。
14. 单击 **加载**。项目列表框将使用 CA Agile Central 中您拥有权限的所有工作区内的所有项目进行填充。
15. 从项目列表框中，选择要与 Silk Central 项目集成的外部项目。
16. 单击 **确定** 以保存您的设置。

在 CA Agile Central 中创建自定义 HTML 应用程序

使用 HTML 或 JavaScript 在 CA Agile Central 中创建自定义应用程序，以显示与用户案例相关的测试覆盖率信息。

创建自定义 HTML 应用程序：

1. 在 CA Agile Central 中导航到您的自定义应用程序应处于的选项卡。
2. 单击 **自定义页面**，再单击 **添加应用程序**。此时将显示 **应用程序目录**。
3. 单击 **自定义** 下的 **自定义 HTML**，然后单击 **添加此应用程序**。
4. 输入标题，然后切换到 **Silk Central**。
5. 在菜单中，单击 **帮助 > 工具**。
6. 单击 **CA Agile Central 迭代状态混合**，复制 HTML 代码。
7. 切换回 CA Agile Central，将 HTML 代码粘贴到 **HTML** 字段中。
8. 配置该字段中的脚本，以符合您的 **Silk Central** 环境：
 - 检查是否已设置有效脚本源，例如 `<script type="text/javascript" src="http://localhost:19120/silkroot/script/sctm-toolkit.js"></script>`。
 - 检查是否已为 **Silk Central** 设置有效 URL，例如 `var SCTM_URL = "http://localhost:19120/"`。
 - 检查是否已设置有效的 **Silk Central** 项目 ID，例如 `var SCTM_PROJECT_ID = 0`。
 - 检查是否已设置有效的属性名称，例如 `var SCTM_ATTRIBUTE_FOR_RALLY_US = "rallyattr"`。
 - 确保能够使用 CA Agile Central 中的 `FormattedID`，并且 `var USE_FORMATTED_ID = true`。
9. 单击 **保存**。这样就在 CA Agile Central 中创建了自定义 HTML 应用程序。

将用户案例从 CA Agile Central 链接到测试

要将 CA Agile Central 的 User Stories 链接到 Silk Central 测试：


1. 在 Silk Central 中选择其中包含要将 CA Agile Central 的 User Stories 链接到的测试的项目。
2. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
3. 单击 **属性** 选项卡。
4. 单击 **新建属性**。将显示 **新建属性** 对话框。
5. 在 **名称** 字段中键入 `rallyattr`。
6. 从 **类型** 列表中选择 **文本**。
7. 单击 **确定** 以创建新属性。
8. 将新属性分配给要将 CA Agile Central 的 User Stories 链接到的每个测试。
9. 将属性值设置为每个测试的相应 CA Agile Central User Story 的 **FormattedID** 值。如果您将多个 User Stories 分配给单个测试，请使用逗号隔开 ID，并且不要在中间加空格。例如，`US10,US12,US14`。

Caliber 集成

本节介绍如何将 Caliber 与 Silk Central 集成。

在配置 Caliber 集成前，您必须在 Silk Central 应用程序服务器和前端服务器上安装 Caliber 客户端。此外，确保在 Caliber 中启用 MPX 支持。配置与 Caliber 的集成要求定义 Caliber 登录凭据。在 Silk Central 和 Caliber 之间同步需求时，这些凭据用于登录到 Silk Central，从而签出 Silk Central 许可证。许可证会在同步进程完成时立即设为可用。我们建议创建专用 Silk Central 用户进行同步，并且所有 Silk Central 需求集成都应使用此用户。这可确保只有一个 Caliber 许可证用于同步进程。

目前支持与 Silk Central 集成的 Caliber 版本：Caliber 11.4、11.5


 **注：** Caliber 用户定义属性 **多选用户列表** 和 **多选组列表** 必须映射到 Silk Central 文本属性类型而非列表类型。

启用与 Caliber 的集成

要启用与 Caliber 的集成：


1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。

3. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
4. 单击需求管理选项卡。
5. 单击新建集成。

 **注：**您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的允许创建、编辑和删除需求... 复选框即可。

将打开新建集成对话框。

6. 从列表中选择 **Caliber**，然后单击下一步。将打开编辑配置对话框。
7. 为新配置文件键入名称。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 键入安装外部服务器的机器的主机名。
9. 为需求管理服务器键入有效的用户名和密码凭据。
10. 单击测试连接以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确，则会显示连接成功消息框。单击确定继续。

 **注：**如果您无法建立连接，请咨询您的系统管理员。

11. 单击确定。
12. 从项目列表框中，选择要与 Silk Central 项目集成的外部项目。对所选项目可用的需求类型将自动填充到需求类型字段。对所选项目可用的基线将自动填充到基线字段。
13. 从应该与 Silk Central 项目集成的外部项目中选择基线。
您的选择将显示在编辑配置对话框上。
14. 单击确定。
15. 从应该与 Silk Central 项目集成的外部项目中选择一个或多个需求类型。
使用 **Ctrl+单击** 可选择多个需求类型。
16. 单击确定以保存您的设置。

Caliber 集成的基线支持

您可为 Caliber 集成选择当前基线或现有用户定义基线。您不能将已修改的基线需求导入 Silk Central 中。如果用于基线的需求版本已更改，则仅可在 Caliber 中更改不具备当前基线的需求。执行手动或计划同步时，只会在 Silk Central 需求中更新此类更改。

您可在将基线导入 Silk Central 之后对其进行更改。您可将已配置的基线更改为其他用户定义基线或当前基线。执行此更改后，基线的下一次手动或计划同步将更新 Silk Central 项目，并可根据需要更新、创建或删除需求。当基线更改时，将显示消息，表明这些更改将在下一次同步之后生效。

在 Caliber 中处理测试分配

已分配的测试在 Caliber 中显示、管理并创建为同步需求的跟踪（“跟踪到”）。

必须为 Caliber 管理员中的 Caliber 项目启用 Silk Central 的外部可跟踪性，并且必须配置正确的 Silk Central 前端服务器。单击 Caliber 管理员中正确项目的 Silk Central 外部可跟踪性的编辑。

当某个项目与 Silk Central 项目同步时，同步 Silk Central 需求的已分配测试将显示为 Caliber 需求的跟踪（“跟踪到”）。如果您在 Silk Central 中编辑这些分配，则更改将立即反映在 Caliber 中。

复制 Caliber 集成项目

在复制 Caliber 项目时管理 Silk Central 基线：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击需求管理选项卡。

3. 验证要保存的基线是否已选定。




注: 如果基线发生更改, 则在复制相关 **Silk Central** 项目之前, 您必须执行同步以使用基线更改来更新项目需求。仅在您选择当前基线以外的基线时才会复制集成配置。如果您选择当前基线, 则需要指定是在原始项目中保留集成配置还是将其移至复制的项目中。

4. 如果未选择要保存的基线, 请单击**编辑配置**。将显示**编辑配置**对话框。

5. 单击**项目名称**文本框旁边的**浏览**。将打开**浏览项目**对话框。

6. 选择要保存的基线, 然后确认您的选择。

7. 在菜单中, 单击**项目 > 项目列表**。此时将显示**项目**页面, 此页面将列出所有现有的项目和项目基线。

8. 单击。



注: 有关复制项目的完整详细信息, 请参阅本帮助中的 *管理* 主题。

将显示**复制项目**对话框。

9. 选择要复制到新项目中的项目, 然后确认您的选择。

10. 将要继续使用的基线应用到 **Silk Central** 项目。



注: 复制项目后, 原始项目和副本是相同的。通过应用相应的基线来定义将继续使用的基线。

创建 Caliber 集成项目的基线

创建 Caliber 集成 **Silk Central** 项目的基线:

1. 创建 **Silk Central** 项目的基线。在此过程中将显示 **Silk Central** 消息框, 询问您是否要启用新基线的 **Caliber** 集成。

2. 单击**是**。新基线创建后, 将打开**基线项目 - 调整项目设置**对话框。

3. 单击**编辑**以更改需求集成设置。

将打开**编辑配置**对话框。

4. 单击**项目名称**文本框旁边的**浏览**。将打开**浏览项目**对话框。

5. 选择用于同步的 **Caliber** 项目、基线和需求类型。

6. 单击**确定**以关闭**浏览项目**对话框。

7. 单击**确定**以关闭**编辑配置**对话框。

8. 单击**完成**以关闭**基线项目 - 调整项目设置**对话框。

基于方案和模拟生成测试

基于 **Caliber** 对象**方案**和**模拟**生成测试。

要基于 **Caliber** 对象**方案**和**模拟**生成测试, 请执行以下操作:

1. 建立与 **Caliber** 的集成。

有关其他信息, 请参阅*启用与 Caliber 的集成*。

2. 选择要从其中生成测试的**需求树**中的**方案**或**模拟**。

3. 在**属性**选项卡中, 请单击**生成测试**。此时将显示**生成测试**对话框。

4. 使用 **Ctrl+单击**或 **Shift+单击**选择要生成的测试。

5. 单击**全部生成**生成所有测试, 或单击**生成选定项**生成选定的测试。此时将显示**测试树**。

6. 选择要在其中添加所生成的测试的文件夹。



注: 所选目标文件夹中已经存在的测试未被创建, 但已更新。文件夹中的测试均未被删除。

7. 单击**确定**。

IBM Rational DOORS 集成

本节介绍如何集成 Silk Central 与 IBM Rational DOORS。Silk Central 19.0 为 IBM Rational DOORS 提供了现成支持，无需在您的 DOORS 安装中执行任何自定义。如果您是从 Silk Central 15.5 或更早的版本升级，并且使用的是自定义的 dx1 文件，则需要使用自定义的 dx1 文件，覆盖您的 Silk Central 安装文件夹的 lib\dx1 文件夹内的 dx1 文件。

目前支持与 Silk Central 集成的 IBM Rational DOORS 版本：IBM Rational DOORS 9.5、9.6

启用与 IBM Rational DOORS 的集成

要集成 Silk Central 和 DOORS，请在 Silk Central 前端服务器上安装 DOORS 客户端。如果您使用多台前端服务器机器，则必须在已经配置为集成 DOORS 的每台前端服务器上安装 DOORS 客户端。

要启用与 DOORS 的集成：

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击 **需求管理** 选项卡。
5. 单击 **新建集成**。



注：您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的 **允许创建、编辑和删除需求...** 复选框即可。

将打开 **新建集成** 对话框。

6. 从列表中选择 **IBM Rational DOORS**，然后单击下一步。将打开 **编辑配置** 对话框。
7. 为新配置文件键入 **名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 在 **RM 服务 URL** 文本框中，键入 Silk Central DOORS 需求 Web 服务的 URL。
默认值应已指向正确的位置。例如 `http://MySCTMHost:19120/services/doorsrequirementsmanagement`。
9. 为需求管理服务键入有效的 **用户名** 和 **密码** 凭据。
10. 默认 DOORS 客户端安装路径显示在 **DOORS 安装路径** 文本框中。如果此路径不正确，请输入前端服务器目录结构中的正确目标路径。
11. 单击 **测试连接** 以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确，则会显示 **连接成功** 消息框。单击 **确定** 继续。



注：如果您无法建立连接，请咨询您的系统管理员。

12. 单击 **项目名称** 文本框旁边的 **浏览**，以打开 **浏览需求类型** 对话框。从 **项目** 文本框中，选择要与 Silk Central 项目同步的外部项目。

对所选项目可用的需求类型将自动填充到 **需求类型** 字段。选择要同步的需求类型，然后单击 **确定**。使用 **Ctrl+单击** 可选择多个需求类型。

您的选择此时显示在 **编辑配置** 对话框上。


13. 单击 **确定** 以保存您的设置。



警告：如果将 DOORS 应用程序对象用于通信，并且此对象不支持登录数据而是需要正在运行的 DOORS 客户端，则 Silk Central 将使用提供的登录数据开始每个 DOORS 客户端进程，然后将相同数据用于随后的所有应用程序对象。因此，一次只能将一组 DOORS 登录凭据用于通信。建议您将相同 DOORS 凭据用于所有配置，以便在前端服务器上同时为所有项目执行集成任务。使用第二组凭据时，这些凭据仅在使用第一组凭据的所有会话超时之后才能生效。

IBM Rational DOORS Next Generation 集成

本节介绍如何集成 Silk Central 与 IBM Rational DOORS Next Generation。Silk Central 19.0 为 IBM Rational DOORS Next Generation 提供了现成支持，无需在您的 DOORS 安装中执行任何自定义。


 **注：** 项目的所有工件都会同步，除了 DOORS 集合工件**模块**和**集合**自身。

目前支持与 Silk Central 集成的 IBM Rational DOORS Next Generation 版本：IBM Rational DOORS Next Generation 6.0

启用与 IBM Rational DOORS Next Generation 的集成


要启用与 IBM Rational DOORS Next Generation 的集成：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击**需求管理**选项卡。
5. 单击**新建集成**。

 **注：** 您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。


将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **IBM Rational DOORS Next Generation**，然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。
7. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 在 **DOORS 下一代 URL** 字段中，键入 IBM Rational DOORS Next Generation 服务器的完全限定的 URL，例如 `https://MyDOORSHost.MyDomain.com:9443/rm`。
9. 在**身份验证 URL** 字段中，键入 IBM Rational Jazz Team Server 的完全限定的 URL，例如 `https://MyDOORSHost.MyDomain.com:9443/jts`。

 **注：** 身份验证不支持新的 IBM Rational Authentication Server，仅支持 IBM Rational Jazz Team Server。

10. 为 IBM Rational DOORS Next Generation 服务器键入有效的**用户名**和**密码**凭据。
11. 单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。

如果设置正确，则会显示**连接成功**消息框。单击**确定**继续。

 **注：** 如果您无法建立连接，请咨询您的系统管理员。

12. 单击**项目名称**列表旁边的**加载**，用可用的 DOORS 项目填充该列表。请选择 Silk Central 项目与其同步的外部项目。
13. 单击**确定**以保存您的设置。

SAP Solution Manager 集成

要购买 SAP Solution Manager 插件，请与您的销售代表联系。

SAP Solution Manager 可促进对分布式系统的技术支持，包含解决方案部署、操作和持续改进。SAP Solution Manager 是健全集中的应用程序管理解决方案，将工具、内容和对 SAP 的直接访问权限相结合，以提高解决方案的可靠性，同时降低总拥有成本。有关 SAP Solution Manager 的其他信息，请参阅 SAP Solution Manager 文档。

Silk Central 和 SAP Solution Manager 之间的集成允许将 SAP Solution Manager 业务流程和事件同步为 Silk Central 需求和问题。

System Requirements for SAP Solution Manager Integration

The following are the system requirements for the SAP Solution Manager integration plugin:

- SAP Solution Manager 7.2.
- Silk Central 19.0 or later.
- The *Silk Central Integration Hub for SAP Solution Manager* must be installed in SAP Solution Manager.

配置 SAP Solution Manager

配置 SAP Solution Manager 以启用与 Silk Central 的集成。

有关更多信息，请参阅 SAP Solution Manager 插件中包括的 *Configuration_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.pdf* 和 *User_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.pdf*。

为了让此集成获取从 SAP Solution Manager 到 Silk Central 的有效链接，Silk Central 的前端服务器计算机必须具有一个有效的完全限定名称。

添加 SAP Solution Manager 问题跟踪配置文件

添加 SAP Solution Manager 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击 **问题跟踪** 选项卡。此时将打开 **问题跟踪** 页面，列出已为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
3. 单击 **新建配置文件** 以打开 **新建问题跟踪配置文件** 对话框。
4. 为新配置文件键入 **名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 为新配置文件键入 **说明**。
6. 从 **类型** 列表框中选择 **SAP Solution Manager**。
7. 键入有效的 **用户名和密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
8. 键入 SAP Solution Manager 的 **Z-SCTM_ADAPTER** Web 服务 **URL**。
9. 单击 **加载项目** 以从服务器加载所有项目，填充 **项目** 列表框，然后从 **项目** 列表框中选择项目。
10. 单击 **加载默认事件类型** 以加载所有可能的事件类型并填充 **默认事件类型** 列表框。
11. 从 **默认事件类型** 列表框中选择事件类型。如果要在 SAP Solution Manager 中创建现有事件的链接并且未指定事件类型，则将使用此类型。
12. 单击 **确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。




注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

13. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击 **是** 继续相关 **映射问题状态** 过程。
 - 单击 **否** 稍后映射问题状态。

启用与 SAP Solution Manager 的需求集成

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击 **需求管理** 选项卡。
5. 单击 **新建集成**。

 **注:** 您可以通过 **Silk Central** 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 **Silk Central** 的 UI 和/或 **Silk Central** 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...** 复选框即可。

将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **SAP Solution Manager**，然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。

7. 为新配置文件键入**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

8. 输入 SAP Solution Manager 的 Z_SCTM_ADAPTER Web 服务的 **URL**。

9. 输入**用户名和密码**。

10. 单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据准确无误。如果设置正确，则会显示**已成功测试连接**消息。

11. 单击**加载**以加载所有可用解决方案和分支组合并选择正确的组合。

Silk Central 将此类解决方案和分支组合存储为项目。

12. **可选:** 选中**启用创建未分配的需求**复选框以在集成而配置的 **Silk Central** 项目中启用创建和编辑未映射的需求。

13. 单击**确定**以进行确认并关闭对话框。

使用外部属性


本部分说明如何在 **Silk Central** 中使用外部属性。

编辑外部属性

要编辑外部属性：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其编辑外部属性的需求。
3. 单击**属性**选项卡。**属性**页面将显示选定树元素的属性。
4. 单击**编辑外部属性**。

此时将显示**编辑外部属性**对话框。此处将显示外部需求的所有属性。根据需要编辑所有属性。

 **注:** 此对话框上可编辑的属性为您提供用于编辑属性的输入字段和控件。如果属性存在映射规则，则该属性尾部将标记有星号 (*)。

5. 单击**确定**以保存您所做的更改并关闭对话框。


查看外部属性

查看外部属性：

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 选择需求。
3. 单击**属性**选项卡。**属性**页面将显示选定树元素的属性。
4. 单击**查看外部属性**。此时将显示**查看外部属性**对话框。此处显示外部需求的所有属性。
5. 关闭对话框。

编辑属性映射


属性映射功能允许您映射 **Silk Central** 与外部需求管理工具之间的属性字段。例如，**Silk Central** 中名为 `User` 的自定义需求属性等效于 **Caliber** 中名为 `User_ID` 的自定义属性。属性映射功能可确保在上载和导入需求的过程中，在项目之间正确填充需求属性字段。如果有多个需求类型，则您必须单独映射每个类型。

 **注:** 如果您未使用属性映射功能，则仅映射需求的名称和说明。

要编辑属性映射：

 **注:** 以下项适用于采用布尔值同步的属性：由于 Silk Central 不支持布尔值数据类型，因此您需要使用以下两个列表项创建一个选择列表：

- 名称 = 是，数值权重 = 1
- 名称 = 否，数值权重 = 0

 **注:** 当您映射列表时，对于每个列表项，两个产品的需求属性需要具有相同名称的选项，并且它们区分大小写。

1. 选择项目。
2. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
3. 单击**需求管理**选项卡。
4. 单击**编辑属性映射**以获得配置的外部工具。此时将打开**编辑属性映射**对话框。
5. 从**需求类型**列表中选择外部需求类型。该类型的所有自定义需求随后都会显示在选择框的下方。
6. 选择要为其建立映射的自定义需求属性。
7. 从右侧的列表框中，选择 Silk Central 自定义属性以建立与所选的外部自定义属性的映射。
8. 单击**添加映射**以映射需求。结果将显示在**自定义属性映射**框中。
9. **系统属性映射**框将显示两个预先配置的需求名称和说明映射，您不能删除这两个映射。
10. 单击**确定**以保存您所做的更改。

删除属性-映射值对

要删除属性-映射值对：

1. 选择项目。
2. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
3. 单击**需求管理**选项卡。
4. 单击**编辑属性映射**以获得配置的外部工具。此时将打开**编辑属性映射**对话框。
5. 在**自定义属性映射**选择框中选择属性-映射值对。
6. 单击**删除映射**。
7. 单击**确定**以保存您所做的更改。

禁用需求管理集成

要禁用需求管理集成配置：

1. 选择项目。
2. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
3. 单击**需求管理**选项卡。
4. 单击要为其禁用集成的需求管理工具的**禁用配置**按钮。

所有集成数据和功能都将禁用，但不会从项目中删除。

删除需求管理集成

删除需求管理集成：

1. 选择项目。
2. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
3. 单击**需求管理**选项卡。
4. 单击您要删除集成的需求管理工具的**删除配置**。
此按钮仅在禁用配置时才启用。
此时将显示**删除外部关联**对话框。

5. 单击是。

将从数据库中删除所有相关数据。

问题跟踪配置文件集成

问题跟踪配置文件可使 Silk Central 与外部问题跟踪系统集成。

可以通过安装自定义插件来配置其他问题跟踪系统。有关其他信息，请参阅 *问题跟踪集成*。通过定义问题跟踪配置文件，您可以将测试区域内的测试链接到第三方问题跟踪系统中的问题。链接的问题状态将定期从第三方问题跟踪系统进行更新。

映射问题状态

在定义新问题跟踪配置文件后，您应该将外部问题跟踪系统的现有问题状态映射到 Silk Central 的问题状态。执行此操作可使 Silk Central 在查询内部和外部问题时正确列出问题。

要映射问题状态：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击问题跟踪选项卡。此时将打开问题跟踪页面，列出已为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
3. 在要编辑的问题跟踪配置文件的操作列中，单击编辑问题跟踪配置文件的映射...。此时将打开编辑状态映射对话框。
4. 通过从列表框中选择相应的条目，可将内部问题状态映射到相应的外部系统状态。
外部问题跟踪软件的现有问题状态将在外部列中列出。Silk Central 的内部问题状态在内部列的列表框中可用。
5. 将每个外部问题状态映射到内部状态后，单击确定以保存您的设置，或者单击取消以中止操作。

Atlassian JIRA

本部分介绍如何配置 Atlassian JIRA (JIRA) 问题跟踪配置文件来与 Silk Central 集成。

JIRA 插件依赖 Silk Central Java API 实现集成，并使用 JIRA 的 REST API。

目前支持与 Silk Central 集成的版本：Atlassian JIRA 6、7

如果已将外部 JIRA 问题分配到测试，则可输入带项目关键字或不带项目关键字的问题 ID。例如：PROJECT-13 或仅 13。

Silk Central 支持以下 JIRA 字段类型：

- Text Field (< 255 characters) /Free Text Field (unlimited text)
- Select List (single choice) /Select List (multiple choices)
- Date Picker /Date Time Picker



注：这些类型是作为文本字段提供的，需要按照 JIRA 中那样进行格式化：Date Picker：dd/MMM/yy（例如 24/Mar/16），Date Time Picker：dd/MMM/yy h:mm a（例如 24/Mar/16 4:11 AM）

- Group Picker (single group) /Group Picker (multiple groups)
- Project Picker (single project)
- User Picker (single user) /User Picker (multiple users)



注：对于 JIRA 版本 5 和更低版本，仅属于默认 jira-users 组的用户不会显示出来。

- Version Picker (single version)/版本选择器（多版本）

其他 JIRA 字段类型在 Silk Central 中呈现为单行文本字段。

不支持以下 JIRA 系统字段：Original Estimate、Remaining Estimate、Attachment 和 Labels。

添加 Atlassian JIRA 问题跟踪配置文件

添加 JIRA 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
3. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入**说明**。
5. 从**类型**列表中选择 **Atlassian JIRA**。
6. 键入有效的**用户名**和**密码**。用户名必须是有效的 JIRA 用户配置文件名称。
这些凭据用于访问您的 JIRA 问题跟踪系统。



重要: 使用具备足够权限的 JIRA 帐户的凭据，因为在插件尝试通过此帐户添加或更新问题时，JIRA 中缺少权限可能会造成不一致。JIRA 帐户需要具备 Silk Central 中所用每个项目的以下权限：

- 浏览项目
- 创建问题
- 可分配用户
- 修改报告人员

此外，JIRA 帐户还需要能够访问（登录）您的 JIRA 应用程序。

7. 在 **URL** 字段中，键入 JIRA 服务器的主机名以及用于连接到服务器的端口。
8. 单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，填充**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
9. 可选：从**显示所有字段**列表中选择**真**将在问题对话框中显示所有可用的 JIRA 字段，否则只显示所需的字段。如果已选择“真”，则为问题跟踪配置文件定义的 JIRA 用户必须拥有 JIRA 管理权限。
10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

11. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 Atlassian JIRA 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生更改，您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 Atlassian JIRA 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 编辑配置文件的**说明**。
5. 可选：从列表框中为问题跟踪配置文件选择新**类型**。
6. 键入有效的**用户名**和**密码**。用户名必须是有效的 JIRA 用户配置文件名称。
这些凭据用于访问您的 JIRA 问题跟踪系统。



重要: 使用具备足够权限的 JIRA 帐户的凭据，因为在插件尝试通过此帐户添加或更新问题时，JIRA 中缺少权限可能会造成不一致。JIRA 帐户需要具备 Silk Central 中所用每个项目的以下权限：

- 浏览项目

- 创建问题
- 可分配用户
- 修改报告人员

此外，JIRA 帐户还需要能够访问（登录）您的 JIRA 应用程序。

7. 在 **URL** 字段中，编辑 JIRA 服务器的主机名和用于连接到服务器的端口。
8. 要更改 JIRA 项目，请单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，更新**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
9. 可选：从**显示所有字段**列表中选择**真**将在问题对话框中显示所有可用的 JIRA 字段，否则只显示所需的字段。如果已选择“真”，则为问题跟踪配置文件定义的 JIRA 用户必须拥有 JIRA 管理权限。
10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

11. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

Bugzilla

本节介绍如何配置 Bugzilla 问题跟踪配置文件以与 Silk Central 集成。

Bugzilla 插件依赖 Silk Central Java API 实现集成。通过使用 Redstone XML-RPC 库，Silk Central 可借助 Bugzilla 3.0 随附的 XML-RPC Bugzilla Web 服务与 Bugzilla 进行通信。要实现 Bugzilla 集成，请确保您已安装适用于 Web 服务器的 SOAP::Lite 程序包。例如，为 Debian 分发安装 libsoap-lite-perl 程序包。

目前支持与 Silk Central 集成的版本：Bugzilla 4.4.13、5.0.4

添加 Bugzilla 问题跟踪配置文件

添加 Bugzilla 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
3. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入**说明**。
5. 从**类型**列表框中选择 **Bugzilla**。
6. 键入有效的**用户名**和**密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
7. 输入 Bugzilla 安装的 URL。例如，`http://bugzillaserver/bugzilla`。
8. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

9. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 Bugzilla 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生更改，您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 Bugzilla 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 编辑配置文件的**说明**。
5. **可选**：从列表框中为问题跟踪配置文件选择新**类型**。
6. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的问题跟踪系统。
7. 编辑 Bugzilla 安装的 **URL**。
8. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

9. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

IBM Rational ClearQuest

本部分介绍如何配置 IBM Rational ClearQuest 问题跟踪配置文件来与 Silk Central 集成。

IBM Rational ClearQuest 产品可提供可变缺陷/更改跟踪和自动 workflow 支持。两个关键产品为 IBM Rational ClearQuest (ClearQuest) 和 IBM Rational ClearQuest MultiSite (ClearQuest Multisite)。要使用 ClearQuest 配置文件，在运行 Silk Central 前端服务器的计算机上必须安装了 ClearQuest 客户端软件。有关安装 ClearQuest 的详细信息，请参阅 ClearQuest 文档。

目前支持与 Silk Central 集成的版本：IBM Rational ClearQuest 8.0

添加 ClearQuest 问题跟踪配置文件

添加 ClearQuest 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
3. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入**说明**。
5. 从**类型**列表框中选择 **IBM Rational ClearQuest**。
6. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
7. 输入 ClearQuest 安装的**存储库信息**。
这是在 ClearQuest 客户端软件中定义的数据库名称。示例数据库的名称为 **SAMPL**。



注：不能使用一个以上的 ClearQuest 架构存储库。Silk Central 将连接到默认 ClearQuest 存储库。

8. 指定**记录类型**，即 ClearQuest 的问题类型。

在 Silk Central 中输入问题时，ClearQuest 将保存问题以及您在此文本框中定义的问题类型。默认问题类型为 Defect。

9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

10. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。

- 单击**是**继续相关映射问题状态过程。
- 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 ClearQuest 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生更改，您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 ClearQuest 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。

2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。

3. 编辑配置文件的**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

4. 编辑配置文件的**说明**。

5. **可选**：从列表框中为问题跟踪配置文件选择新**类型**。

6. 编辑**用户名和密码**。

这些凭据用于访问您的问题跟踪系统。

7. 编辑 ClearQuest 安装的**存储库信息**。

这是在 ClearQuest 客户端软件中定义的数据库名称。示例数据库的名称为 SAMPL。



注：不能使用一个以上的 ClearQuest 架构存储库。Silk Central 将连接到默认 ClearQuest 存储库。

8. 更改作为 ClearQuest 的问题类型的**记录类型**。

在 Silk Central 中输入问题时，ClearQuest 将使用您在此字段中定义的问题类型保存问题。

9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

10. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。

- 单击**是**继续相关映射问题状态过程。
- 单击**否**稍后映射问题状态。

Issue Manager

Silk Central 的问题跟踪工具 Issue Manager 与 Silk Central 完全集成，可使您将问题与系统需求和已执行的测试关联。

可通过**测试 > 详细信息视图 > 问题**在菜单中添加和管理测试问题。有关更多信息，请参阅本帮助中的 Issue Manager 主题。

添加 Issue Manager 问题跟踪配置文件

添加 Issue Manager 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
3. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入**说明**。
5. 从**类型**列表框中选择 **Issue Manager**。
6. 选中**本地存储库**复选框，以使用集成的 Issue Manager 配置文件（属于您的 Silk Central 实例的一部分）。要连接到外部 Issue Manager 系统，请取消选中此选项，在这种情况下，您将需要提供有效的登录凭据才能访问系统。
7. 键入您的 Issue Manager 安装的 **Issue Manager URL**。这是用于登录到 Issue Manager 的 URL，但其末尾没有 login 扩展名。如果选中**本地存储库**选项，请保留默认 URL。
例如，如果您的标准 Issue Manager URL 是 http://IssueManager/login，则正确的服务 URL 是 http://IssueManager。
8. **可选**：如果 Issue Manager 需要通过不同于用户访问 Web 用户界面的 URL 与前端服务器进行通信，请在 **Web 服务 URL** 字段中键入此 URL。例如，用户通过代理访问 Web 用户界面，而 Issue Manager 需要前端服务器的内部 URL 或 IP 地址，此时就必须采用这种方法。
9. 请继续以下操作：
 1. 单击**加载项目**。此操作会使用指定用户有权访问的所有已初始化 Issue Manager 项目填充**项目**列表框。请注意，只会显示 Issue Manager 用户组已为其定义的项目，并且已定义的用户是至少一个用户组的成员。
 2. 选择存在 Issue Manager 问题的**项目**。



警告：我们建议不要将相同项目用于 Issue Manager 和 Silk Central，因为这会限制将来使用这两种工具处理不同项目的灵活性。

10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

11. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的**状态**。

- 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
- 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 Issue Manager 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生更改，您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 Issue Manager 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 编辑配置文件的**说明**。
5. **可选**：从列表框中为问题跟踪配置文件选择新**类型**。
6. 选中**本地存储库**复选框，以使用集成的 Issue Manager 配置文件（属于您的 Silk Central 实例的一部分）。要连接到外部 Issue Manager 系统，请取消选中此选项，在这种情况下，您将需要提供有效的登录凭据才能访问系统。
7. 如果位置已发生更改，请编辑 Issue Manager 安装的 **Issue Manager URL**。

这是用于登录到 Issue Manager 的 URL，但其末尾没有 login 扩展名。例如，如果您的标准 Issue Manager URL 是 `http://IssueManager/login`，则正确的服务 URL 是 `http://IssueManager`。

8. **可选**：如果 Issue Manager 需要通过不同于用户访问 Web 用户界面的 URL 与前端服务器进行通信，请在 **Web 服务 URL** 字段中键入此 URL。例如，用户通过代理访问 Web 用户界面，而 Issue Manager 需要前端服务器的内部 URL 或 IP 地址，此时就必须采用这种方法。
9. 要更改 Issue Manager 项目，请单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，更新**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

11. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

SAP Solution Manager 集成

要购买 SAP Solution Manager 插件，请与您的销售代表联系。

SAP Solution Manager 可促进对分布式系统的技术支持，包含解决方案部署、操作和持续改进。SAP Solution Manager 是健全集中的应用程序管理解决方案，将工具、内容和对 SAP 的直接访问权限相结合，以提高解决方案的可靠性，同时降低总拥有成本。有关 SAP Solution Manager 的其他信息，请参阅 SAP Solution Manager 文档。

Silk Central 和 SAP Solution Manager 之间的集成允许将 SAP Solution Manager 业务流程和事件同步为 Silk Central 需求和问题。

System Requirements for SAP Solution Manager Integration

The following are the system requirements for the SAP Solution Manager integration plugin:

- SAP Solution Manager 7.2.
- Silk Central 19.0 or later.
- The *Silk Central Integration Hub for SAP Solution Manager* must be installed in SAP Solution Manager.

配置 SAP Solution Manager

配置 SAP Solution Manager 以启用与 Silk Central 的集成。

有关更多信息，请参阅 SAP Solution Manager 插件中包括的 `Configuration_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.pdf` 和 `User_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.pdf`。

为了让此集成获取从 SAP Solution Manager 到 Silk Central 的有效链接，Silk Central 的前端服务器计算机必须具有一个有效的完全限定名称。

添加 SAP Solution Manager 问题跟踪配置文件

添加 SAP Solution Manager 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目**：<项目名称> > **项目设置**。
2. 单击**问题跟踪**选项卡。此时将打开**问题跟踪**页面，列出已为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 为新配置文件键入**说明**。
6. 从**类型**列表框中选择 **SAP Solution Manager**。
7. 键入有效的**用户名**和**密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
8. 键入 SAP Solution Manager 的 Z-SCTM_ADAPTER Web 服务 **URL**。
9. 单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，填充**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
- 10.单击**加载默认事件类型**以加载所有可能的事件类型并填充**默认事件类型**列表框。
- 11.从**默认事件类型**列表框中选择事件类型。 如果要在 SAP Solution Manager 中创建现有事件的链接并且未指定事件类型，则将使用此类型。
- 12.单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

- 13.如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

启用与 SAP Solution Manager 的需求集成

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击**项目 : <项目名称> > 项目设置**。
4. 单击**需求管理**选项卡。
5. 单击**新建集成**。



注: 您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Silk Central 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **SAP Solution Manager**，然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。
7. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 输入 SAP Solution Manager 的 Z_SCTM_ADAPTER Web 服务的 **URL**。
9. 输入**用户名**和**密码**。
- 10.单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据准确无误。如果设置正确，则会显示**已成功测试连接**消息。
- 11.单击**加载**以加载所有可用解决方案和分支组合并选择正确的组合。
Silk Central 将此类解决方案和分支组合存储为项目。
12. **可选:** 选中**启用创建未分配的需求**复选框以在为集成而配置的 Silk Central 项目中启用创建和编辑未映射的需求。
- 13.单击**确定**以进行确认并关闭对话框。

Microsoft Team Foundation Server

本部分介绍如何配置 Team Foundation Server (TFS) 问题跟踪配置文件来与 Silk Central 集成。

目前支持与 Silk Central 集成的版本：Team Foundation Server 2015、2017

安装 Team Foundation Server Web 服务代理

要与 TFS 进行通信，您需要安装 Team Foundation Server Web 服务代理作为 TFS 的接口。

要安装 TFS 代理服务：


1. 从 <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fe4f9904-0480-4c9d-a264-02fedd78ab38> 中安装 Microsoft Visual Studio Team Explorer。
2. 安装 IIS 和 Web 部署工具，例如使用 <http://www.microsoft.com/web/downloads/default.aspx> 中的 Web Platform Installer。
3. 从帮助 > 工具中下载 Team Foundation Server Web 服务代理。
4. 解压下载的程序包。
5. 打开命令外壳并键入 `DotNetTfsWebServiceProxy.deploy.cmd /Y` 以安装代理服务。如果显示错误消息框，指明需要 ASP.NET 4，请参阅 <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k6h9cz8h.aspx>。
6. 打开 IIS Manager。
7. 验证新网站是否存在。
8. 在虚拟目录的根文件夹中，打开 web.config 文件。
9. 在文件的 `appSettings` 部分，将键 `WorkItemTrackingCacheRoot` 的值修改为本地目录。

例如：

```
<appSettings>
  <add key="WorkItemTrackingCacheRoot" value="C:\temp" />
</appSettings>
```


10. 如果您指定的目录不存在，请创建它。
11. 为任何人授予指定目录的完整权限。

有关部署 ASP.NET Web 应用程序的其他信息，请参阅 <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee942158.aspx>。

 **注：** 如果您从版本 16.5 或更早版本升级 Silk Central，则需要重新部署 TFS 代理服务。删除现有的 TFS 代理服务，然后继续上面的第 3 步。完成操作后，请重新启动 IIS。

添加 TFS 问题跟踪配置文件

您需要配置 Micro Focus 提供的 Team Foundation Server Web 服务代理，以使 Silk Central 能够访问 TFS 问题。

 **重要：** 这不是 Microsoft 提供的 Team Foundation Server 代理。

添加 TFS 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击 **问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示 **问题跟踪** 页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击 **新建配置文件** 以打开 **新建问题跟踪配置文件** 对话框。
3. 为新配置文件键入 **名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入 **说明**。
5. 从 **类型** 列表框中选择 **Team Foundation Server**。
6. 键入有效的 **用户名** 和 **密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
7. 键入 TFS 用户的 **域**。
8. 输入 TFS 安装的 URL。
例如，`http://tfsserver:8080/tfs`。
9. 键入项目所属的 **集合**。
例如 `DefaultCollection`。
集合中所有项目都会列在 **项目** 列表框中。

10. 从列表框中选择项目。
11. 键入 TFS 代理的 URL。例如 `http://tfsproxyserver/DotNetTfsWebServiceProxy_deploy/TfsWebServiceProxy.asmx`。
12. 单击**加载工作项类型**。工作项类型列表框将使用可用工作项类型进行填充。
13. 从列表框中选择**工作项类型**。
14. 单击**加载初始状态**。初始状态列表框将使用所选工作项类型允许的状态进行填充。
15. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

16. 如果测试连接成功, 则会显示确认对话框, 询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关映射问题状态过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 TFS 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生更改, 您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 TFS 问题跟踪配置文件:

1. 在菜单中, 单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面, 其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 编辑配置文件的**说明**。
5. **可选**: 从列表框中为问题跟踪配置文件选择**新类型**。
6. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的问题跟踪系统。
7. 编辑 TFS 用户的 **Domain**。
8. 编辑 TFS 安装的 **URL** 和 **Collection**。
9. 选择其他**项目**。
10. 编辑 TFS 代理的 **URL** 和**端口**。
11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

StarTeam 问题跟踪配置文件

本部分介绍如何配置 StarTeam 问题跟踪配置文件来与 Silk Central 集成。

StarTeam 是软件更改管理和配置管理工具, 能够协调和管理软件交付过程。

要使用 StarTeam 配置文件并在 StarTeam 中将转到链接功能用于更改请求, 您必须在浏览器所运行的计算机上安装 StarTeam Cross-Platform Client 软件。

目前支持与 Silk Central 集成的版本: StarTeam 15.x、16.x

添加 StarTeam 问题跟踪配置文件

添加 StarTeam 问题跟踪配置文件:

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入**说明**。
5. 从**类型**列表框中选择 **StarTeam**
6. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
7. 键入 **StarTeam** 服务器的**主机名**以及用于连接到服务器的**端口**。如果尚未更改此设置，则使用默认端口 49201。
8. 指定配置文件支持的**加密类型**。
9. 单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，填充**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
- 10.单击**加载视图**以加载所选项目的**所有视图**并填充**视图**列表框，然后从**视图**列表框中选择视图。
- 11.单击**加载状态字段**以加载更改请求的所有枚举字段并填充**状态字段**列表框，然后从**状态字段**列表框中选择状态字段。
如果在 **StarTeam** 中使用自定义工作流，则此字段是 **StarTeam** 中映射到 **Silk Central** 问题状态的工作流驱动程序字段。
- 12.从**链接类型**列表框中选择链接类型。

starteam:// **问题**选项卡上的**外部 ID** 链接将打开交叉平台客户端。

http:// **问题**选项卡上的**外部 ID** 将在 **StarTeam Web UI** 中打开问题。

- 13.如果您已在**链接类型**列表框中选择 **http://**，请在 **WebServer** 字段中输入 **StarTeam Web UI** 的 **Web** 服务器地址。
- 14.在**工作流**字段中选择 **Yes** 或 **No**。选择 **Yes** 以显示在所选**视图**的工作流中指定的必填字段。
- 15.单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

- 16.如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 **StarTeam** 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生更改，您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 **StarTeam** 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 编辑配置文件的**说明**。
5. **可选**：从列表框中为问题跟踪配置文件选择新**类型**。
6. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的问题跟踪系统。

7. 编辑 StarTeam 服务器的**主机名**和用于连接到服务器的**端口**。
8. 修改配置文件支持的**加密**类型。
9. 要更改 StarTeam 项目，请单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，更新**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
10. 要更改视图，请单击**加载视图**以加载所选项目的**所有视图**并填充**视图**列表框，然后从**视图**列表框中选择视图。
11. 要更改**工作流驱动器**字段，请单击**加载状态字段**以加载更改请求的所有枚举字段并填充**状态字段**列表框，然后从**状态字段**列表框中选择状态字段。
如果您在 StarTeam 中使用自定义工作流，则此字段为映射到 Silk Central 问题状态的 StarTeam 中的工作流驱动器。
12. 从**链接类型**列表框中选择链接类型。

starteam:// 问题选项卡上的**外部 ID** 链接将打开交叉平台客户端。

http:// 问题选项卡上的**外部 ID** 将在 StarTeam Web UI 中打开问题。

13. 如果您已在**链接类型**列表框中选择 **http://**，请在 **WebServer** 字段中输入 StarTeam Web UI 的 Web 服务器地址。
14. 在**工作流**字段中选择 Yes 或 No。选择 Yes 以显示在所**选视图**的工作流中指定的必填字段。
15. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

16. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

删除问题跟踪配置文件

要删除问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**问题跟踪**选项卡。此时将打开**问题跟踪**页面，列出已为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
3. 在要删除的问题跟踪配置文件的**操作**列中，单击**删除问题跟踪配置文件...**。此时将显示确认对话框。
4. 单击**是**。

问题跟踪配置文件页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 问题跟踪

使用此页面可以配置配置文件，以将外部问题跟踪系统集成到 Silk Central。单击**新建配置文件**以创建新的问题跟踪配置文件。对于每个问题跟踪配置文件，该页面将显示以下列：

列	说明
名称	在 Silk Central GUI 和报告中显示的配置文件名称。单击名称可编辑配置文件。
类型	外部问题跟踪系统。
登录	用于将 Silk Central 连接至问题跟踪系统的登录名称。
存储库信息	问题跟踪系统的物理位置。主机名或 URL。
创建时间	创建问题跟踪配置文件的日期。
创建者	创建问题跟踪配置文件的用户。

列	说明
操作	<p>可以对问题跟踪配置文件执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 删除问题跟踪配置文件 • 编辑问题跟踪配置文件的映射

源代码管理配置文件

源代码管理配置文件可使 **Silk Central** 与外部源代码管理系统集成。定义源代码管理配置文件允许您定义 **Silk Central** 执行服务器应检索程序来源以执行测试的位置。

您需要将执行服务器中的可用磁盘空间翻倍以容纳源文件，因为 **Silk Central** 将签出源代码管理树，并通过可执行源文件生成工作目录。

其他源代码管理系统可以通过安装自定义插件配置。有关详细信息，请参阅 *Silk Central API 帮助*。以下是 **Silk Central** 目前“现成”支持的源代码管理系统：

AccuRev


本部分介绍如何配置 **AccuRev** 源代码管理配置文件。

AccuRev 是一种软件配置管理工具，它凭借其基于流的体系结构，解决了复杂的并行和分布式开发环境难题，从而加快开发过程，并改进资产重用。

目前支持与 **AccuRev** 集成的 **Silk Central** 版本：**AccuRev 6.2**

添加 **AccuRev** 源代码管理配置文件

创建 **AccuRev** 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
 2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
 3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
 4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
 5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **AccuRev**。
 6. 如果需要，键入有效的 **AccuRev** 用户名和密码。
 7. 键入要访问的 **AccuRev** 服务器的 **AccuRev 服务器**名称。如果不使用 **AccuRev** 的默认端口，请键入 <服务器名称>:<端口号>。
 8. 输入 **AccuRevStream** 的名称，如 `backing stream`。
 9. *可选*：键入 **Silk Central** 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 `C:\TempSources\`。
-  **Warning:** 建议将此字段留空，让 **Silk Central** 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 `#sctm_source_root_dir` 查询。
10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。
 11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

编辑 AccuRev 源代码管理配置文件

要修改 AccuRev 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > 项目设置。
 2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
 3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
 4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
 5. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的存储库。
 6. 编辑要访问的 AccuRev 服务器的 **AccuRev 服务器**名称。如果不使用 AccuRev 的默认端口，请键入 <服务器名称>:<端口号>。
 7. 编辑 **AccuRevStream** 的名称，例如 backing stream。
 8. *可选*：编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。
-  **Warning:** 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。
9. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。
 10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

Apache Commons 虚拟文件系统

本节介绍如何配置虚拟文件系统 (VFS) 源代码管理配置文件。

VFS 是更具体的文件系统之上的一个抽象层。VFS 旨在允许客户端应用程序以统一的方式访问不同类型的文件。Apache Commons VFS 提供了一个 API 来访问各种文件系统。它为各种来源的文件提供了统一的视图。Silk Central 当前支持 VFS 的协议包括：

协议 说明

http 复制给定文件。此协议类型也支持复制和解压 ZIP、JAR 或其他压缩文件。需要在 http 服务器上指定 .zip 文件。例如 zip:http://myTestServer/myTests.zip。 .zip 文件将在执行服务器上解压缩。

ftp 复制给定文件。此协议类型也支持复制和解压 ZIP、JAR 或其他压缩文件。

smb 服务器消息块 (smb) 可复制所有文件和文件夹。此协议可用于代替 UNC 配置文件。例如，VFS smb 路径 smb://server-name/shared-resource-path 相当于 UNC 路径 \\server-name \shared-resource-path。



注：创建将 VFS 用于源代码管理的新 ProcessExecutor 测试时，您需要在**可执行文件名**文本框中指定可执行文件的完整路径。

添加 VFS 源代码管理配置文件

创建 VFS 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。

- 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
- 为新配置文件键入**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

- 从**源代码管理系统**列表框中选择 **VFS**。
- 键入要访问的 **VFS 存储库** 的 URL。此字段区分大小写。
在 URL 中指定相应的协议类型：

FTP ftp://<FTP 服务器 URL>

HTTP http://<HTTP 服务器 URL>

SMB smb://<Samba 服务器 URL>



注: HTTP、FTP 和 SMB 也支持压缩文件。为了指向压缩文件, URL 必须调整为 <压缩文件类型>:<协议>://<指向压缩文件的服务器 URL> 以包括压缩文件的类型。例如, zip:http://193.80.200.135/<路径>/archive.zip 或 jar:http://193.80.200.135/<路径>/archive.jar。

- 键入有效的 **VFS 用户名和密码**。
这些凭据将用于访问您的 **VFS 存储库**。SMB 协议允许在用户名中包括以下格式的域名: domain/username。
- 可选:** 键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空, 让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

- 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径, 然后单击**确定**。通过将此文本框留空, 可将项目路径设置为根目录。
- 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

如果测试连接成功, 您将返回**源代码管理**页面。

编辑 VFS 源代码管理配置文件

要修改 VFS 源代码管理配置文件：

- 在菜单中, 单击**项目 : <项目名称> > 项目设置**。
- 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面, 列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
- 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
- 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
- 编辑您要访问的 **VFS 存储库** 的 URL。



注: 此字段区分大小写。

- 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的存储库。
- 可选:** 编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

8. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。
9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

Git

本部分介绍如何配置 Git 源代码管理配置文件。

Git 是一个分布式修订控制和源代码管理 (SCM) 系统, 着重于速度。每一个 Git 工作目录都是一个全面性存储库, 具有完整的历史记录和全版本跟踪功能, 不依赖于网络访问或中心服务器。

添加 Git 源代码管理配置文件

创建 Git 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。

4. 为新配置文件键入**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **Git**。
6. 键入要访问的 Git **存储库**的 URL。



注: 此字段区分大小写。

7. 如果需要，键入有效的 Git **用户名和密码**。
8. **可选**：指定**分支**可签出特定分支。将此字段留空可签出主分支。
9. **可选**：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。
11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。



提示: 如果您想要为特定执行计划签出存储库的特定分支，请在相应执行计划的**源代码管理标签**字段中指定分支名称。请参阅 **创建执行计划**，了解详细信息。此操作会覆盖 Git 源代码管理配置文件中指定的**分支**。

编辑 Git 源代码管理配置文件

要修改 Git 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 键入要访问的 **Git 存储库**的 URL。



注：此字段区分大小写。

6. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的存储库。
7. **可选：**指定**分支**可签出特定分支。将此字段留空可签出主分支。
8. **可选：**键入 **Silk Central** 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。



Warning: 建议将此字段留空，让 **Silk Central** 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。
10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。



提示：如果您想要为特定执行计划签出存储库的特定分支，请在相应执行计划的**源代码管理标签**字段中指定分支名称。请参阅 [创建执行计划](#)，了解详细信息。此操作会覆盖 **Git** 源代码管理配置文件中指定的分支。

Microsoft Team Foundation Server

此部分介绍如何配置 **Team Foundation Server (TFS)** 源代码管理配置文件。

目前支持与 **Silk Central** 集成的 TFS 版本：**Team Foundation Server 2015、2017**



注：要添加 TFS 源代码管理配置文件，**Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2015** 命令行客户端（英语版）需要安装在您要在其上使用源代码管理配置文件的前端服务器和每个执行服务器上。您可以从 [Microsoft GitHub 存储库](#) 下载 **CLC**。您必须运行 **Team Explorer Everywhere** 并接受许可协议才能执行集成工作。有关更多信息，请参阅此 [知识库文章](#)。

添加 TFS 源代码管理配置文件

要添加 TFS 源代码管理配置文件，**Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2015** 命令行客户端（英语版）需要安装在您要在其上使用源代码管理配置文件的前端服务器和每个执行服务器上。您可以从 [Microsoft GitHub 存储库](#) 下载 **CLC**。您必须运行 **Team Explorer Everywhere** 并接受许可协议才能执行集成工作。有关更多信息，请参阅此 [知识库文章](#)。

创建 TFS 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 从**源代码管理系统**列表框选择 **Team Foundation Server**。

6. 输入 TFS 安装的 **URL**。

例如, `http://tfsserver:8080/tfs`。

7. 键入 TFS 用户的**域**。

8. 键入有效的**用户名和密码**。

这些凭据将用于访问您的存储库。

9. *可选*：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 `C:\TempSources\`。



Warning: 建议将此字段留空, 让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 `#sctm_source_root_dir` 查询。

10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径, 然后单击**确定**。通过将此文本框留空, 可将项目路径设置为根目录。

11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

如果测试连接成功, 您将返回**源代码管理**页面。

编辑 TFS 源代码管理配置文件

要添加 TFS 源代码管理配置文件, Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2015 命令行客户端 (英语版) 需要安装在您要在其上使用源代码管理配置文件的前端服务器和每个执行服务器上。您可以从 [Microsoft GitHub 存储库](#) 下载 CLC。您必须运行 Team Explorer Everywhere 并接受许可协议才能执行集成工作。有关更多信息, 请参阅此 [知识库文章](#)。

要修改 TFS 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中, 单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。

2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面, 列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。

3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。

4. 编辑配置文件的**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 编辑您要访问的 TFS **存储库**的 URL。

6. 编辑**用户名和密码**。

这些凭据用于访问您的存储库。

7. *可选*：编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 `C:\TempSources\`。



Warning: 建议将此字段留空, 让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 `#sctm_source_root_dir` 查询。

8. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。

9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。




注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

如果测试连接成功, 您将返回**源代码管理**页面。

Silk Test Workbench

本部分介绍如何配置 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件。


Silk Test Workbench 是一种自动化测试工具，可加快复杂应用程序的功能测试。Silk Test Workbench 可为使用各种开发工具开发的测试应用程序提供支持，这些工具包括 Java、.NET、基于浏览器的 Web 应用程序，以及包括 ActiveX 控件和自动化对象的 COM 组件。通过 Silk Test Workbench，您可以使用应用程序记录用户会话以创建测试，通过添加验证和测试逻辑增强测试，还可回放测试以确保应用按预期工作。

 **注：**要添加 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件，必须在您要使用源代码管理配置文件的每个执行服务器上安装 Silk Test Workbench 客户端。

添加 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件

创建 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **Silk Test Workbench 测试**。
6. 从**数据库类型**列表框中选择数据库类型，SQL Server 或 Oracle。

 **注：**不支持 Microsoft Office Access 数据库类型。连接到 Silk Test Workbench Oracle 数据库时，Silk Test Workbench 要求 TNS 名称必须与主服务器名称相同。

7. 在**数据库服务器**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库服务器的名称。
8. 在**数据库名称**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库的名称。
9. 在**数据库端口**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库服务器的端口号。
10. 在**数据库架构/所有者名称**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库架构或所有者名称。
11. 在**数据库用户**文本框中，输入数据库用户的名称。
12. 在**数据库密码**文本框中，键入数据库用户的密码。
13. **可选：**在 **Silk Test Workbench 用户名**和 **Silk Test Workbench 密码**字段中，输入有效 Silk Test Workbench 用户的用户名和密码。如果这些字段留空，则将使用运行执行服务器服务的 Windows 用户。
14. 单击**检索**。所有项目都会列于**项目**列表中。
15. 选择一个或多个项目。
16. 单击**确定**。

编辑 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件

要修改 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 编辑 Silk Test Workbench **数据库类型**。

 **注：**不支持 Microsoft Office Access 数据库类型。

6. 根据需要编辑其他设置。
7. 单击**确定**。

StarTeam

本部分介绍如何配置 StarTeam 源代码管理配置文件。

StarTeam 可通过集中控制所有项目资产促进团队沟通和协作。受保护的灵活访问可确保团队成员通过广泛选择（例如 Web、桌面、IDE 和命令行客户端）随时随地工作。StarTeam 提供独特全面的解决方案，包括集成需求管理、更改管理、缺陷跟踪、文件版本控制、线程讨论以及项目和任务管理。

目前支持与 StarTeam 集成的 Silk Central 版本：StarTeam 15.x、16.x

添加 StarTeam 源代码管理配置文件

创建 StarTeam 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **StarTeam**。
6. 加入 StarTeam 服务器的主机名。
7. 键入用于连接到 StarTeam 服务器的**端口**。
如果端口未发生更改，请使用默认端口 49201。
8. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问您的存储库。
9. 指定配置文件是否支持**加密**。
10. **可选**：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

11. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文框留空，可将项目路径设置为根目录。
12. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

编辑 StarTeam 源代码管理配置文件

要修改 StarTeam 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从以下选项中进行选择：
 - 编辑 StarTeam 服务器的主机名。

- 编辑用于连接到 StarTeam 服务器的端口。如果端口未发生更改，请使用默认端口 49201。
- 指定配置文件是否支持**加密**。

6. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。

7. 编辑**用户名和密码**。

这些凭据用于访问您的存储库。

8. *可选*：编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

子版本

本部分介绍如何配置子版本 (SVN) 源代码管理配置文件。

子版本 (SVN) 是并发版本系统 (CVS) 的后续。子版本利用事务号管理版本。每次提交后事务号都会递增。

其他源代码管理系统称为**标签**的内容，子版本将其称为**标记**。这些标记在子版本 URL 中编码。例如，<http://MyHost/svn/MyApp/trunk> 是子版本 URL，<http://MyHost/svn/MyApp/tags/build1012> 是子版本标记。

Silk Central 支持子版本标记。如果子版本 URL 包含 trunk 目录，则您可以定义标签 tags/build1012。此标签将替换子版本 URL 中的 trunk。



注: 如果子版本 URL 不包含 trunk，并且您定义了标签，则 Silk Central 将抛出错误。

添加子版本源代码管理配置文件

创建子版本源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。

4. 为新配置文件键入**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 从**源代码管理系统**列表框中选择**子版本**。

6. 键入要访问的子版本**存储库**的 URL。

如果不知道存储库的 URL，请咨询您的子版本管理员。



注: 要使用 SSH，请将 ssh 添加到 URL，例如 `svn+ssh://<hostname>:<port>`。

7. 键入有效的**用户名和密码**。

这些凭据将用于访问您的存储库。

8. 键入有效的**SSH 用户名**和**SSH 密码**或**SSH keyfile**。

这些凭据用于访问 SSH 服务器。密码将覆盖 keyfile，因此如果您只有 keyfile，请将**SSH 密码**文本框留空。如果您使用 keyfile，则 keyfile 的路径必须在每个使用源代码管理配置文件的执行服务器上均有效。

9. *可选*：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。

11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

编辑 Subversion 源代码管理配置文件

要修改 Subversion 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 编辑您要访问的 Subversion 存储库的 **URL**。

如果您不知道存储库的 URL，请咨询您的 Subversion 管理员。



注: 当编辑 Subversion 存储库的 URL 时，如果您不能签出文件，请删除执行服务器上的源代码管理控制镜像目录。例如 C:\ProgramData\SilkCentral\SrcCtrlMirrors。



注: 要使用 SSH，请将 ssh 添加到 URL，例如 svn+ssh://<hostname>:<port>。

6. 编辑**用户名和密码**。

这些凭据用于访问您的存储库。

7. 键入有效的 **SSH 用户名**和 **SSH 密码**或 **SSH keyfile**。

这些凭据用于访问 SSH 服务器。密码将覆盖 keyfile，因此如果您只有 keyfile，请将 **SSH 密码**文本框留空。如果您使用 keyfile，则 keyfile 的路径必须在每个使用源代码管理配置文件的执行服务器上均有效。

8. **可选:** 编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。

10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。


如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

SilkTestPartner

本部分介绍如何配置 TestPartner 源代码管理配置文件。

TestPartner 是一款 Micro Focus 产品，用于测试使用 Microsoft 技术的 Web 和 Microsoft Windows 应用程序。TestPartner 记录用户操作以便快速产生强大的测试。每个记录的测试以清晰简明的步骤显示为一系列

操作，所有测试工程师（从新手到专家）都可以轻松理解。您可以使用应用程序记录用户会话、添加验证函数并且随后回放会话，以确保应用程序按预期工作。

 **注：**要添加 TestPartner 源代码管理配置文件，必须在您要使用源代码管理配置文件的每个执行服务器上安装 TestPartner 客户端。

添加 TestPartner 源代码管理配置文件

创建 TestPartner 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **TestPartner**。

 **注：**连接到 TestPartner Oracle 数据库时，TestPartner 要求 TNS 名称必须与主服务器名称相同。

6. 从**数据库类型**列表框中选择数据库类型，SQL Server 或 Oracle。
7. 在**数据库服务器**文本框中键入数据库服务器的名称。
8. 在**数据库名称**文本框中，键入数据库的名称。
9. 在**数据库端口**文本框中，键入数据库服务器的端口号。
10. 在**数据库架构/所有者名称**文本框中，键入数据库架构或所有者名称。
11. 在**数据库用户**文本框中，键入数据库用户的名称。
12. 在**数据库密码**文本框中，键入数据库用户的密码。
13. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问您的存储库。
14. 使用**项目路径**文本框筛选数据库中可用作测试的脚本。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。

选择项目路径对话框提供了一个三层的树，您可从其中进行选择：

第一层 整个 TestPartner 数据库。请注意，如果选择此层，**项目路径**文本框将保留空白。

第二层 TestPartner 项目。

第三层 指定 TestPartner 项目中的脚本类型。

选择前面的选项之一，然后单击**确定**。路径将添加到**项目路径**文本框。

15. 单击**确定**。

编辑 TestPartner 源代码管理配置文件

要修改 TestPartner 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从以下选项中进行选择：
 - 编辑 TestPartner **数据库类型**。
 - 编辑 TestPartner **数据库服务器**。
 - 编辑 TestPartner **数据库名称**。

- 编辑 TestPartner 数据库服务器的 TestPartner 号。
- 编辑 TestPartner 数据库架构/所有者名称。
- 编辑 TestPartner 数据库用户。
- 编辑 TestPartner 数据库密码。

6. 编辑用户名和密码。

这些凭据用于访问您的存储库。

7. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。

8. 单击**确定**。

通用命名约定

本部分介绍如何配置通用命名约定 (UNC) 源代码管理配置文件。

UNC 是通用命名约定的简称，是一种 PC 格式，用于指定局域网络 (LAN) 中的资源位置。UNC 使用以下格式：`\\server-name\shared-resource-pathname`。

例如，要访问共享服务器 `silo` 上目录 `examples` 中的文件 `test.txt`，您要写入：`\\silo\examples\test.txt`。

您也可以使用 UNC 识别打印机等共享外围设备。UNC 的理念旨在提供一个格式，以便每个共享资源可以使用唯一地址识别。

仅 Microsoft Windows 操作系统支持 UNC。如果您计划使用非 Windows 执行服务器，则可以使用 Apache Commons VFS 源代码管理配置文件代替。

添加 UNC 源代码管理配置文件

创建 UNC 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **UNC**。
6. 键入要访问的 **UNC 路径**。
此路径是测试源所在位置的路径。



提示：为避免检出不必要的文件，请在测试执行实际需要的源代码所在的层次结构级别指定文件夹。

7. **可选：**键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 `C:\TempSources\`。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 `#sctm_source_root_dir` 查询。如果不需要静态工作文件夹，请确保该文件夹没有位于指定的 **UNC 路径**内，否则将会导致递归检出。

8. 键入有效的 **UNC 用户名**和 **UNC 密码**。

需要这些凭据才能访问配置文件的 UNC 路径。

9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

编辑 UNC 源代码管理配置文件

要修改 UNC 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 键入要访问的 **UNC 路径**。

此路径是测试源所在位置的路径。



提示: 为避免检出不必要的文件，请在测试执行实际需要的源代码所在的层次结构级别指定文件夹。

6. **可选**：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。如果不需要静态工作文件夹，请确保该文件夹没有位于指定的 **UNC 路径**内，否则将会导致递归检出。

7. 编辑 **UNC 用户名**和 **UNC 密码**。

需要这些凭据才能访问配置文件的 **UNC 路径**。

8. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

删除源代码管理配置文件

要删除源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 在要删除的源代码管理配置文件的**操作**列中，单击**删除源代码管理配置文件...**。此时将显示确认对话框。
4. 单击**是**。您将返回**源代码管理**页面。

源代码管理配置文件页面

项目：**<项目名称>** > 项目设置 > **源代码管理**

使用此页配置配置文件，以便使外部源代码管理系统与 Silk Central 集成。单击**新建配置文件**以创建新的源代码管理配置文件。对于每个源代码管理配置文件，页面显示以下列：

项	说明
名称	在 Silk Central GUI 和报告中显示的配置文件名称。单击名称可编辑配置文件。
类型	外部源代码管理系统。
工作文件夹	临时来源签出到的本地或映射工作文件夹。
创建于	创建源代码管理配置文件的日期。
创建者	创建源代码管理配置文件的用户。

项	说明
更改时间	上次修改源代码管理配置文件的日期。
更改者	上次修改源代码管理配置文件的用户。
操作	删除源代码管理配置文件

用于数据驱动测试的数据源

数据驱动测试是源自现有数据源（例如，电子表格或数据库）中的值的测试。数据源在项目特定范围内进行管理。



提示: 要将数据源中的更改确认至 **Silk Central**，您必须在更新或更改数据源时将数据源配置文件与数据源进行同步。

数据源限制

数据源具有特定的限制，以防 **Silk Central** 由于生成过多数据而进入不稳定状态。

原子测试与非原子测试

有关 **Silk Central** 中可用的数据驱动测试类型的详细信息，请参阅[原子和非原子数据驱动测试](#)。

限制

数据驱动测试的数据源具有以下默认限制：

- 非原子测试不能超过 100 行
- 原子测试不能超过 1000 行
- XLSX 数据源不能超过 20000 行 + 单元格（20000 指行数量与单元格数量之和。例如：如果您有 3000 行、6 列，则计算数量为 $3000 + (3000 * 6) = 21000$ ，因此超出了限制。）
- 数据集名称（Excel 工作表名称/表名称）不能超过 220 个字符
- 列键名称不能超过 220 个字符
- JDBC、Excel 和 CSV 数据源的所有主键的串联长度不能超过 255 个字符
- 每个单元格不能超过 2000 个字符（超过此长度的字符串将被截断）。请注意，数据驱动型 **Silk Test Classic** 测试仅接受用引号引起来的数据源字符串。如果某个单元格中的字符串长度超过 2000 个字符，则字符串将被截断，并且尾部引号将会丢失，从而导致错误。

修改默认限制

如果需要，您可修改默认限制。但请谨慎修改这些值，以免生成过多数据。在尝试修改这些默认值之前，请停止应用程序服务器，并在保存更改后重新启动服务器。

原子和非原子测试的行限制可在 `TmAppServerHomeConf.xml` 文件中配置。此文件在应用程序服务器中的默认路径为 `C:\Program Files (x86)\Silk\Silk Central19.0\instance_<实例编号>_<实例名称>\Conf\AppServer`。分别修改 `Config/DataDriven/MaxRowsAtomic` 和 `Config/DataDriven/MaxRows XML` 标记的值。

XLSX 单元格限制可在 **Excel** 数据源插件 (`DS-Excel.zip`) 的 `configuration.properties` 文件中配置。此文件在应用程序服务器中的默认路径为 `C:\Program Files (x86)\Silk\Silk Central19.0\instance_<实例编号>_<实例名称>\Plugins`。相应地修改 `excel.importcelllimit` 属性的值。

配置 JDBC 数据源



警告: JDBC 数据源的所有主键的串联长度不能超过 255 个字符。

配置 JDBC 数据源：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > **项目设置**。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击**新建数据源**以打开**新建数据源**对话框。
4. 为数据源键入名称。
5. 从**数据源类型**列表框中，选择 JDBC。



注：如果要设置 ODBC 数据源，您需要手动插入 ODBC 驱动程序类和 URL。例如，驱动程序类：`sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver`，URL：`jdbc:odbc:MyDatabaseName`。您还必须在 MS Windows 的管理工具中设置 ODBC 数据源。有关更多信息，请参阅 Microsoft Windows 帮助。如果前端服务器和应用程序服务器位于不同计算机上，请确保在 Microsoft Windows 中设置的系统数据源名称与 ODBC 数据源相同。这些名称区分大小写。

6. 如果选择 JDBC 作为**数据源类型**，将自动填充**驱动程序类**文本框。在 URL 文本框中，将主机名值 `<hostname>` 替换为托管数据源的计算机名称，并将数据库名称值 `<databasename>` 替换为目标数据库名称。
7. 在**用户名**和**密码**文本框中，输入有效数据库凭据。
8. **可选：**如果使用包括多个表的数据库并且想要将数据源缩小至特定表，您可浏览至要包括的特定表并选中：
 1. 单击**表筛选器**文本框旁边的 **[...]**。
 2. 将显示**选择表筛选器**对话框。选择要包括为数据源的表。
 3. 单击**确定**。
9. **可选：**测试使用**关键列**选项来定义数据源中用作主键的工作表列。如果数据源将进行编辑（例如，在工作表中添加或删除行），这会非常有用。即使数据源已编辑，测试仍然能够确定应使用的列或行。从数据驱动数据源创建的测试在其名称中使用关键列值而非列号。
配置关键列：
 1. 单击**关键列**文本框旁边的 **[...]**。
 2. 将显示**选择关键列**对话框。从列列表中选择用作关键列的列。
 3. 单击**确定**。
10. 在**新建数据源**对话框上，单击**确定**。

配置 Microsoft Excel 或 CSV 数据源




警告：使用密码保护的 Excel 工作表不能配置为 Silk Central 的数据源。关闭工作表的密码保护，以将其用作数据驱动测试的数据源。Excel 和 CSV 的所有主键的串联长度也不能超过 255 个字符。

配置 Microsoft Excel 或 CSV 数据源：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > **项目设置**。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击**新建数据源**以打开**新建数据源**对话框。
4. 为数据源键入名称。
5. 从**数据源类型**列表框中，选择 **MS Excel** 以配置 Microsoft Excel 数据源，或选择 **CSV** 以配置 CSV 数据源。
6. 从**源代码管理配置文件**列表框中，选择托管数据文件的预先配置源代码管理配置文件。有关源代码管理配置文件的详细信息，请参阅**源代码管理配置文件**。
7. 单击**浏览**以打开**选择源代码管理路径**对话框。浏览至并选择源代码管理路径中所选类型的数据源文件。
8. **可选：**仅限 MS Excel。如果使用包括多个工作表的 Excel 电子表格并且想要将数据源缩小至特定工作表，您可浏览至要包括的特定工作表并选中。为此请执行以下操作：
 1. 单击**工作表筛选器**文本框旁边的 **[...]**。
 2. 将显示**选择工作表筛选器**对话框。选择要包括为数据源的工作表。
 3. 单击**确定**。

9. **可选**：测试使用**关键列**选项来定义数据源中用作主键的工作表列。如果数据源将进行编辑（例如，在工作表中添加或删除行），这会非常有用。即使数据源已编辑，测试仍然能够确定应使用的列或行。从数据驱动数据源创建的测试在其名称中使用关键列值而非列号。

 **注**：仅限 MS Excel：如果数据源包括多个工作表，则仅可将具有相同名称的列定义为关键列。

配置关键列：

1. 单击**关键列**文本框旁边的 [...]。
 2. 将显示**选择关键列**对话框。从列列表中选择用作关键列的列。
 3. 单击**确定**。
10. 在**新建数据源**对话框上，单击**确定**。

从数据源下载 Excel 文件

 **注**：无法从 JDBC 和 ODBC 数据源下载文件。

要从数据源下载 Excel 文件：


1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击要从中下载的数据源的**操作**列中的**下载**图标。此时将显示**文件下载**对话框。
4. 单击**打开**以立即打开文件，或单击**保存**以指定要保存文件的本地系统目标位置。

同步数据源

如果您要使 Silk Central 了解更改，则必须每次在更改或更新数据源时使其同步。同步数据源可将最新更改传播到相关测试。

同步更新的数据源：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击对应于数据源的**操作**列中的**同步**图标，以将更新的文件传播到相关测试。
4. 此时将显示确认对话框，要求您确认同步。单击**是**将所有测试与更新的数据源同步，或单击**否**中止同步。

 **警告**：同步数据源时，将中止依赖于此数据源的所有运行执行。这些执行中未完成的测试结果将丢失。


5. 单击成功消息对话框中的**确定**。

将更新的 Excel 文件上载到数据源


 **注**：文件无法上载到 JDBC 和 ODBC 数据源。

将更新的 Excel 文件上载到数据源：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击您要从中下载的数据源的**操作**列中的**上载**图标。
4. 单击**上载文件**对话框中的**浏览...**
5. 选择您要用于替换当前上载的 Excel 文件的已更新 Excel 文件。单击**打开**。
6. 单击**上载文件**对话框中的**确定**。
7. 此时将显示确认对话框，要求您确认覆盖现有文件。单击**是**以继续。
8. 上载更新的数据源文件后，将显示另一个对话框，询问您是否同步测试与更新后的数据源。单击**是**立即同步，如果您想稍后同步，则单击**否**。

 **注:** 上载更新的数据源文件后，您必须同步数据源，以便更新关联的测试。

删除数据源

 **注:** 无法删除正由测试使用的数据源。

要删除数据源：

1. 在菜单中，单击项目：**<项目名称>** > 项目设置。
2. 单击**数据源**选项卡。此时将显示**数据源**页面，列出已为系统创建的所有数据源。
3. 单击要删除的数据源的**操作**列中的**删除**图标。
4. 此时将显示确认对话框。单击**是**以删除数据源；或者单击**否**以中止删除。

数据源配置页面



项目：**<项目名称>** > 项目设置 > **数据源**


数据源页面列出为实现数据驱动测试与 Silk Central 集成而配置的所有数据源。单击**新建数据源**以创建新数据源。对于每个数据源，该页面会显示以下列：

列	说明
名称	显示在 Silk Central GUI 和报告中的数据源名称。单击该名称以修改数据源设置。
类型	数据源类型： <ul style="list-style-type: none">• CSV• JDBC• MS Excel
文件名	用作数据源的文件的名称，例如 datasource.xlsx。
源代码管理配置文件	托管数据文件的源代码管理配置文件的名称。
创建于	创建数据源的日期。
创建者	创建数据源的用户。
更改时间	最后修改数据源的日期。
更改者	最后修改数据源的用户。
操作	您可对数据源执行以下操作： <ul style="list-style-type: none">• 删除• 下载• 上传• 同步

状态原因

状态原因限定手动测试运行的状态。这允许您指定特定测试运行状态为**通过**、**失败**或**未执行**的原因。您最多可以为每个状态定义五个原因。按照默认设置，**不支持**将添加到**通过**状态，**未解决**原因将添加到**失败**状态。为各状态添加额外的原因有助于限定测试运行的状态，例如，您可以为状态定义以下原因：

-  **通过**：不支持
-  **失败**：未解决、系统崩溃、缺陷、帮助不可用、客户端系统未响应

-  **未执行**：待定 - 内部、待定 - 客户、测试环境不可用

定义状态原因

要添加或删除状态原因，您需要具备**管理资产**权限；要删除状态原因，您需要具备**删除资产**权限。请参阅**测试和执行权限**，了解详细信息。

1. 在菜单中，单击**项目**：<项目名称> > **项目设置**。
2. 单击**状态原因**选项卡。
3. 在您希望添加新原因的状态下方，单击**添加状态原因**。新状态原因将添加到原因列表中。
4. 在新状态原因字段中单击，输入说明文本。
5. 按 **Enter** 保存状态原因文本。

现有状态原因文本也可修改，方法是在状态原因字段中单击并输入说明文本，然后按 **Enter**。

项目设置页面

项目：<项目名称> > 项目设置 > 项目设置

项目设置页面列出了以下活动项目的高级详细信息：

项目	说明
内部版本信息文件名	内部版本信息文件包含项目信息，其中包括内部版本号、生成日志位置、错误日志位置和生成位置。在此字段中输入活动项目内部版本信息文件的名称。所有测试执行从该指定文件中读取内部版本信息。
项目发布日期	已计划的活动项目的发布日期，采用 MM/DD/YYYY 格式。
要在结果中忽略的文件扩展名	不应另存为测试执行结果的结果文件类型或其他文件类型。

项目模板

本主题介绍 Silk Central 中项目模板的概念背景。

Agile 项目模板用于支持 Silk Central 和 VersionOne 或其他 Agile 项目管理工具之间的交互。模板是具有特定属性 sprint 和版本的项目。根据此模板创建新项目时，也会创建默认测试容器和默认文件夹。项目管理工具创建测试时，测试会被添加到默认文件夹。未为测试容器和文件夹指定源代码管理配置文件和产品，因此它们被标记为未完成。

集成

Silk Central 可与许多其他工具集成以用于各种目的。

代码分析工具集成

DevPartner 代码覆盖率集成

Silk Central 与 DevPartner Studio 的**代码分析**组件集成。您可以使用此集成对 .NET 应用程序执行代码分析。

有关其他信息，请参阅**.NET 代码分析**。

问题跟踪配置文件集成

问题跟踪配置文件可使 Silk Central 与外部问题跟踪系统集成。

可以通过安装自定义插件来配置其他问题跟踪系统。有关其他信息，请参阅 [问题跟踪集成](#)。通过定义问题跟踪配置文件，您可以将测试区域内的测试链接到第三方问题跟踪系统中的问题。链接的问题状态将定期从第三方问题跟踪系统进行更新。

Atlassian JIRA

本部分介绍如何配置 Atlassian JIRA (JIRA) 问题跟踪配置文件来与 Silk Central 集成。

JIRA 插件依赖 Silk Central Java API 实现集成，并使用 JIRA 的 REST API。

目前支持与 Silk Central 集成的版本：Atlassian JIRA 6、7

如果已将外部 JIRA 问题分配到测试，则可输入带项目关键字或不带项目关键字的问题 ID。例如：PROJECT-13 或仅 13。

Silk Central 支持以下 JIRA 字段类型：

- **Text Field (< 255 characters) /Free Text Field (unlimited text)**
- **Select List (single choice) /Select List (multiple choices)**
- **Date Picker /Date Time Picker**



注：这些类型是作为文本字段提供的，需要按照 JIRA 中那样进行格式化：**Date Picker**：dd/MMM/yy (例如 24/Mar/16)，**Date Time Picker**：dd/MMM/yy h:mm a (例如 24/Mar/16 4:11 AM)

- **Group Picker (single group) /Group Picker (multiple groups)**
- **Project Picker (single project)**
- **User Picker (single user) /User Picker (multiple users)**



注：对于 JIRA 版本 5 和更低版本，仅属于默认 **jira-users** 组的用户不会显示出来。

- **Version Picker (single version)/版本选择器 (多版本)**

其他 JIRA 字段类型在 Silk Central 中呈现为单行文本字段。

不支持以下 JIRA 系统字段：Original Estimate、Remaining Estimate、Attachment 和 Labels。

添加 Atlassian JIRA 问题跟踪配置文件

添加 JIRA 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击 **问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示 **问题跟踪** 页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击 **新建配置文件** 以打开 **新建问题跟踪配置文件** 对话框。
3. 为新配置文件键入 **名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入 **说明**。
5. 从 **类型** 列表中选择 **Atlassian JIRA**。
6. 键入有效的 **用户名** 和 **密码**。用户名必须是有效的 JIRA 用户配置文件名称。
这些凭据用于访问您的 JIRA 问题跟踪系统。



重要：使用具备足够权限的 JIRA 帐户的凭据，因为在插件尝试通过此帐户添加或更新问题时，JIRA 中缺少权限可能会造成不一致。JIRA 帐户需要具备 Silk Central 中所用每个项目的以下权限：

- 浏览项目
- 创建问题
- 可分配用户
- 修改报告人员

此外，JIRA 帐户还需要能够访问（登录）您的 JIRA 应用程序。

7. 在 **URL** 字段中，键入 JIRA 服务器的主机名以及用于连接到服务器的端口。

8. 单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，填充**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
9. 可选：从**显示所有字段**列表中选择**真**将在问题对话框中显示所有可用的 **JIRA** 字段，否则只显示所需的字段。如果已选择“真”，则为问题跟踪配置文件定义的 **JIRA** 用户必须拥有 **JIRA** 管理权限。
10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

11. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 Atlassian JIRA 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生变更，您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 Atlassian JIRA 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 编辑配置文件的**说明**。
5. **可选**：从列表框中为问题跟踪配置文件选择**新类型**。
6. 键入有效的**用户名**和**密码**。用户名必须是有效的 **JIRA** 用户配置文件名称。
这些凭据用于访问您的 **JIRA** 问题跟踪系统。



重要：使用具备足够权限的 **JIRA** 帐户的凭据，因为在插件尝试通过此帐户添加或更新问题时，**JIRA** 中缺少权限可能会造成不一致。**JIRA** 帐户需要具备 **Silk Central** 中所用每个项目的以下权限：

- 浏览项目
- 创建问题
- 可分配用户
- 修改报告人员

此外，**JIRA** 帐户还需要能够访问（登录）您的 **JIRA** 应用程序。

7. 在 **URL** 字段中，编辑 **JIRA** 服务器的主机名和用于连接到服务器的端口。
8. 要更改 **JIRA** 项目，请单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，更新**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
9. 可选：从**显示所有字段**列表中选择**真**将在问题对话框中显示所有可用的 **JIRA** 字段，否则只显示所需的字段。如果已选择“真”，则为问题跟踪配置文件定义的 **JIRA** 用户必须拥有 **JIRA** 管理权限。
10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

11. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

Bugzilla

本节介绍如何配置 Bugzilla 问题跟踪配置文件以与 **Silk Central** 集成。

Bugzilla 插件依赖 Silk Central Java API 实现集成。通过使用 Redstone XML-RPC 库，Silk Central 可借助 Bugzilla 3.0 随附的 XML-RPC Bugzilla Web 服务与 Bugzilla 进行通信。要实现 Bugzilla 集成，请确保您已安装适用于 Web 服务器的 SOAP::Lite 程序包。例如，为 Debian 分发安装 libsoap-lite-perl 程序包。

目前支持与 Silk Central 集成的版本：Bugzilla 4.4.13、5.0.4

添加 Bugzilla 问题跟踪配置文件

添加 Bugzilla 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
3. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入**说明**。
5. 从**类型**列表框中选择 **Bugzilla**。
6. 键入有效的**用户名**和**密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
7. 输入 Bugzilla 安装的 URL。例如，`http://bugzillaserver/bugzilla`。
8. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

9. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 Bugzilla 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生更改，您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 Bugzilla 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 编辑配置文件的**说明**。
5. **可选**：从列表框中为问题跟踪配置文件选择新**类型**。
6. 编辑**用户名**和**密码**。
这些凭据用于访问您的问题跟踪系统。
7. 编辑 Bugzilla 安装的 **URL**。
8. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

9. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。

- 单击否稍后映射问题状态。

IBM Rational ClearQuest

本部分介绍如何配置 IBM Rational ClearQuest 问题跟踪配置文件来与 Silk Central 集成。

IBM Rational ClearQuest 产品可提供可变缺陷/更改跟踪和自动 workflow 支持。两个关键产品为 IBM Rational ClearQuest (ClearQuest) 和 IBM Rational ClearQuest MultiSite (ClearQuest Multisite)。要使用 ClearQuest 配置文件，在运行 Silk Central 前端服务器的计算机上必须安装了 ClearQuest 客户端软件。有关安装 ClearQuest 的详细信息，请参阅 ClearQuest 文档。

目前支持与 Silk Central 集成的版本：IBM Rational ClearQuest 8.0

添加 ClearQuest 问题跟踪配置文件

添加 ClearQuest 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
3. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入**说明**。
5. 从**类型**列表框中选择 **IBM Rational ClearQuest**。
6. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
7. 输入 ClearQuest 安装的**存储库信息**。
这是在 ClearQuest 客户端软件中定义的数据库名称。示例数据库的名称为 SAMPL。



注：不能使用一个以上的 ClearQuest 架构存储库。Silk Central 将连接到默认 ClearQuest 存储库。

8. 指定**记录类型**，即 ClearQuest 的问题类型。
在 Silk Central 中输入问题时，ClearQuest 将保存问题以及您在此文本框中定义的问题类型。默认问题类型为 Defect。
9. 单击**确定**。
Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

10. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 ClearQuest 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生更改，您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 ClearQuest 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 编辑配置文件的**说明**。

5. **可选**：从列表框中为问题跟踪配置文件选择**新类型**。

6. 编辑**用户名和密码**。

这些凭据用于访问您的问题跟踪系统。

7. 编辑 ClearQuest 安装的**存储库信息**。

这是在 ClearQuest 客户端软件中定义的数据库名称。示例数据库的名称为 SAMPL。



注：不能使用一个以上的 ClearQuest 架构存储库。Silk Central 将连接到默认 ClearQuest 存储库。

8. 更改作为 ClearQuest 的问题类型的**记录类型**。

在 Silk Central 中输入问题时，ClearQuest 将使用您在此字段中定义的问题类型保存问题。

9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

10. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。

- 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
- 单击**否**稍后映射问题状态。

Issue Manager

Silk Central 的问题跟踪工具 Issue Manager 与 Silk Central 完全集成，可使您将问题与系统需求和已执行的测试关联。

可通过**测试 > 详细信息视图 > 问题**在菜单中添加和管理测试问题。有关更多信息，请参阅本帮助中的 Issue Manager 主题。

添加 Issue Manager 问题跟踪配置文件

添加 Issue Manager 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
3. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入**说明**。
5. 从**类型**列表框中选择 **Issue Manager**。
6. 选中**本地存储库**复选框，以使用集成的 Issue Manager 配置文件（属于您的 Silk Central 实例的一部分）。要连接到外部 Issue Manager 系统，请取消选中此选项，在这种情况下，您将需要提供有效的登录凭据才能访问系统。
7. 键入您的 Issue Manager 安装的 **Issue Manager URL**。这是用于登录到 Issue Manager 的 URL，但其末尾没有 login 扩展名。如果选中**本地存储库**选项，请保留默认 URL。
例如，如果您的标准 Issue Manager URL 是 `http://IssueManager/login`，则正确的服务 URL 是 `http://IssueManager`。
8. **可选**：如果 Issue Manager 需要通过不同于用户访问 Web 用户界面的 URL 与前端服务器进行通信，请在 **Web 服务 URL** 字段中键入此 URL。例如，用户通过代理访问 Web 用户界面，而 Issue Manager 需要前端服务器的内部 URL 或 IP 地址，此时就必须采用这种方法。
9. 请继续以下操作：
 1. 单击**加载项目**。此操作会使用指定用户有权访问的所有已初始化 Issue Manager 项目填充**项目**列表框。请注意，只会显示 Issue Manager 用户组已为其定义的项目，并且已定义的用户是至少一个用户组的成员。

2. 选择存在 Issue Manager 问题的项目。



警告: 我们建议不要将相同项目用于 Issue Manager 和 Silk Central, 因为这会限制将来使用这两种工具处理不同项目的灵活性。

10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

11. 如果测试连接成功, 则会显示确认对话框, 询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。

- 单击**是**继续相关映射问题状态过程。
- 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 Issue Manager 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生更改, 您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 Issue Manager 问题跟踪配置文件:

1. 在菜单中, 单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面, 其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 编辑配置文件的**说明**。
5. **可选**: 从列表框中为问题跟踪配置文件选择**新类型**。
6. 选中**本地存储库**复选框, 以使用集成的 Issue Manager 配置文件 (属于您的 Silk Central 实例的一部分)。要连接到外部 Issue Manager 系统, 请取消选中此选项, 在这种情况下, 您将需要提供有效的登录凭据才能访问系统。
7. 如果位置已发生更改, 请编辑 Issue Manager 安装的 **Issue Manager URL**。
这是用于登录到 Issue Manager 的 URL, 但其末尾没有 login 扩展名。例如, 如果您的标准 Issue Manager URL 是 `http://IssueManager/login`, 则正确的服务 URL 是 `http://IssueManager`。
8. **可选**: 如果 Issue Manager 需要通过不同于用户访问 Web 用户界面的 URL 与前端服务器进行通信, 请在 **Web 服务 URL** 字段中键入此 URL。例如, 用户通过代理访问 Web 用户界面, 而 Issue Manager 需要前端服务器的内部 URL 或 IP 地址, 此时就必须采用这种方法。
9. 要更改 Issue Manager 项目, 请单击**加载项目**以从服务器加载所有项目, 更新**项目**列表框, 然后从**项目**列表框中选择项目。
10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

11. 如果测试连接成功, 则会显示确认对话框, 询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。

- 单击**是**继续相关映射问题状态过程。
- 单击**否**稍后映射问题状态。

SAP Solution Manager 集成

要购买 SAP Solution Manager 插件, 请与您的销售代表联系。

SAP Solution Manager 可促进对分布式系统的技术支持, 包含解决方案部署、操作和持续改进。SAP Solution Manager 是健全集中的应用程序管理解决方案, 将工具、内容和对 SAP 的直接访问权限相结合, 以提高解决方案的可靠性, 同时降低总拥有成本。有关 SAP Solution Manager 的其他信息, 请参阅 SAP Solution Manager 文档。

Silk Central 和 SAP Solution Manager 之间的集成允许将 SAP Solution Manager 业务流程和事件同步为 Silk Central 需求和问题。

System Requirements for SAP Solution Manager Integration

The following are the system requirements for the SAP Solution Manager integration plugin:

- SAP Solution Manager 7.2.
- Silk Central 19.0 or later.
- The *Silk Central Integration Hub for SAP Solution Manager* must be installed in SAP Solution Manager.

配置 SAP Solution Manager

配置 SAP Solution Manager 以启用与 Silk Central 的集成。

有关更多信息，请参阅 SAP Solution Manager 插件中包括的 *Configuration_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.pdf* 和 *User_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.pdf*。

为了让此集成获取从 SAP Solution Manager 到 Silk Central 的有效链接，Silk Central 的前端服务器计算机必须具有一个有效的完全限定名称。

添加 SAP Solution Manager 问题跟踪配置文件

添加 SAP Solution Manager 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**问题跟踪**选项卡。此时将打开**问题跟踪**页面，列出已为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 为新配置文件键入**说明**。
6. 从**类型**列表框中选择 **SAP Solution Manager**。
7. 键入有效的**用户名**和**密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
8. 键入 SAP Solution Manager 的 Z-SCTM_ADAPTER Web 服务 **URL**。
9. 单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，填充**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
10. 单击**加载默认事件类型**以加载所有可能的事件类型并填充**默认事件类型**列表框。
11. 从**默认事件类型**列表框中选择事件类型。如果要在 SAP Solution Manager 中创建现有事件的链接并且未指定事件类型，则将使用此类型。
12. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

13. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

启用与 SAP Solution Manager 的需求集成

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。

3. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
4. 单击**需求管理**选项卡。
5. 单击**新建集成**。



注：您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Silk Central 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **SAP Solution Manager**，然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。
7. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 输入 SAP Solution Manager 的 Z_SCTM_ADAPTER Web 服务的 **URL**。
9. 输入**用户名**和**密码**。
10. 单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据准确无误。如果设置正确，则会显示**已成功测试连接**消息。
11. 单击**加载**以加载所有可用解决方案和分支组合并选择正确的组合。
Silk Central 将此类解决方案和分支组合存储为项目。
12. **可选：**选中**启用创建未分配的需求**复选框以在为集成而配置的 Silk Central 项目中启用创建和编辑未映射的需求。
13. 单击**确定**以进行确认并关闭对话框。

Microsoft Team Foundation Server

本部分介绍如何配置 Team Foundation Server (TFS) 问题跟踪配置文件来与 Silk Central 集成。

目前支持与 Silk Central 集成的版本：Team Foundation Server 2015、2017

安装 Team Foundation Server Web 服务代理

要与 TFS 进行通信，您需要安装 Team Foundation Server Web 服务代理作为 TFS 的接口。

要安装 TFS 代理服务：

1. 从 <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fe4f9904-0480-4c9d-a264-02fedd78ab38> 中安装 Microsoft Visual Studio Team Explorer。
2. 安装 IIS 和 Web 部署工具，例如使用 <http://www.microsoft.com/web/downloads/default.aspx> 中的 Web Platform Installer。
3. 从**帮助 > 工具**中下载 Team Foundation Server Web 服务代理。
4. 解压下载的程序包。
5. 打开命令外壳并键入 `DotNetTfsWebServiceProxy.deploy.cmd /Y` 以安装代理服务。如果显示错误消息框，指明需要 ASP.NET 4，请参阅 <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k6h9cz8h.aspx>。
6. 打开 IIS Manager。
7. 验证新网站是否存在。
8. 在虚拟目录的根文件夹中，打开 web.config 文件。
9. 在文件的 `appSettings` 部分，将键 `WorkItemTrackingCacheRoot` 的值修改为本地目录。

例如：

```
<appSettings>
  <add key="WorkItemTrackingCacheRoot" value="C:\temp" />
</appSettings>
```

10. 如果您指定的目录不存在，请创建它。
11. 为**任何人**授予指定目录的完整权限。

有关部署 ASP.NET Web 应用程序的其他信息，请参阅 <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee942158.aspx>。



注: 如果您从版本 16.5 或更早版本升级 Silk Central, 则需要重新部署 TFS 代理服务。删除现有的 TFS 代理服务, 然后继续上面的第 3 步。完成操作后, 请重新启动 IIS。

添加 TFS 问题跟踪配置文件

您需要配置 Micro Focus 提供的 Team Foundation Server Web 服务代理, 以使 Silk Central 能够访问 TFS 问题。



重要: 这不是 Microsoft 提供的 Team Foundation Server 代理。

添加 TFS 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中, 单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面, 其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
3. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入**说明**。
5. 从**类型**列表框中选择 **Team Foundation Server**。
6. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
7. 键入 TFS 用户的**域**。
8. 输入 TFS 安装的 URL。
例如, `http://tfsserver:8080/tfs`。
9. 键入项目所属的**集合**。
例如 DefaultCollection。
集合中所有项目都会列在**项目**列表框中。
10. 从列表框中选择**项目**。
11. 键入 TFS 代理的 URL。例如 `http://tfsproxyserver/DotNetTfsWebServiceProxy_deploy/TfsWebServiceProxy.asmx`。
12. 单击**加载工作项类型**。工作项类型列表框将使用可用工作项类型进行填充。
13. 从列表框中选择**工作项类型**。
14. 单击**加载初始状态**。初始状态列表框将使用所选工作项类型允许的状态进行填充。
15. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

16. 如果测试连接成功, 则会显示确认对话框, 询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 TFS 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生更改, 您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 TFS 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中, 单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面, 其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。

3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 编辑配置文件的**说明**。
5. **可选**：从列表框中为问题跟踪配置文件选择**新类型**。
6. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的问题跟踪系统。
7. 编辑 TFS 用户的 **Domain**。
8. 编辑 TFS 安装的 **URL** 和 **Collection**。
9. 选择其他**项目**。
10. 编辑 TFS 代理的 **URL** 和**端口**。
11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

StarTeam 问题跟踪配置文件

本部分介绍如何配置 StarTeam 问题跟踪配置文件来与 Silk Central 集成。

StarTeam 是软件更改管理和配置管理工具，能够协调和管理软件交付过程。

要使用 StarTeam 配置文件并在 StarTeam 中将转到链接功能用于更改请求，您必须在浏览器所运行的计算机上安装 StarTeam Cross-Platform Client 软件。

目前支持与 Silk Central 集成的版本：StarTeam 15.x、16.x

添加 StarTeam 问题跟踪配置文件

添加 StarTeam 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 为新配置文件键入**说明**。
5. 从**类型**列表框中选择 **StarTeam**
6. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
7. 键入 StarTeam 服务器的**主机名**以及用于连接到服务器的**端口**。如果尚未更改此设置，则使用默认端口 49201。
8. 指定配置文件支持的**加密类型**。
9. 单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，填充**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
10. 单击**加载视图**以加载所选项目的**所有视图**并填充**视图**列表框，然后从**视图**列表框中选择视图。
11. 单击**加载状态字段**以加载更改请求的所有枚举字段并填充**状态字段**列表框，然后从**状态字段**列表框中选择状态字段。
如果在 StarTeam 中使用自定义工作流，则此字段是 StarTeam 中映射到 Silk Central 问题状态的工作流驱动程序字段。
12. 从**链接类型**列表框中选择链接类型。

starteam:// 问题选项卡上的**外部 ID** 链接将打开交叉平台客户端。

http:// 问题选项卡上的**外部 ID** 将在 StarTeam Web UI 中打开问题。

- 13.如果您已在**链接类型**列表框中选择 `http://`，请在 **WebServer** 字段中输入 StarTeam Web UI 的 Web 服务器地址。
- 14.在 **workflow**字段中选择 Yes 或 No。选择 Yes 以显示在所选**视图**的工作流中指定的必填字段。
- 15.单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

- 16.如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

编辑 StarTeam 问题跟踪配置文件

如果问题跟踪系统的服务器或登录凭据发生更改，您必须相应地编辑问题跟踪配置文件。

要编辑现有的 StarTeam 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击**问题 > 问题跟踪集成**。此时将显示**问题跟踪**页面，其中列出了为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
2. 单击要修改的问题跟踪配置文件的名称。此时将打开**编辑问题跟踪配置文件**对话框。
3. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
4. 编辑配置文件的**说明**。
5. **可选**：从列表框中为问题跟踪配置文件选择**新类型**。
6. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的问题跟踪系统。
7. 编辑 StarTeam 服务器的**主机名**和用于连接到服务器的**端口**。
8. 修改配置文件支持的**加密类型**。
9. 要更改 StarTeam 项目，请单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，更新**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
- 10.要更改视图，请单击**加载视图**以加载所选项目的**所有视图**并填充**视图**列表框，然后从**视图**列表框中选择视图。
- 11.要更改 workflow 驱动器字段，请单击**加载状态字段**以加载更改请求的所有枚举字段并填充**状态字段**列表框，然后从**状态字段**列表框中选择状态字段。
如果您在 StarTeam 中使用自定义 workflow，则此字段为映射到 Silk Central 问题状态的 StarTeam 中的 workflow 驱动器。
- 12.从**链接类型**列表框中选择链接类型。

starteam:// 问题选项卡上的**外部 ID** 链接将打开交叉平台客户端。

http:// 问题选项卡上的**外部 ID** 将在 StarTeam Web UI 中打开问题。

- 13.如果您已在**链接类型**列表框中选择 `http://`，请在 **WebServer** 字段中输入 StarTeam Web UI 的 Web 服务器地址。
- 14.在 **workflow**字段中选择 Yes 或 No。选择 Yes 以显示在所选**视图**的工作流中指定的必填字段。
- 15.单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。




注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。


16.如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。

- 单击**是**继续相关映射问题状态过程。
- 单击**否**稍后映射问题状态。

需求管理工具集成

 **重要:** 从 Silk Central 15.0 或早期版本升级到当前版本之前, 执行**全部同步**以将您的全部需求与集成的需求管理工具同步。

集成外部需求管理可让您使用可能已在使用的其他工具协调 Silk Central 的需求管理功能。集成在**项目 : <项目名称> > 项目设置的需求管理**页面中配置。

 **注:** 您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求, 而不是仅通过集成工具支持修改。您可以通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改, 只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

Silk Central 支持通过其开放接口与外部需求管理系统 (RMS) 的集成。创建插件并将其集成到 Silk Central, 这样允许集成任何 RMS。有关启用正确的外部 RMS 集成的接口信息, 请参阅 *Silk Central API 帮助*。

同步需求

启用 Silk Central 和外部 RMS 之间的需求同步, 可使 Silk Central 在执行同步时接收外部 RMS 中发生的更改。如果项目启用外部 RMS 集成, 需求的主系统将自动为外部系统。这意味着同步始终从外部 RMS 工具到 Silk Central。需求无法再在 Silk Central 中编辑。一种异常情况是外部工具中不存在的新建需求, 仅在**设置 > 需求管理**中启用选项**启用上载需求**时才会上载到外部 (主) 系统。

属性映射功能可使您在 Silk Central 和外部需求工具之间映射属性字段。例如, Silk Central 中称作 User 的自定义字段可能等同于 Caliber 中称作 Field_2 的属性字段。属性映射功能可确保需求属性字段的更改在项目之间准确刷新。如果您未使用属性映射功能, 则仅映射需求的名称和说明。有关更多信息, 请参阅 *编辑属性映射*。

可使用以下方法之一同步需求 :


手动同步 单击**属性**页面中根文件夹级别的**同步更改**, 仅同步自上次同步后更改的需求。

强制手动同步 单击**属性**页面中根文件夹级别的**全部同步**, 可强制同步所有需求。

自动计划同步 根据全局定义的 Silk Central 计划。

自动在线同步 需求的更改自动在工具之间传播。此选项仅用于 Caliber。它要求在应用程序服务器上安装 Caliber 客户端, 并在 Caliber 服务器上启用 MPX (有关启用 MPX 的详细信息, 请参阅 Caliber 安装指南)。要启用 Caliber 和 Silk Central 之间的自动同步, 请将文件 ss.jar 添加到位于 Program Files\Silk\Silk Central <版本>\lib 的应用程序服务器, 并重新启动应用程序服务器。请联系客户服务以获取文件。当在 Caliber 中做出更改时, 会在 Silk Central 中自动更新需求数据, 当在 Silk Central 中执行测试分配更改时, 会更新 Caliber 中的跟踪。此类在线同步仅在使用当前基线配置项目时可用。

可根据全局计划配置 Silk Central 和外部需求管理工具之间的需求自动同步。有关配置全局计划的详细信息, 请参阅本帮助中的 *管理*主题。

 **注:** 打开 Caliber 按钮可打开注册用于打开扩展名为 .crm 的文件的默认程序。在某些机器上, 这可能是需求查看器, 而非 Caliber。此行为可以由管理员更改。客户端程序称为 caliberrm.exe。正确配置后, 程序打开 Silk Central 中选择的需求。


需求树项目节点的活页夹图标表示项目的 RM 集成状态 :

无配置 RM 集成不可用。


手动配置 仅可通过单击**需求 >  > 属性**中项目节点上的相应按钮来导入、上载和同步需求。

在项目级别, **属性**页面包括以下属性 :

属性	说明
系统	启用集成的外部工具。
状态	是否已启用集成。
项目名称	与 Silk Central 项目关联的外部项目的名称。
需求类型	项目间共享的需求类型。
上次同步	上次同步的日期和时间。
上次同步状态	上次同步状态包括已创建、已更新和已删除的项目数。

 **注:** 启用 Caliber 和 Silk Central 之间的集成与自动联机同步时，项目节点将显示联机需求更改侦听器的当前状态。这些项目的三种可能状态是：已连接（已同步）、已重新连接（建议同步）和断开连接。

在工具之间同步需求

 **注:** 使用属性映射功能映射属性字段。如果您未使用属性映射功能，则仅映射需求的名称和说明。有关更多信息，请参阅 [编辑属性映射](#)。

在 Silk Central 和外部配置的需求管理工具之间同步需求

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 选择 **需求** 树中的项目节点。
3. 单击 **属性** 选项卡。属性页面将显示选定树元素的属性。
4. 单击 **同步更改**。
5. 单击 **同步需求** 确认对话框中的 **是** 开始同步。对话框在同步完成时打开，显示同步统计信息，其中包括已创建、已更新和已删除的需求数。
6. 单击 **确定** 完成同步。在外部配置的需求管理工具中，对映射需求做出的任何更新现已反映在 **需求** 树中。

根据计划同步需求

您可以配置全局计划，以自动同步 Silk Central 和外部需求管理工具之间的需求。要启用 Caliber 和 Silk Central 之间的自动同步，请将文件 `ss.jar` 添加到位于 `Program Files\Silk\Silk Central <版本>\lib` 的应用程序服务器，并重新启动应用程序服务器。要获取文件，请联系客户服务。

根据全局定义的计划同步需求：

1. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击 **需求管理** 选项卡。
3. 单击 **编辑计划**。编辑计划对话框将会打开。
4. 从 **同步更改** 列表选择一个预定义全局计划，以定义外部系统中的更改与 Silk Central 应同步的时间。
5. 从 **全部同步** 列表选择一个预定义全局计划，以定义外部系统中的所有需求与 Silk Central 应同步的时间。
6. 单击 **确定**。

有关创建全局计划的信息，请参阅 [添加全局计划](#)。

为自动同步事件定义电子邮件通知

您可以定义电子邮件通知以在 Silk Central 与外部需求管理工具之间的自动需求同步过程中发生错误时提醒用户。所有通知收件人都会收到同步日志文件的副本。

要为自动同步事件定义电子邮件通知：

1. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击 **需求管理** 选项卡。
3. 单击 **编辑通知**。此时将显示 **编辑通知** 对话框。

4. 选中**启用通知**复选框。
5. 从**用户名**列表框中选择用户名。
6. 如果需要,请在**其他电子邮件地址**文本框中为其他收件人添加其他电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。
7. 单击**确定**。

Atlassian JIRA Agile 集成

Silk Central 提供与 Atlassian JIRA Agile 的需求集成,该集成基于项目和问题跟踪系统 JIRA。所有问题类型(JIRA 中的通用对象类)均可同步。Atlassian JIRA Agile 支持创建自定义问题类型,因此您可在要同步的 Silk Central 中指定 Atlassian JIRA Agile 问题类型列表,例如缺陷或改进。

目前支持与 Silk Central 集成的 Atlassian JIRA Agile 版本: Atlassian JIRA 6、7

限制:同步 JIRA 需求只对配置的 JIRA 项目的需求起作用。如果需求链接到位于其他 JIRA 项目中的需求(叙述),这些需求将不会同步。

启用与 Atlassian JIRA Agile 的集成

要启用与 Atlassian JIRA Agile 的集成:

1. 在菜单中,单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中,单击**项目: <项目名称> > 项目设置**。
4. 单击**需求管理**选项卡。
5. 单击**新建集成**。



注:您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求,而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改,只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **Atlassian JIRA Agile**,然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。
7. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 输入 JIRA Agile 服务器的 **URL**。
9. 键入 JIRA Agile 的有效**用户名**和**密码**凭据。用户名必须是有效的 JIRA 用户配置文件名称。
- 10.在**问题类型**字段中,指定要同步的问题类型,使用分号 (;) 分隔多个类型。

所有问题类型(JIRA 中的通用对象类)均可同步。Atlassian JIRA Agile 支持创建自定义问题类型,因此您可在要同步的 Silk Central 中指定 Atlassian JIRA Agile 问题类型列表,例如缺陷或改进。

11. **可选:**要限制同步的需求量,您可以使用**自定义 JQL**字段在需求同步之前预筛选需求。使用有关 JQL 的详细信息,请访问 Atlassian 的[高级搜索文档](#)。查询语言(JQL)在您的 JIRA Agile 系统内创建查询,然后将字符串复制并粘贴到**自定义 JQL**字段。JIRA



提示:

- 请勿在 JQL 查询中使用 ORDER BY 语句。
- JQL 字符串不能超过 1000 个字符。
- 此外, JQL 查询还用于已配置的项目和问题类型,而不会否决这些设置。

- 12.单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确,则会显示**连接成功**消息框。单击**确定**继续。



注:如果您无法建立连接,请咨询您的系统管理员。

- 13.单击**加载**。项目列表将使用 JIRA Agile 中您拥有权限的所有项目进行填充。

14. 从项目列表中，选择要与 Silk Central 项目集成的外部项目。

15. 单击**确定**以保存您的设置。

Atlassian JIRA Agile 属性映射

以下属性在 JIRA Agile 与 Silk Central 之间有默认映射：

- JIRA Agile 的 积压工作内的用户案例在 Silk Central 中表现为设置为积压工作的 Sprint 属性值。这让您能通过创建筛选器轻松执行搜索。
- JIRA Agile 用户案例的默认优先级值映射为 Silk Central 的优先级属性。如果您要使用的不是 JIRA Agile 的默认优先级值，可以自定义此映射。

查看 Silk Central 中的 JIRA Agile 积压工作案例

1. 在菜单中，单击**需求 > 详细信息视图**。
2. 使用以下条件创建新筛选器：
 - **选择条件**：外部自定义属性
 - **属性**：Sprint
 - **值**：积压工作
3. 单击**应用**立即应用筛选器，或者单击**保存并应用**保存筛选器，以备将来使用。

将 JIRA Agile 的优先级值映射为 Silk Central 的优先级

JIRA Agile 用户案例的默认优先级值映射为 Silk Central 的优先级属性，如下所示：

- Blocker=SC_Priority_Critical
- Critical=SC_Priority_High
- Major=SC_Priority_Medium
- Minor=SC_Priority_Low
- Trivial=SC_Priority_Low

如果您要使用的不是 JIRA Agile 的默认优先级值，或者希望自定义映射，您的 Silk Central 管理员应如下自定义设置：

1. 停止应用程序服务器。
2. 使用文本编辑器打开 `propertyMappings.properties` 文件。此文件位于应用程序服务器上 `plugins` 文件夹的 `JIRA Agile plugin-file JIRA Agile.zip` 中。
3. 搜索 `SC_Priority=Priority`，可以在其下方自定义 JIRA Agile 的优先级值到 Silk Central 优先级的映射。



注：Silk Central 优先级值需要使用 `SC_Priority_` 前缀。

4. 保存并关闭文件
5. 重新启动应用程序服务器。

CA Agile Central 集成

集成项目管理工具 CA Agile Central 可使您定义之后在 Silk Central 中用作需求的用户情景。然后，您可以在 Silk Central 中创建测试来覆盖这些需求。要使用对 CA Agile Central 中相应用户情景做出的任何更改来更新您创建的测试，请同步需求。

Silk Central 附带的混合功能允许您在 CA Agile Central 中显示来自 Silk Central 的与用户案例相关的测试覆盖率信息。您可以将 Silk Central 中的每个测试链接到 CA Agile Central 中的一个或多个用户案例。要将测试链接到用户案例，请将 CA Agile Central 中具有格式化用户案例 ID 值的属性分配给每个测试。

以下用户情景属性从 CA Agile Central REST Service 同步。如果在集成配置中指定了自定义字段，这些字段也会同步。您可以使用这些属性来帮助筛选用户情景并对其分类：

属性	说明
名称	CA Agile Central 中用户情景的名称。
CA Agile Central ID	CA Agile Central 中用户情景的标识符。此属性是 Silk Central 中需求的外部 ID。
说明	CA Agile Central 中用户情景的说明。
迭代	其中包含用户情景的 CA Agile Central 的迭代。
项目	其中包含用户情景的 CA Agile Central 项目。
发布	其中包含用户情景的项目发布。
状态	CA Agile Central 中用户情景的进度状态。以下状态可用： <ul style="list-style-type: none"> • 已定义 • 正在进行 • 已完成 • 已接受
计划预计（情景点）	CA Agile Central 中要完成的用户情景的预计时间。时间根据情景点预计。

启用与 CA Agile Central 的集成

要启用与 CA Agile Central 的集成：

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击 **需求管理** 选项卡。
5. 单击 **新建集成**。



注：您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的 **允许创建、编辑和删除需求...** 复选框即可。

将打开 **新建集成** 对话框。

6. 从列表中选择 **CA Agile Central**，然后单击 **下一步**。将打开 **编辑配置** 对话框。
7. 为新配置文件键入 **名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 键入 **URL**。
9. 为 CA Agile Central 键入有效的 **用户名和密码凭据**，或者键入有效的 **API 键**。API 键可用于访问您的 CA Agile Central 订阅数据，而且无需使用您的用户名和密码。有关 CA Agile Central API 键的更多信息，请参阅 [CA Agile Central Application Manager 页面](#)。
10. **可选：**如果直接访问 Internet 受限，并且 CA Agile Central REST Service 位于内部网络范围外的机器中，请使用 **代理主机** 和 **代理端口** 字段指定 Silk Central 可通过其连接到 CA Agile Central 的代理。
 **注：**要使用代理连接到 CA Agile Central，您需要填写 **代理主机** 和 **代理端口** 字段。
11. **可选：**如果您想要同步自定义字段，在 **自定义字段** 字段中键入其名称，用逗号分隔。此时必须使用内部字段名称，而非显示名称。
12. 单击 **测试连接** 以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确，则会显示 **连接成功** 消息框。单击 **确定** 继续。



注：如果您无法建立连接，请咨询您的系统管理员。

13. 单击 **确定**。

14. 单击**加载**。项目列表框将使用 CA Agile Central 中您拥有权限的所有工作区内的所有项目进行填充。
15. 从项目列表框中，选择要与 Silk Central 项目集成的外部项目。
16. 单击**确定**以保存您的设置。

在 CA Agile Central 中创建自定义 HTML 应用程序

使用 HTML 或 JavaScript 在 CA Agile Central 中创建自定义应用程序，以显示与用户案例相关的测试覆盖率信息。

创建自定义 HTML 应用程序：

1. 在 CA Agile Central 中导航到您的自定义应用程序应处于的选项卡。
2. 单击**自定义页面**，再单击**添加应用程序**。此时将显示**应用程序目录**。
3. 单击自定义下的**自定义 HTML**，然后单击**添加此应用程序**。
4. 输入标题，然后切换到 Silk Central。
5. 在菜单中，单击**帮助 > 工具**。
6. 单击**CA Agile Central 迭代状态混合**，复制 HTML 代码。
7. 切换回 CA Agile Central，将 HTML 代码粘贴到**HTML**字段中。
8. 配置该字段中的脚本，以符合您的 Silk Central 环境：
 - 检查是否已设置有效脚本源，例如 `<script type="text/javascript" src="http://localhost:19120/silkroot/script/sctm-toolkit.js"></script>`。
 - 检查是否已为 Silk Central 设置有效 URL，例如 `var SCTM_URL = "http://localhost:19120/"`。
 - 检查是否已设置有效的 Silk Central 项目 ID，例如 `var SCTM_PROJECT_ID = 0`。
 - 检查是否已设置有效的属性名称，例如 `var SCTM_ATTRIBUTE_FOR_RALLY_US = "rallyattr"`。
 - 确保能够使用 CA Agile Central 中的 FormattedID，并且 `var USE_FORMATTED_ID = true`。
9. 单击**保存**。这样就在 CA Agile Central 中创建了自定义 HTML 应用程序。

将用户案例从 CA Agile Central 链接到测试

要将 CA Agile Central 的 User Stories 链接到 Silk Central 测试：

1. 在 Silk Central 中选择其中包含要将 CA Agile Central 的 User Stories 链接到的测试的项目。
2. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
3. 单击**属性**选项卡。
4. 单击**新建属性**。将显示**新建属性**对话框。
5. 在**名称**字段中键入 rallyattr。
6. 从**类型**列表中选择**文本**。
7. 单击**确定**以创建新属性。
8. 将新属性分配给要将 CA Agile Central 的 User Stories 链接到的每个测试。
9. 将属性值设置为每个测试的相应 CA Agile Central User Story 的 **FormattedID** 值。如果您将多个 User Stories 分配给单个测试，请使用逗号隔开 ID，并且不要在中间加空格。例如，US10,US12,US14。

Caliber 集成

本节介绍如何将 Caliber 与 Silk Central 集成。

在配置 Caliber 集成前，您必须在 Silk Central 应用程序服务器和前端服务器上安装 Caliber 客户端。此外，确保在 Caliber 中启用 MPX 支持。配置与 Caliber 的集成要求定义 Caliber 登录凭据。在 Silk Central 和 Caliber 之间同步需求时，这些凭据用于登录到 Silk Central，从而签出 Silk Central 许可证。许可证会在同步进程完成时立即设为可用。我们建议创建专用 Silk Central 用户进行同步，并且所有 Silk Central 需求集成都应使用此用户。这可确保只有一个 Caliber 许可证用于同步进程。

目前支持与 Silk Central 集成的 Caliber 版本：Caliber 11.4、11.5



注：Caliber 用户定义属性**多选用户列表**和**多选组列表**必须映射到 Silk Central 文本属性类型而非列表类型。

启用与 Caliber 的集成

要启用与 Caliber 的集成：

1. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击**需求管理**选项卡。
5. 单击**新建集成**。



注：您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **Caliber**，然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。
7. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 键入安装外部服务器的机器的主机名。
9. 为需求管理服务器键入有效的**用户名**和**密码**凭据。
10. 单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确，则会显示**连接成功**消息框。单击**确定**继续。



注：如果您无法建立连接，请咨询您的系统管理员。

11. 单击**确定**。
12. 从**项目列表**框中，选择要与 Silk Central 项目集成的外部项目。对所选项目可用的需求类型将自动填充到**需求类型**字段。对所选项目可用的基线将自动填充到**基线**字段。
13. 从应该与 Silk Central 项目集成的外部项目中选择**基线**。
您的选择将显示在**编辑配置**对话框上。
14. 单击**确定**。
15. 从应该与 Silk Central 项目集成的外部项目中选择一个或多个需求类型。
使用 **Ctrl+单击**可选择多个需求类型。
16. 单击**确定**以保存您的设置。

Caliber 集成的基线支持

您可为 Caliber 集成选择当前基线或现有用户定义基线。您不能将已修改的基线需求导入 Silk Central 中。如果用于基线的需求版本已更改，则仅可在 Caliber 中更改不具备当前基线的需求。执行手动或计划同步时，只会在 Silk Central 需求中更新此类更改。

您可在将基线导入 Silk Central 之后对其进行更改。您可将已配置的基线更改为其他用户定义基线或当前基线。执行此更改后，基线的下一次手动或计划同步将更新 Silk Central 项目，并可根据需要更新、创建或删除需求。当基线更改时，将显示消息，表明这些更改将在下一次同步之后生效。

在 Caliber 中处理测试分配

已分配的测试在 Caliber 中显示、管理并创建为同步需求的跟踪（“跟踪到”）。

必须为 Caliber 管理员中的 Caliber 项目启用 Silk Central 的外部可跟踪性，并且必须配置正确的 Silk Central 前端服务器。单击 Caliber 管理员中正确项目的 Silk Central 外部可跟踪性的**编辑**。

当某个项目与 Silk Central 项目同步时，同步 Silk Central 需求的已分配测试将显示为 Caliber 需求的跟踪（“跟踪到”）。如果您在 Silk Central 中编辑这些分配，则更改将立即反映在 Caliber 中。


复制 Caliber 集成项目

在复制 Caliber 项目时管理 Silk Central 基线：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**需求管理**选项卡。
3. 验证要保存的基线是否已选定。



注：如果基线发生更改，则在复制相关 Silk Central 项目之前，您必须执行同步以使用基线更改来更新新项目需求。仅在您选择当前基线以外的基线时才会复制集成配置。如果您选择当前基线，则需要指定是在原始项目中保留集成配置还是将其移至复制的项目中。

4. 如果未选择要保存的基线，请单击**编辑配置**。将显示**编辑配置**对话框。
5. 单击**项目名称**文本框旁边的**浏览**。将打开**浏览项目**对话框。
6. 选择要保存的基线，然后确认您的选择。
7. 在菜单中，单击**项目 > 项目列表**。此时将显示**项目**页面，此页面将列出所有现有的项目和项目基线。
8. 单击。



注：有关复制项目的完整详细信息，请参阅本帮助中的**管理**主题。

将显示**复制项目**对话框。

9. 选择要复制到新项目中的项目，然后确认您的选择。
10. 将要继续使用的基线应用到 Silk Central 项目。



注：复制项目后，原始项目和副本是相同的。通过应用相应的基线来定义将继续使用的基线。

创建 Caliber 集成项目的基线

创建 Caliber 集成 Silk Central 项目的基线：

1. 创建 Silk Central 项目的基线。在此过程中将显示 Silk Central 消息框，询问您是否要启用新基线的 Caliber 集成。
2. 单击**是**。新基线创建后，将打开**基线项目 - 调整项目设置**对话框。
3. 单击**编辑**以更改需求集成设置。
将打开**编辑配置**对话框。
4. 单击**项目名称**文本框旁边的**浏览**。将打开**浏览项目**对话框。
5. 选择用于同步的 Caliber 项目、基线和需求类型。
6. 单击**确定**以关闭**浏览项目**对话框。
7. 单击**确定**以关闭**编辑配置**对话框。
8. 单击**完成**以关闭**基线项目 - 调整项目设置**对话框。

基于方案和模拟生成测试

基于 Caliber 对象**方案**和**模拟**生成测试。

要基于 Caliber 对象**方案**和**模拟**生成测试，请执行以下操作：

1. 建立与 Caliber 的集成。
有关其他信息，请参阅**启用与 Caliber 的集成**。
2. 选择要从其中生成测试的**需求树**中的**方案**或**模拟**。
3. 在**属性**选项卡中，请单击**生成测试**。此时将显示**生成测试**对话框。

4. 使用 **Ctrl+单击** 或 **Shift+单击** 选择要生成的测试。
5. 单击 **全部生成** 生成所有测试，或单击 **生成选定项** 生成选定的测试。此时将显示 **测试树**。
6. 选择要在其中添加所生成的测试的文件夹。



注: 所选目标文件夹中已经存在的测试未被创建，但已更新。文件夹中的测试均未被删除。

7. 单击 **确定**。

IBM Rational DOORS 集成

本节介绍如何集成 Silk Central 与 IBM Rational DOORS。Silk Central 19.0 为 IBM Rational DOORS 提供了现成支持，无需在您的 DOORS 安装中执行任何自定义。如果您是从 Silk Central 15.5 或更早的版本升级，并且使用的是自定义的 dx1 文件，则需要使用自定义的 dx1 文件，覆盖您的 Silk Central 安装文件夹的 lib \dx1 文件夹内的 dx1 文件。

目前支持与 Silk Central 集成的 IBM Rational DOORS 版本：IBM Rational DOORS 9.5、9.6

启用与 IBM Rational DOORS 的集成

要集成 Silk Central 和 DOORS，请在 Silk Central 前端服务器上安装 DOORS 客户端。如果您使用多台前端服务器机器，则必须在已经配置为集成 DOORS 的每台前端服务器上安装 DOORS 客户端。

要启用与 DOORS 的集成：

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击 **需求管理** 选项卡。
5. 单击 **新建集成**。



注: 您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的 **允许创建、编辑和删除需求...** 复选框即可。

将打开 **新建集成** 对话框。

6. 从列表中选择 **IBM Rational DOORS**，然后单击 **下一步**。将打开 **编辑配置** 对话框。
7. 为新配置文件键入 **名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 在 **RM 服务 URL** 文本框中，键入 Silk Central DOORS 需求 Web 服务的 URL。
默认值应已指向正确的位置。例如 `http://MySCTMHost:19120/services/doorsrequirementsmanagement`。
9. 为需求管理服务器键入有效的 **用户名和密码** 凭据。
10. 默认 DOORS 客户端安装路径显示在 **DOORS 安装路径** 文本框中。如果此路径不正确，请输入前端服务器目录结构中的正确目标路径。
11. 单击 **测试连接** 以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确，则会显示 **连接成功** 消息框。单击 **确定** 继续。



注: 如果您无法建立连接，请咨询您的系统管理员。

12. 单击 **项目名称** 文本框旁边的 **浏览**，以打开 **浏览需求类型** 对话框。从 **项目** 文本框中，选择要与 Silk Central 项目同步的外部项目。

对所选项目可用的需求类型将自动填充到 **需求类型** 字段。选择要同步的需求类型，然后单击 **确定**。使用 **Ctrl+单击** 可选择多个需求类型。

您的选择此时显示在 **编辑配置** 对话框上。

13. 单击 **确定** 以保存您的设置。



警告: 如果将 DOORS 应用程序对象用于通信, 并且此对象不支持登录数据而是需要正在运行的 DOORS 客户端, 则 Silk Central 将使用提供的登录数据开始每个 DOORS 客户端进程, 然后将相同数据用于随后的所有应用程序对象。因此, 一次只能将一组 DOORS 登录凭据用于通信。建议您将相同 DOORS 凭据用于所有配置, 以便在前端服务器上同时为所有项目执行集成任务。使用第二组凭据时, 这些凭据仅在使用第一组凭据的所有会话超时之后才能生效。

IBM Rational DOORS Next Generation 集成

本节介绍如何集成 Silk Central 与 IBM Rational DOORS Next Generation。Silk Central 19.0 为 IBM Rational DOORS Next Generation 提供了现成支持, 无需在您的 DOORS 安装中执行任何自定义。



注: 项目的所有工件都会同步, 除了 DOORS 集合工件**模块**和**集合**自身。

目前支持与 Silk Central 集成的 IBM Rational DOORS Next Generation 版本: IBM Rational DOORS Next Generation 6.0

启用与 IBM Rational DOORS Next Generation 的集成

要启用与 IBM Rational DOORS Next Generation 的集成:

1. 在菜单中, 单击**项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中, 单击**项目: <项目名称> > 项目设置**。
4. 单击**需求管理**选项卡。
5. 单击**新建集成**。



注: 您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求, 而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Test Manager 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改, 只需选中各自的**允许创建、编辑和删除需求...**复选框即可。

将打开**新建集成**对话框。

6. 从列表中选择 **IBM Rational DOORS Next Generation**, 然后单击**下一步**。将打开**编辑配置**对话框。
7. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 在 **DOORS 下一代 URL** 字段中, 键入 IBM Rational DOORS Next Generation 服务器的完全限定的 URL, 例如 `https://MyDOORSHost.MyDomain.com:9443/rm`。
9. 在**身份验证 URL** 字段中, 键入 IBM Rational Jazz Team Server 的完全限定的 URL, 例如 `https://MyDOORSHost.MyDomain.com:9443/jts`。



注: 身份验证不支持新的 IBM Rational Authentication Server, 仅支持 IBM Rational Jazz Team Server。

10. 为 IBM Rational DOORS Next Generation 服务器键入有效的**用户名**和**密码**凭据。
11. 单击**测试连接**以确认您输入的主机和用户凭据是否正确。
如果设置正确, 则会显示**连接成功**消息框。单击**确定**继续。



注: 如果您无法建立连接, 请咨询您的系统管理员。

12. 单击**项目名称**列表旁边的**加载**, 用可用的 DOORS 项目填充该列表。请选择 Silk Central 项目与其同步的外部项目。
13. 单击**确定**以保存您的设置。

SAP Solution Manager 集成

要购买 SAP Solution Manager 插件, 请与您的销售代表联系。

SAP Solution Manager 可促进对分布式系统的技术支持, 包含解决方案部署、操作和持续改进。SAP Solution Manager 是健全集中的应用程序管理解决方案, 将工具、内容和对 SAP 的直接访问权限相结合, 以提高解决

方案的可靠性，同时降低总拥有成本。有关 SAP Solution Manager 的其他信息，请参阅 SAP Solution Manager 文档。

Silk Central 和 SAP Solution Manager 之间的集成允许将 SAP Solution Manager 业务流程和事件同步为 Silk Central 需求和问题。

System Requirements for SAP Solution Manager Integration

The following are the system requirements for the SAP Solution Manager integration plugin:

- SAP Solution Manager 7.2.
- Silk Central 19.0 or later.
- The *Silk Central Integration Hub for SAP Solution Manager* must be installed in SAP Solution Manager.

配置 SAP Solution Manager

配置 SAP Solution Manager 以启用与 Silk Central 的集成。

有关更多信息，请参阅 SAP Solution Manager 插件中包括的 *Configuration_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.pdf* 和 *User_Guide_SilkCentral_Integration_Hub_for_SAP.pdf*。

为了让此集成获取从 SAP Solution Manager 到 Silk Central 的有效链接，Silk Central 的前端服务器计算机必须具有一个有效的完全限定名称。

添加 SAP Solution Manager 问题跟踪配置文件

添加 SAP Solution Manager 问题跟踪配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**问题跟踪**选项卡。此时将打开**问题跟踪**页面，列出已为系统创建的所有问题跟踪配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 为新配置文件键入**说明**。
6. 从**类型**列表框中选择 **SAP Solution Manager**。
7. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问问题跟踪系统。
8. 键入 SAP Solution Manager 的 Z-SCTM_ADAPTER Web 服务 **URL**。
9. 单击**加载项目**以从服务器加载所有项目，填充**项目**列表框，然后从**项目**列表框中选择项目。
10. 单击**加载默认事件类型**以加载所有可能的事件类型并填充**默认事件类型**列表框。
11. 从**默认事件类型**列表框中选择事件类型。如果要在 SAP Solution Manager 中创建现有事件的链接并且未指定事件类型，则将使用此类型。
12. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

13. 如果测试连接成功，则会显示确认对话框，询问您是否要将内部问题状态映射为新定义配置文件的状态。
 - 单击**是**继续相关**映射问题状态**过程。
 - 单击**否**稍后映射问题状态。

启用与 SAP Solution Manager 的需求集成

1. 在菜单中，单击 **项目 > 项目列表**。
2. 选择您要建立集成的项目。
3. 在菜单中，单击 **项目：<项目名称> > 项目设置**。
4. 单击 **需求管理** 选项卡。
5. 单击 **新建集成**。



注：您可以通过 Silk Central 创建、编辑和删除需求，而不是仅通过集成工具支持修改。您可以直接通过 Silk Central 的 UI 和/或 Silk Central 的 Web 服务进行修改，只需选中各自的 **允许创建、编辑和删除需求...** 复选框即可。

将打开 **新建集成** 对话框。

6. 从列表中选择 **SAP Solution Manager**，然后单击 **下一步**。将打开 **编辑配置** 对话框。
7. 为新配置文件键入 **名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
8. 输入 SAP Solution Manager 的 Z_SCTM_ADAPTER Web 服务的 **URL**。
9. 输入 **用户名和密码**。
10. 单击 **测试连接** 以确认您输入的主机和用户凭据准确无误。如果设置正确，则会显示 **已成功测试连接** 消息。
11. 单击 **加载** 以加载所有可用解决方案和分支组合并选择正确的组合。
Silk Central 将此类解决方案和分支组合存储为项目。
12. **可选：**选中 **启用创建未分配的需求** 复选框以在集成而配置的 Silk Central 项目中启用创建和编辑未映射的需求。
13. 单击 **确定** 以进行确认并关闭对话框。

使用外部属性

本部分说明如何在 Silk Central 中使用外部属性。

编辑外部属性

要编辑外部属性：

1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 选择要为其编辑外部属性的需求。
3. 单击 **属性** 选项卡。**属性** 页面将显示选定树元素的属性。
4. 单击 **编辑外部属性**。

此时将显示 **编辑外部属性** 对话框。此处将显示外部需求的所有属性。根据需要编辑所有属性。



注：此对话框上可编辑的属性为您提供了用于编辑属性的输入字段和控件。如果属性存在映射规则，则该属性尾部将标记有星号 (*)。

5. 单击 **确定** 以保存您所做的更改并关闭对话框。


查看外部属性

查看外部属性：


1. 在菜单中，单击 **需求 > 详细信息视图**。
2. 选择需求。
3. 单击 **属性** 选项卡。**属性** 页面将显示选定树元素的属性。
4. 单击 **查看外部属性**。此时将显示 **查看外部属性** 对话框。此处显示外部需求的所有属性。
5. 关闭对话框。

编辑属性映射


属性映射功能允许您映射 **Silk Central** 与外部需求管理工具之间的属性字段。例如, **Silk Central** 中名为 `User` 的自定义需求属性等效于 **Caliber** 中名为 `User_ID` 的自定义属性。属性映射功能可确保在上载和导入需求的过程中, 在项目之间正确填充需求属性字段。如果有多个需求类型, 则您必须单独映射每个类型。

 **注:** 如果您未使用属性映射功能, 则仅映射需求的名称和说明。

要编辑属性映射:

 **注:** 以下项适用于采用布尔值同步的属性: 由于 **Silk Central** 不支持布尔值数据类型, 因此您需要使用以下两个列表项创建一个选择列表:

- 名称 = 是, 数值权重 = 1
- 名称 = 否, 数值权重 = 0

 **注:** 当您映射列表时, 对于每个列表项, 两个产品的需求属性需要具有相同名称的选项, 并且它们区分大小写。

1. 选择项目。
2. 在菜单中, 单击 **项目: <项目名称> > 项目设置**。
3. 单击 **需求管理** 选项卡。
4. 单击 **编辑属性映射** 以获得配置的外部工具。此时将打开 **编辑属性映射** 对话框。
5. 从 **需求类型** 列表中选择外部需求类型。该类型的所有自定义需求随后都会显示在选择框的下方。
6. 选择要为其建立映射的自定义需求属性。
7. 从右侧的列表框中, 选择 **Silk Central** 自定义属性以建立与所选的外部自定义属性的映射。
8. 单击 **添加映射** 以映射需求。结果将显示在 **自定义属性映射** 框中。
9. **系统属性映射** 框将显示两个预先配置的需求名称和说明映射, 您不能删除这两个映射。
10. 单击 **确定** 以保存您所做的更改。

删除属性-映射值对

要删除属性-映射值对:

1. 选择项目。
2. 在菜单中, 单击 **项目: <项目名称> > 项目设置**。
3. 单击 **需求管理** 选项卡。
4. 单击 **编辑属性映射** 以获得配置的外部工具。此时将打开 **编辑属性映射** 对话框。
5. 在 **自定义属性映射** 选择框中选择属性-映射值对。
6. 单击 **删除映射**。
7. 单击 **确定** 以保存您所做的更改。

禁用需求管理集成

要禁用需求管理集成配置:

1. 选择项目。
2. 在菜单中, 单击 **项目: <项目名称> > 项目设置**。
3. 单击 **需求管理** 选项卡。
4. 单击要为其禁用集成的需求管理工具的 **禁用配置** 按钮。

所有集成数据和功能都将禁用, 但不会从项目中删除。

删除需求管理集成

删除需求管理集成：

1. 选择项目。
2. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
3. 单击**需求管理**选项卡。
4. 单击您要删除集成的需求管理工具的**删除配置**。
此按钮仅在禁用配置时才启用。
此时将显示**删除外部关联**对话框。
5. 单击**是**。

将从数据库中删除所有相关数据。

源代码管理配置文件集成

AccuRev


本部分介绍如何配置 AccuRev 源代码管理配置文件。

AccuRev 是一种软件配置管理工具，它凭借其基于流的体系结构，解决了复杂的并行和分布式开发环境难题，从而加快开发过程，并改进资产重用。

目前支持与 AccuRev 集成的 Silk Central 版本：AccuRev 6.2

添加 AccuRev 源代码管理配置文件

创建 AccuRev 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
 2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
 3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
 4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
 5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **AccuRev**。
 6. 如果需要，键入有效的 AccuRev 用户名和密码。
 7. 键入要访问的 AccuRev 服务器的 **AccuRev 服务器**名称。如果不使用 AccuRev 的默认端口，请键入 <服务器名称>:<端口号>。
 8. 输入 AccuRevStream 的名称，如 backing stream。
 9. *可选*：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。
-  **Warning:** 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。
10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。
 11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

编辑 AccuRev 源代码管理配置文件

要修改 AccuRev 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的存储库。
6. 编辑要访问的 AccuRev 服务器的 **AccuRev 服务器**名称。如果不使用 AccuRev 的默认端口，请键入 <服务器名称>:<端口号>。
7. 编辑 **AccuRevStream** 的名称，例如 backing stream。
8. *可选*：编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。
10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

Apache Commons 虚拟文件系统

本节介绍如何配置虚拟文件系统 (VFS) 源代码管理配置文件。

VFS 是更具体的文件系统之上的一个抽象层。VFS 旨在允许客户端应用程序以统一的方式访问不同类型的文件文件系统。Apache Commons VFS 提供了一个 API 来访问各种文件系统。它为各种来源的文件提供了统一的视图。Silk Central 当前支持 VFS 的协议包括：

协议 说明

- http** 复制给定文件。此协议类型也支持复制和解压 ZIP、JAR 或其他压缩文件。需要在 http 服务器上指定 .zip 文件。例如 zip:http://myTestServer/myTests.zip。 .zip 文件将在执行服务器上解压缩。
- ftp** 复制给定文件。此协议类型也支持复制和解压 ZIP、JAR 或其他压缩文件。
- smb** 服务器消息块 (smb) 可复制所有文件和文件夹。此协议可用于代替 UNC 配置文件。例如，VFS smb 路径 smb://server-name/shared-resource-path 相当于 UNC 路径 \\server-name \shared-resource-path。



注：创建将 VFS 用于源代码管理的新 ProcessExecutor 测试时，您需要在**可执行文件名**文本框中指定可执行文件的完整路径。

添加 VFS 源代码管理配置文件

创建 VFS 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。

3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **VFS**。
6. 键入要访问的 **VFS 存储库** 的 URL。此字段区分大小写。
在 URL 中指定相应的协议类型：

FTP ftp://<FTP 服务器 URL>

HTTP http://<HTTP 服务器 URL>

SMB smb://<Samba 服务器 URL>



注: HTTP、FTP 和 SMB 也支持压缩文件。为了指向压缩文件, URL 必须调整为 <压缩文件类型>:<协议>://<指向压缩文件的服务器 URL> 以包括压缩文件的类型。例如, zip:http://193.80.200.135/<路径>/archive.zip 或 jar:http://193.80.200.135/<路径>/archive.jar。

7. 键入有效的 **VFS 用户名和密码**。
这些凭据将用于访问您的 VFS 存储库。SMB 协议允许在用户名中包括以下格式的域名: domain/username。
8. **可选:** 键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空, 让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径, 然后单击**确定**。通过将此文本框留空, 可将项目路径设置为根目录。
10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

如果测试连接成功, 您将返回**源代码管理**页面。

编辑 VFS 源代码管理配置文件

要修改 VFS 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中, 单击**项目 : <项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面, 列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 编辑您要访问的 **VFS 存储库** 的 URL。



注: 此字段区分大小写。

6. 编辑**用户名和密码**。
这些凭据用于访问您的存储库。
7. **可选:** 编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

8. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。
9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

Git

本部分介绍如何配置 Git 源代码管理配置文件。

Git 是一个分布式修订控制和源代码管理 (SCM) 系统，着重于速度。每一个 Git 工作目录都是一个全面性存储库，具有完整的历史记录和全版本跟踪功能，不依赖于网络访问或中心服务器。

添加 Git 源代码管理配置文件

创建 Git 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。

4. 为新配置文件键入**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **Git**。
6. 键入要访问的 Git **存储库**的 URL。



注: 此字段区分大小写。

7. 如果需要，键入有效的 Git **用户名和密码**。
8. **可选**：指定**分支**可签出特定分支。将此字段留空可签出主分支。
9. **可选**：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。
11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。




提示: 如果您想要为特定执行计划签出存储库的特定分支，请在相应执行计划的**源代码管理标签**字段中指定分支名称。请参阅 **创建执行计划**，了解详细信息。此操作会覆盖 Git 源代码管理配置文件中指定的分支。


编辑 Git 源代码管理配置文件

要修改 Git 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的名称。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 键入要访问的 Git 存储库的 URL。


 **注：**此字段区分大小写。

6. 编辑用户名和密码。
这些凭据用于访问您的存储库。
7. **可选：**指定**分支**可签出特定分支。将此字段留空可签出主分支。
8. **可选：**键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。


 **Warning:** 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。
10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。

 **注：**如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

 **提示：**如果您想要为特定执行计划签出存储库的特定分支，请在相应执行计划的**源代码管理标签**字段中指定分支名称。请参阅 [创建执行计划](#)，了解详细信息。此操作会覆盖 Git 源代码管理配置文件中指定的分支。

Microsoft Team Foundation Server

此部分介绍如何配置 Team Foundation Server (TFS) 源代码管理配置文件。

目前支持与 Silk Central 集成的 TFS 版本：Team Foundation Server 2015、2017

 **注：**要添加 TFS 源代码管理配置文件，Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2015 命令行客户端（英语版）需要安装在您要在其上使用源代码管理配置文件的前端服务器和每个执行服务器上。您可以从 [Microsoft GitHub 存储库](#) 下载 CLC。您必须运行 Team Explorer Everywhere 并接受许可协议才能执行集成工作。有关更多信息，请参阅此 [知识库文章](#)。

添加 TFS 源代码管理配置文件

要添加 TFS 源代码管理配置文件，Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2015 命令行客户端（英语版）需要安装在您要在其上使用源代码管理配置文件的前端服务器和每个执行服务器上。您可以从 [Microsoft GitHub 存储库](#) 下载 CLC。您必须运行 Team Explorer Everywhere 并接受许可协议才能执行集成工作。有关更多信息，请参阅此 [知识库文章](#)。

创建 TFS 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 从**源代码管理系统**列表框选择 **Team Foundation Server**。

6. 输入 TFS 安装的 **URL**。

例如, `http://tfsserver:8080/tfs`。

7. 键入 TFS 用户的**域**。

8. 键入有效的**用户名和密码**。

这些凭据将用于访问您的存储库。

9. *可选*：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 `C:\TempSources\`。



Warning: 建议将此字段留空, 让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 `#sctm_source_root_dir` 查询。

10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径, 然后单击**确定**。通过将此文框留空, 可将项目路径设置为根目录。

11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

如果测试连接成功, 您将返回**源代码管理**页面。

编辑 TFS 源代码管理配置文件

要添加 TFS 源代码管理配置文件, Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2015 命令行客户端 (英语版) 需要安装在您要在其上使用源代码管理配置文件的前端服务器和每个执行服务器上。您可以从 [Microsoft GitHub 存储库](#) 下载 CLC。您必须运行 Team Explorer Everywhere 并接受许可协议才能执行集成工作。有关更多信息, 请参阅此 [知识库文章](#)。

要修改 TFS 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中, 单击**项目 > <项目名称> > 项目设置**。

2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面, 列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。

3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。

4. 编辑配置文件的**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 编辑您要访问的 TFS **存储库**的 URL。

6. 编辑**用户名和密码**。

这些凭据用于访问您的存储库。

7. *可选*：编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 `C:\TempSources\`。



Warning: 建议将此字段留空, 让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 `#sctm_source_root_dir` 查询。

8. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。

9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。




注: 如果发生错误, 请复查您提供的信息, 或咨询您的管理员。

如果测试连接成功, 您将返回**源代码管理**页面。

Silk Test Workbench

本部分介绍如何配置 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件。


Silk Test Workbench 是一种自动化测试工具，可加快复杂应用程序的功能测试。Silk Test Workbench 可为使用各种开发工具开发的测试应用程序提供支持，这些工具包括 Java、.NET、基于浏览器的 Web 应用程序，以及包括 ActiveX 控件和自动化对象的 COM 组件。通过 Silk Test Workbench，您可以使用应用程序记录用户会话以创建测试，通过添加验证和测试逻辑增强测试，还可回放测试以确保应用程序按预期工作。

 **注：**要添加 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件，必须在您要使用源代码管理配置文件的每个执行服务器上安装 Silk Test Workbench 客户端。

添加 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件

创建 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建问题跟踪配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **Silk Test Workbench 测试**。
6. 从**数据库类型**列表框中选择数据库类型，SQL Server 或 Oracle。


 **注：**不支持 Microsoft Office Access 数据库类型。连接到 Silk Test Workbench Oracle 数据库时，Silk Test Workbench 要求 TNS 名称必须与主服务器名称相同。

7. 在**数据库服务器**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库服务器的名称。
8. 在**数据库名称**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库的名称。
9. 在**数据库端口**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库服务器的端口号。
10. 在**数据库架构/所有者名称**文本框中，输入 Silk Test Workbench 数据库架构或所有者名称。
11. 在**数据库用户**文本框中，输入数据库用户的名称。
12. 在**数据库密码**文本框中，键入数据库用户的密码。
13. **可选：**在 **Silk Test Workbench 用户名**和 **Silk Test Workbench 密码**字段中，输入有效 Silk Test Workbench 用户的用户名和密码。如果这些字段留空，则将使用运行执行服务器服务的 Windows 用户。
14. 单击**检索**。所有项目都会列于**项目**列表中。
15. 选择一个或多个项目。
16. 单击**确定**。

编辑 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件

要修改 Silk Test Workbench 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 编辑 Silk Test Workbench **数据库类型**。

 **注：**不支持 Microsoft Office Access 数据库类型。

6. 根据需要编辑其他设置。
7. 单击**确定**。

StarTeam

本部分介绍如何配置 StarTeam 源代码管理配置文件。

StarTeam 可通过集中控制所有项目资产促进团队沟通和协作。受保护的灵活访问可确保团队成员通过广泛选择（例如 Web、桌面、IDE 和命令行客户端）随时随地工作。StarTeam 提供独特全面的解决方案，包括集成需求管理、更改管理、缺陷跟踪、文件版本控制、线程讨论以及项目和任务管理。

目前支持与 StarTeam 集成的 Silk Central 版本：StarTeam 15.x、16.x

添加 StarTeam 源代码管理配置文件

创建 StarTeam 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击源代码管理选项卡。此时将打开源代码管理页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击新建配置文件以打开新建源代码管理配置文件对话框。
4. 为新配置文件键入名称。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从源代码管理系统列表框中选择 StarTeam。
6. 加入 StarTeam 服务器的主机名。
7. 键入用于连接到 StarTeam 服务器的端口。
如果端口未发生更改，请使用默认端口 49201。
8. 键入有效的用户名和密码。
这些凭据将用于访问您的存储库。
9. 指定配置文件是否支持加密。
10. 可选：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的常用工作文件夹。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

11. 键入希望此配置文件使用的项目路径。单击浏览以显示选择项目路径对话框。此时将打开选择项目路径对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击确定。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。
12. 单击确定。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回源代码管理页面。

编辑 StarTeam 源代码管理配置文件

要修改 StarTeam 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击源代码管理选项卡。此时将打开源代码管理页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开编辑源代码管理配置文件对话框。
4. 编辑配置文件的名称。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从以下选项中进行选择：

- 编辑 StarTeam 服务器的主机名。
- 编辑用于连接到 StarTeam 服务器的端口。如果端口未发生更改，请使用默认端口 49201。
- 指定配置文件是否支持加密。

6. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。

7. 编辑**用户名和密码**。

这些凭据用于访问您的存储库。

8. *可选*：编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

子版本

本部分介绍如何配置子版本 (SVN) 源代码管理配置文件。

子版本 (SVN) 是并发版本系统 (CVS) 的后续。子版本利用事务号管理版本。每次提交后事务号都会递增。

其他源代码管理系统称为**标签**的内容，子版本将其称为**标记**。这些标记在子版本 URL 中编码。例如，<http://MyHost/svn/MyApp/trunk> 是子版本 URL，<http://MyHost/svn/MyApp/tags/build1012> 是子版本标记。

Silk Central 支持子版本标记。如果子版本 URL 包含 trunk 目录，则您可以定义标签 tags/build1012。此标签将替换子版本 URL 中的 trunk。



注: 如果子版本 URL 不包含 trunk，并且您定义了标签，则 Silk Central 将抛出错误。

添加子版本源代码管理配置文件

创建子版本源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目**：<项目名称> > **项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择**子版本**。
6. 键入要访问的子版本**存储库**的 URL。

如果不知道存储库的 URL，请咨询您的子版本管理员。



注: 要使用 SSH，请将 ssh 添加到 URL，例如 svn+ssh://<hostname>:<port>。

7. 键入有效的**用户名和密码**。

这些凭据将用于访问您的存储库。

8. 键入有效的**SSH 用户名**和**SSH 密码**或**SSH keyfile**。

这些凭据用于访问 SSH 服务器。密码将覆盖 keyfile，因此如果您只有 keyfile，请将**SSH 密码**文本框留空。如果您使用 keyfile，则 keyfile 的路径必须在每个使用源代码管理配置文件的执行服务器上均有效。

9. *可选*：键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

10. 键入希望此配置文件使用的**项目路径**。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。此时将打开**选择项目路径**对话框。在树视图中选择所需的项目路径，然后单击**确定**。通过将此文本框留空，可将项目路径设置为根目录。

11. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

编辑 Subversion 源代码管理配置文件

要修改 Subversion 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。

2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。

3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。

4. 编辑配置文件的**名称**。

这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。

5. 编辑您要访问的 Subversion 存储库的 **URL**。

如果您不知道存储库的 URL，请咨询您的 Subversion 管理员。



注: 当编辑 Subversion 存储库的 URL 时，如果您不能签出文件，请删除执行服务器上的源代码管理控制镜像目录。例如 C:\ProgramData\SilkCentral\SrcCtrlMirrors。



注: 要使用 SSH，请将 ssh 添加到 URL，例如 svn+ssh://<hostname>:<port>。

6. 编辑**用户名和密码**。

这些凭据用于访问您的存储库。

7. 键入有效的 **SSH 用户名**和 **SSH 密码**或 **SSH keyfile**。

这些凭据用于访问 SSH 服务器。密码将覆盖 keyfile，因此如果您只有 keyfile，请将 **SSH 密码**文本框留空。如果您使用 keyfile，则 keyfile 的路径必须在每个使用源代码管理配置文件的执行服务器上均有效。

8. *可选*：编辑 Silk Central 执行服务器将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。

9. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。

10. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。


如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

SilkTestPartner

本部分介绍如何配置 TestPartner 源代码管理配置文件。

TestPartner 是一款 Micro Focus 产品，用于测试使用 Microsoft 技术的 Web 和 Microsoft Windows 应用程序。TestPartner 记录用户操作以便快速产生强大的测试。每个记录的测试以清晰简明的步骤显示为一系列

操作，所有测试工程师（从新手到专家）都可以轻松理解。您可以使用应用程序记录用户会话、添加验证函数并且随后回放会话，以确保应用程序按预期工作。

 **注：**要添加 TestPartner 源代码管理配置文件，必须在您要使用源代码管理配置文件的每个执行服务器上安装 TestPartner 客户端。

添加 TestPartner 源代码管理配置文件

创建 TestPartner 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **TestPartner**。

 **注：**连接到 TestPartner Oracle 数据库时，TestPartner 要求 TNS 名称必须与主服务器名称相同。

6. 从**数据库类型**列表框中选择数据库类型，SQL Server 或 Oracle。
7. 在**数据库服务器**文本框中键入数据库服务器的名称。
8. 在**数据库名称**文本框中，键入数据库的名称。
9. 在**数据库端口**文本框中，键入数据库服务器的端口号。
10. 在**数据库架构/所有者名称**文本框中，键入数据库架构或所有者名称。
11. 在**数据库用户**文本框中，键入数据库用户的名称。
12. 在**数据库密码**文本框中，键入数据库用户的密码。
13. 键入有效的**用户名和密码**。
这些凭据将用于访问您的存储库。
14. 使用**项目路径**文本框筛选数据库中可用作测试的脚本。单击**浏览**以显示**选择项目路径**对话框。

选择项目路径对话框提供了一个三层的树，您可从其中进行选择：

第一层 整个 TestPartner 数据库。请注意，如果选择此层，**项目路径**文本框将保留空白。

第二层 TestPartner 项目。

第三层 指定 TestPartner 项目中的脚本类型。

选择前面的选项之一，然后单击**确定**。路径将添加到**项目路径**文本框。

15. 单击**确定**。

编辑 TestPartner 源代码管理配置文件

要修改 TestPartner 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从以下选项中进行选择：
 - 编辑 TestPartner **数据库类型**。
 - 编辑 TestPartner **数据库服务器**。
 - 编辑 TestPartner **数据库名称**。

- 编辑 TestPartner 数据库服务器的 TestPartner 号。
- 编辑 TestPartner 数据库架构/所有者名称。
- 编辑 TestPartner 数据库用户。
- 编辑 TestPartner 数据库密码。

6. 编辑用户名和密码。

这些凭据用于访问您的存储库。

7. 编辑希望此配置文件使用的**项目路径**。

8. 单击**确定**。

通用命名约定

本部分介绍如何配置通用命名约定 (UNC) 源代码管理配置文件。

UNC 是通用命名约定的简称，是一种 PC 格式，用于指定局域网络 (LAN) 中的资源位置。UNC 使用以下格式：`\\server-name\shared-resource-pathname`。

例如，要访问共享服务器 `silo` 上目录 `examples` 中的文件 `test.txt`，您要写入：`\\silo\examples\test.txt`。

您也可以使用 UNC 识别打印机等共享外围设备。UNC 的理念旨在提供一个格式，以便每个共享资源可以使用唯一地址识别。

仅 Microsoft Windows 操作系统支持 UNC。如果您计划使用非 Windows 执行服务器，则可以使用 Apache Commons VFS 源代码管理配置文件代替。

添加 UNC 源代码管理配置文件

创建 UNC 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击**项目：<项目名称> > 项目设置**。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击**新建配置文件**以打开**新建源代码管理配置文件**对话框。
4. 为新配置文件键入**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 从**源代码管理系统**列表框中选择 **UNC**。
6. 键入要访问的 **UNC 路径**。
此路径是测试源所在位置的路径。



提示：为避免检出不必要的文件，请在测试执行实际需要的源代码所在的层次结构级别指定文件夹。

7. **可选：**键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。

工作文件夹必须为本地路径。例如 `C:\TempSources\`。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 `#sctm_source_root_dir` 查询。如果不需要静态工作文件夹，请确保该文件夹没有位于指定的 **UNC 路径**内，否则将会导致递归检出。

8. 键入有效的 **UNC 用户名**和 **UNC 密码**。

需要这些凭据才能访问配置文件的 UNC 路径。

9. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注：如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

编辑 UNC 源代码管理配置文件

要修改 UNC 源代码管理配置文件：

1. 在菜单中，单击项目：<项目名称> > 项目设置。
2. 单击**源代码管理**选项卡。此时将打开**源代码管理**页面，列出已为系统创建的所有源代码管理配置文件。
3. 单击要修改的源代码管理配置文件的名称。此时将打开**编辑源代码管理配置文件**对话框。
4. 编辑配置文件的**名称**。
这是可在其中选择配置文件的列表中显示的名称。
5. 键入要访问的 **UNC 路径**。
此路径是测试源所在位置的路径。



提示: 为避免检出不必要的文件，请在测试执行实际需要的源代码所在的层次结构级别指定文件夹。

6. **可选:** 键入 Silk Central 执行服务器应将源代码文件复制到的**常用工作文件夹**。
工作文件夹必须为本地路径。例如 C:\TempSources\。



Warning: 建议将此字段留空，让 Silk Central 改用临时工作文件夹。指定静态工作文件夹可能导致运行并行执行时出现意外结果。临时位置可通过预定义参数 #sctm_source_root_dir 查询。如果不需要静态工作文件夹，请确保该文件夹没有位于指定的 **UNC 路径**内，否则将会导致递归检出。

7. 编辑 **UNC 用户名**和 **UNC 密码**。
需要这些凭据才能访问配置文件的 **UNC 路径**。
8. 单击**确定**。

Silk Central 将尝试使用您提供的信息与外部系统进行测试连接。



注: 如果发生错误，请复查您提供的信息，或咨询您的管理员。

如果测试连接成功，您将返回**源代码管理**页面。

测试自动化工具集成



Unified Functional Testing (UFT) 测试

Unified Functional Testing (UFT) 软件，以前称为 HP QuickTest Professional (QTP)，为软件应用程序和环境提供功能和回归测试自动化。

创建或编辑 Unified Functional Testing (UFT) 测试

要执行 UFT 测试，Unified Functional Testing 软件必须安装在已安装 Silk Central 执行服务器的相同计算机上。

要创建或编辑 UFT 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。


4. 键入测试的名称和说明。



注: Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明文本框**。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Unified Functional Testing 测试**。单击**下一步**。
此时将打开 **Unified Functional Testing 测试属性**对话框。

6. 在**测试**字段中，选择要执行的 UFT 测试的源代码管理位置。

 **提示:** 您可选择测试 (.tsp) 本身，或选择测试所在文件夹。


7. *可选*：选中**验证 HPE UFT 加载项**选项可验证所选 UFT 测试的所有指定加载项。

8. *可选*：选中**显示 HPE UFT 应用程序**选项可在测试执行期间显示被测应用程序。

9. *可选*：选中**记录调试消息**选项可在测试运行结果中记录调试消息。

10. *可选*：使用**从父级继承**复选框可继承父 UFT 测试的设置。

11. 单击**完成**。

 **注:** 使用与 UFT 测试本身中定义的测试参数相同的名称定义参数，以将参数传递至 UFT 测试。



原始 UFT 结果文件、run_results.xml 和 run_results.html 在测试运行结果的**文件**选项卡中提供。

JUnit 测试

Nunit 是用于 Java 编程语言的单元测试框架。将此测试类型用于 JUnit、Silk4J 和 Selenium 测试。


创建或编辑 JUnit 测试

要创建或编辑 JUnit 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。

 **注:** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **JUnit 测试**。单击**下一步**。

将打开 **JUnit 测试属性**对话框。

6. 指定要在执行服务器上使用的有效 **Java 类路径**。

我们建议使用相对类路径。该相对类路径随后会在执行服务器上扩展至完整类路径。通过使用相对类路径，对源代码管理配置文件位置做出更改时，无需对类路径做出额外的更改。

相对类路径必须指向包含 JUnit 测试的测试容器根节点，例如 JUnit_tests。执行服务器上的相对类路径随后将扩展至包括源代码管理配置文件的工作文件夹（例如 C:\temp）以及测试文件名称（例如 tests.jar）。例如，如果测试打包在名为 tests.jar 的 jar 文件中，而执行所需要的其他 jar 文件存储在子文件夹 lib 中，那么类路径就是 ./tests.jar;./lib/*。

您也可使用完全限定的类路径。完全限定类路径必须指向测试类所在的存档或文件夹。


7. *可选*：在**测试类**字段中，键入 JUnit 测试类的完全限定名称。如果将该字段留空，则执行类路径中的所有测试。

8. *可选*：在**测试方法**字段中，键入相应测试方法的名称。

该方法必须是测试类中的可用方法。如果**测试方法**字段留空，将执行套件中包括的所有测试。

9. *可选*：将 **Java 主目录**设置为 Java Runtime Environment (JRE) 的安装路径。

该路径必须是测试运行所在执行服务器上的有效路径。

 **注:** JUnit 测试可在 **JRE 1.7** 或更高版本中执行。如果使用较旧版本的 **JRE**，包含 java.lang.UnsupportedClassVersionError 或 Unrecognized option: -javaagent 将显示在**消息**选项卡中。

10. *可选*：在 **JVM 选项**字段中，可以指定命令行选项。您可指定多个选项，但必须按正确的顺序将其键入。例如，要使用客户端 VM 并将堆的最大大小设置为 512MB，请键入 -client -Xmx512m。您还可以使用环境变量，例如 -Xmx\${MY_MEMORY}。

11.选中**记录外部 AUT 覆盖率**复选框，以只获取在 **Silk Central > 执行计划 > 代码分析**的代码分析设置部分中为执行计划定义的受测试应用程序的代码覆盖率。

如果不选中该复选框，则还要记录来自执行该测试的虚拟机的代码覆盖率。

12.可选：在**测试覆盖路径**字段中，键入 JAR 库或特定类文件以监视代码覆盖率信息。请注意，JUnit 测试的覆盖路径在这里指定，而不是受测试应用程序的路径。

我们建议使用测试容器根目录中的相对覆盖路径，该路径随后可在执行服务器上扩展。您也可使用完全限定的路径。用分号分隔多个 jar 文件，示例如下：

- tests.jar;C:\tests\testutils.jar
- \${testenv}\tests.jar;\${testenv}\testutils.jar



注：如果选中**记录外部 AUT 覆盖率**复选框，将忽略覆盖路径设置。

13.单击**完成**。



注：参数将作为系统属性传递到 Java 进程，例如 `-Dhost_under_test=10.5.2.133`。使用 `System.getProperty()` 方法访问系统属性。例如，要访问先前通过的 `host_under_test`，请使用 `System.getProperty("host_under_test");`。

通过 Java 系统属性访问 Silk Central 参数

任何 JUnit 测试类均可作为 Java 系统属性访问底层测试的测试参数；启动程序使用“-D”VM 参数将这些参数传递到执行计算机。

除客户定义的参数之外，您始终能够从 JUnit 测试调用以下 Java 系统属性：


参数	说明
#sctm_execdef_name	当前执行的执行计划的名称。如果从 测试 区域触发执行，则参数值是未分配的测试。
#sctm_execdef_id	当前执行的执行计划的数字标识符（数据库密钥）。
#sctm_product	已执行测试容器中定义的产品名称。
#sctm_version	与执行结果关联的版本的名称。
#sctm_build	与执行结果关联的版本的名称。
#sctm_keywords	用逗号分隔的列表，其中包含为此执行计划定义的关键字。
#sctm_regular_execdef_run_id	常规执行计划运行的数字标识符（数据库密钥）。对于安装和清理测试，此属性包含常规运行的运行 ID。
#sctm_test_results_dir	测试的结果文件所在目录的路径。
#sctm_test_name	正在执行的 Silk Central 测试的名称。
#sctm_test_id	正在执行的测试的数字标识符（数据库密钥）。
#sctm_source_root_dir	测试容器根目录的本地路径，所有受版本控制的文件都驻留在此处。
#external_id	测试包中要执行的测试用例的唯一标识符。如果只应该执行测试包中的特定测试用例，那么可以用作筛选器。
#is_test_package_root	如果为 true，则执行的测试为测试包的根节点（默认）。如果为 false，则只执行测试包中由 #external_id 指定的特定测试用例。
#sctm_data_driven_parent_test_name	如果执行的测试是数据驱动的行，则为父测试的名称。

参数	说明
#sctm_data_driven_parent_test_id	如果执行的测试是数据驱动的行，则为父测试的数字标识符（数据库键）。



MSTest 测试

MSTest 是 中的命令行实用工具，用于执行在 Microsoft 中创建的单位测试。将此测试类型用于 MSTest 和 Silk4NET 测试。

创建或编辑 MSTest 测试


 **注:** MSTest 插件仅支持测试类型单元测试。其他测试类型的结果将被忽略。

要创建或编辑 MSTest 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试**树中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。

 **注:** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **MSTest 测试**。单击**下一步**。

将显示 **MSTest 测试属性**对话框。

6. 您可运行测试容器、测试列表、测试类或单个测试方法：

- 要运行测试容器，请单击**测试文件**字段旁边的**浏览**，然后选择 .dll 文件。您可通过只键入**测试类**或同时键入**测试类**和**测试方法**对运行加以限制。
- 要运行测试列表，请单击**测试文件**字段旁边的**浏览**，然后选择 .vsmdi 文件（Visual Studio 测试元数据）。在**测试列表名称**字段中键入名称。您可通过同时键入**测试类**和**测试方法**对运行加以限制。


7. 单击**完成**。

 **注:** 要在执行服务器上运行 MSTest，必须安装 Visual Studio 分发或 Visual Studio Test Agent。将包含 MSTest.exe 的文件夹添加到您的路径变量，然后重新启动执行服务器。默认路径为：C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio <版本>\Common7\IDE。当前，支持 Microsoft Visual Studio/Visual Studio Test Agent 2015 分发的 MSTest。



NUnit 测试

Nunit 是用于 Microsoft .NET 编程语言的单位测试框架。

创建或编辑 NUnit 测试


 **注:** 我们建议您将 NUnit 安装的 .\bin 文件夹添加到系统路径单击**开始 > 控制面板 > 系统 > 高级 > 环境变量**，以将类似 C:\Program Files\NUnit 2.2\bin 的路径添加到系统环境变量 PATH 中。

要创建或编辑 NUnit 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试**树中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

- 键入测试的名称和说明。

 **注:** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于说明文本框。

- 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **NUnit 测试**。单击**下一步**。

将打开 **NUnit 测试属性**对话框。

- 单击**浏览**以找到并选择要从其中提取测试的 NUnit 程序集。

- 在 **NUnit 目录**文本框中键入工作目录。

对于 **NUnit 2**，此目录是 `nunit-console.exe` 文件的本地路径，例如 `C:\Program Files\NUnit 2.2\bin`。对于 **NUnit 3**，此目录是 `nunit3-console.exe` 文件的完整路径，例如 `C:\Program Files (x86)\NUnit.org\nunit-console\nunit3-console.exe`。

- 在 **NUnit 选项**文本框中，键入一个或多个 NUnit 控制台命令行选项，以指定 NUnit 测试的指定方式。


例如，要定义应执行位于 `SilkTest.Ntf.Test.Flex` 中的 `Flex4TestApp` NUnit 测试，请如下设置运行选项：

对于 **NUnit 2**：

```
/run:SilkTest.Ntf.Test.Flex.Flex4TestApp
```

对于 **NUnit 3**：

```
/test:SilkTest.Ntf.Test.Flex.Flex4TestApp
```

 **注:** 添加多个选项时，您必须通过在文本框的每行中写入一个选项来分隔这些选项。



- 单击**完成**。

ProcessExecutor 测试

ProcessExecutor 测试类型可用于执行任何命令行。


创建或编辑 ProcessExecutor 测试

要创建或编辑 ProcessExecutor 测试，请执行以下操作：

- 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
- 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
- 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。


- 键入测试的名称和说明。

 **注:** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于说明文本框。

- 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **ProcessExecutor 测试**。单击**下一步**。将打开 **ProcessExecutor 测试属性**对话框。

- 在**可执行文件名**文本框中，键入可执行文件的完全限定名称。

- 在**参数列表**文本框中，键入流程执行器测试方法的所有参数。

 **注:** 多个参数必须位于文本框中的单独行中。

- 设置**工作文件夹**。此文件夹是执行可执行文件的文件夹。

- 如果所执行的命令生成 JUnit 测试结果文件，例如 `eAnt` 或 `Maven JUnit` 执行，您可以指定扫描 JUnit 结果 `xml` 文件的文件夹模式。文件夹位置与工作目录相关，例如 `test-results`。作为搜索开始位置的根文件夹是 **Working Folder**，路径中包含所输入模式的所有 JUnit 输出文件均在此处检索。

在执行可执行文件期间，可以使用以下两种环境变量：

环境变量


说明

SCTM_EXEC_RESULTSFOLDER 此文件夹中所有文件都将在 Silk Central 另存为结果文件。如果执行期间在此目录中创建 `output.xml` 文件，将使用 Silk Central 处理该文件。

SCTM_EXEC_SOURCESFOLDER 这是执行期间所有源文件所在的文件夹。

示例

以下示例包含通过命令行（包括 `/c` 开关和两个参数）运行 Windows Script Host 的 ProcessExecutor 测试类型：





- `/c` - 用于指定应在执行后终止的命令行的命令。
- `cscript` - Windows Script Host。
- `parareadwrite.js` - 名为 `parareadwrite.js` 的 `jscript` 文件
- `%SCTM_EXEC_RESULTSFOLDER%` - 执行服务器计算机上包含 `Result` 文件夹位置的 Silk Central 变量。存储在此位置的文件将自动上载到 Silk Central 并显示在 **测试运行** 的 **文件** 选项卡中。在此示例中, `parareadwrite.js` 脚本会生成一个写入 `Result` 文件夹并上传回 Silk Central 的 `output.xml` 文件。

Silk Performer .NET Explorer 测试

测试类型用于执行 Silk Performer .NET Explorer 脚本或脚本的特定测试用例。

创建或编辑 Silk Performer .NET Explorer 测试

要创建或编辑 .NET Explorer 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击 **测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的 **测试** 树中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示 **新建测试/编辑测试** 对话框。

4. 键入测试的名称和说明。



注: Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于 **说明** 文本框。

5. 如果您创建新测试，请从 **类型** 列表框中选择 **Silk Performer .NET Explorer 测试**。单击下一步。
将打开 **.NET Explorer 测试属性** 对话框。

6. 浏览至并选择 **.NET Explorer** 脚本以应用到测试。

该脚本是一个 **.nef** 文件。

7. 将路径输入到执行服务器上的 **NetExplorer.exe** 可执行文件中。

例如 **C:\Program Files\MyCustomSPFolder\DotNET Explorer\NetExplorer.exe**。您还可以在执行服务器上定义环境变量并引用它，例如 **\${SP_HOME} \NetExplorer.exe**。

8. 在**测试用例**字段中，键入要执行的 **.NET Explorer** 测试用例的名称。如果此文本框保留空白，则将执行脚本中所有测试用例。不能指定多个测试用例。



注：始终执行测试用例 **InitTestCase** 和 **EndTestCase**。

9. 单击**完成**。



Silk Performer 测试

创建或编辑 Silk Performer 测试

要创建或编辑 **Silk Performer** 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。

2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。

3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。



注：**Silk Central** 支持 **HTML** 格式，并可剪切和粘贴 **HTML** 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Silk Performer 测试**。单击**下一步**。

将打开 **Silk Performer 测试属性 - 选择项目**对话框。

6. 单击**浏览**以选择已保存到文件系统的 **Silk Performer** 项目，然后单击**下一步**。

7. 从**工作负载**列表中选择已为项目定义的工作负载配置文件之一。

8. 单击**完成**以创建测试用例。

Silk Test Classic 测试

Silk Central 的 **Silk Test Classic** 界面提供自动化 **Silk Test Classic** 用户的可靠方法。**Silk Test Classic** 脚本的每个测试用例在自己的测试执行内执行，并产生自身的结果。

Silk Test Classic 计划测试类型用于 **Silk Test Classic** 测试计划。测试计划通常是分层结构的文档，描述测试需求并且包含实施测试需求的语句、**4Test** 脚本和测试用例。

在**活动**页面上观察运行的 **Silk Test Classic** 执行时，当前运行的执行计划将提供可打开**详细信息视图**的超链接。此视图可使您密切监视当前运行的执行计划的状态。对于 **Silk Test Classic** 测试执行，此视图的中心组件由两个部分组成：上半部分显示有关测试、脚本、测试用例和测试数据的常规信息。下半部分显示 **Silk Test Classic** 生成的所有输出消息及其严重性。

在 **Silk Central** 的早期版本中，**Silk Test Classic** 调用通过命令行接口实施。新接口可通过进程间通信工作。通过配置测试容器设置，您可以指定是否应使用 **Silk Central** 的 **Silk Test Classic** 界面。



对于未通过 **Silk Central** GUI 中的 **Silk Test Classic** 测试属性定义的所有 **Silk Test Classic** 测试参数，它们则使用 **Silk Test Classic** 默认设置，例如来自 **partner.ini** 的设置。

创建或编辑 Silk Test Classic 测试

要创建或编辑 **Silk Test Classic** 测试，请执行以下操作：


1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。

2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。

3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。

 **注:** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Silk Test Classic 测试**。要同时导入多个 Silk Test Classic 测试用例，请选择 **Silk Test Classic 多测试用例导入**。单击**下一步**。

此时将打开**测试属性 - 选择测试脚本**对话框。

6. 单击**浏览**，从已定义的 Silk Test Classic 项目或源代码管理目录中选择测试脚本文件。

文件扩展名为 .t 或 .g.t 的测试脚本被定义为与源代码管理配置文件中的测试容器根节点相关。例如，/
<Silk Test Classic project>/MyScript.t。

7. 单击**下一步**。


将打开**测试属性 - 选择测试用例**对话框。

 **注:** 如果 Silk Test Classic 脚本是数据驱动 .g.t 文件 (例如 SilkTestScript1.g.t)，则数据源将完全控制在脚本文件中，而不是通过 Silk Central 的数据驱动属性控制。使用数据驱动脚本文件时，默认选中**数据驱动**复选框。有关数据驱动 Silk Test Classic 测试的更多信息，请参阅 Silk Test Classic 文档。


8. 从已定义脚本文件中的可用测试用例中选择测试用例或指定自定义测试用例。填充好自定义测试用例字段后，Silk Test Classic 测试将通过 Silk Test Classic 中的导出功能自动创建。使用自定义字段指定测试用例时，可以使用括号“()”终止测试用例名称。在括号中，您可以指定包括参数的测试数据。在自定义字段中指定数据将覆盖**测试数据**属性的值。

9. **可选**：将其他执行参数键入**测试数据**文本框中。

在测试执行期间，这些参数由 Silk Test Classic 进行处理。如果将多个参数传递到 Silk Test Classic，则必须用逗号(,)分隔。如果将 String 参数传递到 Silk Test Classic，则必须将参数放在引号(“”)中间。如果测试数据过于复杂，建议您在测试数据中使用参数，例如 \${ParameterName}。参数会在测试执行中自动被替换。

 **注:** 此字段的最大长度为 2000 个字符。

10. 定义测试是否应提供 TrueLog。

 **提示:** 使用开放代理运行测试时，必须同时在 Silk Central 和 Silk Test 中打开此项设置，否则，不会提供 TrueLog。数据驱动测试的默认执行模式基于计划。如果将基于脚本的执行模式用于数据驱动测试，请更改 SccExecServerBootConf.xml 的 Silk Test Classic 元素中的 **DataDrivenScriptMode** 设置。有关详细信息，请参阅 Silk Test Classic 文档。

11. 如果要求，请指定选项集文件。默认情况下，Silk Central 关闭所有打开的 Silk Test Classic 选项集文件。要指定选项集文件，请指定与源代码管理配置文件中的测试容器根节点相关的文件名。

12. 单击**完成**以创建 Silk Test Classic 测试。



 **注:** 如果拥有一个需要一个小时以上才能完成的 Silk Test Classic 测试用例，请调整 Silk Central 的超时设置。否则，Silk Central 会假定发生了错误并终止执行。有关超时设置的详细信息，请参阅本帮助中的**管理**主题。

创建或编辑 Silk Test Classic 计划测试

要创建或编辑 Silk Test Classic 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。

2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。

3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

- 键入测试的名称和说明。



注: Silk Central 支持 HTML 格式, 并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

- 如果您创建新测试, 请从**类型**列表框中选择 **Silk Test Classic** 计划。单击**下一步**。

将打开**计划属性**对话框。

- 在**计划文件**字段中, 键入要执行的测试计划文件 (.pln)的完全限定名称。

单击**浏览**以浏览至该文件。

- 在**项目文件**文本框中, 键入包含该文件和环境设置的 **Silk Test Classic** 项目的名称。

单击**浏览**以浏览至项目文件。

- 在**选项集**文本框中, 键入包含环境设置的选项集文件的完全限定名称。

单击**浏览**以浏览至选项集文件。

- 在**属性和查询的数据文件**文本框中, 键入测试计划初始化文件的默认路径。

单击**浏览**以浏览至测试计划初始化文件。

- 在**测试计划查询名称**文本框中, 键入已保存测试计划查询的完全限定名称。

- 单击**完成**。

要在 Silk Central 中保持 Silk Test Classic 计划测试的结构, 请执行试运行。在试运行成功完成后, output.xml 文件会添加到执行计划运行的结果文件中。这样您就可以将测试转换为测试包, 让您完全控制测试的结构。

Silk Test Workbench 测试

Silk Test Workbench 是一种自动化测试工具, 可加快复杂应用程序的功能测试。Silk Test Workbench 可为使用各种开发工具开发的测试应用程序提供支持, 这些工具包括 Java、.NET、基于浏览器的 Web 应用程序, 以及包括 ActiveX 控件和自动化对象的 COM 组件。

通过 Silk Central 运行 STW.EXE 的先决条件

要通过 Silk Central 执行服务器运行 STW.EXE 并成功连接到 Silk Test Workbench 数据库, 需要满足以下先决条件:



- 将 Silk Central 执行服务器作为进程运行, 而不是作为服务。
- 使用数据库身份验证连接到 Silk Test Workbench 数据库。Silk Test Workbench 在连接到 Silk Test Workbench SQL Server 数据库时可以使用 Windows 身份验证或数据库身份验证。
- 配置数据库服务器实例以使用静态端口。

如果不满足这些先决条件, Silk Test Workbench 在尝试通过 Silk Central 执行服务器运行 STW.EXE 时可能会返回以下错误:

错误 3: DSN、用户名或密码不正确。

创建或编辑 Silk Test Workbench 测试

要创建或编辑 Silk Test Workbench 测试, 请执行以下操作:

- 在菜单中, 单击**测试 > 详细信息视图**。
- 在要插入新测试的**测试树**中, 选择容器或文件夹节点, 或选择要编辑的测试。
- 单击工具栏中的  (**新建子测试**), 或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

- 键入测试的名称和说明。



注: Silk Central 支持 HTML 格式, 并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Silk Test Workbench 测试**。单击**下一步**。

将打开 **Silk Test Workbench 测试属性 - 选择测试**对话框。

6. 从 **Silk Test Workbench 测试**列表选择一个或多个脚本。

7. 在**回放选项**文本框中，键入预定义 Silk Test Workbench 回放选项的名称，或保留系统默认默认值。



注：必须为 Silk Test Workbench 测试设置回放选项。Silk Test Workbench 测试上的删除选项会将回放选项重置为系统默认默认值。

8. 单击**完成**。

在结果文件的上下文中打开 Silk Test Workbench

1. 在菜单中，单击**执行计划**。

2. 选择执行计划。

3. 单击**运行选项卡**。

4. 在底部的**测试运行**网格中，单击您要查看其详细信息的**测试运行 ID**。此时将打开**测试运行结果**对话框。

5. 单击**文件选项卡**。

6. 单击 result.stwx 文件，以在结果文件的上下文中打开 Silk Test Workbench。



注：您尝试在其上打开文件的计算机上必须已安装 Silk Test Workbench。

查看 Visual Test 的执行结果文件

1. 在菜单中，单击**执行计划**。

2. 选择执行计划。

3. 单击**运行选项卡**。

4. 在**上次执行**区域中，单击相关执行计划的**运行 ID**，以查看测试执行结果。

5. **操作**列显示 Silk Test Workbench 的所有图标和链接：

- detail.htm - Silk Test Workbench 的详细步骤文件。
- result.stwx - 单击以在 Silk Test Workbench 中打开结果。
- error.png - 单击以转到最后错误的屏幕截图。

测试参数页面 - Silk Test Workbench

测试 > 详细信息视图 > <测试元素> > 数据集

将参数从 Silk Central 测试传送到 Silk Test Workbench 测试时，必须在 Silk Test Workbench 脚本中将参数定义为输入参数，而且必须在 Silk Central 中有与脚本相同的名称。应使用下列数据类型：



Silk Central	Silk Test Workbench
字符串	文本
数字	数字 (长整型)
数字	数字 (长长整型)
数字	枚举
浮点值	数字 (双精度型)
布尔值	布尔值 (True/False)

SilkTestPartner 测试

TestPartner 是一款 Micro Focus 产品，用于测试使用 Microsoft 技术的 Web 和 Microsoft Windows 应用程序。

创建或编辑 SilkTestPartner 测试

要创建或编辑 TestPartner 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试树**中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。

4. 键入测试的名称和说明。



注： Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **SilkTestPartner 测试**。单击**下一步**。

此时将出现**测试属性 - 选择测试脚本**对话框。

6. 单击**浏览**。

此时将打开**选择文件**对话框。此对话框中可用的资产基于相关 TestPartner 源代码管理配置文件中定义的**项目路径**。

7. 从列表中选择脚本，然后单击**确定**。



注： 要添加多个 TestPartner 测试，请参阅**添加多个 TestPartner 测试**。

8. 在**回放选项**文本框中，键入预定义 TestPartner 回放选项的名称，或保留系统默认的值。
9. 单击**完成**。

添加多个 TestPartner 测试

要添加多个 TestPartner 测试，您必须先按照 **创建 SilkTestPartner 测试** 中介绍的步骤进行操作。

添加多个 TestPartner 测试：

1. 在**新建测试**对话框上，从**类型**列表框中选择 **TestPartner 测试**。
2. 单击**下一步**。此时将打开**测试属性 - 选择测试脚本**对话框。
3. 单击**浏览**。

此时将打开**选择文件**对话框。此对话框中可用的资产基于相关 TestPartner 源代码管理配置文件中定义的**项目路径**。

4. 在**回放选项**文本框中，键入预定义 TestPartner 回放选项的名称，或保留系统默认的值。



注： 导入操作会将定义的回放选项分配到所有已导入脚本。如果需要更改任何脚本的回放选项，请在导入后编辑测试。

5. 单击**下一步**。

将打开**测试属性 - 选择脚本**对话框。



6. 在 **TestPartner 脚本**文本框中，通过单击 **Ctrl+单击**选择要导入的脚本。
7. 单击**完成**。

Windows 脚本宿主测试

Windows 脚本宿主 (WSH) 是 Windows 平台的一部分，可为宿主脚本创建环境。脚本在执行服务器中运行时，WSH 扮演宿主角。它会向脚本提供对象和服务，并提供一组执行脚本的指南。此外，WSH 还管理安全并调用相应的脚本引擎。


创建或编辑 Windows 脚本宿主 (WSH) 测试

要创建或编辑 WSH 测试，请执行以下操作：

1. 在菜单中，单击**测试 > 详细信息视图**。
2. 在要插入新测试的**测试**树中，选择容器或文件夹节点，或选择要编辑的测试。
3. 单击工具栏中的  (**新建子测试**)，或单击  (**编辑**)。

将显示**新建测试/编辑测试**对话框。


4. 键入测试的名称和说明。

 **注:** Silk Central 支持 HTML 格式，并可剪切和粘贴 HTML 内容以用于**说明**文本框。

5. 如果您创建新测试，请从**类型**列表框中选择 **Windows 脚本宿主测试**。单击**下一步**。

将打开 **Windows Scripting 测试属性**对话框。

6. 单击**浏览**并选择 Windows 脚本测试脚本。
7. 在**开关**文本框中，指定任何其他所需参数的位置。


 **注:** 您可添加要传递到脚本的开关。有关可用开关的更多详情，请参阅 [WSH 测试属性](#)以及 MS 脚本宿主文档。

8. 单击**完成**。

支持的脚本语言

对于 WSH 兼容的脚本引擎, WSH 不依赖语言。Windows 平台本身支持文件扩展名为 .vbs 的 Visual Basic 脚本，以及以 Java 脚本语言编写、文件扩展名为 .js 的脚本。

对于其他脚本语言，在执行服务器上必须安装专用脚本解释器。例如，如果您在执行服务器上安装 Perl 解释器，这会在 WSH 环境中注册扩展名为 .pls 的 Perl 脚本引擎。将扩展名为 .pls 的文件传递到 WSH 工具时，由于此文件扩展名，可通过可执行文件 cscript.exe 调用相应的解释器。因此，WSH 的客户端，此处指 Silk Central 执行服务器，不需要了解 Perl 解释器的安装。

 **注:** 安装脚本解释器后，例如 Active Perl，通过在 Silk Central 中执行脚本前使用简单脚本调用 WSH 命令行工具，来尝试在执行服务器上本地执行脚本。为此，请打开执行服务器上的命令行解释器并键入 `cscript <some-script>`，其中 `<some-script>` 是您选择的脚本路径（在执行服务器上可用）。这正是在执行服务器上执行 WSH 测试时 Silk Central 将调用的内容。如果已执行脚本，则脚本引擎已成功注册。

以下脚本语言兼容 WSH：

脚本语言	文件扩展名
Perl	.pls
Python	.py 和 .pyw
REXX	.REXX
TCL	.tcl

WSH 测试属性

属性	说明				
脚本	您可以定义其中为文件包含的脚本语言注册脚本引擎的任何文件。与其他测试类型的测试源相比，受源代码管理的脚本文件会自动部署到执行服务器。				
命令行开关	您可以在测试执行期间输入以下设置，并将其传递到 <code>cscript.exe</code> ： <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>//B</td> <td>批处理模式抑制来自脚本的所有非命令行控制台 UI 请求。我们建议您在执行服务器的无人值守执行期间使用此选项，以避免脚本等待用户输入。</td> </tr> <tr> <td>//U</td> <td>我们建议对控制台的重定向 I/O 使用 unicode。</td> </tr> </table>	//B	批处理模式抑制来自脚本的所有非命令行控制台 UI 请求。我们建议您在执行服务器的无人值守执行期间使用此选项，以避免脚本等待用户输入。	//U	我们建议对控制台的重定向 I/O 使用 unicode。
//B	批处理模式抑制来自脚本的所有非命令行控制台 UI 请求。我们建议您在执行服务器的无人值守执行期间使用此选项，以避免脚本等待用户输入。				
//U	我们建议对控制台的重定向 I/O 使用 unicode。				

属性	说明
//T:nn	超时，以秒为单位 脚本可以运行的最大时间，默认 = 无限制。此选项用于防止脚本过度执行。可设置计时器。执行时间超过指定值时，Cscript 将使用 IActiveScript::InterruptThread 方法中断脚本引擎并终止进程。有回调挂钩。如果调用超时，将调用 OnTimeOut 函数来允许清理。尽管使用此功能有可能产生无限循环，但利大于弊。
//logo	执行时显示执行标题，可在 log.txt 日志文件开始处看到。这是默认设置。
//nologo	防止在执行时显示执行标题。
//D	启用活动调试。
//E:engine	使用引擎执行脚本。
//Job:xxxx	执行 WSF 工作。
//X	在调试器中执行脚本。

使用 WSH 测试中的参数


为 WSH 测试定义的参数会将名称和值对作为附加参数自动添加到命令行，并将参数设为调用进程的环境变量。此功能允许您访问 WSH 脚本中为测试定义的所有参数。

例如，WSH 测试可通过将 `myscript.js` 作为脚本并将 `//B` 作为命令行开关进行定义。此外，测试需要称作 `IPAddress` 的参数（值为 `192.168.1.5`）和称作 `Port` 的另一个参数（值为 `1492`）。本示例中 WSH 执行产生的命令行是：

```
csript myscript.js //B IPAddress=192.168.1.5 Port=1492
```

查看 WSH 中返回的信息

要收集 WSH 执行的结果，WSH 脚本必须在 WSH 测试的当前工作目录中生成称作 `output.xml` 的文件。此目录中的所有文件都存储在数据库中，并可通过文件列表下载来执行测试。当文件的扩展名在文件扩展名下定义或在项目区域的结果属性中忽略时，将从存储中排除文件。

 **注：**为每个 WSH 执行动态创建当前工作目录。创建文件时不要使用绝对路径。使用的任何相关路径都会正确引用当前工作目录。

脚本写入 WSH 标准输出的任何信息都将进入当前工作目录中的 `log.txt` 文本文件。此文件存储在数据库中并且可以查看，因为它包括在测试执行的文件列表中。

以下示例显示如何从脚本打印日志信息：

```
WScript.Echo "This info will be written to the log.txt file"
```

`output.xml` 的 XML 结构以定义名为 `TestItem` 属性的元素 `ResultElement` 开头，此 `TestItem` 指定了 `ResultElement` 的名称。

`ResultElement` 必须包含名为 `ErrorCount` 的元素或名为 `WarningCount` 的元素，以及事件元素的列表。

`ErrorCount` 和 `WarningCount` 元素必须包含正数或零。顶级 `ResultElement` 的 `ErrorCount` 和 `WarningCount` 用于评估成功条件，以确定测试是否成功或失败。XML 文件可能包含 Silk Central GUI 中不可见的其他元素。但是，`output.xml` 文件存储在数据库中并且可查看，因为它包括在执行测试的文件列表中。

事件元素表示 WSH 测试执行期间发生的事件。消息和严重性显示在 Silk Central GUI 中测试执行的消息列表中。事件元素必须包含消息和严重性元素。

严重性元素必须具有以下值之一：

- 信息
- 警告

- 错误（或异常）
- 失败


您可以在结果文件中存储其他信息。 *ResultElement* 可能包含任何数量的子 *ResultElement*，因此可以轻松对信息分组。子 *ResultElement* 使结果文件更易于读取。由于与单元测试、JUnit 和 NUnit 有关的兼容性原因，*ResultElement* 可以命名为 *TestSuite* 或 *Test*。

ResultElement 可能包含以下其他元素：

- *FailureCount*，与错误计数的处理方法相同
- *RunCount*，如果测试运行多次
- *Timer*，例如测试的持续时间
- *WasSuccess*，用于与 NUnit 结果文件的兼容性
- *Asserts*，用于与 NUnit 结果文件的兼容性

事件元素可能包含 *详细信息* 元素的列表。

详细信息 元素表示有关事件的详细信息。它必须定义 *TestName* 元素和 *信息* 元素。*TestName* 用于提供事件发生位置的详细信息。*信息* 元素保留有关事件的详细信息，例如堆栈跟踪。

 **注：**在 Silk Central 8.1 中，*消息* 和 *信息* 元素的值必须为 URL 编码 (ISO-8859-1)。从版本 8.1.1 开始，不再允许 URL 编码。

示例结果文件

```
<ResultElement TestItem="WshOutputTest">
  <ErrorCount>1</ErrorCount>
  <WarningCount>1</WarningCount>
  <Incident>
    <Message>some unexpected result</Message>
    <Severity>Error</Severity>
    <Detail>
      <TestName>function main()</TestName>
      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>
    </Detail>
  </Incident>
  <Incident>
    <Message>some warning message</Message>
    <Severity>Warning</Severity>
    <Detail>
      <TestName>function main()</TestName>
      <Info>some additional info; eg. stacktrace</Info>
    </Detail>
  </Incident>
</ResultElement>
```

Java 脚本示例

以下脚本用于生成示例结果文件。要尝试此脚本，请以 .js 扩展名保存。

```
function dumpOutput(dumpFile)
{
  dumpFile.WriteLine("<ResultElement TestItem=\"WshOutputTest
\">");
  dumpFile.WriteLine("  <ErrorCount>1</ErrorCount>");
  dumpFile.WriteLine("  <WarningCount>1</WarningCount>");
  dumpFile.WriteLine("    <Incident>");
  dumpFile.WriteLine("      <Message>some unexpected result</
Message>");
  dumpFile.WriteLine("      <Severity>Error</Severity>");
  dumpFile.WriteLine("      <Detail>");
```

```

        dumpFile.WriteLine("        <TestName>function main()</
TestName>");
        dumpFile.WriteLine("        <Info>some additional info; eg.
stacktrace</Info>");
        dumpFile.WriteLine("        </Detail>");
        dumpFile.WriteLine("    </Incident>");
        dumpFile.WriteLine("    <Incident>");
        dumpFile.WriteLine("        <Message>some warning message</
Message>");
        dumpFile.WriteLine("        <Severity>Warning</Severity>");
        dumpFile.WriteLine("        <Detail>");
        dumpFile.WriteLine("        <TestName>function main()</
TestName>");
        dumpFile.WriteLine("        <Info>some additional info; eg.
stacktrace</Info>");
        dumpFile.WriteLine("        </Detail>");
        dumpFile.WriteLine("    </Incident>");
        dumpFile.WriteLine("</ResultElement>");
    }

function main()
{
    var outFile;
    var fso;
    fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
    outFile = fso.CreateTextFile("output.xml", true, true);
    outFile.WriteLine("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"?
>");

    dumpOutput(outFile);
    outFile.Close();
    WScript.Echo("Test is completed");
}

main();
WScript.Quit(0);

```

Visual Basic 脚本示例

以下 Visual Basic 脚本也会生成示例结果文件，并将其另存为 Output.xml。要尝试此脚本，请以 .vbs 扩展名保存。

```

WScript.Echo "starting"

Dim outFile
Dim errCnt
Dim warningCnt

outFile = "output.xml"
errCnt = 1 ' retrieve that from your test results
warningCnt = 1 ' retrieve that from your test results

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oTX = FSO.OpenTextFile(outFile, 2, True, -1) ' args: file,
8=append/2=overwrite, create, ASCII

oTX.WriteLine("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"?>")
oTX.WriteLine("<ResultElement TestItem=\"PerlTest\">")
oTX.WriteLine("    <ErrorCount>" & errCnt & "</ErrorCount>")
oTX.WriteLine("    <WarningCount>" & warningCnt & "</
WarningCount>")
oTX.WriteLine("    <Incident>")

```

```

oTX.WriteLine("    <Message>some unexpected result</Message>")
oTX.WriteLine("    <Severity>Error</Severity>")
oTX.WriteLine("    <Detail>")
oTX.WriteLine("        <TestName>function main()</TestName>")
oTX.WriteLine("        <Info>some additional info; eg.
stacktrace</Info>")
oTX.WriteLine("    </Detail>")
oTX.WriteLine(" </Incident>")
oTX.WriteLine(" <Incident>")
oTX.WriteLine("    <Message>some warning message</Message>")
oTX.WriteLine("    <Severity>Warning</Severity>")
oTX.WriteLine("    <Detail>")
oTX.WriteLine("        <TestName>function main()</TestName>")
oTX.WriteLine("        <Info>some additional info; eg.
stacktrace</Info>")
oTX.WriteLine("    </Detail>")
oTX.WriteLine(" </Incident>")
oTX.WriteLine("</ResultElement>")

```


持续集成服务器的集成

使用 Silk Central Web 服务，您可将测试执行集成至持续集成构建系统。如果您使用 Jenkins 作为持续集成 (CI) 服务器，可直接从 Jenkins 插件页面下载 Silk Central 集成插件。

通过 SSL 与外部系统通信

如果要连接的主机具有自签名证书，您可能会收到以下错误消息：

sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target

 **注：**对于有效证书（即，证书颁发机构签署的证书），则不会显示此错误消息。

要使用具有自签名证书的服务器，您需要执行以下步骤：

1. 从服务器下载 SSL 证书。

使用浏览器查看证书并将其导出。例如，在 Mozilla Firefox 中，导航到工具 > 页面信息 > 安全性 > 查看证书 > 详细信息 > 导出。

2. 启动密钥和证书管理工具 *Keytool*。

Keytool 是 JRE 安装的一部分，位于 JRE 安装文件夹中，例如 C:\Program Files (x86)\Silk\Silk Central <版本>\instance_<实例编号>_<实例名称>\lib\jre64\bin。有关 *Keytool* 的其他信息，请参阅 [Java SE 技术文档](#)。

3. 要将证书添加到前端服务器和应用程序服务器上的默认 Java Keystore，请在 *Keytool* 中键入诸如以下命令：

```

keytool
  -importcert
  -file CERTIFICATE.crt
  -keystore "C:\Program Files (x86)\Silk\Silk Central <version>
\instance_<instance number>_<instance name>\lib\jre64\lib\security\cacerts"

```

系统将提示您键入密码。

4. 键入默认 Keystore 密码 `changeit`。
5. 重新启动前端服务器和应用程序服务器以重新加载 Keystore。

索引

符號

- .NET Explorer
 - 测试类型 142, 574
- .NET Explorer 测试
 - 编辑 143, 574
 - 创建 143, 574
 - 配置 143, 574

A

- AccuRev
 - 编辑源代码管理配置文件 92, 516, 558
 - 添加源代码管理配置文件 91, 515, 557
 - 源代码管理配置文件 91, 515, 557
- Agile 计划工具
 - 集成默认节点 187
- Apple Safari
 - 信息服务, 安装 442
- Atlassian JIRA
 - 问题跟踪配置文件 503, 533
- Atlassian JIRA Agile
 - 积压工作 48, 492, 547
 - 集成 47, 492, 546
 - 优先级 48, 492, 547
- 安装
 - BIRT 443
 - Silk Central 13
 - Team Foundation Server Web 服务代理 510, 540
 - 信息服务, Mac 442
- 安装代理服务
 - TFS 510, 540

B

- BIRT
 - 安装 443
 - 调整报告模板 444
 - 建立数据库访问 443
 - 数据源设置 444
 - 自定义报告 381
 - 自定义报告模板 381
- Bugzilla
 - 编辑问题跟踪配置文件 506, 535
 - 添加问题跟踪配置文件 505, 535
 - 问题跟踪配置文件 505, 534

版本

- 比较 157, 179
- 编辑 87, 461
- 查看 156, 179
- 差异 157, 179
- 创建 156, 179
- 对列表排序 88, 462
- 共享测试 153
- 管理 87, 461
- 还原 157, 179
- 删除 88, 462

- 添加 87, 461
- 版本和内部版本
 - 编辑 221
- 版本控制
 - Excel 导入期间的测试 127
 - Excel 更新期间的测试 127
- 保存
 - 报告 384
- 报告
 - 保存 384
 - 报告区域 373
 - 报告页面 388
 - 编辑参数 387
 - 编辑属性 385
 - 编写高级 SQL 查询 376
 - 表和视图 362
 - 参数页面 387
 - 测试 182, 412
 - 测试基线比较 183, 413
 - 测试进度 182, 412
 - 测试运行比较 183, 413
 - 测试状态 182, 413
 - 查看 384
 - 创建 374
 - 创建 (Issue Manager) 314
 - 创建和自定义 373
 - 打印图表 380
 - 代码覆盖率 415
 - 代码覆盖率趋势 415
 - 代码更改报告 415
 - 订阅 378
 - 订阅报告 379
 - 方法覆盖率比较 415
 - 访问 MRU 385
 - 概述 355
 - 工具栏功能 385
 - 管理订阅 379
 - 每个执行计划未通过的测试 414
 - 每个组件的问题 414
 - 默认报告 407
 - 平均事务繁忙时间趋势 416
 - 平均页面时间趋势 415
 - 嵌入式 379
 - 全局 373
 - 如何创建 356
 - 删除模板 378
 - 删除图表 381
 - 删除子报告 377
 - 上下文相关 408
 - 上载模板 377
 - 生成 384
 - 生成 (Issue Manager) 314
 - 生成代码更改影响 256, 406
 - 手动测试 183, 412
 - 属性页面 386
 - 数据集市 355
 - 数据集市概述 355
 - 数据集市体系结构 355

- 数据页面 387
- 所有相关问题 65, 412
- 添加子报告 377
- 图表页面 381
- 下载模板 378
- 显示图表 380
- 项目概述 300, 388, 418
- 性能趋势 415
- 需求 64, 411
- 需求进度 65, 411
- 需求文档 65, 412
- 需求状态 65, 411
- 选择模板 377
- 远程访问 379
- 执行计划 414
- 执行计划运行比较 414
- 执行计划运行错误 414
- 执行状态概述 414
- 制作书签 384
- 自定义度量趋势 417
- 总体事务繁忙时间趋势 417
- 总体页面时间趋势 416
- 作为 PDF 查看 384
- 报告参数
 - 编辑 315, 387
 - 概述 387
- 报告程序
 - 用户角色 419
- 报告模板
 - Word 382
 - Word 示例 382
 - 编辑 445
 - 概述 377
 - 更新来源 446
 - 管理 442
 - 建立数据库访问 443
 - 删除 378, 446
 - 上载 377, 445
 - 下载 378, 445
 - 选择 377
 - 页面 446
- 报告属性
 - 编辑 385
 - 编辑 (Issue Manager) 315
 - 概述 385
- 比较
 - 版本 157, 179
 - 测试运行结果 286
 - 项目与基线 476
- 编辑
 - .NET Explorer 测试 143, 574
 - JUnit 测试 138, 570
 - MSTest 测试 140, 572
 - NUnit 测试 141, 572
 - ProcessExecutor 测试 141, 573
 - Silk Performer 测试 143, 575
 - Silk Performer 测试属性 282
 - Silk Test Classic 测试 144, 575
 - Silk Test Classic 计划测试 145, 576
 - Silk Test Workbench 测试 146, 577
 - TestPartner 测试 147, 579
 - UFT 测试 138, 569
 - WSH 测试 148, 579
 - 版本 87, 461
 - 报告参数 315, 387
 - 报告模板 445
 - 报告属性 385
 - 报告属性 (Issue Manager) 315
 - 步骤属性 104, 487
 - 参数 162
 - 测试 154
 - 测试容器 117
 - 测试文件夹 118
 - 测试映射文件 127
 - 产品 83, 459
 - 成功条件 168
 - 单个值 463
 - 计划 465
 - 内部版本 88, 455
 - 配置套件 275
 - 平台 90, 457
 - 确定运行 265
 - 筛选器 59, 112, 270, 479
 - 设备提供程序 440
 - 手动测试 121
 - 手动测试步骤 121, 175
 - 属性 160, 229
 - 数据驱动属性 166
 - 外部属性 56, 501, 555
 - 位置 432
 - 问题 (Issue Manager) 310
 - 系统级通知 353
 - 项目 469
 - 项目基线 469
 - 需求 63
 - 依赖关系 258
 - 用户角色 420
 - 云配置文件 438
 - 执行计划 275
 - 执行计划文件夹 275
 - 值列表 463
 - 自定义步骤属性 104, 487
 - 自定义需求属性 44, 486
 - 组件 86, 456
- 编辑配置文件
 - VMware vCloud 438
- 编辑手动测试步骤
 - Silk Central 121, 175
- 编辑属性映射
 - 需求集成 57, 501, 556
- 编辑问题跟踪配置文件
 - Bugzilla 506, 535
 - IBM Rational ClearQuest 507, 536
 - Issue Manager 508, 538
 - JIRA 504, 534
 - Rational ClearQuest 507, 536
 - StarTeam 513, 543
 - Team Foundation Server 512, 541
 - TFS 512, 541
- 编辑源代码管理配置文件
 - AccuRev 92, 516, 558
 - Git 95, 518, 560
 - Silk Test Workbench 98, 521, 563
 - StarTeam 99, 522, 564

- SVN 100, 524, 566
- TestPartner 102, 525, 567
- TFS 96, 520, 562
- UNC 103, 527, 569
- VFS 94, 517, 559
- 子版本 100, 524, 566
- 编辑执行服务器
 - 对话框 437
- 标记
 - 内部版本 89, 455
 - 项目级 476
 - 需求 67
- 标准问题字段
 - 自定义 333
- 表
 - 报告 362
 - 数据集市 362
- 表示法
 - 参数 163
- 并行执行
 - 测试 25
 - 启用 236
- 捕获
 - 测试 272
- 捕获屏幕图像
 - 手动测试窗口 217
- 步骤属性
 - 编辑 104, 487
 - 创建 104, 487
 - 库 175
 - 删除 105, 487
 - 手动测试 175
 - 页面 105, 487
 - 自定义 104, 487
- 部署
 - 页面 232
- 部署环境
 - 配置 232

C

- CA Agile Central
 - 创建自定义 HTML 应用程序 50, 494, 549
 - 集成 49, 494, 548
 - 集成到 48, 493, 547
 - 将 User Stories 链接到测试 50, 495, 549
- CA Agile Central 用户故事
 - 链接到测试 50, 495, 549
- Caliber
 - 处理测试分配 51, 496, 550
 - 创建基线 52, 497, 551
 - 复制集成项目 52, 496, 551
 - 基线 51, 496, 550
 - 集成 51, 495, 550
- CI 服务器
 - 集成 584
- consuming
 - tests 152, 186
- CSV
 - 配置数据源 108, 529
- CSV 数据
 - 从数据源下载 166

参数

- 编辑 162
- 表示法 163
- 参数值内的参数 163
- 测试 160
 - 创建自定义 162
 - 从 JUnit 测试调用 139, 571
 - 从配置中删除 224
 - 从执行计划中删除 231
 - 覆盖测试参数 231
 - 清除 163
 - 添加到测试 162
 - 添加到配置 224
 - 添加到执行计划 230
 - 预定义 161, 230
 - 在执行时替换 163
 - 执行计划运行属性 161, 230
- 操作驱动的工作流
 - 关于 335
 - 原因代码 337
 - 状态所有者 336
- 操作属性 345
- 测试
 - 安装 231
 - 版本 156, 178
 - 报告 182, 412
 - 编辑 154
 - 编辑属性 160
 - 步骤 122, 177
 - 参数 160
 - 测试步骤 122, 177
 - 测试容器 116
 - 查看附件 164
 - 查看已分配的执行 184
 - 查看最新更改 157
 - 成功条件 167
 - 从 Excel 导入 126
 - 从 Excel 更新 125
 - 从 Excel 中导入 126
 - 从网格视图分配到需求 72
 - 从网格视图分配到执行计划 260
 - 从需求生成 73
 - 打印 154
 - 导出到 Excel 125
 - 导入和更新 125, 175
 - 分配属性 160
 - 分配需求 180
 - 分析结果 26
 - 附加链接 164
 - 附加文件 164
 - 附件 164
 - 概述 14, 83
 - 跟踪历史记录 158
 - 更改运行状态 287
 - 工具栏功能 190
 - 构建 116
 - 管理 121
 - 基线比较报告 183, 413
 - 集成默认节点 187
 - 进度报告 182, 412
 - 历史记录页面 158
 - 内容 189

- 屏幕捕获 272
- 启用屏幕捕获 272
- 启用视频捕获 273
- 清理 231
- 删除附件 165
- 删除属性 160
- 删除已分配的需求 181
- 视频捕获 272
- 手动测试报告 183, 412
- 手动分配到需求 72
- 手动分配至执行计划 260
- 属性 159
- 属性页面 158
- 树 184
- 添加参数 162
- 通过筛选器分配到执行计划 260
- 网格视图 192
- 网格视图中的分组 193
- 文档视图 191
- 问题页面 155
- 已共享 152
- 运行比较报告 183, 413
- 运行详细信息 289
- 运行页面 154
- 在网格视图中分配现有问题 195
- 在网格视图中筛选 194
- 正在下载附件 165
- 执行 267
- 执行试运行 168
- 状态报告 182, 413
- 自定义 23
- 测试 Apple Safari
 - 信息服务, 安装 442
- 测试包
 - 创建 119
 - 复制 120
 - 概述 118
 - 还原为测试 120
 - 清理 121
 - 外部 ID 119
 - 重新使用 120
- 测试报告
 - 基线比较 183, 413
 - 进度 182, 412
 - 手动测试 183, 412
 - 运行比较 183, 413
 - 状态 182, 413
- 测试步骤
 - 调用 174
 - 正在下载附件 122, 177
- 测试参数
 - Silk Test Workbench 146, 164, 578
- 测试导出
 - Excel 124
- 测试导入
 - Excel 124
- 测试分配
 - 概述 208
- 测试附件
 - 查看 164
 - 删除 165
- 测试覆盖率

- 模式 66
- 切换模式 66
- 测试覆盖率页面
 - 需求 66
- 测试覆盖率状态
 - 需求 66
- 测试工程师
 - 用户角色 419
- 测试结果
 - 分析 26
- 测试类型
 - .NET Explorer 142, 574
 - JUnit 138, 570
 - MSTest 140, 572
 - NUnit 141, 572
 - ProcessExecutor 141, 573
 - Selenium 138, 570
 - Silk Performer 143, 575
 - Silk Performer .NET Explorer 142, 574
 - Silk Test Classic 143, 575
 - Silk Test Workbench 145, 577
 - Silk4J 138, 570
 - Silk4NET 141, 572
 - TestPartner 147, 578
 - 支持 121
- 测试容器
 - 编辑 117
 - 概述 116
 - 筛选 187
 - 添加 116
 - 添加链接 117
- 测试属性
 - 查找 188
 - 配置 158
 - 替换 188
- 测试树
 - 展开 185
 - 折叠 185
- 测试文件夹
 - 编辑 118
 - 概述 117
 - 排序 118
 - 筛选 187
 - 添加 117
- 测试选择
 - 概述 201
- 测试映射文件
 - 编辑 127
- 测试元素
 - 复制 185
 - 复制到其他项目 185
 - 剪切 185
 - 删除 185
 - 在项目之间复制 185
 - 粘贴 185
 - 重新排序 187
- 测试运行
 - 查看详细信息 287
 - 分析 286
 - 删除结果 287
 - 详细信息 289
- 测试运行结果

- 比较 286
- 测试周期
 - 版本和内部版本 207, 213
 - 测试周期
 - 显示 207, 212
 - 创建 203, 209
 - 从手动测试人员删除测试 206, 211
 - 从执行计划中将测试导入 206, 212
 - 导入测试
 - 从执行计划到测试周期 206, 212
 - 分配测试 204, 210
 - 将测试移到其他测试周期 205, 211
 - 删除 208, 213
 - 删除测试 206, 211
 - 属性页面 276
 - 添加里程碑 204, 210
 - 完成 207, 213
 - 隐藏 207, 212
 - 正在启动 207, 213
 - 测试周期容量 203, 209
 - 测试周期属性页面 276
 - 测试状态
 - 更改 287
 - 测试自动化
 - 概述 128
 - 查看
 - 测试附件 164
 - 测试运行详细信息 287
 - 审核日志 448
 - 外部属性 56, 501, 555
 - 需求附件 71
 - 已分配的执行 184
 - 查看执行结果文件
 - 可视化测试 146, 578
 - 查看最新更改
 - 测试 157
 - 需求 81
 - 查找
 - 测试属性 188
 - 全局 17
 - 需求属性 69
 - 已分配的需求 181
 - 在 Silk Central 17
 - 查找已分配的测试
 - 需求 73
 - 产品
 - 编辑 83, 459
 - 对列表排序 84, 459
 - 概述 13
 - 管理 83, 459
 - 激活 84, 87, 459, 462
 - 配置页面 84, 460
 - 删除 84, 459
 - 添加 83, 459
 - 停用 84, 87, 459, 462
 - 产品设置
 - 定义 327
 - 常见问题
 - Silk Central Connect 28
 - 超级用户
 - 用户角色 419
 - 成功条件
 - 编辑 168
 - 测试 167
 - 程序包/命名空间
 - 查看代码覆盖率信息 257, 407
 - 持续集成
 - 正在上载关键字库 134
 - 持续集成服务器
 - 集成 584
 - 处理测试分配
 - Caliber 51, 496, 550
 - 处理问题
 - 操作 311
 - 创建
 - .NET Explorer 测试 143, 574
 - JUnit 测试 138, 570
 - MSTest 测试 140, 572
 - NUnit 测试 141, 572
 - ProcessExecutor 测试 141, 573
 - Silk Performer 测试 143, 575
 - Silk Test Classic 测试 144, 575
 - Silk Test Classic 计划测试 145, 576
 - Silk Test Workbench 测试 146, 577
 - TestPartner 测试 147, 579
 - UFT 测试 138, 569
 - Web 应用程序测试 22
 - WSH 测试 148, 579
 - 报告 374
 - 报告 (Issue Manager) 314
 - 步骤属性 104, 487
 - 测试包 119
 - 创建需求属性 43, 485
 - 高级筛选器 59, 112, 270, 479
 - 共享步骤 174
 - 关键字 235
 - 关键字驱动的测试 128
 - 内部版本信息文件 475
 - 配置套件 224
 - 筛选器 58, 111, 269, 478
 - 手动测试 121
 - 数据驱动测试 165
 - 问题 303
 - 问题 (Issue Manager) 309
 - 项目基线 469
 - 需求 63
 - 执行服务器关键字 436
 - 执行计划 228
 - 执行计划 (在网格视图中) 192, 228
 - 执行计划参数 230
 - 执行计划中创建配置套件 224
 - 自定义 HTML 选项卡 50, 494, 549
 - 自定义步骤属性 104, 487
 - 自定义参数 162
 - 自定义计划 263
 - 创建报告
 - 概述 373
 - 创建测试周期 203, 209
 - 创建基线
 - Caliber 52, 497, 551
 - 创建筛选器
 - 已标记需求 67
 - 创建需求属性
 - 创建 43, 485

- 从 Excel 更新
 - 需求 77
- 从 Excel 中导入测试
 - 测试文件 126
- 从 Word 更新
 - 需求 76
- 存储库配置
 - 初始化 (Issue Manager) 318
- 存档问题 348

D

- devpartner
 - dpanalysis.exe 243, 393
- DevPartner 代码覆盖率集成 532
- DOORS
 - 集成 53, 54, 498, 499, 552, 553
- dpanalysis.exe 配置文件
 - analysisoptions 元素 246, 396
 - excludeimages 元素 248, 398
 - Process 元素 250, 400
 - runtimeanalysis 元素 251, 401
 - WorkingDirectory 元素 254, 404
 - 参数元素 247, 398
 - 服务元素 252, 402
 - 路径元素 250, 400
 - 名称元素 249, 399
 - 目标元素 253, 403
 - 主机元素 249, 399
- 打开
 - Silk Performer 项目 281
 - 关键字 129, 131, 170
- 打印
 - 测试 154
 - 图表 380
 - 已分配的测试 276
- 打印手动测试 222
- 代码分析
 - Java 示例 238, 388
 - Java 选项 238, 388
 - Windows 代码分析框架和 DevPartner 分析 239, 389
 - 版本 256, 406
 - 查看程序包/命名空间的覆盖率信息 257, 407
 - 概述 238, 388
 - 配置 240, 391
 - 配置 DPAnalysis 以启动您的 AUT 240, 390
 - 启用 238, 388
 - 生成代码更改影响报告 256, 406
 - 手动测试窗口 220
 - 详细信息页面 255, 405
 - 选择报告类对话框 257, 407
 - 最新内部版本 256, 406
- 代码分析和自动测试
 - 多个 AUT 242, 392
 - 概述 241, 391
 - 一个 AUT 241, 391
- 代码分析示例
 - Java 238, 388
- 代码覆盖率
 - 报告 415
 - 概述 238, 388
 - 趋势报告 415

- 代码覆盖率报告
 - 方法覆盖率比较 415
 - 趋势 415
- 代码覆盖率信息
 - 查看程序包/命名空间 257, 407
- 代码更改报告
 - 报告 415
- 当前运行
 - 同步 279
 - 页面 279
- 当前状态 345
- 导出
 - 测试到 Excel 125
 - 共享步骤对象到 Excel 176
 - 项目 471
- 导入
 - Excel 中的测试 126
 - 项目 472
 - 组 (从 LDAP) 429
- 导入需求
 - Excel 77
 - Word 75
- 登录和注销 29
- 电子邮件通知
 - 定义 314
 - 启用 354
 - 使用
 - 电子邮件通知 313
 - 自动需求同步 46, 491, 545
- 电子邮件通知规则
 - 定义 349
- 调用
 - 测试步骤 174
- 调用共享步骤
 - 对话框说明 174
 - 添加 174
- 调整大小
 - 网格视图中的列 193
- 订阅
 - 报告 379
- 动态硬件配置
 - 关键字 234
- 多个 TestPartner 测试
 - 添加 147, 579

E

- Excel
 - 从数据源下载 109, 530
 - 导入需求 77
 - 配置数据源 108, 529
 - 上载更新的文件 110, 530
- Excel 导入
 - 版本控制测试 127
- Excel 更新
 - 版本控制测试 127
- Excel 文件
 - 需求 78

F

方案

生成测试 52, 497, 551

方法覆盖率比较 报告 415

访问

测试 (从网格视图) 192

上下文相关测试报告 409

上下文相关需求报告 409

上下文相关执行报告 408

上下文相关执行计划运行报告 408

审核日志 448

最近使用的报告 385

访问参数

Silk Performer 281

分布执行

启用 237

分配

测试到属性 160

测试到执行计划 260

测试到执行计划 (从网格视图) 260

测试到执行计划 (通过筛选器) 260

测试至执行计划 (手动) 260

关键字到配置 225

关键字到执行计划 235

属性到执行计划 229

现有问题 304

需求到测试 180

移动设备到配置 226

分配测试

执行计划 260

至测试周期 204, 210

分配手动测试

至手动测试人员 205, 210

分析

Silk Performer 测试结果 282

测试结果 26

测试运行 286

服务器日志文件 449

分析测试结果

快速开始任务 39

分析结果

手动测试 286

自动测试 286

分析员

用户角色 419

分组

网格视图中的测试 193

服务器

日志文件 448

服务器日志文件

分析 449

更改详细信息级别 450

管理 450

删除 449

下载 448

详细信息级别 450

附加

链接到测试元素 164

链接到需求 70

文件到测试元素 164

文件到需求 70

附加链接

需求 70

附加文件

需求 70

附件

测试 164

需求 70

附件页面

需求 71

复制

Caliber 集成项目 52, 496, 551

测试包 120

测试元素 185

配置套件 275

筛选器 60, 113, 271, 480

项目 470

项目基线 470

用户角色 421

执行计划 275

执行计划文件夹 275

复制到其他项目

测试元素 185

复制项目

对话框 473

覆盖

测试参数 231

覆盖率

模式 66

完整模式 66

需求 66

直接模式 66

覆盖率页面

需求 66

G

Git

编辑源代码管理配置文件 95, 518, 560

添加源代码管理配置文件 94, 518, 560

源代码管理配置文件 94, 518, 560

grid view

multi-edit 192

概念

Silk Central 13

测试自动化 128

概述

测试 14

产品 13

手动测试 121

需求 14

执行计划 15

高级上下文相关测试报告

启用 410

高级上下文相关需求报告

启用 410

高级上下文相关执行报告

启用 409

跟踪

概述 293

跟踪历史记录

测试 158

- 需求 82
- 更改
 - 测试状态 287
 - 需求 81
- 更改列标签
 - 收件箱 325
- 更改排序次序
 - 收件箱 325
- 更改通知
 - 概述 61, 114, 488
 - 更改列表 62, 115, 488
 - 禁用 61, 114, 488
 - 启用 61, 114, 488
 - 页面 62, 115, 489
- 更新
 - Excel 中的测试 125
 - Excel 中的共享步骤对象 177
 - 报告模板来源 446
 - 共享测试 153
 - 内部版本信息 475
 - 虚拟执行服务器 435
- 工具栏
 - 测试 190
 - 需求 80
 - 执行计划 277
- 工具栏功能
 - 报告 385
- 工作流
 - 标准操作字段选项卡 346
 - 操作属性 345
 - 当前状态 345
 - 概述 13
 - 绘制状态图 341
 - 开发 340
 - 权限选项卡 348
 - 缺陷 337
 - 使用动词为操作命名 341
 - 添加状态负责人和权限 343
 - 文档问题 339
 - 新状态列表 345
 - 用户定义的操作字段选项卡 347
 - 优化 342
 - 增强 338
 - 状态属性 343
 - 状态自定义 343
 - 准备数据输入表 343
 - 自定义操作、原因代码和操作对话框 344
 - 自定义状态 344
- 共享
 - 测试, 正在使用的项目 153, 187
- 共享步骤
 - 创建 174
 - 提取 175
- 共享步骤对象
 - 从 Excel 更新 177
 - 导出到 Excel 176
 - 导入和更新 125, 175
 - 使用情况 169
- 共享测试
 - 版本 153
 - 更新 153
- 共享对象

- 版本 156, 178
- 步骤 122, 177
- 测试步骤 122, 177
- 调用 174
- 概述 174
- 可见性 169
- 添加调用 174
- 构建
 - 测试 116
- 构建服务器
 - 集成 584
- 故障排除
 - 数据集市 361
- 关键字
 - 参数 129, 131, 170
 - 参数, 示例 136
 - 创建 235
 - 从配置中删除 225
 - 从执行计划中删除 236
 - 打开 129, 131, 170
 - 动态硬件配置 234
 - 分配到配置 225
 - 分配到执行服务器 436
 - 分配到执行计划 235
 - 概念 234
 - 关于 128
 - 管理
 - 关键字 131, 170
 - 可见性 169
 - 嵌套 129, 131, 170
 - 删除
 - 关键字 131, 170
 - 实施 129, 131, 170
 - 使用情况 169
 - 替换 129, 131, 170
 - 添加 129, 131, 170
 - 序列 129, 131, 170
 - 执行服务器 434
 - 组合 129, 131, 170
- 关键字库
 - Selenium 134, 172
 - 建 134, 172
 - 删除 169
 - 上载 134, 169
- 关键字驱动的
 - 测试 127
- 关键字驱动的测试
 - 版本 156, 178
 - 参数, 示例 136
 - 创建 128
 - 概述 128
 - 关键字推荐, 算法 137
 - 跨浏览器测试 133
 - 优势 128
 - 转换手动测试 129
- 关键字驱动的测试编辑器
 - 推荐的关键字 137
- 关联测试
 - 需求 72
- 管理
 - 版本 87, 461
 - 报告订阅 379

- 报告模板 442
- 测试 121
- 产品 83, 459
- 产品和平台 83, 454
- 关键字 129
- 内部版本 88, 454
- 平台 89, 457
- 设备提供程序 440
- 位置 432
- 系统级通知 352
- 项目 468
- 需求 63
- 组件 86, 456
- 管理测试
 - 快速开始任务 32
- 管理需求
 - 快速开始任务 31
- 管理员
 - 用户角色 419
- 过时
 - 需求 64
- 过时的需求
 - 删除 64
 - 转换为活动 64

H

- history
 - 需求 81
- 还原
 - 测试的测试包 120
- 还原默认设置
 - 网格视图 195
- 活动
 - 管理 293
 - 跨项目 299
 - 页面 296
- 活动页面
 - 对测试运行排序 296
 - 分组 295
 - 分组测试运行, 概述 295
 - 列, 调整大小 295
 - 列, 显示和隐藏 293
 - 列, 重新排序 295
 - 默认设置 296
 - 筛选测试运行 293
 - 筛选基于布尔值的值。 294
 - 筛选基于日期的值 294
 - 筛选基于数字的值 294
 - 筛选基于文本的值 294
 - 筛选器, 删除 295
 - 筛选预定义列表 294
 - 删除分组 295
 - 删除上次执行运行 293
 - 输入问题 293

I

- IBM Rational ClearQuest
 - 编辑问题跟踪配置文件 507, 536
 - 添加问题跟踪配置文件 506, 536

- 问题跟踪配置文件 506, 536
- IBM Rational DOORS
 - 集成 53, 498, 552
- IBM Rational DOORS Next Generation
 - 集成 54, 499, 553
- iOS
 - 信息服务, 安装 442
- Issue Manager
 - SOAP API 316
 - 概述 307, 507, 537
 - 关于 305
 - 简介 307
 - 开始 306
 - 可选功能 320
 - 例程管理任务 319
 - 设置数据 318
 - 生成报告 314
 - 添加问题跟踪配置文件 507, 508, 537, 538

J

- Java 系统属性
 - 访问 Silk Central 参数 139, 571
- Java 选项
 - 代码分析 238, 388
- JDBC
 - 配置数据源 108, 528
- JIRA
 - 编辑问题跟踪配置文件 504, 534
 - 添加问题跟踪配置文件 503, 533
 - 问题跟踪配置文件 503, 533
- JUnit
 - 测试类型 138, 570
- JUnit 测试
 - 编辑 138, 570
 - 创建 138, 570
 - 可用 Silk Central 参数 139, 571
 - 配置 138, 570
- 积压工作
 - Atlassian JIRA Agile 48, 492, 547
- 基线
 - Caliber 51, 496, 550
 - 为项目创建 469
 - 项目 468
 - 与项目比较 476
- 基于风险的测试
 - 概述 300
 - 关于质量目标 300
 - 删除质量目标 301
 - 添加质量目标 301
 - 质量目标 301
 - 质量目标参考页 300
- 激活
 - 产品 84, 87, 459, 462
 - 个别值 463
 - 计划 466
 - 内部版本 89, 455
 - 平台 90, 457
 - 项目 470
 - 项目基线 470
 - 执行服务器 436
 - 值列表 463

- 组件 86, 456
- 集成
 - Atlassian JIRA Agile 47, 492, 546
 - CA Agile Central 48, 49, 493, 494, 547, 548
 - Caliber 51, 495, 550
 - DOORS 53, 54, 498, 499, 552, 553
 - IBM Rational DOORS 53, 498, 552
 - IBM Rational DOORS Next Generation 54, 499, 553
 - SAP Solution Manager 54, 499, 509, 538, 553
 - VersionOne 453
 - 任务管理工具 453
 - 云配置文件 438
- 集成 Atlassian JIRA Agile
 - 概述 47, 491, 546
- 集成 Caliber
 - 概述 50, 495, 549
- 集成默认节点
 - 测试 187
- 计划
 - 编辑 465
 - 编辑确定运行 265
 - 创建自定义 263
 - 激活 466
 - 计划排除 466
 - 计划确定运行 467
 - 排除 263, 264
 - 配置 465
 - 配置页面 467
 - 确定运行 263, 265, 467
 - 删除 466
 - 删除排除 265
 - 删除确定运行 266
 - 添加 465
 - 添加排除 264, 265
 - 添加确定运行 265
 - 停用 466
 - 项目 27
 - 执行计划 263
 - 指定全局 264
 - 指定无计划 264
- 计划文件 (.pln)
 - 配置 145, 576
 - 正在运行 145, 576
- 计算属性
 - 创建 42, 484
 - 关于 42, 484
 - 添加-编辑页面 42, 484
- 剪切
 - 测试元素 185
- 建
 - 关键字库 134, 172
 - 库 134, 172
- 建议的更改 311
- 键盘功能
 - 测试树 184
 - 库树中 173
 - 需求树 79
 - 执行计划树 274
- 将需求分配到测试
 - 概述 180
- 角色分配经理
 - 用户角色 419

- 角色设置
 - 页面 421
- 结果
 - 屏幕截图 272
 - 删除 273
 - 视频 272
 - 外部, 管理 268
- 结果文件
 - WSH 149, 581
 - 删除 273
- 禁用
 - 更改通知 61, 114, 488
 - 需求集成 57, 502, 556

K

- 开始
 - 浏览示例数据库 306
- 可视化测试
 - 查看执行结果文件 146, 578
- 库
 - history 180
 - 步骤属性 175
 - 概念 169
 - 更改跟踪 180
 - 简介 169
 - 建 134, 172
 - 可见性 169
 - 上载 134, 169
 - 属性 169
 - 项目访问权限 169
 - 在项目中显示 169
- 跨浏览器测试
 - 关键字驱动测试 133
- 快速启动任务
 - 概述 30

L

- LDAP
 - 导入组 429
 - 同步组 430
- list
 - 所有问题 307
- 里程碑
 - 添加到测试周期 204, 210
- 历史记录页面
 - 测试 158
 - 需求 82
 - 执行计划 280
- 链接
 - CA Agile Central 的 User Stories 到测试 50, 495, 549
 - 附加到测试元素 164
- 列
 - 在网格视图中调整大小 193
- 列表
 - 项目 476
 - 项目基线 476
- 浏览器
 - 设置 29
 - 在移动设备上打开 237

- 录制视频
 - 手动测试窗口 218
- 路由规则
 - 编辑 330
 - 覆盖自动首选项 331
 - 删除 331
 - 设置 328
 - 添加 330
 - 指定 329
 - 重新排序 331

M

- Mac
 - 信息服务, 安装 442
- MSTest
 - 测试类型 140, 572
- MSTest 测试
 - 编辑 140, 572
 - 创建 140, 572
 - 配置 140, 572
- multi-edit
 - test attributes in grid view 192
 - test properties in grid view 192
- 每个组件的问题
 - 报告 414
- 面板
 - 添加到仪表板 19
- 模拟
 - 生成测试 52, 497, 551
- 默认工作流 337

N

- NUnit
 - 测试类型 141, 572
- NUnit 测试
 - 编辑 141, 572
 - 创建 141, 572
 - 配置 141, 572
- 内部 Web 应用程序
 - 测试 22
- 内部版本
 - 编辑 88, 455
 - 标记 89, 455
 - 对列表排序 89, 455
 - 管理 88, 454
 - 激活 89, 455
 - 删除 89, 455
 - 添加 88, 454
 - 停用 89, 455
 - 为测试周期指定 207, 213
- 内部版本信息
 - 更新 475
 - 项目 475
- 内部版本信息文件
 - 创建 475
 - 更新 475
- 内部属性值 43, 485
- 内部网
 - 测试内部 Web 应用程序 22
- 内容
 - 测试 189

O

- Office 导入
 - 编辑测试映射文件 127
 - 测试 Excel 文件 126
 - 从 Excel 中导入测试 126
 - 导出测试 125
 - 导出共享步骤对象 176
 - 导入测试 126
 - 更新测试 125
 - 更新共享步骤对象 177

P

- ProcessExecutor
 - 测试类型 141, 573
- ProcessExecutor 测试
 - 编辑 141, 573
 - 创建 141, 573
 - 配置 141, 573
- 排除
 - 编辑 265
 - 计划 264, 466
 - 删除 265
 - 添加 264
- 排序
 - 版本 88, 462
 - 测试文件夹 118
 - 产品 84, 459
 - 内部版本 89, 455
 - 平台 90, 458
 - 网格视图中的测试 193
 - 值列表中的值 463
 - 组件 86, 456
- 配置
 - .NET Explorer 测试 143, 574
 - JUnit 测试 138, 570
 - MSTest 测试 140, 572
 - NUnit 测试 141, 572
 - ProcessExecutor 测试 141, 573
 - SAP Solution Manager 55, 500, 509, 539, 554
 - Silk Performer 测试 143, 575
 - Silk Test Classic 测试 144, 575
 - Silk Test Classic 计划 145, 576
 - Silk Test Workbench 测试 146, 577
 - TestPartner 测试 147, 579
 - UFT 测试 138, 569
 - WSH 测试 148, 579
 - 部署环境 232
 - 测试属性 158
 - 计划 465
 - 计划文件 (.pln) 145, 576
 - 设备提供程序 440
 - 手动测试 121
 - 执行服务器的非标准 SSL 端口 436
 - 执行依赖关系 258
- 配置测试
 - 创建套件 224
 - 从配置中删除参数 224
 - 从执行计划中创建配置套件 224
 - 分配移动设备 226
 - 概述 223

- 将参数添加到配置 224
- 将关键字分配到配置 225
- 删除测试人员 226
- 删除关键字 225
- 添加手动测试人员 225
- 配置套件
 - 编辑 275
 - 复制 275
 - 管理 227
 - 配置页面 226
 - 删除 275
 - 文档视图 279
- 配置项目
 - 快速开始任务 30
 - 设置 477
- 配置页面 227
- 批量更新
 - 问题 307
- 平均事务繁忙时间趋势
 - 报告 416
- 平均页面时间趋势
 - 报告 415
- 平台
 - 编辑 90, 457
 - 对列表排序 90, 458
 - 管理 89, 457
 - 激活 90, 457
 - 删除 90, 458
 - 添加 89, 457
 - 停用 90, 457
- 平台配置
 - 页面 90, 458
- 屏幕捕获
 - 为测试启用 272

Q

- 启用
 - 并行执行 236
 - 代码分析 238, 388
 - 分布执行 237
 - 高级上下文相关测试报告 410
 - 高级上下文相关需求报告 410
 - 高级上下文相关执行报告 409
 - 更改通知 61, 114, 488
 - 基本电子邮件通知 354
 - 上下文相关测试报告 410
 - 上下文相关需求报告 410
 - 上下文相关执行报告 409
 - 外部执行 237
- 启用代码分析
 - 执行计划 254, 404
- 前端服务器日志
 - 页面 450
- 嵌入式
 - 报告 379
- 嵌套
 - 关键字 129, 131, 170
- 切换
 - 最近的项目 477
- 切换模式
 - 测试覆盖率 66
- 清除
 - 参数分配 163

- 清除标记
 - 需求 67
- 清理
 - 测试包 121
 - 结果 273
- 请求实体太大 472
- 全局
 - 报告 373
- 全局计划
 - 指定 264
- 全局筛选器
 - 概述 58, 111, 269, 478
- 权限
 - 报告 423
 - 测试 422
 - 管理 425
 - 库 422, 423
 - 日志文件 425
 - 手动执行计划 423
 - 问题 423
 - 项目 424
 - 项目设置 424
 - 需求 421
 - 执行 422
 - 质量目标 423
- 缺陷工作流 337
- 确定运行
 - 编辑 265
 - 计划 265, 467
 - 删除 266
 - 添加 265

R

- Rational ClearQuest
 - 编辑问题跟踪配置文件 507, 536
 - 添加问题跟踪配置文件 506, 536
 - 问题跟踪配置文件 506, 536
- REST API
 - 使用, 外部执行 268
- reusing
 - tests 152, 186
- 任务管理工具
 - 集成 453
- 日志文件
 - 服务器 448
 - 管理 450
 - 详细信息级别 450
- 软件质量优化 13

S

- SAP Solution Manager
 - system requirements 55, 500, 509, 539, 554
 - 配置 55, 500, 509, 539, 554
 - 问题跟踪配置文件 55, 500, 509, 539, 554
- SAP Solution Manager 集成 54, 499, 509, 538, 553
- Selenium
 - 测试类型 138, 570
 - 关键字库 134, 172
- sharing

- tests 152, 186
- Silk Central
 - 安装 13
 - 登录 29
 - 概念 13
 - 工作流 13
 - 欢迎 9
 - 许可 13
 - 注销 29
- Silk Central Administration Module
与 Issue Manager 的关系 318
- Silk Central Connect
 - 概述 21
 - 关于 20
 - 体系结构 21
- Silk Performer
 - Performance Explorer 284
 - 编辑测试属性 282
 - 测试类型 143, 575
 - 访问参数 281
 - 分析测试结果 282
 - 上载测试结果 283
 - 下载测试结果包 283
 - 项目 280
 - 执行人值守的测试 282
- Silk Performer .NET Explorer
 - 测试类型 142, 574
- Silk Performer .NET Explorer 测试
 - 配置 143, 574
- Silk Performer 测试
 - 编辑 143, 575
 - 创建 143, 575
 - 配置 143, 575
- Silk Performer 项目
 - 打开 281
 - 下载 280
- Silk Test
 - 导出结果自 311
- Silk Test Classic
 - 测试类型 143, 575
 - 测试中的代理 285
 - 超时设置 285
 - 日志 285
 - 数据驱动测试用例的自动执行 284
 - 添加 AUT 主机 257, 284
 - 执行自动测试 284
- Silk Test Classic 测试
 - 编辑 144, 575
 - 创建 144, 575
 - 配置 144, 575
- Silk Test Classic 计划
 - 配置 145, 576
- Silk Test Classic 计划测试
 - 编辑 145, 576
 - 创建 145, 576
- Silk Test Workbench
 - 编辑源代码管理配置文件 98, 521, 563
 - 测试参数 146, 164, 578
 - 测试类型 145, 577
 - 添加源代码管理配置文件 97, 521, 563
 - 源代码管理配置文件 97, 521, 563
- Silk Test Workbench 测试
 - 编辑 146, 577
 - 创建 146, 577
 - 配置 146, 577
- Silk Test 结果
 - 导入到 Issue Manager 310
- Silk Test 智能助理 310
- Silk4J
 - 测试类型 138, 570
- Silk4J 测试失败
 - 无连接 28
- Silk4NET
 - 测试类型 141, 572
- SOAP API
 - Issue Manager 316
- SSL
 - 处理自签名证书 584
- StarTeam
 - 编辑问题跟踪配置文件 513, 543
 - 编辑源代码管理配置文件 99, 522, 564
 - 添加问题跟踪配置文件 512, 542
 - 添加源代码管理配置文件 98, 522, 564
 - 问题跟踪配置文件 512, 542
 - 源代码管理配置文件 98, 522, 564
- STW.EXE
 - 先决条件、Silk Central 145, 577
- STW.EXE、先决条件 145, 577
- Subversion
 - 配置 22
- SVN
 - 编辑源代码管理配置文件 100, 524, 566
 - 配置 22
 - 添加源代码管理配置文件 99, 523, 565
 - 源代码管理配置文件 99, 523, 565
- system requirements
 - SAP Solution Manager 55, 500, 509, 539, 554
- 筛选
 - 测试容器 187
 - 测试文件夹 187
 - 网格视图中的布尔值 195
 - 网格视图中的测试 194
 - 网格视图中的基于日期的值 194
 - 网格视图中基于数字的值 194
 - 网格视图中基于文本的值 194
 - 需求树 79
 - 执行计划树 275
 - 值（使用网格视图中的预定义列表） 195
- 筛选测试运行
 - 活动页面 293
- 筛选器
 - 编辑 59, 112, 270, 479
 - 创建 58, 111, 269, 478
 - 创建高级 59, 112, 270, 479
 - 从网格视图中删除 195
 - 从网格视图中删除特定 195
 - 复制 60, 113, 271, 480
 - 概述 58, 111, 269, 478
 - 将测试分配到执行计划 260
 - 全局 58, 111, 269, 478
 - 删除 60, 113, 271, 480
 - 详细信息 60, 113, 271, 480
 - 应用 61, 114, 272, 481
 - 最新更新 61, 113, 272, 480

删除

- 版本 88, 462
- 报告模板 378, 446
- 步骤属性 105, 487
- 测试附件 165
- 测试元素 185
- 测试运行结果 287
- 测试中的属性 160
- 产品 84, 459
- 单个值 464
- 服务器日志文件 449
- 关键字 129
- 关键字库 169
- 过时的需求 64
- 计划 466
- 结果 273
- 结果文件 273
- 内部版本 89, 455
- 排除 265
- 配置套件 275
- 配置中的参数 224
- 配置中的测试人员 226
- 配置中的关键字 225
- 平台 90, 458
- 确定运行 266
- 筛选器 60, 113, 271, 480
- 设备提供程序 442
- 属性（从执行计划中） 229
- 数据驱动属性 166
- 数据源 110, 531
- 图表 381
- 位置 433
- 问题 305
- 问题跟踪配置文件 514
- 系统级通知 354
- 项目 471
- 项目基线 471
- 需求附件 71
- 需求集成 58, 502, 557
- 需求属性 45, 487
- 需求中的已分配测试 73
- 已分配的需求 181
- 源代码管理配置文件 103, 527
- 云配置文件 439
- 执行服务器 436
- 执行计划 275
- 执行计划参数 231
- 执行计划文件夹 275
- 执行计划依赖关系 259
- 执行计划运行和结果文件 288
- 执行计划中的测试工程师 234
- 执行计划中的关键字 236
- 值列表 464
- 子报告 377
- 自定义步骤属性 105, 487
- 组 431
- 组件 87, 457

删除测试

- 从测试周期中 206, 211
- 从手动测试人员 206, 211

删除测试周期 208, 213

删除产品

Issue Manager 328

删除列

- 收件箱 325

删除配置文件

- VMware vCloud 439

删除属性映射

- 需求集成 57, 502, 556

删除质量目标 301

上次执行

- 删除 293

上下文相关报告

- 访问测试 409
- 访问需求 409
- 访问执行 408
- 访问执行计划运行 408
- 启用测试 410
- 启用高级测试 410
- 启用高级需求 410
- 启用高级执行 409
- 启用需求 410
- 启用执行 409

上下文相关测试报告

- 访问 409
- 启用 410

上下文相关需求报告

- 访问 409
- 启用 410

上下文相关执行报告

- 访问 408
- 启用 409

上下文相关执行计划运行报告

- 访问 408

上载

- Silk Performer 测试结果 283
- 报告模板 377, 445
- 关键字库 134, 169
- 库 134, 169

上载 Excel 文件

- 数据源 110, 530

设备提供程序

- 编辑 440
- 管理 440
- 配置 440
- 删除 442
- 添加 440

设置

- VMware vCloud 439
- 创建自定义需求属性 43, 485
- 更改通知 61, 114, 488
- 浏览器 29
- 筛选器 58, 111, 269, 478
- 属性 105, 481
- 属性类型 44, 105, 481, 486
- 属性页面 106, 482
- 项目 477
- 需求属性类型 44, 105, 481, 486

设置标记

- 需求 67

审核日志

- 查看 448
- 访问 448
- 概述 447

- 功能 447
- 页面 448
- 生成报告
 - 代码更改报告 256, 406
- 生成测试
 - 方案 52, 497, 551
 - 模拟 52, 497, 551
- 时区
 - 概述 467
- 实施
 - 关键字 129, 131, 170
- 使用
 - 用户界面 15
- 使用 Issue Manager
 - 评估工作流 319
 - 评估界面 319
 - 收集产品信息 319
 - 收集人员信息 319
- 示例数据库
 - 浏览 306
- 视频捕获
 - 为测试启用 273
- 视图
 - 报告 362
- 试运行
 - 测试 168
- 收件箱
 - 编辑 324
 - 默认视图 324
 - 删除 324, 352
 - 设置 322
 - 添加 323
 - 修改默认视图 325
- 收件箱设置
 - 为项目定义 327
- 手动测试
 - 版本 156, 178
 - 编辑 121
 - 步骤属性 175
 - 创建 121
 - 调用 174
 - 分配到手动测试人员 205, 210
 - 分析结果 286
 - 附加步骤结果文件 219
 - 附加问题 219
 - 概述 121, 214
 - 配置 121
 - 添加调动共享步骤 174
 - 脱机手动测试
 - 概述 223
 - 转换为关键字驱动测试 129
 - 转换为自动测试 122
 - 阻止 221
- 手动测试步骤
 - 编辑 121, 175
 - 属性页面 105, 487
 - 添加数据源值 166
 - 自定义属性页面 105, 487
- 手动测试窗口
 - 捕获屏幕图像 217
 - 测试步骤区域 216
 - 测试和测试步骤的状态 221
- 代码分析 220
- 概述 214
- 概述区域 214
- 录制视频 218
- 手动测试工程师
 - 将测试移到其他手动测试人员 205, 211
 - 将手动测试分配到 205, 210
- 手动测试人员
 - 添加到配置 225
- 手动执行
 - 计划 197
- 手动执行计划
 - 测试分配 208
 - 测试选择 201
 - 概述 197
 - 将测试分配到手动测试人员 201
 - 匹配测试 202
 - 指定配置 214
- 手动执行计划 - 演练
 - 创建测试周期 198
 - 添加手动测试工程师 199
 - 选择测试与计划 200
 - 演练 197
 - 用户界面 197
- 输入
 - 问题 (Issue Manager) 309
- 属性
 - 编辑 106, 160, 229, 482
 - 测试 159
 - 创建 105, 481
 - 从测试中删除 160
 - 从执行计划中删除 229
 - 分配到测试 160
 - 分配到执行计划 229
 - 概述 105, 481
 - 库 169
 - 删除 106, 482
 - 需求 41, 483
 - 页面 106, 482
 - 执行计划 229
- 属性类型 44, 105, 481, 486
- 属性页面
 - 需求 69
- 数据集市
 - DM_TestStatus 362
 - RV_ConfigSuiteFinishedStatus 372
 - RV_ConfigurationSuiteStatus 372
 - RV_EPFInishedStatusRollup 371
 - RV_ExecutionPlanStatusPerBuild 369
 - RV_ExecutionPlanStatusRollup 370
 - RV_LatestFinishedTestStatus 366
 - RV_LatestTestStatus 364
 - RV_MaxFinishedTestRunID 367
 - RV_MaxTestRunID 367
 - RV_TestingCycleStatus 368
 - RV_TestStatusExtended 363
 - 报告 355
 - 编写查询 356
 - 表和视图 362
 - 错误数据 362
 - 概述 355
 - 故障排除 361

- 禁用 362
- 缺失数据 362
- 体系结构 355
- 性能 362
- 数据库
 - BIRT 报告模板 443
- 数据驱动
 - 编辑属性 166
 - 创建测试 165
 - 下载 CSV 数据 166
- 数据驱动测试
 - Excel 167
 - 测试类型 167
 - 查看活动 290
 - 非原子 167
 - 概述 165
 - 工作表处理 167
 - 数据导入注意事项 167
 - 数据源 107, 528
 - 原子 167
- 数据驱动属性
 - 删除 166
- 数据源
 - 配置 CSV 108, 529
 - 配置 Excel 108, 529
 - 配置 JDBC 108, 528
 - 配置页面 110, 531
 - 删除 110, 531
 - 上载更新的 Excel 文件 110, 530
 - 数据驱动测试 107, 528
 - 同步 109, 530
 - 下载 Excel 文件 109, 530
 - 限制 107, 528
 - 页面 110, 531
- 数据源值
 - 添加到手动测试步骤 166
- 搜索
 - 全局 17
 - 在 Silk Central 17
- 隧道设置
 - 测试内部 Web 应用程序 22
- 所有问题
 - list 307

T

- Team Foundation Server
 - 安装代理服务 510, 540
 - 编辑问题跟踪配置文件 512, 541
 - 添加问题跟踪配置文件 511, 541
 - 问题跟踪配置文件 510, 540
 - 源代码管理配置文件 95, 519, 561
- Test Manager
 - 用户角色 419
- testbook 222
- TestPartner
 - 编辑源代码管理配置文件 102, 525, 567
 - 测试类型 147, 578
 - 添加源代码管理配置文件 101, 525, 567
 - 源代码管理配置文件 101, 524, 566
- TestPartner 测试
 - 编辑 147, 579

- 创建 147, 579
- 配置 147, 579
- tests
 - multi-edit attributes 192
 - multi-edit properties 192
- TFS
 - 安装代理服务 510, 540
 - 编辑问题跟踪配置文件 512, 541
 - 编辑源代码管理配置文件 96, 520, 562
 - 添加问题跟踪配置文件 511, 541
 - 添加源代码管理配置文件 96, 519, 561
 - 问题跟踪配置文件 510, 540
 - 源代码管理配置文件 95, 519, 561
- 体系结构
 - Silk Central Connect 21
- 替换
 - 测试属性 188
 - 关键字 129, 131, 170
 - 需求属性 68
- 添加
 - 版本 87, 461
 - 参数到测试 162
 - 参数到配置 224
 - 测试容器 116
 - 测试文件夹 117
 - 产品 83, 459
 - 调用共享步骤 174
 - 多个 TestPartner 测试 147, 579
 - 关键字 129, 131, 170
 - 计划 465
 - 内部版本 88, 454
 - 排除 264, 265
 - 平台 89, 457
 - 确定运行 265
 - 设备提供程序 440
 - 手动测试工程师 234
 - 手动测试人员到配置 225
 - 数据源值到手动测试步骤 166
 - 位置 432
 - 项目 468
 - 依赖执行计划 258
 - 用户角色 420
 - 云配置文件 438
 - 值列表 462
 - 子报告 315
 - 组 429
 - 组件 86, 456
- 添加 AUT 主机
 - Silk Test Classic 257, 284
- 添加 TFS 问题跟踪配置文件
 - 安装代理服务 510, 540
- 添加链接
 - 测试容器 117
- 添加列
 - 收件箱 325
- 添加配置文件
 - VMware vCloud 438
- 添加问题跟踪配置文件
 - Bugzilla 505, 535
 - IBM Rational ClearQuest 506, 536
 - Issue Manager 507, 537
 - JIRA 503, 533

- Rational ClearQuest 506, 536
- StarTeam 512, 542
- Team Foundation Server 511, 541
- TFS 511, 541

添加系统级通知 352

添加源代码管理配置文件

- AccuRev 91, 515, 557

- Git 94, 518, 560

- Silk Test Workbench 97, 521, 563

- StarTeam 98, 522, 564

- SVN 99, 523, 565

- TestPartner 101, 525, 567

- TFS 96, 519, 561

- UNC 102, 526, 568

- VFS 93, 516, 558

- 子版本 99, 523, 565

添加质量目标 301

停用

- 产品 84, 87, 459, 462

- 个别值 463

- 计划 466

- 内部版本 89, 455

- 平台 90, 457

- 项目 470

- 项目基线 470

- 执行服务器 436

- 值列表 463

- 组件 86, 456

通用命名约定

- 源代码管理配置文件 102, 526, 568

通知

- 页面 62, 115, 489

- 在主题中输入参数 354

通知规则

- 定义 313

同步

- 当前运行 279

- 工具之间的需求 46, 491, 545

- 内部和外部问题状态 305

- 数据源 109, 530

- 虚拟执行服务器 435

- 需求 45, 490, 544

- 组 (从 LDAP) 430

同步需求

- 根据计划 46, 491, 545

图表

- 打印 380

- 概述 380

- 删除 381

- 显示 380

推荐

- 算法 137

推荐的关键字

- 关键字驱动测试编辑器 137

脱机手动测试

- 上传结果 223

- 下载测试 223

U

UFT 137, 569

UFT 测试

- 编辑 138, 569

- 创建 138, 569

- 配置 138, 569

UNC

- 编辑源代码管理配置文件 103, 527, 569

- 添加源代码管理配置文件 102, 526, 568

- 源代码管理配置文件 102, 526, 568

Unified Functional Testing 137, 569

V

vCloud

- 编辑配置文件 438

- 删除配置文件 439

- 设置 439

- 添加配置文件 438

- 限制 439

- 映射 439

version

- 为测试周期指定 207, 213

VersionOne

- 集成 453

VFS

- 编辑源代码管理配置文件 94, 517, 559

- 添加源代码管理配置文件 93, 516, 558

- 源代码管理配置文件 92, 516, 558

VMware vCloud

- 编辑配置文件 438

- 删除配置文件 439

- 设置 439

- 添加配置文件 438

- 限制 439

- 映射 439

W

Web 应用程序测试

- 创建 22

Windows 脚本宿主

- 参数 149, 581

- 查看返回的信息 149, 581

- 结果文件 149, 581

- 日志信息 149, 581

- 属性 149, 580

- 支持的脚本语言 148, 580

Windows 脚本宿主测试

- 概述 148, 579

Word

- 导入需求 75

Word 文件

- 需求 76

WSH

- 参数 149, 581

- 查看返回的信息 149, 581

- 概述 148, 579

- 属性 149, 580

- 支持的脚本语言 148, 580

WSH 测试

- 编辑 148, 579

- 创建 148, 579

- 配置 148, 579

- 外部 ID
 - 测试包 119
 - 外部结果
 - 管理 268
 - 外部属性
 - 编辑 56, 501, 555
 - 查看 56, 501, 555
 - 概述 56, 501, 555
 - 外部系统
 - 通过 SSL 通信 584
 - 外部执行
 - 启用 237
 - 外部执行计划
 - 管理 268
 - 网格视图
 - 测试 192
 - 创建执行计划 192, 228
 - 调整列大小 193
 - 对测试排序 193
 - 对列重新排序 193
 - 访问测试 192
 - 分组测试 193
 - 概述 192
 - 还原默认设置 195
 - 将测试分配到需求 72
 - 将测试分配到执行计划 260
 - 将现有问题分配到测试 195
 - 筛选布尔值 195
 - 筛选测试 194
 - 筛选基于日期的值 194
 - 筛选基于数字的值 194
 - 筛选基于文本的值 194
 - 删除所有筛选器 195
 - 删除特定的筛选器 195
 - 使用预定义列表筛选值 195
 - 显示和隐藏列 193
 - 网格视图筛选器
 - 删除所有 195
 - 删除特定 195
 - 维护
 - 值列表 462
 - 位置
 - 编辑 432
 - 管理 432
 - 删除 433
 - 添加 432
 - 文本导出
 - 规则 124
 - 文本导入
 - 规则 124
 - 文本更新
 - 规则 124
 - 文档 workflow 339
 - 文档视图
 - 测试 191
 - 查看问题统计信息 303
 - 需求 81
 - 文件
 - 附加到测试元素 164
 - 文件夹
 - 管理 227
 - 问题
 - 编辑 (Issue Manager) 310
 - 处理 (Issue Manager) 311
 - 创建 303
 - 创建 (Issue Manager) 309
 - 存档 348
 - 对 (Issue Manager) 执行操作 312
 - 分配 304
 - 概述 303
 - 关于存档 348
 - 活动页面 293
 - 批量更新 307
 - 删除 305
 - 输入 (Issue Manager) 309
 - 同步内部和外部状态 305
 - 文档视图 304
 - 显示 307
 - 页面 304
 - 以文档视图查看统计信息 303
 - 以详细信息视图查看统计信息 304
 - 问题报告
 - 每个组件的问题 414
 - 问题跟踪
 - 页面 514
 - 页面 (Issue Manager) 307
 - 问题跟踪配置文件
 - Atlassian JIRA 503, 533
 - Bugzilla 505, 534
 - IBM Rational ClearQuest 506, 536
 - JIRA 503, 533
 - Rational ClearQuest 506, 536
 - SAP Solution Manager 55, 500, 509, 539, 554
 - StarTeam 512, 542
 - Team Foundation Server 510, 540
 - TFS 510, 540
 - 概述 503, 532
 - 删除 514
 - 页面 514
 - 映射问题状态 503
 - 问题路由
 - 规则 328
 - 默认路由 328
 - 问题详细信息
 - 页面 (Issue Manager) 308
 - 问题详细信息页面
 - 自定义 332
 - 自定义选项卡和字段 334
 - 问题验证首选项
 - 设置 313
 - 问题状态
 - 初始, 用户 326
 - 初始, 组 321
 - 无计划
 - 指定 264
- ## X
- 系统级通知
 - 编辑 353
 - 管理 352
 - 删除 354
 - 添加 352
 - 显示 354

- 下载
 - Silk Performer 测试结果包 283
 - Silk Performer 项目 280
 - 报告模板 378, 445
 - 服务器日志文件 448
 - 数据源中的 CSV 数据 166
- 下载 Excel 文件
 - 数据源 109, 530
- 先决条件
 - Silk Central Connect 22
- 显示
 - 图表 380
 - 问题 307
- 显示列
 - 网格视图 193
- 限制
 - VMware vCloud 439
 - 数据源 107, 528
- 详细信息视图
 - 查看问题统计信息 304
- 项目
 - 编辑 469
 - 标记 476
 - 查看库 169
 - 处理 (Issue Manager) 318
 - 导出 471
 - 导入 472
 - 定义收件箱设置 327
 - 访问最近 477
 - 复制 470
 - 概述 468
 - 概述报告 388
 - 管理 468
 - 激活 470
 - 列表 476
 - 每天执行 27
 - 模板 532
 - 内部版本信息 475
 - 内部版本信息文件 475
 - 配置设置 477
 - 删除 471
 - 删除质量目标 301
 - 设置 477
 - 设置活动状态 476
 - 添加 468
 - 添加质量目标 301
 - 停用 470
 - 选择 476
 - 与基线比较 476
 - 质量目标 300
 - 质量目标页面 300
- 项目基线
 - 编辑 469
 - 创建 469
 - 复制 470
 - 概述 468
 - 激活 470
 - 列表 476
 - 删除 471
 - 停用 470
- 项目经理
 - 用户角色 419
- 项目设置
 - 页面 474, 532
 - 与测试相关 83
 - 与需求相关 41
- 新建位置
 - 对话框 433
- 新建执行服务器
 - 对话框 437
- 信息服务
 - Mac, 安装 442
- 性能趋势
 - 报告 415
- 性能趋势报告
 - 平均事务繁忙时间 416
 - 平均页面时间 415
 - 自定义度量 417
 - 总体事务繁忙时间趋势 417
 - 总体页面时间 416
- 虚拟文件系统
 - 源代码管理配置文件 92, 516, 558
- 需求
 - Excel 文件 78
 - history 81
 - Word 文件 76
 - 报告 64, 411
 - 编辑 63
 - 编辑外部属性 56, 501, 555
 - 标记 67
 - 标记为过时 64
 - 测试覆盖率状态 66
 - 查看附件 71
 - 查看外部属性 56, 501, 555
 - 查看最新更改 81
 - 查找属性 69
 - 查找已分配的测试 73
 - 创建 63
 - 创建计算属性 42, 484
 - 创建自定义属性 43, 485
 - 从 Excel 更新 77
 - 从 Word 更新 76
 - 从网格视图分配测试 72
 - 附加链接 70
 - 附加文件 70
 - 附件 70
 - 附件页面 71
 - 覆盖率 66
 - 覆盖率模式 66
 - 覆盖率页面 66
 - 概述 14, 41
 - 根据计划同步 46, 491, 545
 - 跟踪历史记录 82
 - 更改 81
 - 工具栏功能 80
 - 关联测试 72
 - 管理 63
 - 激活过时 64
 - 计算属性 42, 484
 - 进度报告 65, 411
 - 历史记录页面 82
 - 内部属性值 43, 485
 - 切换覆盖模式 66
 - 清除标记 67

- 删除附件 71
- 删除过时 64
- 删除属性 45, 487
- 删除已分配的测试 73
- 设置标记 67
- 生成测试 73
- 手动分配测试 72
- 属性 41, 68, 483
- 属性页面 69
- 树 79
- 所有相关问题报告 65, 412
- 替换自定义属性 68
- 同步 45, 490, 544
- 文档报告 65, 412
- 文档视图 81
- 已分配的测试页面 74
- 在工具之间同步 46, 491, 545
- 展开树 79
- 折叠树 79
- 正在下载附件 71
- 状态报告 65, 411
- 自定义属性 43, 485
- 自定义属性页面 41, 483
- 自动同步的电子邮件通知 46, 491, 545
- 需求报告
 - 进度 65, 411
 - 所有相关问题 65, 412
 - 文档 65, 412
 - 状态 65, 411
- 需求导入
 - 概述 75
- 需求附件
 - 查看 71
 - 概述 70
 - 删除 71
- 需求覆盖率
 - 模式 66
- 需求管理工具
 - 概述 45, 489, 544
- 需求集成
 - 编辑属性映射 57, 501, 556
 - 禁用 57, 502, 556
 - 删除 58, 502, 557
 - 删除属性映射 57, 502, 556
- 需求属性
 - 编辑 44, 486
 - 查找 69
 - 删除 45, 487
 - 自定义 43, 485
- 需求属性类型 44, 105, 481, 486
- 需求树
 - 筛选 79
 - 展开 79
 - 折叠 79
- 许可
 - Silk Central 13
- 选项卡标签
 - 自定义 333
- 选择
 - 报告模板 377
 - 为手动测试选择移动设备 220
 - 移动设备 237

Y

- 验证测试
 - 默认位置 22
- 依赖关系
 - 编辑 258
 - 删除 259
 - 页面 259
- 仪表板
 - 概述 18
 - 添加报告面板 28, 379
 - 添加面板 19
- 仪表板面板
 - 测试活动 19
 - 测试周期进度 19
 - 分配给我的手动测试 19
 - 简介 19
 - 每个测试工程师创建的问题 19
 - 需求覆盖率状态 19
- 移动测试
 - 从一个测试周期到另一个 205, 211
 - 从一个手动测试人员到另一个 205, 211
- 移动列
 - 收件箱 325
- 移动设备
 - 分配到配置 226
 - 为手动测试选择 220
 - 选择 237
 - 用户界面 217
- 已标记需求
 - 创建筛选器 67
- 已分配的测试
 - 从需求中删除 73
 - 打印 276
- 已分配的测试页面
 - 需求 74
 - 执行 261
- 已分配的需求
 - 查找 181
 - 删除 181
 - 页面 181
- 已分配的需求页面
 - 测试 181
- 已分配的执行
 - 查看 184
- 已分配的执行计划
 - 概述 183
- 已共享
 - 测试 152
- 隐藏列
 - 网格视图 193
- 应用
 - 筛选器 61, 114, 272, 481
- 应用程序服务器日志
 - 页面 451
- 映射
 - Excel 中的需求 78
 - VMware vCloud 439
- 映射问题状态
 - 问题跟踪配置文件 503
- 用户安全设置
 - Issue Manager 326

- 用户角色
 - 编辑 420
 - 复制 421
 - 概述 419
 - 权限 421
 - 删除 421
 - 说明 419
 - 添加 420
- 用户角色和权限
 - 概述 419
- 用户界面
 - 概述 15
 - 教程 15
 - 使用 15
 - 移动设备 217
- 用户设置
 - 页面 428
- 用户帐户
 - 安全设置 326
 - 编辑 327, 427
 - 分配角色 427
 - 分配组 427
 - 删除 427
 - 设置以管理问题 325
 - 添加 427
 - 维护 426
- 用户帐户和组
 - 概述 426
- 用户帐户属性
 - 初始问题状态 326
 - 问题相关 325
- 用户组
 - 为 Issue Manager 设置 320
- 优先级
 - Atlassian JIRA Agile 48, 492, 547
- 预定义
 - 参数 161, 230
- 原因
 - 定义状态原因 532
 - 状态原因 531
- 源代码管理
 - 配置 22
 - 页面 104, 527
- 源代码管理配置文件
 - AccuRev 91, 515, 557
 - Git 94, 518, 560
 - Silk Test Workbench 97, 521, 563
 - StarTeam 98, 522, 564
 - SVN 99, 523, 565
 - Team Foundation Server 95, 519, 561
 - TestPartner 101, 524, 566
 - TFS 95, 519, 561
 - UNC 102, 526, 568
 - VFS 92, 516, 558
 - 概述 91, 515
 - 删除 103, 527
 - 通用命名约定 102, 526, 568
 - 虚拟文件系统 92, 516, 558
 - 页面 104, 527
 - 子版本 99, 523, 565
- 云
 - 集成 438

- 云配置文件
 - 编辑 438
 - 删除 439
 - 添加 438
- 云提供程序
 - 页面 440
- 运行
 - 对话框 267
 - 页面 291
 - 运行比较 286

Z

- 粘贴
 - 测试元素 185
- 展开
 - 测试树 185
 - 执行计划树 275
- 折叠
 - 测试树 185
 - 执行计划树 275
- 正在启动
 - 执行计划 267
- 正在下载附件
 - 从测试 165
 - 从测试步骤 122, 177
 - 从需求 71
- 正在运行
 - 计划文件 (.pin) 145, 576
- 支持
 - 测试类型 121
- 执行
 - 部署页面 232
 - 测试 267
 - 单个执行计划 267
 - 当前运行页面 279
 - 计划页面 266
 - 手动执行计划 197
 - 手动执行自动测试 268
 - 属性页面 278
 - 已分配的测试页面 261
 - 有人值守的 Silk Performer 测试 282
 - 运行对话框 267
 - 运行页面 291
- 执行 Silk Test Classic 测试
 - 概述 284
- 执行报告
 - 未通过的测试 414
 - 运行比较 414
 - 运行错误 414
 - 状态概述 414
- 执行测试
 - 多个浏览器 25
 - 快速开始任务 34
 - 每天 27
- 执行服务器
 - 创建关键字 436
 - 分配关键字 436
 - 关键字 434
 - 激活 436
 - 配置非标准 SSL 端口 436
 - 配置物理 434

- 配置云托管的 435
- 删除 436
- 设置 433
- 停用 436
- 硬件配置 434
- 执行服务器日志
 - 页面 452
- 执行关键字驱动的测试
 - 无关键字库 135
- 执行环境 431
- 执行计划
 - 报告 414
 - 编辑 275
 - 编辑属性 229
 - 编辑依赖关系 258
 - 编辑已分配的测试程序 204, 209
 - 参数 229
 - 查找已分配的测试 261
 - 创建 228
 - 创建配置套件 224
 - 从网格视图分配测试 260
 - 打印已分配的测试 276
 - 动态硬件配置 234
 - 分配测试 260
 - 分配关键字 235
 - 分配属性 229
 - 复制 275
 - 覆盖测试参数 231
 - 概述 15, 197
 - 工具栏功能 277
 - 管理 227
 - 计划 263
 - 将手动测试人员添加到测试周期 203, 209
 - 快速开始任务 34
 - 历史记录页面 280
 - 配置安装执行 231
 - 配置清理执行 231
 - 启用代码分析 254, 404
 - 删除 275
 - 删除参数 231
 - 删除测试工程师 234
 - 删除关键字 236
 - 删除属性 229
 - 删除依赖关系 259
 - 删除已分配的测试 261
 - 删除运行和结果文件 288
 - 手动分配测试 260
 - 属性 229
 - 树 274
 - 添加参数 230
 - 添加手动测试工程师 234
 - 添加依赖 258
 - 通过筛选器分配测试 260
 - 外部 268
 - 未通过的测试 414
 - 依赖关系页面 259
 - 运行比较报告 414
 - 运行错误报告 414
 - 运行详细信息 288
 - 在网格视图中创建 192, 228
 - 执行 267
 - 状态概述 414

- 状态计算 228
- 自动测试和手动测试组合 231
- 执行计划属性
 - 文档视图 279
- 执行计划树
 - 筛选 275
 - 展开 275
 - 折叠 275
- 执行计划文件夹
 - 编辑 275
 - 复制 275
 - 删除 275
- 执行计划运行
 - 更新, 外部 268
 - 详细信息 288
- 执行计划运行属性
 - 参数 161, 230
- 执行手动测试
 - 手动测试 214
 - 手动测试窗口 214
- 执行依赖关系
 - 配置 258
- 执行状态
 - 概述报告 414
- 值
 - 编辑 463
 - 激活 463
 - 删除 464
 - 停用 463
- 值列表
 - 编辑 463
 - 对值排序 463
 - 概述 462
 - 激活 463
 - 配置页面 464
 - 删除 464
 - 添加 462
 - 停用 463
 - 维护 462
- 指定
 - 全局计划 264
 - 无计划 264
- 质量目标
 - 基于风险的测试 301
- 智能助理 348
- 重复使用
 - 测试步骤 174
- 重新排序
 - 测试元素 187
 - 网格视图中的列 193
- 重新使用
 - 测试包 120
- 重新运行
 - 未执行的测试 267
- 重置
 - 网格视图 195
- 转换
 - 手动测试到关键字驱动的测试 129
- 状态
 - 定义原因 532
 - 原因 531
- 状态计算

- 执行计划 228
- 状态属性 343
- 状态原因
 - 定义 532
 - 概念 531
- 子版本
 - 编辑源代码管理配置文件 100, 524, 566
 - 添加源代码管理配置文件 99, 523, 565
 - 源代码管理配置文件 99, 523, 565
- 子报告
 - 从报告中删除 377
 - 概述 377
 - 添加 315
 - 添加到报告 377
- 自定义
 - 测试 23
 - 自定义 HTML 应用程序选项卡
 - 创建 50, 494, 549
 - 自定义报告
 - BIRT 443
 - SQL 函数 375
 - 概述 381
 - 软件前提条件 443
 - 自定义报告模板
 - BIRT 381
 - 自定义步骤属性
 - 编辑 104, 487
 - 创建 104, 487
 - 删除 105, 487
 - 页面 105, 487
 - 自定义度量趋势
 - 报告 417
 - 自定义计划
 - 创建 263
 - 自定义属性
 - 编辑 106, 482
 - 创建 105, 481
 - 概述 105, 481
 - 删除 106, 482
 - 问题 334
 - 自定义需求属性
 - 删除 45, 487
 - 页面 41, 483
 - 自定义选项卡
 - 编辑 334
 - 创建 334
 - 自定义选项卡和字段
 - 问题详细信息页面 334
- 自定义字段
 - 定义 347
- 自动测试
 - 分析结果 286
 - 手动执行 268
 - 转换为手动 122
- 自动化服务器
 - 集成 584
- 自动字段
 - 自定义 333
- 总体事务繁忙时间趋势
 - 报告 417
- 总体页面时间趋势
 - 报告 416
- 阻止
 - 手动测试 221
- 组
 - 安全设置 321
 - 编辑 430
 - 创建 429
 - 从 LDAP 导入 429
 - 删除 431
 - 添加 429
 - 为 Issue Manager 设置 320
 - 维护 429
- 组安全设置
 - Issue Manager 321
- 组合
 - 关键字 129, 131, 170
- 组件
 - 编辑 86, 456
 - 对列表排序 86, 456
 - 管理 86, 456
 - 激活 86, 456
 - 删除 87, 457
 - 添加 86, 456
 - 停用 86, 456
- 组设置
 - 页面 431
- 组属性
 - 初始问题状态 321
 - 相关问题 321
 - 组信息 321
- 最近的项目
 - 访问 477
 - 切换 477
- 最新更新
 - 筛选器 61, 113, 272, 480